操作视图

7.2.1 更新视图数据

视图是一个虚拟表,实际的数据来自于基本表,所以通过插入、修改和删除操作更新视图中的数据,实质上是在更新视图所引用的基本表的数据。因此,对视图数据的更新就是对基本表数据的更新,其操作与更新表数据完全一样。更新视图数据时,要满足基本表的数据定义。

某些视图是可更新的。也就是说,可以使用 UPDATE、DELETE 或 INSERT 等语句更新视图的数据。对于可更新数据的视图,视图中的行和基本表的行之间必须具有一对一的关系。

还有一些的其他结构,这些结构会使得视图不可更新。更具体地讲,如果视图包含以下 结构中的任何一种,它就是不可更新的:

- 1. 聚合函数 SUM()、MIN()、MAX()、COUNT() 等。
- 2. DISTINCT 关键字。
- 3. GROUP BY 子句。
- 4. HAVING 子句。
- 5. UNION 或 UNION ALL 运算符。
- 6. 位于选择列表中有子查询。
- 7. FROM 子句中含有不可更新视图或包含多个表。
- 8. WHERE 子句中的子查询,引用 FROM 子句中的表。
- 9. 引用了临时表(使用临时表总会使视图成为不可更新的)的时候。