项目10 配置与管理samba服务器

深圳职业技术大学 人工智能学院 孔畅



掌握samba的工作原理

- 掌握主配置文件samba.conf的配置方法
- 掌握samba服务密码文件的配置方法

掌握samba文件和打印共享的设置方法



项目知识准备

- 项目设计与准备
- 项目实施
- 项目实录:配置与管理Samba服务器

了解samba应用环境

- 文件和打印机共享:文件和打印机共享是samba的主要功能,通过SMB进程实现资源共享,将文件和打印机发布到网络之中,以供用户访问。
- 身份验证和权限设置: smbd服务支持user mode和domain mode等身份验证和权限设置模式,通过加密方式可以保护共享的文件和打印机。
- 名称解析: samba通过nmbd服务可以搭建NBNS (NetBIOS Name Service) 服务器,提供名称解析,将计算机的NetBIOS名解析为IP地址。

了解SMB协议

SMB (Server Message Block) 通信协议可以看作是局域网上共享文件和打印机的一种协议。

samba则是将SMB协议搬到UNIX系统上来使用,通过"NetBIOS over TCP/IP",使用samba不但能与局域网络主机共享资源,而且能与全世界的计算机共享资源。






- 项目知识准备
- 项目设计与准备
- 项目实施
- 项目实录:配置与管理Samba服务器

了解samba服务器配置的工作流程

- 1.基本的samba服务器的搭建流程主要分为5个步骤。
 - (1) 编辑主配置文件smb.conf, 指定需要共享的目录, 并为共享目录设置共享权限。
 - (2) 在smb.conf文件中指定日志文件名称和存放路径。
 - (3) 设置共享目录的本地系统权限。
 - (4) 重新加载配置文件或重新启动SMB服务,使配置生效。
 - (5) 关闭防火墙,同时设置SELinux为允许。

了解samba服务器配置的工作流程

- 2. samba的工作流程如图所示。
 - (1) 客户端请求访问samba服务器上的共享目录。
- (2) samba服务器接收到请求后,会查询主配置文件smb.conf,看是否共享了目录,如果共享了目录则查看客户端是否有权限访问。
- (3) samba服务器会将本次访问信息记录在日志文件之中,日志文件的名称和路径都需要我们设置。
 - (4) 如果客户端满足访问权限设置,则允许客户端进行访问。



设备准备

本项目要用到Server01、Client2和Client1,设备情况如表所示:

主机名称	操作系统	IP地址	网络连接方式
samba共享服务器: Server01	RHEL 8	192.168.10.1/24	VMnet1 (仅主机模式)
Windows客户端: Client2	Windows 10	192.168.10.31/24	VMnet1 (仅主机模式)
Linux客户端: Client1	RHEL 8	192.168.10.21/24	VMnet1 (仅主机模式)



- 项目知识准备
- 项目设计与准备
- 项目实施
- 项目实录:配置与管理Samba服务器

任务10-1 安装并启动samba服务

使用rpm -qa |grep samba命令检测系统是否安装了samba相关性软件包:

[root@Server01 ~]# rpm -qa |grep samba

(1) 挂载ISO安装映像。

[root@Server01 ~]# mount /dev/cdrom /media

- (2) 制作yum源文件/etc/yum.repos.d/dvd.repo(略)。
- (3) 使用dnf命令查看samba软件包的信息。

[root@Server01 ~]# dnf info samba

(4) 使用yum命令安装samba服务。

[root@Server01 ~]# dnf clean all

//安装前先清除缓存

[root@Server01 ~]# dnf install samba -y

任务10-1 安装并启动samba服务

(5) 所有软件包安装完毕,可以使用rpm命令再一次进行查询:

[root@Server01 ~]# rpm -qa | grep samba

• • • • • • • • • • •

samba-4.11.2-13.el8.x86_64

(6) 启动smb服务,设置开机启动该服务,重启服务。

[root@Server01 ~]# systemctl start smb; systemctl enable smb

注意:在服务器配置中,更改了配置文件后,一定要记得重启服务,让服务重新加载配置文件,这样新配置才生效。重启的命令是: systemctl restart smb或systemctl reload smb

1. samba服务程序中的参数以及作用

samba的配置文件一般就放在/etc/samba目录中,主配置文件名为smb.conf。

RHEL 8的smb.conf配置文件已经简化,只有37行左右。

为了方便配置,建议先备份smb.conf,一旦发现错误可以随时从备份文件中恢复主配置文件。 操作如下:

[root@Server01 ~]# cd /etc/samba

[root@Server01 samba]# ls

[root@Server01 samba]# cp smb.conf smb.conf.bak

[root@Server01 samba]# cd

2. Share Definitions共享服务的定义

Share Definitions设置对象为共享目录和打印机,如果想发布共享资源,需要对 Share Definitions部分进行配置。

(1) 设置共享名。

共享名的设置非常简单,格式为:

[共享名]

(2) 共享资源描述。

格式: comment = 备注信息

(3) 共享路径。

格式: path = 绝对地址路径

(4) 设置匿名访问。

设置是否允许对共享资源进行匿名访问,可以更改public字段。

格式:

```
public = yes #允许匿名访问
```

public = no #禁止匿名访问

【例10-1】samba服务器中有个目录为/share,需要发布该目录成为共享目录,定义共享名为public,要求:允许浏览、允许只读、允许匿名访问。设置如下所示。

[public]

comment = public

path = /share

browseable = yes

read only = yes

public = yes

(5) 设置访问用户。

如果共享资源存在重要数据的话,需要对访问用户进行审核,我们可以使用valid users字段进行设置。

格式:

```
valid users = 用户名
valid users = @组名
```

【例10-2】samba服务器/share/tech目录中存放了公司技术部数据,只允许技术部员工和经理访问,技术部组为tech,经理账号为manager。

```
[tech]
    comment=tech
    path=/share/tech
    valid users=@tech,manager
```

(6) 设置目录只读。

共享目录如果需要限制用户的读写操作,我们可以通过read only实现。

格式:

```
read only = yes #只读
read only = no #读写
```

(7) 设置过滤主机。

hosts allow = 192.168.10. server.abc.com

上述程序表示允许来自192.168.10.0或server.abc.com的访问者访问samba服务器资源。

hosts deny = 192.168.2.

上述程序表示不允许来自192.168.2.0网络的主机访问当前samba服务器资源。

【例10-3】samba服务器公共目录/public存放大量共享数据,为保证目录安全,仅允许192.168.10.0网络的主机访问,并且只允许读取,禁止写入。

[public]

comment=public

path=/public

public=yes

read only=yes

hosts allow = 192.168.10.

(8) 设置目录可写。

如果共享目录允许用户写操作,可以使用writable或write list两个字段进行设置。

writable格式:

writable = yes #读写

writable = no #只读

write list格式:

write list = 用户名

write list = @组名

日志文件对于samba非常重要,它存储着客户端访问samba服务器的信息,以及 samba服务的错误提示信息等,可以通过分析日志,帮助解决客户端访问和服务器维护 等问题。

在/etc/samba/smb.conf文件中, log file为设置samba日志的字段。如下所示:

log file = /var/log/samba/log.%m

samba服务的日志文件默认存放在/var/log/samba/中,其中samba会为每个连接到samba服务器的计算机分别建立日志文件。使用ls -a /var/log/samba命令可以查看日志的所有文件。

2. samba服务密码文件

samba服务器发布共享资源后,客户端访问samba服务器,需要提交用户名和密码进行身份验证,验证合格后才可以登录。samba服务为了实现客户身份验证功能,将用户名和密码信息存放在/etc/samba/smbpasswd中,在客户端访问时,将用户提交的资料与smbpasswd中存放的信息进行比对,如果相同,并且samba服务器其他安全设置允许,客户端与samba服务器的连接才能建立成功。

那如何建立samba账号呢?首先,samba账号并不能直接建立,需要先建立Linux同名的系统账号。例如,如果要建立一个名为yy的samba账号,那么Linux系统中必须提前存在一个同名的yy系统账号。

samba中添加账号的命令为smbpasswd, 格式为:

smbpasswd -a 用户名

【例10-4】在samba服务器中添加samba账号reading。

(1) 建立Linux系统账号reading。

[root@Server01 ~]# useradd reading

[root@Server01 ~]# passwd reading

(2) 添加reading用户的samba账号。

[root@Server01 ~]# smbpasswd -a reading

在RHEL 8系统中, samba服务程序默认使用的是用户口令认证模式(user)。这种认证模式可以确保仅让有密码且受信任的用户访问共享资源,而且验证过程也十分简单。

【例10-5】如果公司有多个部门,因工作需要,就必须分门别类地建立相应部门的目录。要求将销售部的资料存放在samba服务器的/companydata/sales/目录下集中管理,以便销售人员浏览,并且该目录只允许销售部员工访问。

需求分析:在/companydata/sales/目录中存放有销售部的重要数据,为了保证其他部门无法查看其内容,我们需要将全局配置中security设置为user安全级别。这样就启用了samba服务器的身份验证机制。然后在共享目录/companydata/sales下设置valid users字段,配置只允许销售部员工访问这个共享目录。

(1) 建立共享目录,并在其下建立测试文件。

[root@Server01 ~]# mkdir /companydata

[root@Server01 ~]# mkdir /companydata/sales

[root@Server01 ~]# touch /companydata/sales/test_share.tar

- (2)添加销售部用户和组并添加相应的samba账号。
- ① 使用groupadd命令添加sales组,然后执行useradd命令和passwd命令,以添加销售部员工的账号及密码。此处单独增加一个test_user1账号,不属于sales组,供测试用。

```
[root@Server01 ~]# groupadd sales#建立销售组sales[root@Server01 ~]# useradd -g sales sale1#建立用户sale1,添加到sales组[root@Server01 ~]# useradd -g sales sale2#建立用户sale2,添加到sales组[root@Server01 ~]# useradd test_user1#供测试用[root@Server01 ~]# passwd sale1#设置用户sale1密码[root@Server01 ~]# passwd sale2#设置用户sale2密码[root@Server01 ~]# passwd test_user1#设置用户test_user1密码
```

② 为销售部成员添加相应samba账号。

[root@Server01 ~]# smbpasswd -a sale1

[root@Server01 ~]# smbpasswd -a sale2

(3) 修改samba主配置文件: vim /etc/samba/smb.conf。直接在原文件未尾添加,但要注意将原文件的[global]删除或用"#"注释掉,文件中不能有两个同名的 [global]。当然也可直接在原来的[global]上进行修改。

39 [g	global]	49 [sa	les]
40	workgroup = Workgroup	50	#设置共享目录的共享名为sales
41	server string = File Server	51	comment=sales
42	security = user	52	path=/companydata/sales
43	#设置user安全级别模式,取默认值	53	#设置共享目录的绝对路径
44	passdb backend = tdbsam	54	writable = yes
45	printing = cups	55	browseable = yes
46	printcap name = cups	56	valid users = @sales
47	load printers = yes	57	#设置可以访问的用户为sales组
48	cups options = raw		

(4) 设置共享目录的本地系统权限和属组。

[root@Server01 ~]# chmod 770 /companydata/sales -R

[root@Server01 ~]# chown :sales /companydata/sales -R

-R参数是递归用的,一定要加上。

(5) 更改共享目录和用户家目录的context值,或者禁掉SELinux。

```
[root@Server01 ~]# chcon -t samba_share_t /companydata/sales -R
```

```
[root@Server01 ~]# chcon -t samba share t/home/sale1 -R
```

[root@Server01 ~]# chcon -t samba_share_t /home/sale2 -R

或者:

[root@Server01 ~]# getenforce

Enforcing

[root@Server01 ~]# setenforce Permissive

或者:

[root@Server01 ~]# setenforce 0

(6) 让防火墙放行,这一步很重要。

```
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=samba
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --reload
                                                  //重新加载防火墙
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
services: ssh dhcpv6-client samba
                                         //已经加入防火墙的允许服务
 ports:
```

(7) 重新加载samba服务并设置开机时自动启动。

[root@Server01 ~]# systemctl restart smb

[root@Server01 ~]# systemctl enable smb

- (8) 测试。
- 一是在Windows 10中利用资源管理器进行测试,二是利用Linux客户端。


以下的操作在Client2上进行。


(1) 使用UNC路径直接进行访问


依次选择"开始"→"运行"命令,使用UNC路径直接进行访问,例如\\192.168.10.1。打开"Windows安全"对话框,如图所示。输入sale1或sale2及其密码,登录后可以正常访问。



- (2) 使用映射网络驱动器访问samba服务器共享目录
- ① 在桌面双击"此电脑"图标,再依次选择"计算机"→"映射网络驱动器"命令,如图所示。
- ②单击"映射网络驱动器"命令,在弹出的"映射网络驱动器"对话框中选择Z驱动器,并输入sales共享目录的地址,如\\192.168.10.1\sales,如图所示。
 - ③单击"完成"按钮,在接下来的对话框中输入可以访问sales共享目录的samba账号和密码。
 - ④再次双击"此电脑"图标,如图所示。驱动器Z就是共享目录sales,就可以很方便地访问了。







任务10-5 配置可匿名访问的samba服务器

【例10-6】公司需要添加samba服务器作为文件服务器,工作组名为Workgroup,共享目录为/share,共享名为public,这个共享目录允许公司所有员工下载文件,但不允许上传文件。

step1: 在Server01上建立share目录,并在其下建立测试文件,设置共享文件夹本地系统权限。

[root@Server01 ~]# mkdir /share; touch /share/test_share.tar

[root@Server01 ~]# chmod 645 /share -R

任务10-5 配置可匿名访问的samba服务器

step2:修改samba主配置文件smb.conf。

[root@Server01 ~]# vim /etc/samba/smb.conf

在任务10-4的基础上修改配置文件,与任务10-4配置文件内容一样的不再显示出来。

```
39
                          [alobal]
                          map to guest = bad user
44
50
                          [public]
                          comment=public
51
52
                          path=/share
53
                          quest ok=yes
                          #允许匿名用户访问
54
                          browseable=yes
55
                          #在客户端显示共享的目录
56
57
                          public=yes
58
                          #最后设置允许匿名访问
                          read only = yes
59
```

任务10-5 配置可匿名访问的samba服务器

step3:让防火墙放行samba服务。在任务10-4中已详细设置,这里不再赘述。。

step4: 更改共享目录的context值。

[root@Server01 ~]# chcon -t samba share t/share

step5: 重新加载配置。

可以使用restart重新启动服务或者使用reload重新加载配置。

[root@Server01 ~]# systemctl restart smb

//或者

[root@Server01 ~]# systemctl reload smb

任务10-5 配置可匿名访问的samba服务器

- (2) 解决Windows 10默认不允许匿名访问的问题
- ① 在Client2的命令提示符下输入命令"gpedit.msc",并单击"确定"按钮。
- ② 待本地组策略编辑器弹出后,依次选取"计算机管理"→"管理模板"→"网络"→"lanman工作站"命令。
 - ③ 在右侧窗口找到"启用不安全的来宾登录"选项,将之调整为"已启用",单击"应用"→"确定"按钮。
 - ④ 重启设备再次测试。

- 1. Linux客户端访问samba共享
- (1) 在Clients上安装samba-client和cifs-utils。

[root@@Client1 ~]# mount /dev/cdrom /media

mount: /media: WARNING: device write-protected, mounted read-only.

[root@@Client1 ~]# vim /etc/yum.repos.d/dvd.repo

[root@@Client1 ~]# dnf install samba-client -y

[root@@Client1 ~]# dnf install cifs-utils -y

- 1. Linux客户端访问samba共享
 - (2) Linux客户端使用smbclient命令访问服务器。
- ① smbclient可以列出目标主机共享目录列表。Smbclient的命令格式为:

smbclient -L 目标IP地址或主机名 -U 登录用户名%密码

当查看Server01 (192.168.10.1) 主机的共享目录列表时,提示输入密码,这时候可以不输入密码,而直接按 "Enter"键,这样表示匿名登录,然后就会显示匿名用户可以看到的共享目录列表。

[root@@Client1 ~]# smbclient -L 192.168.10.1

1. Linux客户端访问samba共享

想使用samba账号查看samba服务器端共享的目录,可以加上-U参数,后面跟上用户名%密码。下面的命令显示只有sale2账号(其密码为12345678)才有权限浏览和访问的sales共享目录:

[root@@Client1 ~]# smbclient -L 192.168.10.1 -U sale2%12345678

注意:不同用户使用smbclient浏览的结果可能是不一样的,这要根据服务器设置的访问控制权限而定。

下面命令运行后,将进入交互式界面.

```
[root@@Client1 ~]# smbclient //192.168.10.1/sales -U sale2%12345678
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
 . D 0 Mon Jul 16 21:14:52 2018
 .. D 0 Mon Jul 16 18:38:40 2018
 test share.tar
             A 0 Mon Jul 16 18:39:03 2018
                          9754624 blocks of size 1024, 9647416 blocks available
smb: \> mkdir testdir
                                                           //新建一个目录讲行测试
smb: \> ls
                  D 0 Mon Jul 16 21:15:13 2018
                  D 0 Mon Jul 16 18:38:40 2018
             A 0 Mon Jul 16 18:39:03 2018
 test share.tar
 testdir
                    D 0 Mon Jul 16 21:15:13 2018
                          9754624 blocks of size 1024, 9647416 blocks available
smb: \> exit
[root@@Client1 ~]#
```

(3) Linux客户端使用mount命令挂载共享目录。

mount命令挂载共享目录的格式为:

mount -t cifs //目标IP地址或主机名/共享目录名称 挂载点 -o username=用户名

下面的命令结果为挂载192.168.10.1主机上的共享目录sales到/mnt/sambadata目录下, cifs是samba所使用的文件系统。

[root@@Client1 ~]# mkdir -p /mnt/sambadata

[root@@Client1 ~]# mount -t cifs //192.168.10.1/sales /mnt/sambadata/ -o username=sale1

Password for sale1@//192.168.10.1/sales: *******

//输入sale1的samba用户密码,不是系统用户密码

[root@@Client1 ~]# cd /mnt/sambadata

[root@@Client1 sambadata]# ls

testdir test_share.tar

2. Linux客户端访问Windows共享

在客户端Client1上直接使用命令smbclient可以访问Windows共享。

SMB1 disabled -- no workgroup available

[root@Server01 ~]#



- 项目知识准备
- 项目设计与准备
- 项目实施
 - 项目实录:配置与管理Samba服务器

配置与管理Samba服务器


1.视频学习



配置与管理Samba服务器

2. 项目背景

某公司有system、develop、productdesign和test 4个小组,个人办公机操作系统为Windows 7/8,少数开发人员采用Linux操作系统,服务器操作系统为RHEL 8,需要设计一套建立在RHEL 8之上的安全文件共享方案。每个用户都有自己的网络磁盘,develop组到test组有共用的网络硬盘,所有用户(包括匿名用户)有一个只读共享资料库;所有用户(包括匿名用户)要有一个存放临时文件的文件夹。网络拓扑如图所示。



配置与管理Samba服务器

- 3. 项目要求
 - (1) System组具有管理所有samba空间的权限。
- (2) 各部门的私有空间:各小组拥有自己的空间,除了小组成员及system组有权限以外,其他用户不可访问(包括列表、读和写)。
 - (3) 资料库: 所有用户(包括匿名用户)都具有读取权限而不具有写入数据的权限。
 - (4) develop组与test组之外的用户不能访问develop组与test组的共享空间。
 - (5) 公共临时空间: 让所有用户可以读取、写入、删除。

THANKS