# Linux 基础

# 一、Linux 简介

### 1. Linux 概述

Linux 是基于 Unix 的开源免费的操作系统,由于系统的稳定性和安全性几乎成为程序代码运行的最佳系统环境。Linux 是由 Linus Torvalds (林纳斯·托瓦兹)起初开发的,由于源代码的开放性,现在已经衍生出了千上百种不同的 Linux 系统。

Linux 系统的应用非常广泛,不仅可以长时间的运行我们编写的程序代码,还可以安装在各种计算机硬件设备中,比如手机、平板电脑、路由器等。尤其在这里提及一下,我们熟知是 Android 程序最底层就是运行在 linux 系统上的。



图 1 林纳斯·托瓦兹




图 2 linux 的 logo+

# 2. Linux 的分类

# (1) Linux 根据市场需求不同,基本分为两个方向:

图形化界面版:注重用户体验,类似 window 操作系统,但目前成熟度不够

**服务器版**:没有好看的界面,是以在控制台窗口中输入命令操作系统的,类似于 DOS, 是我们假设服务器的最佳选择。

## (2) Linux 根据原生程度,又分为两种:

内核版本:在Linus 领导下的内核小组开发维护的系统内核的版本号

**发行版本**:一些组织或公司在内核版基础上进行二次开发而重新发行的版本

## (3) Linux 发行版本不同,又可以分为 n 多种:



































# 二、Linux 的安装

# 1. 虚拟机的安装

因为 Linux 也是一个系统,本质上跟我们电脑的 Window 没有区别,所以我们要学习 Linux 就首先将我们电脑的 Window 系统换成 Linux 系统,或者在我们电脑上安装双系统,听上去是不是很可怕。其实我们可以在我们电脑上安装一个软件,这个软甲可以模拟一台或 多台虚拟的电脑机器,这就是虚拟机

虚拟器常用的有两种:

VMware(威睿)公司的虚拟机软件,功能强大,收费产品;

VitrualBox 虚拟机软件 Oracle 公司的虚拟机软件,免费商品由于市场上 VMware 使用率很高,所以我们安装 VMware。

### 2. CentOS 的安装

CentOS 是一个 Linux 的发行版本,是目前企业中用来做应用服务器系统的主要版本,CentOS 的安装,其实是将该系统安装到 VMware 虚拟机软件中,让 VMware 虚拟机软件模拟出一台 Linux 系统的电脑。


# 三、Linux 的基本命令

服务器版的 Linux 安装完毕了,但没有图形化界面,我们只能通过控制台去操作系统,我们就要使用类似 DOS 命令的 Linux 命令去操作系统,那么下面我们就进行 Linux 的命令的学习。Linux 命令成百上千,课程不能——涉及,也没有必要——涉及,根据我们程序员在日常工作中的需求,总结出如下几种供学习。

## 1. 目录切换命令

window 中通过图形化界面和鼠标可以任意切换需要进入的目录,但 Linux 必须通过 cd 命令切换目录。

# Linux目录结构



 cd usr
 切换到该目录下 usr 目录。

 cd .../
 切换到上一层目录。

 cd /
 切换到系统根目录。

 cd ~
 切换到用户主目录。

 cd 切换到上一个所在目录。

### 2. 目录的操作命令(增删改查)

### (1)增加目录操作(增)

命令: mkdir 目录名称

示例:在根目录 / 下 mkdir test,就会在根目录 / 下产生一个 test 问目录

## (2)查看目录(查)

命令: ls [-al] 父目录

示例:在根目录 / 下使用 ls , 可以看到该目录下的所有的目录和文件

示例:在根目录 / 下使用 ls -a , 可以看到该目录下的所有文件和目录 , 包括隐藏的

示例: 在根目录 / 下使用 ls -l , 可以看到该目录下的所有目录和文件的详细信息

```
4096 Jun 14 18:08 bin
dr-xr-xr-x.
              2 root root
              5 root root
                           1024 Jun 14 17:22 boot
dr-xr-xr-x.
                                        2015 cgroup
              2 root root
                           4096 Jul 24
drwxr-xr-x.
                           3820 Jun 14 17:25 dev
             19 root root
drwxr-xr-x. 105 root root 12288 Jun 14 18:08 etc
                           4096 Sep 23 2011 home
drwxr-xr-x.
             2 root root
             18 root root 12288 Jun 14 18:08 lib
dr-xr-xr-x.
```

注意: ls -l 可以缩写成 ||

### (3)寻找目录(查)

命令: find 目录 参数

示例: 查找/root 下的与 test 相关的目录(文件) find /root -name 'test\*'

### (4)修改目录的名称(改)

命令: mv 目录名称 新目录名称

示例: test 目录下有一个 oldTest 目录,使用 mv oldTest newTest 命令修改

```
[root@CentOS test]# Is
oldTest
[root@CentOS test]# mv oldTest newTest
[root@CentOS test]# Is
newTest
[root@CentOS test]# _
```

注意:mv 的语法不仅可以对目录进行重命名而且也可以对各种文件,压缩包等进行 命名的操作

## (5)移动目录的位置---剪切(改)

命令:mv 目录名称 目录的新位置

示例:在 test 下将 newTest 目录剪切到 /usr 下面,使用 mv newTest /usr

注意:mv 语法不仅可以对目录进行剪切操作,对文件和压缩包等都可执行剪切操作

# (6)拷贝目录(改)

命令:cp-r 目录名称 目录拷贝的目标位置 -----r 代表递归拷贝

示例:将/usr下的 newTest 拷贝到根目录下的 test 中,使用 cp -r /usr/newTest /test

```
[root@CentOS test]# ls
[root@CentOS test]# cp -r /usr/newTest /test
[root@CentOS test]# ls
newTest
[root@CentOS test]# cd /usr
[root@CentOS usr]# ls
bin etc games include lib libexec local newTest sbin share
[root@CentOS usr]# _
```

### (7)删除目录(删)

命令:rm [-rf] 目录

示例:删除/usr下的 newTest, 进入/usr下使用 rm -r newTest

示例:删除/test 下的 newTest 而不需要询问强制删除,在/test 下使用 rm -rf newTest

```
[root@CentOS test]# ls
newTest
[root@CentOS test]# rm -rf newTest/
[root@CentOS test]# Is
[root@CentOS test]# _

②有询问直接删除目录
[root@CentOS test]# _
```

注意:rm 不仅可以删除目录,也可以删除其他文件或压缩包,为了增强大家的记忆, 无论删除任何目录或文件,都直接使用 rm -rf 目录/文件/压缩包

# 3. 文件的操作命令(增删改查)

# (1)文件的创建(增)

命令: touch 文件名称 ----- 空文件

示例:在 test 目录下创建一个空文件 touch aaa.txt

```
[root@CentOS test]# ls
[root@CentOS test]# touch aaa.txt
[root@CentOS test]# Is
aaa.txt
[root@CentOS test]# _
```

## (2)文件的查看(查)

命令: cat/more/less/tail 文件

示例:使用cat 查看/etc/sudo.conf文件,只能显示最后一屏内容

```
# Sudo noexec:

# Path to a shared library containing dummy versions of the execv(),
# execve() and fexecve() library functions that just return an error.
# This is used to implement the "noexec" functionality on systems that
# support C<LD_PRELOAD> or its equivalent.
# The compiled-in value is usually sufficient and should only be changed
# if you rename or move the sudo_noexec.so file.
#
#Path noexec /usr/libexec/sudo_noexec.so

#
# Core dumps:
#
# By default, sudo disables core dumps while it is executing (they
# are re-enabled for the command that is run).
# To aid in debugging sudo problems, you may wish to enable core
# dumps by setting "disable_coredump" to false.
#
# Set to false here so as not to interfere with /proc/sys/fs/suid_dumpable
# Set disable_coredump false
[root@CentOS etc]# _
```

示例:使用 more 查看/etc/sudo.conf 文件,可以显示百分比,回车可以向下一行, 空格可以向下一页,q可以退出查看

```
Format:
     Plugin plugin_name plugin_path plugin_options ...
     Path askpass /path/to/askpass
     Path noexec /path/to/sudo_noexec.so
#
     Debug sudo /var/log/sudo_debug all@warn
     Set disable_coredump true
#
  Sudo plugins:
#
  The plugin_path is relative to ${prefix}/libexec unless fully qualified The plugin_name corresponds to a global symbol in the plugin that contains the plugin interface structure.
#
  The plugin_options are optional.
# The sudoers plugin is used by default if no Plugin lines are present.
Plugin sudoers_policy sudoers.so
Plugin sudoers_io sudoers.so
# Sudo askpass:
# An askpass helper program may be specified to provide a graphical
# password prompt for "sudo -A" support. Sudo does not ship with its
  -More--(43%)
```

示例:使用 less 查看/etc/sudo.conf 文件,可以使用键盘上的 PgUp 和 PgDn 向上和 向下翻页,q 结束查看

```
# Sudo noexec:
# Path to a shared library containing dummy versions of the execv(),
# execve() and fexecve() library functions that just return an error.
# This is used to implement the "noexec" functionality on systems that
# support C<LD_PRELOAD> or its equivalent.
# The compiled-in value is usually sufficient and should only be changed
# if you rename or move the sudo_noexec.so file.
#
#Path noexec /usr/libexec/sudo_noexec.so
#
# Core dumps:
:_
```

示例:使用tail-10 查看/etc/sudo.conf文件的后10行,Ctrl+C结束

```
[root@CentOS etc]# tail -10 sudo.conf
# Core dumps:
#
# By default, sudo disables core dumps while it is executing (they
# are re-enabled for the command that is run).
# To aid in debugging sudo problems, you may wish to enable core
# dumps by setting "disable_coredump" to false.
#
# Set to false here so as not to interfere with /proc/sys/fs/suid_dumpable
# Set disable_coredump false
[root@CentOS etc]# _
```

注意:命令 tail -f 文件 可以对某个文件进行动态监控,例如 tomcat 的日志文件, 会随着程序的运行,日志会变化,可以使用 tail -f catalina-2016-11-11.log 监控 文 件的变化

# (3)修改文件的内容(改)

命令: vim 文件

示例:编辑/test 下的 aaa.txt 文件,使用 vim aaa.txt

```
"aaa.txt" 0L, 0C

0,0-1

All
```

但此时并不能编辑,因为此时处于命令模式,点击键盘 i/a/o 进入编辑模式,可以编辑文件

编辑完成后,按下 Esc, 退回命令模式

此时文件虽然已经编辑完成,但是没有保存,需输入冒号:进入底行模式,在底行模 式 下输入 wq 代表写入内容并退出,即保存;输入 q!代表强制退出不保存。



#### 总结:

vim 编辑器是 Linux 中的强大组件,是 vi 编辑器的加强版, vim 编辑器的命令和快捷方式有很多,但此处不——阐述,大家也无需研究的很透彻,使用 vim 编辑修改文件的方式基本会使用就可以了。

#### 关于 vim 使用过程:

在实际开发中,使用 vim 编辑器主要作用就是修改配置文件

vim 文件----->进入文件----->命令模式----->按 i 进入编辑模式----->编辑文件----->按 Esc 进入底行模式----->输入:wq/q!

# (4)删除文件(删)

同目录删除:熟记 rm -rf 文件 即可

### 4. 压缩文件的操作命令

## (1)打包并压缩文件

Linux 中的打包文件一般是以.tar 结尾的,压缩的命令一般是以.gz 结尾的。 而一般情况下打包和压缩是一起进行的,打包并压缩后的文件的后缀名一般.tar.gz。

命令: tar -zcvf 打包压缩后的文件名 要打包压缩的文件

其中:z:调用 gzip 压缩命令进行压缩

c: 打包文件

v:显示运行过程

f:指定文件名

示例:打包并压缩/test 下的所有文件 压缩后的压缩包指定名称为 xxx.tar.gz

tar -zcvf xxx.tar.gz aaa.txt bbb.txt ccc.txt

或:tar-zcvf xxx.tar.gz /test/\*

```
[root@CentOS test]# ls
aaa.txt bbb.txt ccc.txt
[root@CentOS test]# tar -zcvf xxx.tar.gz aaa.txt bbb.txt ccc.txt
aaa.txt
bbb.txt
ccc.txt
[root@CentOS test]# ls
aaa.txt bbb.txt ccc.txt xxx.tar.gz
[root@CentOS test]# ]
```

# (2)解压压缩包(重点)

命令: tar [-xvf] 压缩文件

其中:x:代表解压

示例:将/test下的xxx.tar.gz解压到当前目录下

tar -xvf xxx.tar.gz

```
[root@CentOS test]# ls
xxx.tar.gz
[root@CentOS test]# tar -xvf xxx.tar.gz
./aaa.txt
./bbb.txt
./ccc.txt
[root@CentOS test]# ls
aaa.txt bbb.txt ccc.txt xxx.tar.gz
[root@CentOS test]# _
```

示例:将/test下的xxx.tar.gz解压到根目录/usr下

tar -xvf xxx.tar.gz -C /usr-----C 代表指定解压的位置

```
[root@CentOS test]# tar -xvf xxx.tar.gz -C /usr
./aaa.txt
./bbb.txt
./ccc.txt
[root@CentOS test]# cd /usr
[root@CentOS usr]# ls
aaa.txt bin etc include libexec sbin src
bbb.txt ccc.txt games lib local share tmp
[root@CentOS usr]# _
```

### 5. 其他命令

## (1)显示当前所在位置

pwd

```
[root@itheima32 local]# pwd
/usr/local
[root@itheima32 local]# _
```

## (2)搜索命令

命令: grep 要搜索的字符串 要搜索的文件

示例:搜索/usr/sudu.conf文件中包含字符串 to 的行

```
Iroot@CentOS etcl# grep to sudo.conf
# Path askpass /path/to/askpass
# Path noexec /path/to/sudo_noexec.so
# The plugin_path is relative to ${prefix}/libexec unless fully qualified.
# The plugin_name corresponds to a global symbol in the plugin
# An askpass helper program may be specified to provide a graphical
# Path to a shared library containing dummy versions of the execv(),
# This is used to implement the "noexec" functionality on systems that
# To aid in debugging sudo problems, you may wish to enable core
# dumps by setting "disable_coredump" to false.
# Set to false here so as not to interfere with /proc/sys/fs/suid_dumpable
Iroot@CentOS etcl# _
```

示例:搜索/usr/sudu.conf文件中包含字符串 to 的行 to 要高亮显示

```
[root@CentOS etc]# grep to sudo.conf --color
# Path askpass /path/to/askpass
# Path noexec /path/to/sudo_noexec.so
# The plugin_path is relative to ${prefix}/libexec unless fully qualified.
# The plugin_name corresponds to a global symbol in the plugin
# An askpass helper program may be specified to provide a graphical
# Path to a shared library containing dummy versions of the execv(),
# This is used to implement the "noexec" functionality on systems that
# To aid in debugging sudo problems, you may wish to enable core
# dumps by setting "disable_coredump" to false.
# Set to false here so as not to interfere with /proc/sys/fs/suid_dumpable
[root@CentOS etc]# _
```

## (3)管道命令

命令: | 将前一个命令的输出作为本次目录的输入

示例:查看当前系统中所有的进程中包括 system 字符串的进程

## (4)查看进程

命令: ps -ef

示例: 查看当前系统中运行的进程

# (5)杀死进程

命令: kill -9 进程的 pid

### (6)网络通信命令

#### 查看当前系统的网卡信息:ifconfig

```
[root@CentOS /]# ifconfig
eth0
            Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:00:79:73
            inet addr:192.168.193.128 Bcast:192.168.193.255 Mask:255.255.255.0
            inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe00:7973/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
            RX packets:765 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:130 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:85381 (83.3 KiB) TX bytes:14864 (14.5 KiB)
            Interrupt:19 Base address:0x2000
lo
            Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:0
            RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
[root@CentOS /]#
```

### 查看与某台机器的连接情况: ping

```
[root@CentOS /]# ping 192.168.1.5
PING 192.168.1.5 (192.168.1.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.38 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.982 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.960 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.62 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.968 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.968 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.980 ms
67 c
--- 192.168.1.5 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8927ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.960/1.321/2.387/0.455 ms
[root@CentOS /]# __
```

### 查看当前系统的端口使用: netstat -an

	<u> </u>		_	. 15-47 15								
unix	3	1	1	STREAM	CONNECTED	13114	@/var/run/hald/dbus-zg3					
BRXE7WG												
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	13113						
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	13033	0/var/run/hald/dbus-zg3					
BRXE7WG												
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	13018						
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	13030	0/var/run/hald/dbus-zg3					
BRXE7WG												
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	12987						
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	12872	O/var/run/hald/dbus-JXD					
t3ohkz×												
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	12871						
unix	3	[	]	STREAM	CONNECTED	12847	/var/run/dbus/system_bu					

### 6. Linux 的权限命令

权限是 Linux 中的重要概念,每个文件/目录等都具有权限,通过 ls -l 命令我们可以查看 某个目录下的文件或目录的权限.

示例:在随意某个目录下 ls -l

```
1 root root
                            128 Jun 14 23:04 aaa.txt
-rw-r--r--.
                              0 Jun 14 23:03 bbb.txt
              2 root root 36864 Jun 14 18:08
                              0 Jun 14 23:04 ccc.txt
                           4096 Sep 23
              2
               root root
                           4096 Sep 23
             2
               root root
             35
                           4096 Jun 14
               root root
                                       17:20
               root root 36864 Jun 14 18:08
             80
                           4096 Jun 14
                           4096 Jun 14 17:17
                root root
                root root 12288 Jun 14 18:08
                           4096 Jun 14 17:21
                     root
                     root
                           4096 Jun 14
                              10 Jun 14
```

第一列的内容的信息解释如下



文件类型 属主权限 属组权限 其他用户权限

文件的类型:

d:代表目录 -:代表文件

I: 代表链接(可以认为是 window 中的快捷方式)

后面的 9 位分为 3 组,每 3 位置一组,分别代表属主的权限,与当前用户同组的 用户的权限,其他用户的权限

r:代表权限是可读,r也可以用数字4表示

w:代表权限是可写,w也可以用数字2表示

x:代表权限是可执行,x也可以用数字1表示

属主(	user)		属组(group)			其他用户		
r	W	X	r	W	Х	r	W	x
4	2	1	4	2	1	4	2	1

修改文件/目录的权限的命令:chmod

示例:修改/test 下的 aaa.txt 的权限为属主有全部权限,属主所在的组有读写权限,

其他用户只有读的权限

chmod u=rwx,g=rw,o=r aaa.txt

```
[root@CentOS test]# 11
total 8
-rw-r--r--. 1 root root 2237 Jun 14 23:24 aaa.txt
-rw-r--r--. 1 root root
                          0 Jun 14 23:03 bbb.txt
      -r--. 1 root root
                          0 Jun 14 23:04 ccc.txt
-rw-r--r-. 1 root root 308 Jun 14 23:05
[root@CentOS test]# chmod u=rwx,g=rw,o=r aaa.txt
[root@CentOS test]# II
-rwxrw-r--. 1 root root 2237 Jun 14 23:24 aaa.txt
 rw-r--r--. 1 root root
                         0 Jun 14 23:03 bbb.txt
                          0 Jun 14 23:04 ccc.txt
      -r--. 1 root root
rw-r--r-. 1 root root
                         308 Jun 14 23:05
[root@CentOS test]# _
```

上述示例还可以使用数字表示: chmod 764 aaa.txt

# 四、远程连接工具的使用

实际开发中,Linux 服务器都在其他的地方,我们要通过远程的方式去连接 Linux 并操作它,Linux 远程的操作工具有很多,企业中常用的有 Puttty、secureCRT、SSH Secure 等。目前自己用的是 WinSCP 和 Xshell。

#### 关于远程工具乱码的解决:

使用远程工具进行连接时,如果 linux 有中文文件或目录,显示时会出现乱码,原因是 linux 编码是 UTF-8,而远程工具默认是当前系统本地编码即 GBK。所以解决方案是统一两 者编码就 OK 了,但是该 SSH Secure 工具不能设置编码,所以通过修改 linux 的系统编码的方式进行统一编码。

### 在 linux 的/etc/sysconfig 目录下有一个 i18n 的文件代表 linux 的系统编码

```
[root@CentOS / ]# cd /etc/sysconfig
[root@CentOS sysconfig]# ls
atd
             init
                                 network
                                                    samba
             ip6tables
auditd
                                                    sandbox
                                                    saslauthd
authconfig
             ip6tables-config
autofs
             ip6tables.old
                                                    selinux
                                 nfs
                                                    smartmontools
             iptables
                                 ntpd
             iptables-config
                                                    sshd
cgconf ig
                                 ntpdate
             iptables.old
cgred.conf
                                 prelink
                                                    sysstat
                                                    sysstat.ioconf
clock
             irqbalance
                                 quota_nld
                                 raid-check
                                                    system-config-firewall
             kdump
             kernel
                                                    system-config-firewall.old
cpuspeed
                                 readahead
                                                    udev
crond
             keyboard
                                 readonly-root
grub
                                 rngd
i 18n
             netconsole
                                 rsyslog
TrootUCentOS sysconfig1#
```

#### 将其从 UTF-8 修改成 GBK 重现连接 linux 即可:

```
LANG="zh_CN.UTF-8"

LANG="zh_CN.GBK"
```