



struct或結構體(structure)是個封裝並命名數個相關數值為單一組合的**自定型別**。如果熟悉物件導向語言的話,struct 就像是物件的資料屬性。在這邊會比較元組與結構體的差別,介紹如何使用結構體,並討論何時使用結構體組織資料是比較好的選擇。

將會解釋如何定義並產生結構體實例,也會討論如何**定義關聯函式,尤其是叫做方法(method)的關聯函式**,這能指定結構體型別特定的相關型別。結構體與將會在後面提到的列舉(enum)是 Rust 產生新型別的基本元件,它們能充分利用 Rust 的編譯時型別檢查。

#### 定義與實例化結構體

- 結構體(Structs)和元組類似,兩者都能持有多種相關數值。和元組一樣,結構體的每個部分可以是不同的型別。但與元組不同的地方是,在結構體中必須為每個資料部分命名以便表達每個數值的意義。因為有了這些名稱,結構體通常比元組還來的有彈性:不需要依賴資料的順序來指定或存取實例中的值。
- · 欲定義結構體,輸入關鍵字 struct 並為整個結構體命名。結構體的名稱需要能夠描述其所組合出的資料意義。然後在大括號內,對每個資料部分定義名稱與型別,會稱為欄位(fields)。
- •舉例來說,底下範例定義了一個儲存使用者帳號的結構體:

```
struct User {
    active: bool,
    username: String,
    email: String,
    sign_in_count: u64,
}
```

#### 定義與實例化結構體

- 要在定義後使用該結構體,可以指定每個欄位的實際數值來建立結構體的實例(instance)。要建立實例的話,先寫出結構體的名稱再加上大括號,裡面會包含數個「key: value」的配對。key 是每個欄位的名稱,而 value 就是想給予欄位的數值。
- 欄位的順序可以不用和定義結構體時的順序一樣。換句話說,結構體的定義比較像是型別的通用 樣板,然後實例會依據此樣板插入特定資料來將產生型別的數值。比如說,可以像底下範例這樣

宣告一個特定使用者:

```
fn main() {
    let user1 = User {
        active: true,
        email: String::from("someone@example.com"),
        username: String::from("someusername123"),
        sign_in_count: 1,
    };
}
```

#### 定義與實例化結構體

•要取得結構體中特定數值的話,使用句點。如果想要此使用者的電子郵件信箱,使用 user1.email 如果該實例可變的話,可以使用句點並賦值給該欄位來改變其值。底下範例顯示了如何改變一個

可變 User 實例中 email 欄位的值:

```
fn main() {
    let mut user1 = User {
        active: true,
        email: String::from("someone@example.com"),
        username: String::from("someusername123"),
        sign_in_count: 1,
    };

    user1.email = String::from("anotheremail@example.com");
}
```

• **請注意整個實例必須是可變的,Rust 不允許只標記特定欄位是可變的**。就像任何表達式一樣,可以在函式本體最後的表達式中,建立一個新的結構體實例作為回傳值。

#### 定義與實例化結構體

• 底下範例展示了 build\_user 函式會依據給予的電子郵件和使用者名稱來回傳 User 實例。 而 active 欄位取得數值 true 且 sign\_in\_count 取得數值 1:

```
fn build_user(email: String, username: String) -> User {
    User {
        active: true,
        email: email,
        username: username,
        sign_in_count: 1,
    }
}
```

 函式參數名稱與結構體欄位名稱相同是非常合理的,但是要重複寫 email 和 username 的欄位名稱 與變數就有點冗長了。如果結構體有更多欄位的話,重複寫這些名稱就顯得有些煩人了。
 幸運的是,的確有更方便的語法!

#### 用欄位初始化簡寫語法

•由於之前範例的參數名稱與結構體欄位名稱相同,可以使用**欄位初始化簡寫(field init shorthand)** 語法來重寫 build\_user,讓它的結果相同但不必重複寫出 email 和 username,如底下範例所示:

```
fn build_user(email: String, username: String) -> User {
    User {
        active: true,
        email,
        username,
        sign_in_count: 1,
    }
}
```

• 在此建立了 User 結構體的實例,它有一個欄位叫做 email。希望用 build\_user 函式中的參數 email 賦值給 email 欄位。然後因為 email 欄位與 email 參數有相同的名稱,只要寫 email 就好,不必寫 email: email。

#### 使用結構體更新語法從其他結構體建立實例

- 通常也會從其他的實例來產生新的實例,保留大部分欄位,不過修改一些欄位數值,這時可以 使用結構體更新語法(struct update syntax)。
- 首先底下範例顯示了沒有使用更新語法來建立新的 User 實例 user2。設置了新的數值給 email,但其他欄位就使用之前範例建立的 user1 相同的值:

```
fn main() {
    // --省略--

let user2 = User {
    active: user1.active,
    username: user1.username,
    email: String::from("another@example.com"),
    sign_in_count: user1.sign_in_count,
    };
}
```

#### 使用結構體更新語法從其他結構體建立實例

• 使用結構體更新語法,可以用較少的程式碼達到相同的效果,如右下範例所示: .. 語法表示剩下 沒指明的欄位都會取得與所提供的實例相同的值。

```
fn main() {
    // -- 省略--

let user2 = User {
    active: user1.active,
    username: user1.username,
    email: String::from("another@example.com"),
    sign_in_count: user1.sign_in_count,
    };
}
```

```
fn main() {
    // --省略--

let user2 = User {
    email: String::from("another@example.com"),
    ..user1
    };
}
```

•右上範例的程式碼產生的 user2 實例有不同 email,但是有與 user1 相同的 username、active 和 sign\_in\_count。..user1 加在最後面表示任何剩餘的欄位都會與 user1 對應欄位的數值相同,不過可以用任意順序指定多少想指定的欄位,不需要與結構體定義欄位的順序一樣。

#### 使用結構體更新語法從其他結構體建立實例

- •注意到結構體更新語法和賦值一樣使用 = , 這是因為它也會轉移資料, 就如同在「變數與資料 互動的方式:移動」段落看到的一樣。在此範例中, 在建立 user2 之後就無法再使用 user1, 因為 user1 的 username 欄位的 String 被移到 user2 了。
- •如果同時給 user2 的 email 與 username 新的 String,這樣 user1 會用到的數值只會有 active 和 sign\_in\_count,這樣 user1 在 user2 就仍會有效。因為 active 和 sign\_in\_count 都是有實作 Copy 特徵的型別,所以在「變數與資料互動的方式:clone」段落討論到的行為會造成影響。

#### 使用無名稱欄位的元組結構體來建立不同型別

- struct Color(i32, i32, i32);
  struct Point(i32, i32, i32);

  fn main() {
   let black = Color(0, 0, 0);
   let origin = Point(0, 0, 0);
  }
- Rust 還支援定義結構體讓它長得像是元組那樣,稱作元組結構體(tuple structs)。元組結構體仍然有定義整個結構的名稱,但是它們的欄位不會有名稱,它們只會有欄位型別而已。元組結構體的用途在於當想要為元組命名,好讓它跟其他不同型別的元組作出區別,以及對常規結構體每個欄位命名是冗長且不必要的時候。
- 要定義一個元組結構體,一樣先從 struct 關鍵字開始,其後再接著要定義的元組。舉例來說, 右上是兩個使用元組結構體定義的 Color 和 Poin:
- •注意 black 與 origin 屬於不同型別,因為它們是不同的元組結構體實例。每個定義的結構體都是專屬於自己的型別,就算它們的欄位型別可能一模一樣。舉例來說,一個參數為 Color 的函式就無法接受 Point 引數,就算它們的型別都是三個 i32 的組合。除此之外,元組結構體實例和元組類似,可以將它們解構為獨立部分,也可以使用。加上索引來取得每個數值。

#### 無任何欄位的類單元結構體

- •也可以定義沒有任何欄位的結構體!這些叫做類單元結構體(unit-like structs),因為它們的行為就很像在「元組型別」提論過的單元型別(unit type)()類似。類單元結構體很適合用在當要實作一個特徵(trait)或某種型別,但沒有任何需要儲存在型別中的資料。會在之後介紹特徵。
- ·以下的範例宣告並實例化一個類單元結構體叫做 Always Equal:

```
struct AlwaysEqual;
fn main() {
   let subject = AlwaysEqual;
}
```

• 使用 struct 關鍵字定義想要的名稱 AlwaysEqual,然後加上分號就好,不必再加任何括號! 這樣就能一樣用 subject 變數取得一個 AlwaysEqual 的實例:直接使用定義的名稱,不用加任何括號。想像一下之後可以針對 AlwaysEqual 的實例實作與其他型別實例相同的行爲,像是爲了測試回傳已知的結果。不需要任何資料就能實作該行爲!能在之後看到如何定義特徵(trait)並對任何型別實作它們,這也包含類單元結構體。

#### 結構體資料的所有權

- 在之前範例的 User 結構體定義中,使用了擁有所有權的 String 型別,而不是 &str 字串切片型別。 這邊是故意這樣選擇的,因為希望每個結構體的實例可以擁有它所有的資料,在整個結構體都有效時 資料也是有效的。
- •要在結構體中儲存別人擁有的資料參考是可行的,但這會用到生命週期(lifetimes),會在之後才會談到生命週期能確保資料參考在結構體存在期間都是有效的。要是沒有使用生命週期來用結構體儲存參考

的話,會如以下出錯:

```
struct User {
    active: bool,
    username: &str,
    email: &str,
    sign_in_count: u64,
}
```

```
fn main() {
    let user1 = User {
        active: true,
        username: "someusername123",
        email: "someone@example.com",
        sign_in_count: 1,
    };
}
```

#### 結構體資料的所有權

```
struct User {
    active: bool,
    username: &str,
    email: &str,
    sign_in_count: u64,
}
```

```
fn main() {
    let user1 = User {
        active: true,
        username: "someusername123",
        email: "someone@example.com",
        sign_in_count: 1,
    };
}
```

編譯器會抱怨它需要生命週期標記:

在之後會討論如何修正這樣的錯誤,好讓可以在結構體中儲存參考。 但現在的話,先用有所有權的 String 而非 &str 參考來避免錯誤。

```
cargo run
   Compiling structs v0.1.0 (file:///projects/structs)
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src/main.rs:3:15
        username: &str,
                  ^ expected named lifetime parameter
help: consider introducing a named lifetime parameter
1 ~ struct User<'a> {
        active: bool,
        username: &'a str,
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src/main.rs:4:12
        email: &str,
               ^ expected named lifetime parameter
help: consider introducing a named lifetime parameter
1 ~ struct User<'a> {
        active: bool,
        username: &str,
        email: &'a str,
For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile 'structs' due to 2 previous errors
```

#### 使用結構體的程式範例

為了瞭解何時會想要使用結構體,來寫一支計算長方形面積的程式。會先從單一變數開始, 再慢慢重構成使用結構體。用 Cargo 建立一個新的專案rectangles,它將接收長方形的長度與寬度 然後計算出長方形的面積。底下範例展示了在專案底下用其中一種方式寫出來的小程式:

```
fn main() {
    let width1 = 30;
    let height1 = 50;

    println!(
        "長方形的面積為 {} 平方像素。",
        area(width1, height1)
    );
}

fn area(width: u32, height: u32) -> u32 {
    width * height
}
```

```
$ cargo run
Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.42s
Running `target/debug/rectangles`
長方形的面積為 1500 平方像素。
```

雖然此程式碼成功呼叫 area 函式計算出長方形的面積,但可以做得更好,讓程式碼更簡潔且更易閱讀。

#### 使用結構體的程式範例

• 此程式碼的問題在 area 的函式簽名就能看出來: fn area(widtl

```
fn area(width: u32, height: u32) -> u32 {
```

• area 函式有寬度與長度兩個參數,可用以計算長方形的面積。但在程式中,其參數相關性卻沒有表達出來。要是能將寬度與長度組合起來的話,會更容易閱讀與管理。可以使用之前提到的「元組型別」。

#### 使用元組重構

• 底下範例展示了程式用元組的另一種寫法:

```
fn main() {
    let rect1 = (30, 50);

    println!(
        "長方形的面積為 {} 平方像素。",
        area(rect1)
    );
}

fn area(dimensions: (u32, u32)) -> u32 {
    dimensions.0 * dimensions.1
}
```

- 一方面來說,此程式的確比較好。元組增加了一些結構,而現在只需要傳遞一個引數。 但另一方面來說,此版本的閱讀性反而更差。元組無法命名它的元素,所以需要索引部分元組, 讓計算變得比較不清晰。
- 在計算面積時,哪個值是寬度還是長度的確不重要。但如果要顯示出來的話,這就很重要了! 會需要記住元組索引0是 width,然後元組索引1是 height。如果有其他人要維護這段程式碼的話 就也記住這件事才能使用程式碼。由於無法從程式碼表達出資料的意義,它就很容易產生錯誤。

#### 使用結構體重構:賦予更多意義

• 可以用結構體來為資料命名以賦予其意義。可以將元組轉換成一個有整體名稱且內部資料也都有

名稱的結構體,如底下範例所示:

```
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };
    println!(
        "長方形的面積為 {} 平方像素。",
        area(&rect1)
    );
fn area(rectangle: &Rectangle) -> u32 {
    rectangle.width * rectangle.height
```

#### 使用結構體重構:賦予更多意義

- height: u32,
  }

  fn main() {
   let rect1 = Rectangle {
   width: 30,
   height: 50,
   };

   println!(
   "長方形的面積為 {} 平方像素。",
   area(&rect1)
   );
  }

  fn area(rectangle: &Rectangle) -> u32 {
   rectangle.width \* rectangle.height
  }
- 在此定義了一個結構體叫做 Rectangle。在大括號內,定義了 width 與 height 的欄位,兩者型別皆為 u32。然後在 main 中,建立了一個寬度為 30 長度為 50 的 Rectangle 實例。
- •現在 area 函式使需要一個參數 rectangle,其型別為 Rectangle 結構體實例的不可變借用。如同之前提到的,希望借用結構體而非取走其所有權。這樣一來,main 能保留它的所有權並讓 rect1 繼續使用,這也是為何要在要呼叫函式的簽名中使用 &。
- area 函式能夠存取 Rectangle 中的 width 與 height 欄位(存取借用結構體實例的欄位不會移動欄位數值,這就是為何常看到結構體的借用)。 area 函式簽名可以表達出想要做的事情了: 使用 width 與 height 欄位來計算 Rectangle 的面積。這能表達出寬度與長度之間的關係,並且給了它們容易讀懂的名稱,而不是像元組那樣用索引 0 和 1。這樣清楚多了。

#### 使用推導(derive)特徵實現更多功能

現在要是能夠在除錯程式時能夠印出 Rectangle 的實例並看到它所有的欄位數值就更好了。
 底下範例嘗試使用之前提到的 println! 巨集,但是卻無法執行:

```
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    println!("rect1 is {}", rect1);
}
```

■當編譯此程式碼時,會得到錯誤訊息: error[E0277]: `Rectangle` doesn't implement `std::fmt::Display`

#### 使用推導特徵實現更多功能

- struct Rectangle {
   width: u32,
   height: u32,
  }

  fn main() {
   let rect1 = Rectangle {
   width: 30,
   height: 50,
   };

   println!("rect1 is {}", rect1);
  }
- println!巨集預設可以做各式各樣的格式化,大括號告訴println!要使用Display特徵的格式化方式: 其輸出結果是用來給最終使用者使用的。目前遇過的基本型別預設都會實作Display,因為它們 只有一種顯示方式(像是 1)能夠給使用者。但是對結構體來說 println! 要怎麼格式化輸出結果就會 有點不明確了,因為顯示的方式就很有多種。是要加上頓號嗎?是要印出大括號嗎?所有的欄位 都要顯示出來嗎?基於這些不確定因素,Rust 不會去猜要的是什麼,所以結構體預設並沒有 Display 的實作,也就無法使用 println! 與 {} 佔位符。
- 如果繼續閱讀錯誤訊息,會得到一些有幫助的資訊:

```
= help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Rectangle`
= note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or {:#?} for pretty-print) instead
```

#### 使用推導特徵實現更多功能

- struct Rectangle {
   width: u32,
   height: u32,
  }

  fn main() {
   let rect1 = Rectangle {
   width: 30,
   height: 50,
   };

   println!("rect1 is {}", rect1);
  }
- 來試試看, println! 巨集的呼叫方式現在看起來應該會像這樣 println!("rect1 is {:?}", rect1);。在 println! 內加上:? 這樣的標記指的是想要使用 Debug 特徵來作為輸出格式方式。
- 不過同樣地,編譯器又給了有用的資訊:

```
= help: the trait `Debug` is not implemented for `Rectangle`
= note: add `#[derive(Debug)]` to `Rectangle` or manually `impl Debug for Rectangle`
```

#### 使用推導特徵實現更多功能

• Rust 的確有印出除錯資訊的功能,但是要針對結構體顯式實作出來才會有對應的功能。為此可以 在結構體前加上屬性(attribute) #[derive(Debug)],如底下範例所示:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    println!("rect1 is {:?}", rect1);
}
```

```
$ cargo run
   Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
   Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s
   Running `target/debug/rectangles`
rect1 is Rectangle { width: 30, height: 50 }
```

• 現在當執行程式,不會再得到錯誤了,而且可以看到格式化後的輸出結果(右上):

#### 使用推導特徵實現更多功能

•雖然這不是非常好看的輸出格式,但是它的確顯示了實例中所有的欄位數值,這對除錯時會非常有用。不過如果結構體非常龐大的話,會希望輸出格式可以比較好閱讀。為此可以在 println!的字串使用 {:#?} 而非 {:?}。在此例中使用 {:#?} 風格的話,輸出結果就會如下:

```
$ cargo run
   Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
   Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s
   Running `target/debug/rectangles`
rect1 is Rectangle {
   width: 30,
   height: 50,
}
```

•另一種使用 Debug 格式印出數值的方式是使用 dbg! 巨集 。這會拿走一個表達式的所有權 (相較於 println! 只會拿參考),印出該 dbg! 巨集在程式碼中呼叫的檔案與行數,以及該表達式的數值結果,最後回傳該數值的所有權。

#### 使用推導特徵實現更多功能

- 呼叫dbg!巨集會顯示到標準錯誤終端串流(stderr),而不像println!是印到標準輸出終端串流(stdout)。
   會在之後的「將錯誤訊息寫入標準錯誤而非標準輸出」段落進一步討論 stderr 與 stdout。
- ·以下的範例印出賦值給 width 的數值,以及整個 rect1 結構體的數值:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let scale = 2;
    let rect1 = Rectangle {
        width: dbg!(30 * scale),
        height: 50,
    };

    dbg!(&rect1);
}
```

在表達式 30 \* scale 加上 dbg!, 因爲 dbg! 會回傳表達式的數值所有權, width 將能取得和不加上 dbg! 時相同的數值。而不希望 dbg! 取走 rect1 的所有權, 所以在下一個 rect1 的呼叫使用參考。以下是此範例得到的輸出結果:

```
$ cargo run
   Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
   Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
   Running `target/debug/rectangles`
[src/main.rs:10] 30 * scale = 60
[src/main.rs:14] &rect1 = Rectangle {
   width: 60,
   height: 50,
}
```

#### 使用推導特徵實現更多功能

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let scale = 2;
    let rect1 = Rectangle {
        width: dbg!(30 * scale),
        height: 50,
    };

    dbg!(&rect1);
}
```

```
$ cargo run
   Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
   Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
   Running `target/debug/rectangles`
[src/main.rs:10] 30 * scale = 60
[src/main.rs:14] &rect1 = Rectangle {
   width: 60,
   height: 50,
}
```

- •可以看見第一個輸出結果來自第十行,也就是除錯表達式 30 \* scale 的地方,其結果數值為 60 (整數實作的 Debug 格式只會印出它們的數值)。而在第十四行所呼叫的 dbg! 則輸出 &rect1 的數值,也就是 Rectangle 的結構體。此輸出就會使用 Rectangle 實作的 Debug 漂亮格式。當需要嘗試理解程式碼怎麼運作時,dbg! 巨集可以變得相當實用!
- ·除了 Debug 特徵之外,Rust 還提供了一些特徵能透過 derive 屬性來使用並爲自訂型別擴增實用的行爲。會在之後介紹如何實作這些特徵的自訂行爲,以及如何建立自己的特徵。
- 函式 area 只會計算長方形的面積。這樣的行為要是能夠緊貼著 Rectangle 結構體,因為這樣一來它就不會相容於其他型別。看看如何繼續重構程式碼,接下來可以將函式 area 轉換為 Rectangle 型別的方法(method)。

#### 方法語法

•方法(Methods)和函式類似,用 fn 關鍵字並加上它們名稱來宣告,它們都有參數與回傳值,然後它們包含一些程式碼能夠在其他地方呼叫方法。和函式不同的是,方法是針對結構體定義的(或是列舉和特徵物件,會在之後分別介紹它們),且它們第一個參數永遠是 self,這代表的是呼叫該方法的結構體實例。

#### 定義方法

• 把 Rectangle 作為參數的 area 函式轉換成定義在 Rectangle 內的 area 方法,如底下範例所示:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
impl Rectangle {
    fn area(&self) -> u32 {
       self.width * self.height
fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
       width: 30,
       height: 50,
   };
    println!(
       "長方形的面積為 {} 平方像素。",
       rect1.area()
   );
```

要定義Rectangle中的方法,先為Rectangle加個 impl(implementation)區塊來開始。所有在此區塊的內容都跟 Rectangle 型別有關。再來將 area 移入 impl 的大括號中,並將簽名中的第一個參數(在此例中是唯一一個)與其本體中用到的地方改成 self。

在 main 中原先使用 rect1 作為引數呼叫的 area,可以改成使用方法語法 (method syntax)來呼叫 Rectangle 的 area 方法。方法語法在實例後面呼叫,在其之後加上句點、方法名稱、括號然後任何所需的引數。

#### 定義方法

■把 Rectangle 作為參數的 area 函式轉換成定義在 Rectangle 內的 area 方法,如底下範例所示:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
impl Rectangle {
    fn area(&self) -> u32 {
       self.width * self.height
fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
       width: 30,
       height: 50,
   };
    println!(
       "長方形的面積為 {} 平方像素。",
       rect1.area()
   );
```

在 area 的簽名中,使用 &self 而非 rectangle: &Rectangle。 &self 是 self: &Self 的簡寫。在一個 impl 區塊內,Self 型別是該 impl 區塊要實作型別的別名。方法必須有個叫做 self 的 Self 型別作為它們的第一個參數,所以 Rust 在寫第一個參數時能直接簡寫成 self。

注意到在 self 縮寫的前面仍使用 & , 已表示此方法是借用 Self 的實例 , 就像在 rectangle: &Rectangle 做的一樣。就和其他參數一樣 , 方法可以選擇 拿走 self 的所有權、像這裡借用不可變的 self 或是借用可變的 self。

#### 定義方法

•把 Rectangle 作為參數的 area 函式轉換成定義在 Rectangle 內的 area 方法,如底下範例所示:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
impl Rectangle {
    fn area(&self) -> u32 {
       self.width * self.height
fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
       width: 30,
       height: 50,
   };
    println!(
       "長方形的面積為 {} 平方像素。",
       rect1.area()
   );
```

之所以選擇 &self 的原因和之前函式版本的 &Rectangle 一樣,不想取得所有權只想讀取結構體的資料,而非寫入它。如果想要透過方法改變實例的數值的話會使用 &mut self 作為第一個參數。

而只使用 self 取得所有權的方法更是非常少見,這種使用技巧通常是為了想改變 self 成想要的樣子,並且希望能避免原本被改變的實例繼續被呼叫。使用方法而非函式最大的原因是,除了可以使用方法語法而不必在方法簽名重複 self 的型別之外,其更具組織性。將所有一個型別所能做的事都放入impl 區塊中了,而不必讓未來的使用者在茫茫函式庫中尋找 Rectangle 的功能。

#### 定義方法

■另外還可以選擇將方法的名稱取作其結構體的其中一個欄位。舉例來說,也可以在 Rectangle 定義一個 width 方法:

```
impl Rectangle {
    fn width(&self) -> bool {
        self.width > 0
    }
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    if rect1.width() {
        println!("長方形的寬度不為零,而是 {}", rect1.width);
    }
}
```

這裡選擇讓 width 方法判斷實例的 width 是否大於 0:如果是的話回傳 true;如果為 0 的話就回傳 false。可以讓欄位與方法擁有相同的名稱,並作為任何用途使用在 main 中,當在 rect1.width 後方加上括號,Rust 就會知道指的是 width 有法。當沒有使用括號時,Rust 會知道指的是 width 欄位。

#### 定義方法

■另外還可以選擇將方法的名稱取作其結構體的其中一個欄位。舉例來說,也可以在 Rectangle 定義一個 width 方法:

```
impl Rectangle {
    fn width(&self) -> bool {
        self.width > 0
    }
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    if rect1.width() {
        println!("長方形的寬度不為零,而是 {}", rect1.width);
    }
}
```

雖然不是必定的做法,但通常將方法名稱與欄位設為一樣時,希望它只回傳該欄位的數值而已。像這樣的方法稱為 getter,Rust 並不會像其他語言那樣自動為結構體欄位實作它們。Getter常用於將欄位隱藏起來,但提供一個公開方法並只限讀取該欄位,來做為該型別的公開API。會在之後討論什麼是公開與私有,以及如何設計方法或欄位為公開或私有的。

#### 擁有更多參數的方法

來練習再實作另一個 Rectangle 的方法。這次要 Rectangle 的實例可以接收另一個Rectangle實例,
 要是self 本身(第一個Rectangle)可以包含另一個Rectangle的話就回傳true,不然的話就回傳false。

也就是希望定一個方法 can\_hold ,如右邊範例所示:

rect1 能容納 rect2 嗎?true rect1 能容納 rect3 嗎?false let rect1 = Rectangle {
 width: 30,
 height: 50,
};
let rect2 = Rectangle {
 width: 10,
 height: 40,
};
let rect3 = Rectangle {
 width: 60,
 height: 45,
};

println!("rect1 能容納 rect2 嗎?{}", rect1.can\_hold(&rect2));
println!("rect1 能容納 rect3 嗎?{}", rect1.can\_hold(&rect3));
}

• 然後預期的輸出結果會如左上所示,因為 rect2 的兩個維度都比 rect1 小,但 rect3 比 rect1 寬:

#### 擁有更多參數的方法

- impl Rectangle {
   fn area(&self) -> u32 {
   self.width \* self.height
   }
   fn can\_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
   self.width > other.width && self.height > other.height
   }
  }
- 知道要定義方法的話,它一定得在 impl Rectangle 區塊底下。方法的名稱會叫做 can\_hold。它會取得另一個 Rectangle 的不可變參考作為參數。可以從程式碼呼叫方法的地方來知道參數的可能的型別: rect1.can\_hold(&rect2) 傳遞了 &rect2, 這是一個 rect2 的不可變參考, 同時也是 Rectangle 的 實例。
- 這是合理的,因為只需要讀取 rect2(而不是寫入,寫入代表需要可變參考),且希望 main 能夠保持 rect2 的所有權,好讓之後能在繼續使用它來呼叫 can\_hold 方法。can\_hold 的回傳值會是布林值,然後實作細節會是檢查 self 的寬度與長度是否都大於其他 Rectangle 的寬度與長度。加入範例的 can\_hold 方法到 impl 區塊中,如右上範例所示:
- 當用範例執行此程式碼的話,會得到預期的輸出結果。方法可以在參數 self 之後接收更多參數, 而那些參數就和函式中的參數用法一樣。

#### 關聯函式

- 所有在 impl 區塊內的方法都屬於關聯函式(associated functions),因為它們都與 impl 實作的型別相關。
   要是有方法不需要自己的型別實例的話,可以定義個沒有 self 作為它們第一個參數的關聯函式(因此不會被稱作方法)。已經在 String 型別使用過 String::from 這種關聯函式了。
- 不屬於方法的關聯函式很常用作建構子,來產生新的結構體實例。這通常會叫做 new,但是 new 其實不是特殊名稱,也沒有內建在語言內。舉例來說,可以提供一個只接收一個維度作為參數的關聯函式,讓它賦值給寬度與長度,使其可以用 Rectangle 來產生正方形,而不必提供兩次相同的值:

```
impl Rectangle {
    fn square(size: u32) -> Self {
        Self {
            width: size,
            height: size,
            }
        }
}
```

回傳型別中與函式本體中的 Self 關鍵字是 impl 關鍵字接著出現的型別別名,在此例中就是 Rectangle。

要呼叫關聯函式的話,使用 :: 語法並加上結構體的名稱。比方說 let sq = Rectangle::square(3);。此函式用結構體名稱作為命名空間, :: 語法可以用在關聯函式以及模組的命名空間,會在之後介紹模組。

它讓每個方法都有自己的 impl 區塊。

#### 多重 impl 區塊

·每個結構體都允許有數個 impl 區塊。舉例來說,之前的範例與底下的範例展示的程式碼是一樣的,

```
impl Rectangle {
    fn area(&self) -> u32 {
        self.width * self.height
    }
}
impl Rectangle {
    fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
        self.width > other.width && self.height > other.height
    }
}
```

- ■這邊確沒有將方法拆為 impl 區塊的理由,不過這樣的語法是合理的。會在之後介紹泛型型別與特徵, 看到多重 impl 區塊是非常實用的案例。
- 結構體可以自訂對領域有意義的型別。使用結構體可以讓每個資料部分與其他部分具有相關性,並為每個部分 讓程式更好讀懂。在impl區塊中,可以定義與型別有關的函式,而方法就是其中一種關聯函式,能指定結構體 能有何種行為。但是結構體並不是自訂型別的唯一方法: Rust 列舉功能讓工具箱可以再多一項可以使用的工具。