

汇编语言与逆向工程


北京邮电大学 2019年3月





- □1.寄存器
- □2.x86指令集
- □3.寻址方式
- □4.字节序
- □5.栈
- □6.函数调用约定






- □CPU简介
- □什么是寄存器
- □寄存器分类
- □通用寄存器
- □段寄存器
- □程序状态与控制寄存器
- □指令指针寄存器





- @基本知识介绍
 - □CPU的基本组成部件:时钟、ALU、CU、寄存器
 - 〇时钟是整个计算机运转的"节拍器",机器指令的最小执行时间就是一个时钟周期
 - OALU是算数单元,顾名思义就是执行各种算数运算 和逻辑运算





- □CPU的基本组成部件:时钟、ALU、CU、寄存器
 - OCU是控制单元,是CPU的指挥中心,由下列组成
 - ❖指令寄存器(Instruction Register)
 - ❖指令译码器 (Instruction Decoder)
 - ❖指令控制器(Operation Controller)
 - ○CU协调各个指令执行的顺序





- □CPU的基本组成部件:时钟、ALU、CU、寄存器
 - ○寄存器的作用是临时存储数据和地址,供cpu操作, 包括
 - ❖8个通用寄存器(EAX,EBX,ECX,EDX,EDI,ESI,ESP,EBP)
 - ❖1个指令指针寄存器(EIP),EIP始终指向下一条待执行指 令的地址
 - ❖一个CPU状态寄存器(EFLAGS)
 - ❖6个段寄存器








- @总线
 - □总线在物理上是若干根用于连接其他芯片的导 线
 - □在逻辑上分为地址总线、数据总线、控制总线

0







- □地址总线
 - ○CPU要将内存中的指令和数据取出,就必须访问内存中的地址,当CPU访问内存中的某个地址时,地址线上就保持着那个地址值。
 - ○地址总线能表示多少个不同的数值,这个CPU就能够访问多少内存地址(如宽度为N的地址线,它能够寻址的空间为0-2^N)






- □数据总线
 - ○在CPU和内存中传输指令和数据
- □控制总线
 - ○控制总线是不同控制线的集合,是一个总称。
 - ○有多少条控制总线,就意味着CPU能够对外界提供 多少种控制
 - 〇控制总线的宽度决定了CPU控制外界设备的能力





[®]CPU结构原理







- □基本知识介绍
- □什么是寄存器
- □寄存器分类
- □通用寄存器
- □段寄存器
- □程序状态与控制寄存器
- □指令指针寄存器







- □什么是寄存器
 - ○寄存器(Register)是中央处理器(CPU, Central Processing Unit)内部的组成部分。
 - ○寄存器是有限存贮容量的高速存储部件,它们可用 来暂存指令、数据和地址。





- □在中央处理器的控制部件中的寄存器
 - ○指令寄存器(IR, Instruction Register)
- □在中央处理器的算术及逻辑部件中的寄存器
 - ○累加器(ACC, accumulator)
- □寄存器是计算机系统结构下存储层次的最顶端, 也是系统中操作数据的最快速路径





- □基本知识介绍
- □什么是寄存器
- □寄存器分类
- □通用寄存器
- □段寄存器
- □程序状态与控制寄存器
- □指令指针寄存器





- @IA-32架构提供了16个基本程序执行寄存器
 - ,用于系统和应用程序编程。
 - □IA-32是1985年的intel 80386到奔腾系列处理器所沿用的intel处理器架构
 - □16个寄存器可以被分成以下四类:
 - ○8个通用寄存器(General-purpose registers)
 - * 可用来存储操作数和指针。
 - ○段寄存器(Segment registers)
 - ○程序状态与控制寄存器(EFLAGS)
 - ○指令指针寄存器(EIP register)






- □基本知识介绍
- □什么是寄存器
- □寄存器分类
- □通用寄存器
- □段寄存器
- □程序状态与控制寄存器
- □指令指针寄存器





- @通用寄存器
 - □32位CPU通用寄存器共有8个: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP
 - □它们可以用于传送和暂存以下数据
 - ○逻辑和算术运算的操作数;
 - ○用于地址计算的操作数;
 - ○内存指针





@ 第1-4个寄存器

□EAX: 累加寄存器,是操作数和结果数据的累加器

□EBX: 基址寄存器,指向DS段中数据的指针

□ECX: 计数寄存器,是字符串和循环操作的计数器

□EDX: I/O指针--数据寄存器

○上面4个寄存器主要用于算术运算(ADD/SUB/XOR/OR等)指令中,常用来保存常量与变量的值。





- @变址寄存器(第5-6个)
 - □ESI: (字符串操作源指针)源变址寄存器。
 - □EDI: (字符串操作目的指针)目的变址寄存器
 - ○ESI和EDI与特定的串操作指令(MOVS/LODS/STOS)一起使用,在字符串操作的 时候用的比较多
 - ○变址寄存器存放存储单元在段内的偏移量,用它们可实现多种存储器操作数的寻址方式,为以不同的地址形式访问存储单元提供便利





- @指针寄存器(第7-8个)
 - □ESP: 堆栈指针寄存器,用于存放当前堆栈的 栈顶地址,专门用作堆栈指针,不可作为一般 通用寄存器使用
 - □EBP: 基址指针寄存器,表示栈区域的基地址,在函数被调用时用于保存ESP的值,在函数返回时再把值返回ESP






- □EAX、EBX、ECX、EDX四个通用寄存器
 - ○为了实现与16位CPU(8086CPU)的兼容(即对低16位数据的存取),这些低 16位寄存器分别命名为AX、BX、CX、DX
 - ○对低16位数据的存取,不会影响高16位的数据

Gene	eral-Purpo	se Regist	ters			
31	16	15 8	B 7		0 16-bit	32-bit
		AH		AL	AX	EAX
		BH		BL	BX	EBX
		CH		CL	CX	ECX
		DH		DL	DX	EDX
			BP			EBP
	·		SI			ESI
			DI			EDI
			SP		7	ESP





- □为了兼容8086CPU的上一代CPU中8位寄存器,同样,8086CPU的AX、BX、CX、DX这四个16位寄存器又可分为两个独立使用的8位寄存器来用:
 - OAX可分为AH和AL;
 - OBX可分为BH和BL;
 - ○CX可分为CH和CL;
 - ODX可分为DH和DL。


Gene	ral-Purpo	se Regi	ster	s			
31	16	15	8 7	7	0	16-bit	32-bit
		AH		AL		AX	EAX
		BH		BL		BX	EBX
		CH		CL		CX	ECX
		DH		DL		DX	EDX
			BP				EBP
			SI				ESI
			DI				EDI
			SP				ESP





- □例: EAX、AX、AH(AL)之间的关系
 - ○EAX为32位寄存器,AX为16位寄存器,AH(AL)为8位寄存器
 - ○若想存储4个字节(DWORD,32位)的数据,就使用 EAX
 - ○若只想使用2个字节(WORD, 16位),使用EAX的低16位部分AX就可以
 - OAX又可分为高8位的AH寄存器和低8位的AL寄存器
 - 〇每个寄存器都有自己的名称,可独立存取。程序员可利用数据寄存器的这种"可分可合"的特性,灵活地处理字/双字/字节的信息。

北邮 网安学院 崔宝江



□EAX、EBX、ECX、EDX四个通用寄存器

Conoral-Purnose Penisters

dell	erai-Purpos					
31	161	5 8	7	0	16-bit	32-bit
		AH	AL		AX	EAX
		BH	BL		BX	EBX
		CH	CL		CX	ECX
		DH	DL		DX	EDX
		В	P			EBP
		S	i			ESI
)			EDI
		S	P			ESP







- □指针寄存器EBP、ESP和变址寄存器ESI、EDI
 - ○有类似的低16位寄存器BP、SP、SI、DI
 - ○但是它们不可分割成8位寄存器

31	1615	8	7	0	16-bit	32-bit	
		AH	AL		AX	EAX	
		BH	BL		BX	EBX	
		CH	CL		CX	ECX	
		DH	DL		DX	EDX	
		В	P			EBP	
		S				ESI	
		D	I			EDI	
		S	Р	7		ESP	





- □基本知识介绍
- □什么是寄存器
- □寄存器分类
- □通用寄存器
- □段寄存器
- □程序状态与控制寄存器
- □指令指针寄存器





- @段寄存器背景知识
 - □8086CPU有20位地址总线,可以传送20位地址,最大寻址空间为1MB()
 - □而8086CPU是16位结构的CPU
 - ○也就是说在8086内部,能够一次性处理、传输、暂时存储的信息的最大长度是16位,表现出的寻址能力只有64KB()
 - ○为了克服CPU寻址能力不足的缺点,Intel公司最终决定在CPU内部采用两个16位地址合成的方式,形成一个20位的物理地址



- □物理地址=段基址(段地址*10H)+偏移地址
 - 〇8086的物理地址是20位的,而段寄存器只有16位,在合成物理地址时需要先将段寄存器中16位的段地址左移四位得到一个20位的段地址,也就是在段地址低位补四个0,相当于乘了16进制的10,这就是段地址*10H
 - 〇段基地址不能随意乱取,通常都是"小段的起始地 址"
 - ❖ "小段"即是在物理地址中从00000H开始,每16个字节 而划分的,那么整个物理地址空间就可以划分为64K个小段,且首地址的最后四位均为0(用二进制表示时),所以是16的倍数。

北邮 网安学院 崔宝江



- □8086CPU使用以上方式给出内存单元的物理地址,可以用分段的方式管理内存
 - 〇将内存分为很多段,每一段都有一个段基址,这个 段基址自然是一个20位的内存地址
 - ○分段的起源和段寄存器的诞生
 - ❖由于8086CPU只有16位,因此当时设计了四个段寄存器 (CS、DS、ES和SS)分别用于指令、数据、其它和堆栈
 - ❖段寄存器来存储段基址的高16位,即存储段地址,段地址 左移4位()后,再加上16位的偏移地址,得到最后的物理 地址。






- □从80386CPU开始
 - ○80x86家族的32位微处理器始于80386
 - ○80386的数据总线和地址总线都达到了32根
 - 〇最大物理寻址空间为4GB
 - ○由于寻址空间的增加,80x86为段部分提供了6个段 寄存器: CS、DS、ES、SS、FS和GS





@目前80x86系统一共有6个段寄存器





北邮 网安学院 崔宝江



- □CS: Code Segment, 代码段寄存器
 - ○存放应用程序代码所在段的段基址(这里说的段基 址指的是存储在寄存器中的段基址的高16位,下同)
- □DS: Data Segment,数据段寄存器
 - ○用于存放数据段的段基址
- □SS: Stack Segment, 堆栈段寄存器
 - ○用于存放栈段的段基址
- □ES、FS、GS,附加数据段寄存器
 - ○用于存放程序使用的附加数据段的段基址






- □基本知识介绍
- □什么是寄存器
- □寄存器分类
- □通用寄存器
- □段寄存器
- 口程序状态与控制寄存器
- □指令指针寄存器





- 程序状态与控制寄存器(也称为标志寄存器)
 - □3种作用:
 - ○用来存储相关指令的某些执行结果;
 - 〇用来为CPU执行相关指令提供行为依据;
 - ○用来控制CPU的相关工作方式。





- □在IA-32中标志寄存器的名称为EFLAGS,其 大小为4个字节(32位)
- □32位EFLAGS寄存器包含一组状态标志、一个 控制标志和一组系统标志
- □EFLAGS寄存器共有32个位元,每一位都有专门的含义,记录特定的信息,每位的值为1或0,代表On/Off或True/False
- □一些标志可以使用专用指令直接修改,但是没 有指令可以将整个寄存器进行检查或修改








5	31 30 2					_		_	_	17	16 1	15 1	4 13	3 12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	0 0 0	o	0 0	0 0	0	o	V V	V F	A	V M	R	0 !	N T	OPL	OF	DF	F	T F	S	Z	0	A F	0	P	1	C
X ID Flag (ID) X Virtual Intern X Virtual Intern X Alignment CI X Virtual-8086 X Resume Flat X Nested Task X I/O Privilege S Overflow Flat C Direction Flat X Interrupt Enat X Trap Flag (TI S Sign Flag (SI S Zero Flag (ZI S Auxiliary Car S Parity Flag (FI S Carry Flag (CI	rupt Flupt F	Pendag (\(\frac{1}{2}\) According (\(\frac{1}{2}\)) Accord	ing (VIF) ess (I) —	Cor	ntrol	(A	C)																			
S Indicates a S C Indicates a S X Indicates a S	Contro	l Fla	ig																							
Reserved Always se																										





- □EFLAGS寄存器的32位标志可以分为3类:
 - ○状态标志(位0, 2, 4, 6, 7和11):表示算数指令的运算结果,如ADD、SUB、MUL和DIV指令。
 - 〇方向标志(DF,位10):控制串操作指令的处理方向
 - ❖DF=0,从低地址到高地址
 - ❖DF=1,从高地址到低地址
 - ○系统标志(位8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21)和IOPL(I/O Privilege Level)字段(位12, 13)
 - ❖ 控制操作系统或执行操作,应用程序不能修改以上标志 位。






□状态标志

- ○掌握6个与程序调试相关的状态标志(位0, 2, 4, 6, 7, 和11)
 - **❖CF(位0)**
 - →进位标志位,一般情况下,在进行无符号数运算的时候,它记录了运算结果的最高有效位向更高位的进位值,或从更高位的借位值。
 - ◆在加法运算中,若运算结果从字或字节的最高位产生 了进位,则CF=1;否则CF=0。在减法运算中,若被 减数无借位,则CF=0;否则CF=1。

❖PF(位2)

◆奇偶标志位,记录相关指令执行后,其结果的所有位中1的个数是否为偶数。如果1的个数为偶数,PF=0。 ; 如果1的个数为奇数,*PF=0。



1.寄存器

❖AF(位4)


→ 辅助进位标志位,在发生以下情况时,辅助进位标志 AF的值被置为1,否则其值为0:

*在字操作时,发生低字节向高字节进位或借位时*在字节操作时,发生低4位向高4位进位或借位时

❖ZF(位6)

- ◆ 零标志位,记录相关指令执行后,其结果是否为0;
- ◆若运算结果为0,则其值为1,否则其值为0。





1.寄存器

❖SF(位7)

- ◆符号标志位,记录相关指令执行后,其结果是否为负
- ◆ 当操作数为有符号数时,若结果为负数,SF=1,若结果为非负数,SF=0。

⇔OF(位11)

- ◆溢出标志位,一般情况下,**OF**记录了有符号数运算的 结果是否发生了溢出
- ◆如果发生了溢出, OF=1; 如果没有发生溢出, OF=0
- ❖注: CF和OF所表示的进位和溢出,是分别针对无符号数和有符号数运算而言的,一定要分清楚CF和OF的发生条件。





- □基本知识介绍
- □什么是寄存器
- □寄存器分类
- □通用寄存器
- □段寄存器
- □程序状态与控制寄存器
- □指令指针寄存器





- EIP: Instruction Pointer, 指令指针寄存器
 - □保存着CPU下一条将要执行指令的偏移量 (offset),这个偏移量是相对于目前正在运行的代码段寄存器CS而言的
 - □偏移量加上当前代码段的基地址,就形成了下 一条指令的地址
 - □它的大小为32位,是由原来的16位IP寄存器扩展而来





- □程序运行时,CPU会读取EIP中一条指令的地址,传送指令到指令缓冲区后,EIP的值自动增加
- □CPU每次执行完一条指令,就会通过EIP寄存 器读取并执行下一条指令
- □不能直接修改EIP的值,只能通过其他指令间接修改
 - ○这些特定指令包括JMP、JC、CALL、RET
 - ○可以通过中断或异常来修改EIP的值





- □1.寄存器
- □2.x86指令集
- □3.寻址方式
- □4.字节序
- □5.栈
- □6.函数调用约定





- □数据传送指令
- □算数运算指令
- □逻辑运算和移位指令
- □串操作指令
- □控制转移指令
- □处理器控制指令







- □数据传送指令
 - ○通用数据传送指令
 - *数据传送指令
 - * 堆栈操作指令
 - *数据交换指令
 - ○地址传送指令
 - ○标志寄存器传送指令







□数据传送指令

- ○数据传送指令是将数据、地址或立即数传送到寄存 器或存储单元中。
- ○大部分这类指令不影响状态标志位,部分涉及标志 寄存器FLAGS的指令(SAHF和POPF)例外。





- □通用数据传送指令
 - OMOV: 把源操作数传送到目的操作数。
 - OMOVSX: 带符号扩展传送。
 - OMOVZX: 带零扩展传送。
 - ○指令格式: MOV(MOVSX/MOVZX) DEST, SRC
 - ○例
 - ❖MOV EAX, EDX; 寄存器EDX->EAX的数据传送。
 - ❖MOVSX EAX,BL;将80H扩展为FFFFF80H后送EAX中
 - ❖MOVZX AX, BL;将80H扩展为0080H后送AX中。





@MOV传送指令

- □操作数类型:
 - ○1) OPS可以为:存储器、通用寄存器、段寄存器和立即数。
 - ○2) OPD可以为:存储器、通用寄存器和段寄存器(CS 除外)。
 - ○注意:
 - ❖ 1) 立即数不能送段寄存器,其余可以任意搭配;立即数送存储器的指令有时难以确定操作数的长度,需要在存储器操作数的前面加上类型说明BYTE PTR或WORD PTR。
 - ❖ 例如: MOV BYTE PTR[SI+10H], 30; 8位立即数30送偏移地址为SI+10H的字节单元; MOV WORD PTR[BX+DI], 2; 16位立即数2送偏移地址为BX+DI的字单元。

 北邮 网安学院 崔宝江



@ MOV传送指令

○注意:


〇2) 两存储单元之间不能直接进行数据传送; 两个段寄存器 之间不能直接进行传送信息。但可以用CPU内部寄存器为桥 梁来完成这样的传送

例如: MOV AL, AREA1 例如: MOV AX, 1000H MOV AREA2, AL MOV DS, AX


- ○3) 立即数、代码段寄存器CS只能作源操作数。
- 〇4) IP寄存器不能作源操作数或目的操作数。







@MOV传送指令







@MOV传送指令

数据传送指令如下:

① 立即数送寄存器

MOV AL, 10H

MOV BX, 2100H

② 寄存器之间传送

MOV DX, CX

MOV AH, DL

MOV DS, AX

MOV DX, ES

③ 通用寄存器与存储器之间传送

MOV AX, [1000H]

MOV [BP], DX

④ 段寄存器与存储器之间传送

MOV [BX][DI], ES

MOV DS, 10[BP+DI]

指出下列数据传送指令中的错误。

① MOV 10H, AX

立即数不能作为目的操作数

2 MOV DS, 2000

立即数不能送段寄存器

3 MOV CS, AX

CS不能作为目的操作数

4 MOV DS, ES

目的操作数和源操作数不能同时为段寄存器

⑤ MOV [DI], [SI]

目的操作数和源操作数不能同时为存储器

6 MOV AL, BX

类型不匹配,AL为8位、BX为16位寄存器

7 MOV DL, 300


类型不匹配,DL为8位寄存器,300 超过1B

北邮 网安学院 崔宝江



- OPUSH: 操作数进栈
- **OPUSHA:** 把AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI依次压入堆栈。
- ○PUSHAD: 把EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI依次压入堆栈。
- ○指令格式: PUSH (PUSHA/PUSHAD) SRC





OPUSH: 操作数进栈

1) 入栈指令

格式: PUSH OPS

操作: SP ← SP-2, [SP+1][SP] ← OPS

操作数类型: OPS可以是存储器、通用寄存器和段寄存器,但不能

是立即数。

说明: PUSH指令先将SP的内容减2, 然后再将操作数0PS的内容送入

由SP指出的栈顶即偏移地址为SP和SP+1的两个连续字节中。

PUSH AX

; 通用寄存器内容入栈


PUSH CS

; 段寄存器内容入栈


PUSH [SI]

; 字存储单元内容入栈






OPUSH: 操作数进栈







- OPOP: 出栈到目的操作数,把当前的SP所指向的 堆栈顶部的一个字送到指定的目的操作数
- ○POPA: 把DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX 依次弹出堆栈。
- ○POPAD: 把EDI, ESI, EBP, ESP, EBX, EDX, ECX, EAX依次弹出堆栈。
- ○指令格式: POP (POPA/POPAD) DEST







○POP: 出栈到目的操作数,把当前的SP所指向的 堆栈顶部的字送到指定的目的操作数

格式: POP OPD


操作: OPD ← [SP+1][SP], SP ← SP+2

操作数类型: OPD可以是存储器、通用寄存器或段寄存器(但不能是CS),同样,不能是立即数。


说明:POP指令先将堆栈指针SP所指示的栈顶存储单元的值弹出到操作数OPD中,然后再将SP的内容加2。入栈和出栈操作如图所示。








○POP: 出栈到目的操作数,把当前的SP所指向的 堆栈顶部的一个字送到指定的目的操作数





. .



- OXCHG:交换两操作数。允许通用寄存器之间,通用寄存器和存储器之间交换数据。
- ○指令格式: XCHG OPR1, OPR2
- ○例
 - ❖XCHG EAX, EBX; 通用寄存器之间交换数据。
 - ❖XCHG EBX,[ESI];通用寄存器和存储器之间交换数据
- 〇注:两操作数不允许同时为存储器操作数,交换指令不影响标志位。







- □数据传送指令
 - ○通用数据传送指令
 - ○地址传送指令
 - ○标志寄存器传送指令







- □地址传送指令
 - OLEA: 将源操作数的有效地址传送到通用寄存器。
 - ○指令格式: LEA REG, MEM
 - ○例
 - ❖LEA EAX,[EBP-4];将SS段中EBP-4指向的存储单元送入EAX。





@标志寄存器传送指令

□PUSHF: 16位标志寄存器进栈

□PUSHFD: 32位标志寄存器进栈

□POPF: 16位标志寄存器出栈

□POPFD: 32位标志寄存器出栈





- □数据传送指令
- □算数运算指令
- □逻辑运算和移位指令
- □串操作指令
- □控制转移指令
- □处理器控制指令







- □算数运算指令
 - ○加法指令
 - ○减法指令
 - ○乘法指令
 - ○除法指令





- □加法指令
 - ○ADD:将源操作数和目的操作数相加,结果送到目的操作数。
 - ○ADC:将源操作数与目的操作数以及CF值相加,结果传送到目的操作数。
 - ○指令格式: ADD (ADC) DEST, SRC
 - ❖注: ADD, ADC指令影响的标志位是OF, SF, ZF, AF, PF, CF。
 - OINC: 目的操作数加一,结果送入目的操作数
 - ❖目的操作数可以为通用寄存器或存储器操作数。
 - ○指令格式: INC DEST





- □减法指令
 - ○SUB:将目的操作数减去源操作数,结果送入目的操作数。
 - ○SBB:将目的操作数减去源操作数,再减去CF值,结果送入目的操作数。
 - ○指令格式: SUB (SBB) DEST, SRC
 - ❖注: SUB, SBB指令影响的标志位是OF, SF, ZF, AF, PF, CF。
 - ODEC: 目的操作数减一,结果送入目的操作数
 - ❖目的操作数可以为通用寄存器或存储器操作数。
 - ○指令格式: DEC DEST
 - ❖注: INC,DEC指令影响的極感做效學院 智宝江ZF,PF。




- □乘法指令
 - OMUL: 无符号数乘法指令,将源操作数和目的操作数相乘,结果送入目的操作数。
 - OIMUL: 有符号数乘法指令,将源操作数和累加器中的操作数相乘,结果送入目的操作数。
 - ○指令格式: MUL (IMUL) SRC
 - ○说明: MUL, IMUL指令的源操作数为通用寄存器或存储器操作数,目的操作数缺省存放在ACC累加器(AL, AX, EAX)中。





- □除法指令
 - ODIV: 无符号除法指令
 - OIDIV: 有符号除法指令
 - ○指令格式: DIV (IDIV) SRC
 - ○说明: DIV、IDIV指令的源操作数作为除数,为通用寄存器或存储器操作数,目的操作数作为被除数,目的操作数缺省存放在ACC累加器(AL,AX,EAX)中。





- □数据传送指令
- □算数运算指令
- □逻辑运算和移位指令
- □串操作指令
- □控制转移指令
- □处理器控制指令







- □逻辑运算和移位指令
 - ○逻辑运算
 - ○算术逻辑移位
 - ○循环移位






- □逻辑运算
 - OAND:逻辑与,目的操作数和源操作数按位进行逻辑与运算,结果存目的操作数。
 - ○OR:逻辑或,目的操作数和源操作数按位进行逻辑或运算,结果存目的操作数。
 - ○源操作数可以是通用寄存器、存储器操作数或立即 数,目的操作数是通用寄存器或存储器操作数。
 - OXOR:逻辑异或,目的操作数和源操作数按位进行逻辑异或运算,结果存目的操作数。
 - ○指令格式: AND (OR/XOR/XOR) DEST, SRC







- □逻辑运算
 - ONOT: 逻辑非,对目的操作数按位取反,结果存入目的操作数。
 - ○指令格式: NOT DEST





- □逻辑运算
 - OTEST: 目的操作数与源操作数按位进行逻辑与操作,并修改标志位,结果不回送目的操作数。
 - ○指令格式: TEST DEST, SRC
 - ○注: TEST指令常用在检测某些条件是否满足,但 又不希望改变原有操作数的情况下。紧跟在这条指 令后面的往往是一条条件转移指令,根据测试结果 产生分支,转向不同的处理程序。
 - ○例
 - **♦TEST ECX, ECX**



- □算术逻辑移位
 - OSAL: 算术左移指令。
 - OSHL:逻辑左移指令。
 - ○指令格式: SAL (SHL) DEST, OPRD
 - ○说明:SAL、SHL指令功能完全相同,按照操作数 OPRD的规定的移位位数对目的操作数进行左移操作,每移一位,最低位补0,最高位移入标志位CF中。





- □算术逻辑移位
 - OSAR: 算术右移
 - ❖按照操作数OPRD规定的移位位数,对目的操作数进行右 移操作,每移一位,最低位移入标志位CF,最高位(符号 位)保持不变。相当于对有符号数进行除2操作。
 - OSHR: 逻辑右移
 - ❖按照操作数OPRD规定的移位位数,对目的操作数进行右 移操作,每移一位,最低位移入标志位CF,最高位补0。
 - ○指令格式: SAR (SHR) DEST, OPRD





- □算术左移和算术右移
 - ○主要用来进行有符号数的倍增、减半;
- □逻辑左移和逻辑右移
 - ○主要用来进行无符号数的倍增、减半







@循环移位

□ROL: 循环左移

□ROR: 循环右移

□指令格式: ROL(ROR) DEST, OPRD





- □数据传送指令
- □算数运算指令
- □逻辑运算和移位指令
- □串操作指令
- □控制转移指令
- □处理器控制指令





2. x86指令集

- □串指连续存放在存储器中的一些数据字节、字 或双字。
- □串操作允许程序对连续存放的数据块进行操作。
- □串操作通常以DS: ESI来寻址源串,以ES: EDI来寻址目的串





□对于字符串的基本操作,80x86提供了五个指令

指令名称	字节/字操作	字节操作	字操作	双字操作
	Da .			
字符串传送	MOVS 目的串,源串	MOVSB	MOVSW	MOVSD
字符串比较	CMPS 目的串,源串	CMPSB	CMPSW	CMPSD
字符串扫描	SCAS 目的串	SCASB	SCASW	SCASD
字符串装入	LODS 源串	LODSB	LODSW	LODSD
字符串存储	STOS 目的串	STOSB	STOSW	STOSD





- □MOVS 目的串,源串
 - ○指令功能:字符串传送指令,把由ESI作指针的源 串的字节或字,传送到由EDI作指针的目的串中。
- □CMPS 目的串,源串
 - ○指令功能:字符串比较指令,由DS: ESI规定的源串元素减去ES: EDI指出的目的串元素,结果不回送,仅影响标志位CF, AF, PF, OF, ZF和SF





□SCAS 目的串

○指令功能: 串扫描指令,由EAX的内容减去ES: EDI规定的目的串元素,结果不回送,仅影响标志位CF, AF, PF, SF, OF, ZF。

□LODS 源串

○指令功能: 串装入指令,将DS: ESI所指的源串元素装入累加器EAX中

□STOS 目的串

○指令功能:串存储指令,将累加器EAX中值存入 ES:EDI所指的目的串存储单元中





- □数据传送指令
- □算数运算指令
- □逻辑运算和移位指令
- □串操作指令
- □控制转移指令
- □处理器控制指令







- @控制转移指令
 - □无条件转移指令
 - □条件转移指令
 - □循环控制指令





□无条件转移指令

指令	说明
JMP	无条件转移
CALL	过程调用
RET	过程返回





- @条件转移指令
 - □条件转移指令是根据上一条指令执行后,CPU 设置的状态标志作为判别测试条件,来决定是 否转移。
 - □每一种条件转移指令都有它的测试条件
 - ○当条件成立,便控制程序转向指令中给出的目的地 址
 - ○否则,程序仍按顺序执行





@根据单个标志位的状态判断转移的指令

指令	转移条件	说明
JC DEST	CF = 1	有进位/借位时转移
JNC DEST	CF = 0	无进位/借位时转移
JE/JZ DEST	ZF = 1	相等/等于零时转移
JNE/JNZ DEST	ZF = 0	不相等/不等于零时转移
JS DEST	SF = 1	是负数时转移
JNS DEST	SF = 0	不是负数时转移
JO DEST	OF =1	有溢出时转移
JNO DEST	OF = 0	无溢出时转移
JP/JPE DEST	PF = 1	有偶数个"1"时转移
JNP/JPO DEST	PF = 0	有奇数个"1"时转移





- □循环控制指令
 - ○这类指令用ECX计数器的内容控制循环次数,先将循环次数存放在ECX中,每循环一次ECX内容减1,直到ECX为0时循环结束。





- □数据传送指令
- □算数运算指令
- □逻辑运算和移位指令
- □串操作指令
- □控制转移指令
- □处理器控制指令





- □处理器控制指令
 - ○空操作指令
 - ❖NOP:空操作,除了使EIP增1外,不做任何操作。
 - 〇中断指令:
 - ❖INTn: 软件中断指令,也称为软中断指令,其中n为终端 类型号,其值必须在0~255的范围内。
 - ❖可以在编程时安排在程序中的任何位置上,因此也被称为 陷阱中断。





- □1.寄存器
- □2.x86指令集
- 口3.寻址方式
- □4.字节序
- □5.栈
- □6.函数调用约定









- □寻址方式(Addressing Mode)
 - 确定当前指令操作数地址以及下一条要执行指令地址的方法





□一条指令的标准格式








- □汇编代码是由两部分组成:操作码+操作数
 - ○操作码在相应的机器指令体系中有相关的表示
 - 〇操作数的不同表示,则寻址方式不同
 - 〇(1)直接在汇编代码中:那么这种寻址方式就是立即数寻址 mov ax, 1234H
 - ○(2) 存放在寄存器中:那么这种寻址方式就是寄存器寻址 mov ax,bx
 - 〇(3)存放在内存中,那么这种寻址方式就多了





- □立即寻址
- □寄存器寻址
- □直接寻址
- □寄存器间接寻址
- □寄存器相对寻址
- □基址变址寻址
- □相对基址变址寻址
- □比例变址寻址
- □基址比例变址寻址
- □相对基址比例变址寻址





- □立即寻址
 - ○操作数直接放在指令中,紧跟在操作码之后,它作 为指令的一部分存放在代码段中,这种操作数叫做 立即数
 - ○立即数寻址常用来给寄存器赋初值,不用访问寄存器、存储器,指令执行速度快。
 - ○例: MOV EAX, 26H; 将一个立即数26H送到EAX 寄存器中。
 - ○注意: 立即数只能作为源操作数,不能作为目的操作数,源操作数的长度应该和目的操作数保持一致








□示例: mov ax,1234H

 $\square AH = ? H, AL = ? H$








□示例: mov ax,1234H

 \square AH = 12H, AL=34H





- □寄存器寻址
 - ○这种寻址方式由于操作数就在寄存器中,不需要访问 存储器来取得操作数
 - ○例: MOV EAX, EBX;
 - 〇操作数存放在寄存器中,在指令中给出具体寄存器
 - ,指令执行时会到指定寄存器中取出相应的操作数
 - ,源和目的操作数都可以是寄存器。
 - ○寄存器寻址只访问寄存器,不访问存储器,速度快
 - ○指令中可以引用的寄存器及其符号名称如下:
 - ❖8位寄存器有: AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH和DL
 - ❖16位寄存器有: AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP和BP
 - ❖32位寄存器有: EAX、EBXキャ神ECXx寒若療X崔**主答**I、EDC ESP和EBP等。






- □寄存器寻址
 - ○例: MOV EAX, EBX;
 - ○若执行前(EAX) = 3047H, (EBX) =2378H, 执行后 (EAX) = ?H。







- □寄存器寻址
 - ○例: MOV EAX, EBX;
 - ○若执行前(EAX) = 3047H, (EBX) =2378H, 执行后 (EAX) = (EBX) = 2378H。






- □以上立即寻址和寄存器寻址两种寻址方式是对 寄存器的寻址
- □下面介绍的寻址方式,都在除代码段以外的存储区中,通过不同的寻址方式求得操作数地址,从而取得操作数





- □在80x86系统中,内存单元的物理地址由段基 址和偏移地址(又称为偏移量)组成
 - 〇段基址:在IA-32的保护模式下,段基址由16位的 段选择符得到,这些段选择符存放在六个段寄存器 (CS, SS, DS, ES, FS, GS)中。
 - ○偏移地址的计算包含以下四个基本部分:
 - *①基址寄存器
 - *②变址寄存器
 - *③比例因子
 - ❖④位移量





- ○将基址寄存器、变址寄存器、比例因子、位移量四部分,按某种计算方法组合形成的偏移地址,称为有效地址EA(Effective Address)
- ○有效地址EA=基址+变址*比例因子+位移量
- ○其中,基址、变址、位移量的值可正可负,比例因 子只能为正。





- □当采用16位寻址方式时,有效地址四种成分的组成为:
 - ❖基址寄存器: BX, BP
 - ❖变址寄存器: SI, DI
 - ❖比例因子: 1
 - **❖位移量: 0,8,16位**
- □当采用32位寻址方式时,有效地址四种成分的组成为:
 - ❖基址寄存器: 所有的32位通用寄存器
 - ❖变址寄存器:除ESP以外的32位通用寄存器
 - ❖比例因子: 1, 2, 4, 8
 - ❖位移量: 0, 8, 16, 32位 _{北邮 网安学院 崔宝江}






□各种访存类型下所对应的段的默认选择

访存类型	段寄存器	缺省选择规则
指令	CS	用于取指令
堆栈	SS	堆栈操作 任何使用ESP或EBP作为基址寄存器 的访存
局部数据	DS	除堆栈和目的串操作之外的其他数 据的访问
目的串	ES	串处理指令的目的串





- □段超越前缀
 - ○当使用内存操作数时, 无论哪种内存操作数寻址都 有默认的段寄存器, 然而至多一个内存操作数可不 使用默认段寄存器时,允许在程序中自行选择段寄 存器, 就需要使用段超越前缀
 - ○段超越前缀的格式为:

段寄存器: 指令操作数


○例 MOV EAX,ES: [EBP]






- □虽然段超越前缀,允许改变系统所指定的默认段,但是有些情况下不允许修改:
 - ○串处理操作中目的串必须使用ES段,即默认为 ES:EDI不可修改。
 - 〇压栈(push)、弹栈(pop)必须使用SS段,即默认为 SS:ESP不可修改。
 - ○指令必须存放在CS段中。





- □直接寻址
 - ○操作数在寄存器中,指令中包含有操作数的有效地址(偏移地址)
 - ○注:操作数一般存放在数据段DS,所以操作数的有效地址由DS加上指令中直接给出的16位偏移地址得到
 - ○指令示例:
 - **OMOV AX,[1234H]**
 - ○假设DS = 4567H,内存中[468A4H] = 0001H,那 么有效地址 = [4567H] *16+ [1234H]=[468A4H]
 - ○那么寄存器AX = ?H






- □直接寻址
 - ○操作数在寄存器中,指令中包含有操作数的有效地址(偏移地址)
 - ○注:操作数一般存放在数据段DS,所以操作数的有效地址由DS加上指令中直接给出的16位偏移地址得到
 - ○指令示例:
 - **OMOV AX,[1234H]**
 - ○假设DS = 4567H,内存中[468A4H] = 0001H,那 么物理地址 = [4567H] *16+ [1234H]=[468A4H]
 - ○那么寄存器AX = 0001H








- @例题
 - **■MOV AX,[8054H]**
 - □如(DS) = 2000H,
 - □28054H里的内容为3050H
 - □则执行结果为(AX) = ?H







- @例题
 - **■MOV AX,[8054H]**
 - □如(DS) = 2000H
 - □28054H里的内容为3050H
 - □(物理地址=20000H+8054H=28054H)
 - □则执行结果为(AX) = 3050H






- □直接寻址(段超越前缀)
 - ○因为默认的是**DS**寄存器,其实也可以指定前缀寄存器,即段超越前缀
 - **OMOV AX, SS:[1234H]**
 - ○把SS数据段中偏移地址为1234H 的字复制到寄存器AX。





- □寄存器间接寻址
 - ○操作数的有效地址在寄存器中,这种寻址方式为寄存器间接寻址
 - ○如果操作数的有效地址在EAX, EBX, ECX, EDX, ESI和EDI中, 以上寄存器默认使用DS作为段寄存器, 即DS段寄存器为段基值。
 - ○如果操作数的有效地址在ESP, EBP, 这两个寄存器默认使用SS作为段寄存器,即SS段寄存器为段基值。






- ○例: MOV EAX, [EBP];
- ○把SS段中EBP指向的单元复制到EAX。
 - **♦ (EAX)= (SS)*16+ (EBP)**
- ○例: MOV EAX, [EDX];
- ○把DS段中EDX指向的字节复制到EAX。
 - **♦ (EAX)= (DS)*16+ (EDX)**
- ○例: MOV [EDX], EBX;
- 〇把EBX的值复制到DS段中EDI指向的单元。








- □例题
 - OMOV AX,[SI]
 - ○如果(DS) = 5000H, (SI) = 1234H
 - ○51234H地址中的内容为:6789H
 - ○执行该指令后,(AX) = ?H






- □例题
 - OMOV AX,[SI]
 - ○如果(DS) = 5000H, (SI) = 1234H
 - ○则物理地址 = 50000 + 1234 = 51234H
 - ○51234H地址中的内容为:6789H
 - ○执行该指令后,(AX) = 6789H





- □寄存器相对寻址
 - ○操作数的有效地址EA为基址寄存器或变址寄存器 的内容和指令中的位移量之和
 - **❖EAX,EBX,ECX,EDX,ESI和EDI,**以上寄存器默认使用**DS**作为段寄存器。
 - **❖ESP,EBP,这两个寄存器默认使用SS作为段寄存器。**
 - ○例: MOV ECX, [EAX+24H], 也可以写成 MOV ECX, 24H [EAX];
 - ❖由DS段中EAX指向的内容加上位移量24,最终组成操作数的有效地址。
 - ❖(ECX) = (DS*16+EAX+24H)






- □例题
 - **OMOV AX,[DI+1223H]**
 - ○假设,(DS) = 5000H,(DI) = 3678H
 - ○则物理地址 =? H
 - ○5589BH地址中的内容:568AH
 - ○5489BH地址中的内容:55AAH
 - ○5491BH地址中的内容:5B87H
 - ○执行该指令后AX =? H







□例题


- **OMOV AX,[DI+1223H]**
- ○假设,(DS) = 5000H,(DI) = 3678H
- ○则物理地址 = 50000H + 3678H + 1223H = 5489BH
- ○5489BH地址中的内容:55AAH
- ○执行该指令后AX = 55AAH






- □基址变址寻址
 - ○操作数在寄存器中,操作数的有效地址由基址寄存器的内容与变址寄存器的内容之和获得
 - 〇通常将指令中的第二操作数的第一个寄存器作为基 址寄存器,第二个寄存器作为变址寄存器
 - 〇其中,ESP不能作为变址寄存器





- ○例: MOV EAX, [EBX][ESI], 也可写成: MOV EAX, [EBX+ESI]
 - ❖EBX为基址寄存器,ESI为变址寄存器,该指令将DS段中地址为EBX+ESI的存储单元的4字节数据送到EAX。
- ○例: MOV EAX, [EBP+ESI]
 - ❖将SS段中地址为EBP+ESI的存储单元的4字节数据送到 EAX。
- ○例: MOV EAX, ES: [EBX+ESI]
 - ❖将ES段中地址为EBX+ESI的存储单元的4字节数据送到 EAX。






□例题:

- OMOV AX,[BX][DI]
- ○如:(DS)=2100H, (BX)=0158H, (DI)=10A5H
- ○如:
 - ❖221FDH地址中的内容:2234H
 - ❖212FDH地址中的内容:1224H
 - ❖222FDH地址中的内容:1232H
- ○执行该指令后AX = ?H







□例题:

- OMOV AX,[BX][DI]
- ○如:(DS)=2100H, (BX)=0158H, (DI)=10A5H
- ○则有效地址EA=0158H + 10A5H = 11FDH
- ○物理地址=21000H + 11FD H= 221FDH
- ○221FDH地址中的内容:2234H
- ○执行该指令后AX = 2234H






- □下面指令中,目的操作数采用基址加变址寻址
- ■MOV DS:[BP+SI],AL





- □相对基址变址寻址
 - ○操作数的地址为基址寄存器的内容、变址寄存器的 内容和指令中的位移量之和。
 - ❖常用于对二维数组的寻址。
 - ○例: MOV EAX 10H [EBX][ESI]
 - ○或MOV EAX,[EBX+ESI+10H]
 - ○或MOV EAX,10H [EBX+ESI];
 - ○将DS段中地址为EBX + ESI + 10H的存储单元的4字节数据送到EAX






@例题:

- ■MOV AX,[BX+DI-2H]
- □假设,(DS) = 5000H, (BX) = 1223H, DI = 54H, (51274) = 43H (51275) = 54H, (51276) = 76H,
- □物理地址=? H
- □执行该指令后 (AX) = ? H





◎例题:

- ■MOV AX,[BX+DI-2H]
- □假设,(DS) = 5000H, (BX) = 1223H, DI = 54H, (51275) = 54H, (51276) = 76H
- □物理地址= 50000 + 1223 + 0054 + FFFE(-2 各位取反末位加一) = 51275H
- □执行该指令后 (AX) = 7654H





- □比例变址寻址
 - 由指令中的变址寄存器的内容乘以比例因子再加上 位移量得到操作的有效地址。
 - ○EA=变址寄存器×比例因子+位移量
 - 〇此寻址只有32位寻址一种情况。
 - ○例: MOV EAX, 1000H[ESI * 4]
 - ○DS段中地址为ESI所指向的内容乘4再加上1000H的内容形成有效地址。
 - ○例: MOV [EDI*2+100H], ECX;
 - ○把ECX的内容存储到由EDI*2+100H寻址的DS段存储单元中。






- □基址比例变址寻址
 - 由指令中的变址寄存器的内容乘以比例因子,再加上基址寄存器的内容,得到操作的有效地址。
 - ○EA=变址寄存器×比例因子+[基址寄存器]
 - ❖注1. 此寻址方式只有32位寻址一种情况。
 - ❖注2.此寻址方式主要用于数组元素大小为2、4、8字节的 二维数组操作。
 - ○例: MOV EAX, [EBX+ECX*4], 也可写成MOV EAX, [EBX][ECX*4];
 - ○把由EBX+4*ECX之和寻址的DS段存储单元的4字 节内容装入EAX。





- □相对基址比例变址寻址
 - ○操作数的有效地址EA是变址寄存器的内容乘指令中的比例因子,加上基址寄存器的内容,再加上位移量之和。
 - ○EA=变址寄存器×比例因子+[基址寄存器]+位移量
 - ❖ 注1. 此寻址方式只有32位寻址一种情况。
 - ❖ 注2.此寻址方式主要用于数组元素大小为2、4、8字节,且数组起始地址不为0的二维数组操作。
 - ○例: MOV EAX,[EBP+EDI*2+2];
 - ○把由EBP+2+EDI*2寻址的SS段存储单元的4字节内容 装入EAX。
 - ○MOV ECX,10H[EDX*8][EAX]
 北邮 网安学院 崔宝江
 - OMOV AX,10H[EBX*4][ESi]





格式总结

1、立即寻址: MOV AL, 05H

2、寄存器寻址: MOV AL, BL

3、直接寻址: MOV AL, [2000H]

4、寄存器间接寻址: MOV AL, [SI]

5、基址寻址: MOV AL, [BX+3]

6、变址寻址: MOV AL, [SI+3]

7、基址加变址寻址: MOV AL,[BX+SI]

8、带位移的基址加变址寻址: MOV AL, [BX+SI+3]

9、比例变址寻址: MOV EAX, 50[ESI * 4]

10、基址加比例变址寻址: MOV EAX, [ESI*4][ECX]

11、带位移的基址加比例变址寻址: MOV EAX, [ESI * 4][ECX + 10] 北邮 网安学院 崔宝江



- 第二章 基础知识
- □1.寄存器
- □2.x86指令集
- □3.寻址方式
- □4.字节序
- □5.栈
- □6.函数调用约定





- □在计算机存储多字节数据时,不同的CPU,字 节的存放序列存在两种顺序
- □大端
 - ○Motorola的PowerPC系列CPU采用的大端序(bigendian)
- □小端
 - OIntel的x86系列CPU使用的小端序(little-endian)
- □ "大端"、"小端"表示多字节数据的哪一端 存储在该数据的起始地址







- □字节数据的高位字节存放于内存的低地址端(内存的起始地址),低位字节存放于内存的高地址端,这是人们正常读写数值的方法。
- □例: 0x1234567以大端字节序存放于内存中的 写法如下图

0x10	0x11	0x12	0x13	
01	23	45	67	







- @ 小端字节序
 - □字节数据的低位字节存放于内存的低地址端(内存的起始地址),高位字节存放于内存的高地址端
 - □例: 0x1234567以小端字节序存放于内存中的 写法如下图


0x10	0x11	0x12	0x13	
67	45	23	01	





- □大部分用户的操作系统(如windows, FreeBsd,Linux)是小端序的。
 - ○因为数据计算是由低位开始的,计算机电路在处理 计算过程中先处理低位字节会比先处理高位字节效率 高,因此在计算机内部采用小端模式来保存数据。
 - 一而在其他场合通常使用大端字节序,如网络传输和 文件储存。





Q & A

