

	MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE TAREFA CRÍTICA		Controle: GES - GUA
	PTP - PREPARAR CARÇAÇA		Data de Emissão: 16.12.2015
	PTP_GES_GUA_002		Data de Revisão: 10.04.2026
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		Aprovado por: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)	

Pág. 1/32

Unidade Produtora:	Guapiacu - SP	Elaborado por:	Ranieli Masquieti Dourado
Processo:	Preparar Carçaça	Aprovado por (GQ):	Emanuelle Cristine dos Santos
Produto Final do Processo:	Anexo 01	Aprovado por (P&D):	Raquel Franceschini
Crítério de Execução e/ou Padrão Sensorial Associado ao Produto Final:		Aprovado por Gerente Unidade:	Josilene Alves de Brito

Matriz de Priorização

ORIENTAÇÕES:

Todas as Tarefas Críticas sinalizadas pela MATRIZ requerem Item de Controle ou Item de Verificação.

Em cada Tarefa é atribuída pontuação de 1, 3 ou 5 (sendo 1=menor impacto e 5=maior impacto) para cada parâmetro nas dimensões Segurança, Qualidade, Custo e Entrega, sendo que a soma das mesmas gera a Pontuação Total. As Tarefas Críticas são aquelas que tem pontuação total maior que 25 ou que a Unidade julgar importante controlar como Tarefa Crítica.

Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	Importante controlar como Instrução de Tarefa Crítica (ITC)?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, aparência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos, Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Recebimento das aves	Receber aves vivas / Descansar /Avaliar documentação	1	1	1	5	3	1	1	1	3	1	18	S	N
	Descarregar as gaiolas	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	16	N	N
Lavagem e Sanitização de gaiolas/caminhões	Higienizar Gaiolas (Lavar e Sanitizar)	5	1	1	5	1	5	3	4	1	1	27	S	N
	Empilhar e carregar caminhão	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	16	N	N
	Higienizar Caminhões	5	1	1	5	1	5	1	3	1	1	24	S	N
Abate	Pendurar ave	3	1	1	1	1	1	1	1	5	5	20	S	N
	Insensibilizar ave	1	1	5	5	1	1	1	1	5	3	24	S	N
	Sangrar aves	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	14	S	N
Escaldagem e Depenagem	Escaldar as aves	3	1	5	1	1	1	1	5	5	3	26	S	S
	Depenar as aves	3	1	5	1	1	5	1	5	3	1	26	S	S
	Lavar carçaça	1	1	5	1	1	5	1	1	3	1	20	N	N
	Remover as penas manualmente	1	1	3	3	1	5	1	1	1	1	18	N	N
	Pre Inspeção Oficial -SIF	1	1	5	1	1	5	1	1	1	1	18	S	N
	Rependurar	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	14	N	N
	Extrair cabeça	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	12	S	N

Operações	Tarefas	Saúde e Segurança		Qualidade				Custo			Entrega	Pontuação Total	Tarefa é um requisito legal?	importante controlar como instrução de Tarefa Crítica (ITC)?
		Risco às Pessoas	Risco às Instalações	Cor, Odor, aparência (interna e externa) e Textura	MB e Físico-químico e Resíduos. Atendimento Legal do Produto	Rastreabilidade - Shelf e lote	Corpo Estranho	Consumo de Embalagem /Consumo de Ingredientes	Consumo de Utilidades	Rendimento do produto	Produtividade, eficiência e Aderência			
Preparação dos pés	Cortar Pés da ave / Remover calo	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	16	N	N
	Escaldar os pés	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	16	N	N
	Remover queratina dos pés	1	1	5	1	1	1	1	1	3	3	18	S	N
Evisceração	Corte e extração de Cloaca	1	1	5	5	1	1	1	1	5	3	24	S	N
	Abrir abdômen	1	1	5	5	1	1	1	1	5	3	24	S	N
	Eviscerar	1	1	5	5	1	1	1	1	5	3	24	S	N
	Inspecionar as carcaças oficialmente-SIF	1	1	5	1	1	1	1	1	3	3	18	S	N
	Desossa manual do aproveitamento parcial	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	14	N	N
	Separar miúdos do pacote de vísceras	1	1	5	3	1	5	1	1	5	3	26	N	S
	Limpar Fígado	3	1	5	1	1	1	1	1	3	1	18	S	N
	Limpar Coração	1	1	5	1	1	1	1	1	3	1	16	S	N
	Limpar Moela	3	1	5	3	1	3	1	1	3	3	24	S	N
	Extraír Papo e Traqueia	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	16	S	N
	Retirar pele do pescoço	1	1	5	1	1	1	1	1	3	1	16	N	N
	Retirar sambiquira (Quando aplicável)	1	1	5	1	1	1	1	1	3	1	16	N	N
	Lavar carcaças (HPS)	1	1	3	5	1	5	1	5	1	1	24	N	N
Inspeção de carcaça	Revisão e Monitoramento PCC biológico e Evisceração	1	1	5	1	1	5	1	1	1	1	18	S	N
	Lavar carcaças - chuveiro final	1	1	5	1	1	5	1	5	1	1	22	S	N
Resfriamento de carcaças	Resfriar Carcaça	1	1	3	3	3	3	1	5	3	1	24	S	N
Resfriamento de cortes do aproveitamento parcial	Resfriar	1	1	3	5	1	3	1	5	1	1	22	S	N
	Separar frangos	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	12	N	N

	PADRÃO TÉCNICO DO PROCESSO PTP - PREPARAR CARCAÇA PTP GES GUA 002	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 10.04.2026 N. Revisão: 08
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)		
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		
		Pág 3/32
Premissas da Segurança: 1) Realizar apenas as atividades para quais foi capacitado e autorizado (trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, trabalhos com produtos químicos, trabalhos em equipamentos motorizados, trabalhos em eletricidade, intervenção em máquinas e equipamentos; 2) Usar os EPIs fornecidos e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação; 3) Usar EPIs e ferramentas somente para o que se destina 4) Não improvisar ferramentas 5) Cumprir os Procedimentos de Operação Segurança de cada atividade; 6) Cumprir as regras inegociáveis. 7) Comunicar qualquer anomalia, por meio da ferramenta COMUNIQUE 8) Se não for seguro não faça		
Premissas da Qualidade em todos os processos: 1) Cumprir com os procedimentos de BPF desde a chegada na portaria, ao vestir uniforme, ao circular pelas área externas, ao utilizar o banheiro. 2) Cumprir com os procedimentos de BPF específicos na barreira sanitária. 3) Cumprir com os procedimentos de BPF ao executar a sua tarefa. 4) Zelar pela qualidade do produto ao executar a tarefa, cumprindo os padrões definidos no PTP. 5) Ao detectar anomalia, informar a liderança imediata para correção, pois pode afetar a qualidade do produto final. 6) Ao detectar possibilidade de contaminação por corpo estranho, comunicar o Supervisor e também o Controlador/Analista da Qualidade da fábrica para análise e execução das ações corretivas necessárias. 7) Zelar pela higiene e integridade de EPIs e utensílios que está usando, sendo dever comunicar o seu supervisor em caso de avaria e realizar a higiene/substituição; 8) Zelar pela higiene e funcionamento equipamentos, comunicar o seu supervisor para providenciar a higiene/conserto/ajuste. Avaliar junto ao seu supervisor a necessidade de parada para ajuste imediato ou se pode ser parada programada. 9) Conhecer e cumprir o padrão da especificação técnica do produto da linha de produção em que trabalha afim de evitar reclamações de clientes.		

	PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO PREPARAR CARÇAÇA PTP_GES_GUA_002							Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 10.04.2026 Nº Revisão: 09					
	EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)												
	APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)												
Pág. 4/32													
Etapa:	Recebimento de Aves Vivas			Produto Intermediário - PI			Aves Recebida						
			Valor Assegurado						Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles		
Receber aves vivas / Avaliar documentação	Coletar a ordem de apanha e todos os documentos que acompanham a carga com o motorista e direcioná-lo para um dos galpões de espera, em local calmo e com conforto térmico para as aves conforme manual de BEA. Conferir todas as informações dos documentos coletados, se estiver conforme, lançar na planilha "Relatório de Abate", se não, bloquear o abate da carga e comunicar imediatamente a Agropecuária e o Supervisor do Abate para que seja corrigido.	Condições das aves	Vivas, sem injurias, sem stress aparente			Densidade da gaiola (nº de aves/gaiola)		160cm²/kg - 24 Kg por gaiola. Conforme anexo 01.			IC_GUA_121		
						Tempo de Jejum (h)		6	-	12			
						Tempo de espera (h)		0,5	-	2			
		Mortalidade no transporte (%)	-	-	0,25	Densidade das gaiolas (nº de aves/gaiola)		160cm²/kg - 24 Kg por gaiola. Conforme anexo 01.					
						Tempo de Jejum (h)		6	-	12			
						Tempo de espera (h)		0,5	-	2			
		Peso médio (g)		-100	Planejado	+100	Conforme Padrões do Agropecuário.						
		Resíduos químicos nas aves		Ausência			Atendimento do período de carência dos medicamentos.		100% Treinados				
		Aves com newcastle, papo cheio, coriza, barbelas amareladas, corrimento pela cloaca e ofegantes		Ausência			Conforme memorando 05 do SIF		100% Treinados			-	
		Aspecto das gaiolas		100% íntegras, com tampa e fechadas			Treinamento do funcionário na verificação visual da integridade das gaiolas		100% treinados em verificar gaiolas íntegras, com tampas e fechadas para transporte			IC_GES_9108	

Etapa:	Recebimento de Aves Vivas		Produto Intermediário - PI			Aves Recebida					
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Descansar aves no galpão de espera	Solicitar aos motoristas que estacionem os caminhões nos Galpões de Espera disponíveis que são compostos por box/garagens cobertas, com local calmo e conforto térmico para as aves. Nota de segurança: solicitar para que o estacionamento sempre seja de ré (de forma que a cabine fique posicionada na saída do box). E orientar ao motorista que realize as manobras com cuidado dentro do pátio da empresa devido à circulação de pessoas, respeitando sempre o limite de velocidade do pátio que é de no máximo 10km/h.	Condições das aves	Sensação térmica adequada, Vivas, sem injúrias, sem stress aparente.			Incidência de sol nas gaiolas		Ausência			IC_GUA_035
						Local dos caminhões		100% no galpão de espera - Proibido caminhão exposto ao sol ou intempéries			
						Ventilação (área de espera e descarregamento).		Deve estar disposto e ângulo reto em no mínimo 2 níveis de altura.			
						Aspersão de água		Névoa sobre as cargas			
						Umidade Relativa do Ar (%)			70%		
						Tempo de Jejum (h)		6	-	12	
						Temperatura do galpão de espera (°C)			19°C		
						Temperatura no interior da gaiola (°C)			19°C		
		Mortalidade no transporte (%)	-	-	0,25	Densidade das gaiolas (nº de aves/gaiola)		160cm²/kg - 24 Kg por gaiola			
						Tempo de Jejum (h)		6	-	12	
						Tempo de espera (h)		0,5	-	2	
Descarregar gaiolas	Engatar a corrente do guincho no sistema de descarga. Tracionar o guincho trazendo as gaiolas para perto do elevador, retirando as gaiolas de cima das pilhas de acordo com a altura da mesma e posicioná-las na esteira da pendura. <i>(Anexo 1)</i>	Condições das aves	Vivas, sem injúrias, sem stress aparente			Treinamento do operador em descarregar gaiolas do caminhão com o auxílio das esteiras automáticas.		100% das gaiolas descarregadas pelos operadores de forma tranquila, mantendo as caixas na horizontal e fechamento das tampas quando necessário, sem bater as caixas umas contra as outras.			-

	PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO PREPARAR CARÇAÇA PTP_GES_GUA_002							Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 10.04.2026 Nº Revisão: 09			
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)											
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)											
Pág. 6/32											
Etapa:		Lavagem e higienização de gaiolas/caminhões			Produto Intermediário - PI		Gaiolas e Caminhões Limpos e Sanitizados				
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Higienizar Gaiolas (Lavar e Sanitizar)	Verificar temperatura do tanque de imersão. Verificar o funcionamento dos bicos do tanque de aspersão. Adicionar hidróxido de sódio ao tanque de imersão. Verificar PH da água do tanque de imersão. Direcionar gaiolas para o tanque de imersão. Conduzir as gaiolas nas esteiras até o túnel de asperção. Aspergir cloro e água potável nas gaiolas. (Anexo 2)	% Gaiolas imersas	-	100	-	Nível de água no tanque	Suficiente para cobrir as gaiolas			IC_GUA_155	
		Resíduos de sujidades nas gaiolas	100% das gaiolas conforme Anexo 02.	Renovação de água no tanque	Constante						
				Bicos aspersores de água da máquina	Limpos, desobstruídos e com pressão suficiente para remoção dos resíduos						
				Limpeza das peneiras	Constante						
				Temperatura da água de imersão (°C)	70	-	80				
				Borbulho no tanque de imersão	Presente						
				pH do tanque (com adição de soda)	12	-	13				
				Vazão de soda	Gotejando constante						
				Temperatura da água de lavagem (°C)	70	-	80				
		Tampas fechadas (%)	100% das gaiolas com tampas fechadas na entrada do tanque								
		% Gaiolas Sanitizadas	-	100	-	Sanitizante (%)	Conforme IT_GQ_9036				
Bicos aspersores de sanitizante	Limpos, desobstruído e com pressão suficiente para limpeza										
Temperatura da água do tanque de imersão (°C)	70	-	80								
Empilhar Gaiolas e carregar caminhão	Formar pilhas de 10 gaiolas cada, sempre com cuidado para não quebrar as gaiolas, selecionando as que não estiverem corretamente higienizadas para passarem pelo processo novamente e separando as quebradas para que possam ser consertadas ou substituídas.	% Gaiolas empilhadas	-	100	-	Altura da pilha (Nº gaiolas por pilha)	-	10	-	-	
	Nota de Segurança: Nessa área os funcionários sempre devem estar com capacetes com protetor auricular, luvas e óculos de proteção.	% Caminhão carregado	-	100	-	Número de caixas por caminhão	-	600	-	-	

Etapa:		Lavagem e higienização de gaiolas/caminhões			Produto Intermediário - PI		Gaiolas e Caminhões Limpos e Sanitizados			
Pág. 7/32										
			Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Higienizar caminhões	Realizar o pré-enxágue para remoção completa dos resíduos: piso, traseira da carroceria, laterais, gradil superior, chassis e rodados;	Resíduos e sujidades	Ausência			Temperatura da água	45°C	-	-	IC_GES_9108
	Treinamento dos funcionários					100% Treinados				
	Aplicar detergente com o gerador móvel de espuma. Realizar esfrega manual de pontos de difícil remoção de matéria orgânica, como carroceria, cantos e tampa traseira, com auxílio de vassoura. Deixar o detergente agir de 10 a 15 minutos; Realizar o enxágue;	Após o caminhão sair para carregar as gaiolas, o piso da área de lavação deve ser limpo e as sujidades removidas antes de lavar e desinfetar o próximo veículo;	Caminhão sanitizado (%)	-	100	-	Concentração de sanitizante (%)	Conforme Padrão		IT_GQ_9037
Após carregar as gaiolas limpas, o caminhão passa pelo arco de desinfecção química com sanitizante; Ao menos uma vez ao dia, realizar a esfrega da sombrite de proteção das gaiolas dos frangos, estrutura da carroceria e cabine do caminhão.	NOTA: O caminhão deve levar 30 segundos para passar pelo arco para que toda carroceria tenha contato com o sanitizante.									

		PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO							Controle: GES - GUA		
		PREPARAR CARCAÇA							Data de Emissão: 16.12.2015		
		PTP_GES_GUA_002							Data de Revisão: 10.04.2026		
									Nº Revisão: 09		
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)											
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)											
Pág. 8/32											
Etapa:		Abate			Produto Intermediário - PI			Aves abatidas			
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Pendurar aves	Pegar o frango com as duas mãos pelos pés na gaiola, posicionando entre os dedos médios e indicadores a articulação (entre o pé e a coxa). Pendurar encaixando os pés no gancho da norea. Pendurar as aves no gancho de forma que os dois pés fiquem presos no mesmo gancho bem na parte de baixo. Nota de Segurança: é necessário realizar a atividade com muita atenção para não prender os dedos entre os ganchos, ou bater as mãos contra a estrutura, pois podem gerar acidentes. Realizar o cadenciamento. (Anexo 3)	Condições das aves	Vivas, calmas e sem injurias			Luminosidade (Lux)		-	-	30	IC_GUA_037
		Frango pendurado pelos dois pés (%)	-	100	-	Parapeito		Presente			
						Treinamento do operador		100% Treinado			
						Ganchos vazios		Ausência			
Insensibilizar aves	Imergir aves até a base da asa em cuba eletrificada (eletroanarcese). (Anexo 04)	Sensibilidade das aves	Ausência de respiração rítmica, Ausência de vocalização, Ausência de aves mal insensibilizadas, Ausência de piscar espontâneo, Presença de tremores involuntários constantes A ave não pode estar morta			Miliamperagem (mA)		200	-	-	IC_GUA_037
						Frequência (Hz)		400	-	1500	
						Voltagem (V)		Manter frequência e Milamperagem			
						Tempo de Insensibilização (s)		4	8	12	
						Tempo de Insensibilização até a Sangria (s)		-	-	12	
						Tipo de barramento		Barramento duplo			
						Pré-choque		Ausência			
						Nível de água da cuba		A água deve estar até a altura do ombro das aves (cabeça submersa) (Anexo 04)			
Sangrar aves mecanicamente	Regular o disco da sangria para que ele realize o corte da veia jugular e artéria carótida mecanicamente, preferencialmente, de forma a manter as cabeças presas nas carcaças. Não romper a medula. (Anexo 5) Nota de Segurança: Nunca se deve intervir em máquinas ou equipamentos que estejam em movimento ou em funcionamento, pois os riscos de acidentes são muito grandes.	% de aves sangradas	99	-	100	Altura do disco do sangrador automático		Ajustado conforme peso médio do lote.			IC_GUA_037
		Presença de cabeça (%)	-	100	-	Fio do disco sangria		Afiado 2x na semana			
						Altura do corte do pescoço		Ajustado conforme peso médio do lote.			
Sangrar aves manualmente (repass)	Cortar veia jugular e artéria carótida manualmente com o auxílio de uma faca, preferencialmente de ambos os lados. Estereizar as facas a cada 10 carcaças e substituídas à cada 2 horas.	% de aves sangradas	-	100	-	Lâmina da faca		Afiada			IC_GUA_037
		Presença de cabeça (%)	-	100	-	Treinamento do Funcionário		100% Treinados			
		Descarte de sangue no ralo	Ausência			Treinamento do Funcionário		100% Treinados			

	PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO PREPARAR CARÇAÇA PTP_GES_GUA_002						Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 10.04.2026 Nº Revisão: 09			
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)										
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)										
Pág. 9/32										
Etapa:	Escaldagem e Depenagem			Produto Intermediário - PI		Aves escaldadas e depenadas				
			Valor Assegurado						Valor Assegurado	
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Escaldar aves	Abastecer tanque de escaldagem com água da rede e acionar sistema de injeção de vapor nas placas do tanque. Ligar sistema de controle automático de temperatura e turbinas de borbulhamento. Imergir frangos na água quente	Peito queimado (%)		Ausência		Temperatura da água Escaldagem (°C)	55	57	60	IC_GES_GUA_002
						Tempo de escaldagem (Min)		01:30		
						Renovação da água do tanque de escaldagem	Renovação completa do volume do tanque			
						Tubulação de vapor na saída do tanque de escaldagem	Presente			
						Nº de aves no tanque de escaldagem	300	-	320	
						Borbulho no tanque de escaldagem	Presente			
Depenar sambiquira	Ligar máquina de depenagem de sambiquira por dedos de borracha e atritar região da sambiquira contra os mesmos.	Sambiquira depenada (%)	98	100	-	Integridades dos dedos de borracha	Íntegros			IC_GES_GUA_002
						Integridade dos rolos				

Etapa:	Escaldagem e Depenagem		Produto Intermediário - PI			Aves escaldadas e depenadas						
			Valor Assegurado						Valor Assegurado			
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles	
Depenar aves	Fechar depenadeiras e acioná-las, ligar registros de água e vapor, atritar os frangos contra os dedos de borracha instalados em pratos giratórios. A depenadeira precisa oprerar com abertura em V de acordo com o anexo 8	Penas e canhões após depenadeira	95	100	-	Ângulo dos modulos/Regulagem de abertura		De acordo com lote do frango			IC_GES_GUA_002	
						Dureza dos dedos de borracha (Shore)		Depenadeira 1 = Parte superior 60 e inferior 55 Depenadeira 2 = 55 Depenadeira 3 = 50				
						Integridade dos dedos de borracha		Integro				
						Peso médio (g)		-100	Planejado	+100		
						Vazão de água		-	Água corrente	-		
						Eficiencia do equipamento (%)		95	100	100		
						Sentido da rotação dos pratos de depenagem		Anexo 08				
						Temperatura da água		45	-	60		
						Quantidade de depenadeiras		-	3	-		
		Fratura Vermelha (%)		-	0	2	Conforme Padrões do Agropecuário					
		Fratura Branca (%)		-	0	2	Condição e ajuste das depenadeiras					
		Presença de cabeça (%)		85	100	-	Treinamento e habilitação do funcionário		100% Treinado e Habilitado			
		Qualidade da carcaça (% de Dermatite na peças com somatorio até 3cm, não é permitido com o somatorio maior que 3cm) CE A 9.031		-	0	10	Conforme Padrões do Agropecuário			PLAN_GQ_9022		
Lavar as carcaças	Ligar o registro da água do chuveiro, direcionando os bicos com pressão para a carcaça	Carcaças limpas	100	-	-	Pressão dos chuveiros (kg)		6	-	-	-	
						Funcionamento dos bicos		100% Funcionando corretamente				
						Direção dos bicos		Direcionados para carcaça				
Remover as penas manualmente (revisar)	Repassar penas nas asas e sambiquira manualmente. Com o auxílio de faca específica repassar os canhões da sambiquira.	Penas e canhões após repasse	Ausência			Treinamento e habilitação dos funcionários		100% Treinado e Habilitado			IC_GES_GUA_002	
Rependurar carcaça	Rependurar na noréa da evisceração as carcaças com presença de artrite bilateral vindas da esteira de pré inspeção. Rependurar a perna retirada na pré inspeção do SIF com a presença de artrite.	Carcaça rependurada na noréa da evisceração pelas pernas na altura da articulação de coxas/canela	-	100	-	Treinamento dos funcionários		100% Treinado			-	

		PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO						Controle: GES - GUA			
		PREPARAR CARCAÇA						Data de Emissão: 16.12.2015			
		PTP_GES_GUA_002						Data de Revisão: 10.04.2026			
								Nº Revisão: 09			
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)											
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)											
Pág. 11/32											
Etapa:		Preparação dos pés			Produto Intermediário - PI		Pés				
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Corte dos Pés	Regular os guias de ajuste de corte de pés para o disco cortar próximo a articulação da canela com a coxa.	Posição do corte	Pés cortados na altura do joelho			Altura e afiação dos disco de corte		Afiado e regulado variando com o peso médio das aves			-
						Posição do guia		Regulado variando com o peso médio das aves			
Cortar canela	Regular o disco para o corte da canela conforme especificação do produto	Corte realizado na altura correta	0	0,5	1	Posição dos pés		Pés posicionados (Sem erro de corte)			-
						Regulagem de altura		Regulado variando de acordo com o peso médio			-
Desenganchar patas	Desenganchar patas da nórea da escaldagem conduzindo-o para o chiller de escalda pés.	% de patas desenganchadas	-	100	-	Regulagem da régua de desenganchamento das patas		Regulado			-
Escaldar patas	Encher chiller de escalda patas com água da rede e liberar a injeção de vapor. Acionar helicóide e o sistema de controle automático de temperatura e imergir pés em água quente.	Patas bem escaldados (ausência de pés cozidos)	-	100	-	Temperatura da água do Escalda patas (°C)		56	-	59	-
						Renovação da água do Escalda patas (mantendo o nível do tanque)		-	Completo	-	-
Remover queratina das patas (Depilar patas)	Fechar a tampa do depilador de patas e acioná-lo e em seguida abrir o registro de água. Atritar os pés contra os dedos de borracha fixados ao longo do eixo do equipamento. Conferir as patas após a remoção da queratina, e caso necessario, finalizar remoção manualmente ou passar pelo depilador de patas novamente.	Patas sem queratina e unhas	-	100	-	Temperatura da água do Escalda patas (°C)		62	62	64	-
						Integridade dos dedos de borracha		-	Integros	-	-
						Fluxo de água		-	Contínuo	-	-
						Presença de calos nos patas (Padrão produtor) (Anexo 08)		-	-	15%	IC_GES_GUA_030
Transferir Carcaça automaticamente	Serrar pés na nórea da escaldagem e transferi-lo por ambas as pernas na altura da articulação de coxas/canela para a nórea de evisceração.	% de frangos transferidos	-	100	-	Regulagem adequada conforme condições do lote		Regulado variando de acordo com o peso médio			-

	PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO						Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 10.04.2026 Nº Revisão: 09			
PREPARAR CARÇAÇA										
PTP_GES_GUA_002										
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)										
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)										
Pág. 12/32										
Etapa:	Evisceração			Produto Intermediário - PI			Aves evisceradas			
			Valor Assegurado					Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Sugadora de Fezes	Abrir registros de água e ligar a bomba de pressão, para a limpeza dos tubos, regular equipamento para manter a pressão e vazão de água para garantir a remoção da contaminação (de acordo com a avaliação do lote)	% de carcaças e livres de contaminação	98	-	100	Vacuo para sucção (mbar)	350	-	450	-
						Bicos de lavagem	Limpos, Integros e direcionados			
Corte e extração de cloaca	Encaixar extratora de cloaca na roda-guia da nórea para que os módulos extratores de cloaca retirem a mesma por navalhas giratórias e as esponham, deixando-as penduradas na carcaça.	% de carcaças com cloaca exposta sem incidência de contaminação fecal	97	100	-	Cloaca posicionada (%)	-	98	-	IC_GES_GUA_002
						Cloaca cortada (%)				
						Posição dos guias; Altura da máquina.	Regulado variando de acordo com o peso médio			
						Afição das navalhas	-	Afiadas	-	
						Sistema de auto lavagem	-	Ligado	-	
						Condição das brocas	-	Afiadas	-	
						% de carcaças sem presença de conteúdo nas vísceras	99	100	-	
						Peso Médio (g)	-100	Programado	+100	
Abrir abdômen	Encaixar a abridora de abdômen na roda-guia da nórea para que os módulos de corte por navalhas tipo serra realizem o corte automático do abdômen	% de carcaças com abertura do abdômen a 1cm do peito e sem corte das vísceras	98	-	100	Posição dos guias; Altura da máquina.	-	Regulado variando de acordo com o peso médio	-	IC_GES_GUA_002
						Afição das navalhas; Troca das navalhas	-	Afiadas	-	
						Peso Médio (g)	-100	Programado	+100	
						Sistema de auto lavagem	-	Ligado	-	
Eviscerar/eventrar carcaça	Encaixar a evisceradora na roda-guia da nórea para que os módulos de evisceração possam extrair os pacotes de miúdos com auxílio de colheres, retirando-os da carcaça, deixando pendurado do lado de fora	% Carcaças sem pacotes de miúdos	99	-	100	1ª- Posição dos guias e altura da máquina; 2ª- Troca e integridade das colheres; 3ª- Sistema de auto lavagem 4ª-Treinamento do Operador 5ª Sistema de sucção de fezes 6ª Peso médio	1ª- Regulado variando de acordo com o peso médio 2ª- Integras 3ª- Ligado 4ª-Treinado 5ª Ligado 6º variação de 100g do peso programado			IC_GES_GUA_002
		% Pacotes retirados	99	-	100					
		% Contaminação externa após a evisceradora	0	-	5					
		% Contaminação fecal e biliar após evisceradora	0	-	1					
Separar miúdos do pacote de vísceras	Separação Manual de acordo com o Anexo 07.	% miudos e gordura separados corretamente	100			Treinamento dos Funcionários	100% treinado			PLAN_GQ_9022
		Número de pacotes por minutos		12						

Pág. 13/32										
Etapa:	Evisceração		Produto Intermediário - PI			Aves evisceradas				
			Valor Assegurado					Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Transpassar carcaças para o DIF	Transpassar para a noréa do DIF as carcaças sinalizadas pela inspeção, estas estaram com uma perna removida no gancho, pendurando-as no gancho pelo pescoço. Ao realizar o transpasse de uma carcaça contaminada realizar a lavagem das mãos.	100% das carcaças sinalizadas transpassadas	-	100	-	Treinamento dos funcionários		100% treinado		-
Desossa do aproveitamento parcial de carcaças	Aproveitar as partes conformes realizando a desossa da carcaça.	Desmembramento de carcaças	-	Carcaça desmembrada	-	% de desossa das carcaças condenadas parcialmente	-	100	-	-
		Carne aderida na carcaça	-	Sem carne	-	QL Para Realizar a Desossa Parcial	4	-	-	-
		% de aproveitamento do parcial (Parte não condenada)	-	100	-					
Reaproveitar miúdos	Realizar o reaproveitamento dos miúdos não condenados, retirando o pacote puxando pelo proventrículo e pendurando-o no gancho da noréa do DIF.	100% dos pacotes retirados corretamente e pendurados	-	100%	-	Treinamento dos Funcionários		100% treinado		-
Retornar carcaças e miúdos	Retornar da noréa do DIF para a nórea da evisceração os frangos e os miúdos reaproveitados. OBS: Todos os cortes com aproveitamento parcial são destinados para o resfriamento parcial e em seguida direcionados para a sala de cortes.	100% dos frangos e pacotes retornados	-	-	-	Treinamento dos Funcionários		100% treinado		-
Limpar fígado	Limpeza manual	% Presença de Visceras	-	0%	-	Bomba de vacuo da (PGI)	Funcionando corretamente		-	
		% Presença de BÍllis	0%	-	5%	Disco de corte (PGI)	Funcionando corretamente			
		%Presença der coração na esteira de repasse	0%	100%	2%	Alinhamento das máquinas	100% alinhadas			
		%presença de moela na esteira de repasse	0%	-	2%	Altura das máquinas	Conforme tamanho do frango			
		%Integridade do Fígado	-	-	100%	Calibragem dos módulos (PLH)	100% conforme			
Limpar Coração	Limpeza manual/ automática	% Presença de pericárdio	-	0%	-	Alinhamento das guias separadoras	100% alinhadas		PLAN_GUA_9249	
		% Artéria	-	0%	-	Regulagem e pressão dos bicos	Conforme tamanho do frango			
		% Pulmão	-	0%	-	Funcionameno dos rolos	100% conforme			
		% Presença de pró-ventriculo	-	0%	-	Funcionamentos dos bicos de autolavagem				
		% Presença de moela	-	0%	-	Funcionamento da rosca sem fim				
		Integridade do coração	-	Anexo 07	-	Regulagem do equipamento		100% conforme		

Pág. 14/32										
Etapa:	Evisceração		Produto Intermediário - PI			Aves evisceradas				
			Valor Assegurado					Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles
Extrair cabeça	Corte automático da cabeça	% de extração de cabeças sem a presença de pescoço	-	100	-	Posição dos guias	Regulado variando de acordo com o peso médio			-
						Altura do disco				
						Afiação dos discos de corte	Afiação dos discos de corte			
Limpar moela	Corte automático das moelas pela máquina de corte. Funcionários devem realizar a lavagem e repasse das moelas com presença de queratina passando-as na máquina de repasse.	% Presença de ração	-	0	-	Regulagem dos rolos de passe	Conforme tamanho da moela		IC_GES_GUA_002	
		% de Erro de corte	-	0	15	Regulagem do disco de corte				
		% Corpo estranho	-	0	-	Posição do coração na pinça	100% conforme			
		Queratina	0	0	5	Treinamento dos funcionários no repasse	100% treinados			
		Integridade de moela		Anexo 07		Regulagem do equipamento	100% integros			
Extrair papo e traquéia	Encaixar a extratora de papo e traqueia na roda-guia da nórea para que os espigões adentrem nas carcaças para removerem o papo e traquéia.	% de carcaças sem papo e traquéia	0	-	5%	Altura do módulo	Conforme necessidade		IC_GES_GUA_002	
						Sistema de auto lavagem	Valor Assegurado de verificação			
						Limpeza das peneiras	Diário, duas vezes por turno			
						Sistema de vácuo ligado	Ligado			
						Espigão da extratora	Retos			
						Escova de autolavagem do espigão	Ligado			
						Auto lavagem da extratora e bicos	Ligado com presença de água com pressão			
Retirar pele do pescoço	Atritar o pescoço do frango contra os rolos extratores da máquina de retirar pele	% de carcaças sem pele do pescoço	Ausência			Altura dos rolos extratores	Regulado variando de acordo com o peso médio		-	
						Sistema de auto lavagem	Ligado			
Extrair pescoço	Encaixar a extratora de pescoço na roda-guia da nórea da evisceração para que os martelos removam o pescoço.	% de carcaças sem presença de pescoço	Ausência			Altura do módulo	Conforme necessidade		-	
						Sistema de auto lavagem	Ligado			
Extrair papo e traquéia manualmente	Repassar manualmente o papo e a traquéia que não foram retirados pela máquina.	% de carcaças sem papo e traquéia	Ausência			Treinamento dos Funcionários	100% treinado		-	

		PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO						Controle: GES - GUA			
		PREPARAR CARÇAÇA						Data de Emissão: 16.12.2015			
		PTP_GES_GUA_002						Data de Revisão: 10.04.2026			
								Nº Revisão: 09			
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)											
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)											
Pág. 15/32											
Etapa:		Evisceração			Produto Intermediário - PI			Carçaça inspecionada			
				Valor Assegurado			Valor Assegurado				
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Monitoramento de carçaças - PCC 1B	Avaliar a presença de contaminação biliar na superfície interna e externa das carçaças e destiná-las para remoção das partes contaminadas em nórea específica (gancheira), tornando a pendura-las na própria linha de evisceração, na etapa anterior a HPS. Quando necessário realizar a dessosa do frango no cone junto a nórea específica.	% carçaças inspecionadas e livres de contaminação biliar	-	100	-	Treinamento e habilitação do funcionário	100% Treinado e Habilitado			-	
Lavar carçaça - HPS - PCC 1B	Abrir registros de água e ligar a bomba de pressão, regular equipamento para manter a pressão e vazão de água para garantir a remoção da contaminação gastrointestinal das carçaças.	% de carçaças livres de contaminação gastrointestinal visíveis	-	100	-	Pressão de funcionamento (bar)	10	-	12	-	
						Vazão de água (litros/carçaça)		1,5			
						Bicos de lavagem		Integros e direcionados			
Revisar carçaça - PCC 1B	Avaliar interna e externamente a presença de contaminação gastrointestinal e biliar nas carçaça. As carçaças com contaminação biliar devem ser descartadas e registradas no abaco. As carçaças com contaminação gastrointestinal devem ser destinadas a suporte específico, onde a líder do PCC identifica a carçaça com um lacre e passa ela novamente pela HPS, caso seja removida a contaminação a carçaça segue seu fluxo, caso não ela deve ser descartada e registrada no abaco.	% carçaças inspecionadas e livres de contaminação gastrointetinal e biliar	-	100	-	Treinamento e habilitação do funcionário	100% Treinado e Habilitado			-	
Inspeccionar miopatia dorsal	Avaliar presença de miopatia dorsal nas carçaças, as que conterem a patologia devem ser retiradas da nórea e colocadas em suporte lateral específico e ter a pele dorsal da carçaça aberta para checagem.	% carçaças inspecionadas	-	100	-	Treinamento e habilitação do funcionário	100% Treinado e Habilitado			-	

Pág. 16/32											
Etapa:		Evisceração		Produto Intermediário - PI			Carcaça inspecionada				
				Valor Assegurado						Valor Assegurado	
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Cortar miopatia	A líder do PCC deve pegar as carcaças sinalizadas no suporte e leva-lás a gancheira no lado esquerdo, onde ela deve realizar a dessossa da carcaça.	Carcaças desossada	-	100	-	Treinamento e habilitação do funcionário	100% Treinado e Habilitado			-	
Lavar carcaça no chuveiro final	Abrir registros de água e ligar bomba de pressão.	% de carcaças limpas após chuveiro final	-	100	-	Pressão dos chuveiros (Kg)	6	-	-	-	
						Bicos de lavagem	Integros e direcionados				
						Vazão de água (litros/carcaças)		1,5			



PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO

PREPARAR CARÇAÇA

PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 10.04.2026

Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Pág. 17/32

Etapa:	Resfriamento de Carcaças		Produto Intermediário - PI			Carcaças Resfriadas					
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)		LIE	Padrão	LSE	Controles
Resfriar carcaça	Resfriar carcaças em água gelada em sistema de contra fluxo em tanque helicoidal com adição de gelo sob agitação constante.	Temperatura da carcaça em °C no final do resfriamento	-	-	7	Temperatura da água pré-chiller (°C)		6	-	16	IC_GUA_063
						Temperatura da água (°C) nos chillers 1 e 2		0	-	4	
						Vazão de água/ Carcaça no pré-chillers (litros/carcaça)		1,5	-	4	
						Vazão de água/ Carcaça nos chillers (litros/carcaça)		1,5	-	1,5	
						Borbulho no pré chiller		-	Ausente	-	
						Tempo de permanencia no pré-chiller (min)		17	-	20	
						Tempo de permanencia no chiller (min)		-	-	80	
		Absorção (%)	6	-	8	Distribuição de frango no chiller		Conforme padrão temperatura e Submerso			-
						Temperatura da água pré-chiller (°C)		-	-	16	IC_GUA_063
						Temperatura da água (°C) nos chillers 1 e 2		1	-	4	
						Vazão de água/ Carcaça no pré-chillers (litros/carcaça)		1,5	-	1,5	
						Vazão de água/ Carcaça nos chillers (litros/carcaça)					
						pH da água do Chiller		6,5	-	9,5	
						Tempo de permanencia no pré-chiller (min)		17	-	20	
						Tempo de permanencia no chiller (min)		-	-	80	
						Funcionamento do sistema de borbulhamento		-	Ligado	-	
Separar frangos	Após saía do chiller separar frangos com artrite (possuem apenas uma perna, sem pele, sem asa ou carcaças não íntegras) devem ser direcionadas à calha para serem processadas na linha manual do cone. O restante das carcaças direcionar para pendura na Meyn.	Carcaças com artrite na Meyn	-	0	-	Treinamento e habilitação do funcionário		100% Treinado e Habilitado			-
						Número de pessoas na separação		-	2	-	

		PADRÃO TÉCNICO DO NEGÓCIO						Controle: GES - GUA			
		PREPARAR CARÇAÇA						Data de Emissão: 16.12.2015			
		PTP_GES_GUA_002						Data de Revisão: 10.04.2026			
								Nº Revisão: 09			
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)											
APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)											
Pág. 18/32											
Etapa:		Resfriamento de partes			Produto Intermediário - PI		Partes Resfriadas				
			Valor Assegurado						Valor Assegurado		
Nome da Tarefa	Como Fazer	Características Intermediárias (y)	LIE	Padrão	LSE	Parâmetros de Controle (x)	LIE	Padrão	LSE	Controles	
Resfriar partes desossadas	Resfriar partes desmembradas em água gelada em sistema de contra fluxo em tanque helicoidal com adição de gelo sob agitação constante.	Temperatura das partes desmembradas (°C)	-	-	4	Temperatura da água no chiller resfriador (°C)	0	-	4	IC_GUA_063	
						Temperatura dos cortes na saída (°C)	-	-	7		
						Vazão de água (L/Kg)	1,5				
						Temperatura da água do chiller em toda sua extensão	1	-	4		

	PADRÃO TECNICO DE PROCESSO PREPARAR CARÇAÇA PTP_GES_GUA_002	Controle: GES - GUA Data de Emissão: 16.12.2015 Data de Revisão: 10.04.2026 Nº Revisão: 09
EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão) APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)		Pág. 19/32
Etapa	Preparar Carçaça	
Tarefa	Recebimento de Aves Vivas	
ANEXO 01: Descarregamento de Aves Vivas		
1. Desacoplar as roldanas do redutor do sistema de tracionamento e esticar o cabo de aço dos dois lados antes do caminhão encostar no box; 2. Passar o cabo de aço com cuidado para não prender os dedos, entre as gaiolas e as traves laterais do caminhão até alcançar a argola que fica na estrutura próximo à cabine (ou nas correntes para carretas) e com cuidado encaixar o gancho do cabo de aço na estrutura do caminhão, verificando sempre se ficou bem preso e se as presilhas de encaixe do cabo de aço estão íntegras; Nota: Caso reparar que o gancho está muito aberto ou que as presilhas não estão em bom estado, avisar o supervisor imediatamente e solicitar para que a manutenção realize o ajuste necessário. 3. Verificar se ficou excesso de cabo solto ao longo do caminhão, e caso necessário, enrolar manualmente no carretel esse excesso de cabo para evitar enrosco e rompimento do cabo; 4. Verificar o alinhamento do cabo de aço nas roldanas, corrigindo se necessário, e tracionar o sistema do cabo de aço, deixando o sistema pronto para o responsável pelo descarregamento poder realizar a operação. Descarregar Gaiolas do Caminhão Nota: A atividade deve ser realizada por duas pessoas simultaneamente, que devem estar com todos os EPI's obrigatórios (não esquecer, não se limitando a, mas principalmente: capacete com protetor auricular, óculos e cinto de segurança). 5. Colocar o cinto de segurança antes de subir na plataforma do elevador e fazer a ancoragem na linha de vida imediatamente. Posicionar-se um de cada lado da mesa auxiliar de descarga; 6. Iniciar a descarrega de cima para baixo pelas duas pilhas do meio do caminhão, segurando em um dos lados enquanto o outro funcionário segura o lado oposto, apoiar as gaiolas na mesa auxiliar com cuidado para evitar batidas, excesso de força e evitar que as aves saiam das gaiolas. Empurrar as gaiolas para cima da esteira de pendura. OBS.: as demais pilhas são retiradas por um único funcionário, que deve utilizar a mesa auxiliar e empurrar as gaiolas para a esteira de pendura evitando a sustentação do peso da gaiola; 7. Operar a plataforma (pra cima ou pra baixo) e o sistema que traciona o cabo de aço para puxar as gaiolas nas botoeiras do painel disponíveis para o operador do lado esquerdo. Nota de segurança: Caso perceba qualquer alteração estrutural da plataforma, ruído estranho à operação, comunicar imediatamente o supervisor para tomada de ação.		



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PREPARAR CARÇAÇA

PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 10.04.2026

Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 20/32

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa

Preparar Carçaça

Tarefa

Higienização de Gaiolas

ANEXO 02 - Padrão de Gaiolas Limpas

Sistema de Higienização de Gaiolas:

Tanque de Imersão



Equipamento com água aquecida de 80° Celsius e pH entre 12 e 13, fabricado com válvula para descarga automática controlada por temporizador. Injeção de água de alimentação e renovação controladas por válvula. Automação e controles em painel central.

Lavadora de Caixas



Equipamento com água aquecida de 45° Celsius, pressão de lavagem de mínimo 08 bar em cada estágio, vazão de mínimo 50m3/h nos estágios 01 e 02 (água de recirculação) e mínimo de 3,5 m3/h no estágio 03 (água limpa). Eficácia na filtragem da água e praticidade na limpeza das peneiras. Reaproveitamento da água com filtragem por sistema de peneiras rotativas. Injeção de água de alimentação e renovação controladas automaticamente.

Tanque Imersão de Água Quente



Equipamento com água aquecida de 80° Celsius e tempo de mergulho de 20s, fabricado com válvula para descarga automática controlada por temporizador. Injeção de água de alimentação e renovação controladas por válvula. Automação e controles em painel central.

Arco de Desinfecção



Arco de desinfecção de gaiolas. Deve haver aspersão de solução de sanitizante com controle automático de diluição e controle de concentração.


Nota de Segurança: Nunca inicie sua atividade sem estar com todos os EPI's obrigatórios abaixo descritos, e, qualquer risco de acidente deve ser comunicado imediatamente ao supervisor da área e/ou equipe de segurança.

Padrão Gaiolas

Tampa aceitável, sem resíduos.




Tampa inaceitável, com resíduos



Lateral aceitável, sem resíduos



Lateral inaceitável, com resíduos




Etapa	Preparar Carcaça
Tarefa	Higienização de Gaiolas

Fundo aceitável, sem resíduos




Fundo inaceitável, com resíduos



Interior aceitável, sem resíduos



Interior inaceitável, com resíduos




Etapa	Preparar Carcaça
Tarefa	Higienização de Gaiolas

Todas as áreas aceitáveis, sem encardido.



Inaceitável, com resíduo, encardido.



Resíduo de cama e fezes.



Resíduo de pena e fezes.

Tabela 01

Local	Dosagem Automática
Tanque de imersão	5 litros de Hidróxido de Soda para cada 1.000 litros de água - 0,5%
Desinfecção de gaiolas	5 litros de B-Quart Sept para cada 1.000 litros de água - 0,5%
Desinfecção de caminhões	5 litros de B-Quart Sept para cada 1.000 litros de água - 0,5%

Tabela 02

Princípios Ativos	Concentração
Amônia Quaternária + Glutaraldeído	1 : 5000
Amônia Quaternária	1 : 5000
Hipoclorito de Sódio	5000 ppm
Hidróxido de Sódio (Soda)	12000 ppm
Obs: hipoclorito de sódio reduz a vida útil das gaiolas	



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PREPARAR CARÇAÇA

PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 10.04.2026

Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 23/32

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapas

Preparar Carçaça

Tarefa

Pendura de Aves

ANEXO 03 - Pendurar Aves

Nota de Segurança: Nunca inicie sua atividade sem estar com todos os EPI's obrigatórios abaixo descritos, e, qualquer risco de acidente deve ser comunicado imediatamente ao supervisor da área e/ou equipe de segurança.

Item	Quantidade	Descrição
1	1 unid	Touca
2	1 unid	Jaleco
3	1 unid	Calça
4	1 unid	Protetor Auricular
5	1 unid	Óculos de Proteção
6	1 unid	Máscara facial
7	1 par	Luva látex
8	1 par	Bota P.V.C.
9	1 unid	Avental Descartável ou Silicone
10	1 unid	Mangote Impermeável

1. As aves são conduzidas automaticamente através de esteira, que segue em sentido contrário ao da nórea, conforme indicado na foto abaixo. Os penduradores são identificados com números, sendo que a numeração segue o sentido de alimentação da nórea, conforme indicação das fotos abaixo.

Sentido de
movimentação da
nórea

Sentido de
movimentação das
gaiolas na esteira



Primeiro
Pendurador

Último


2. A abertura das gaiolas devem ser feitas pelo último pendurador da linha, que também é responsável por preencher os ganchos vazios da nórea.

Etapas	Preparar Carcaça
Tarefa	Pendura de Aves

3. Para iniciar o processo, é necessário que o Primeiro Pendurador acione a botoeira de movimentação da esteira da pendura com o pé e essa atividade será contínua ao longo do turno.

Para tanto, o Primeiro Pendurador avalia quantos funcionários estão na linha, e marca com a pendura o início dos ganchos para os demais (pendura 1 gancho, pula 10 por exemplo).

Por isso, o Primeiro Pendurador é o responsável por ditar o ritmo de pendura e por garantir que não passem frangos dentro das gaiolas para o próximo processo que é o tanque de imersão.



4. Para realizar a pendura, deve-se pegar as aves da gaiola pela articulação entre o pé e a coxa, de forma que as canelas do frango fiquem posicionadas entre o dedo indicador e o dedo médio do pendurador conforme foto abaixo. Para isso é importante sempre pegar o frango pelas duas pernas para evitar que a ave se debata, e colocando o peito da ave virado para o lado da nórea para facilitar a próxima atividade.

Nota: nunca deve-se pegar o frango pelas asas e essa atividade deve ser feita com o maior cuidado possível, para atender as normas de Bem Estar Animal e não machucar as aves gerando fraturas e/ou hematomas.



5. Pendurar as aves no gancho de forma que os dois pés fiquem presos no mesmo gancho bem na parte de baixo (conforme foto). Não utilizar de excesso de força e nunca pendurar o frango por apenas um pé.

Nota: Caso ocorra o retorno de pés na nórea, eles devem ser retirados e jamais deve-se realizar a pendura da ave antes dessa retirada. Nessas situações, sinalize para seu supervisor essa anomalia para que ele possa fazer a tratativa.

Nota de Segurança: é necessário realizar a atividade com muita atenção para não prender os dedos entre os ganchos, ou bater as mãos contra a estrutura, pois podem gerar acidentes. Caso seu dedo fique preso no gancho, mantenha a calma e retire seu dedo por cima (por onde ele foi encaixado), NUNCA puxe seu dedo, pois isso irá piorar a situação.



6. Retirar da gaiola e destinar para a caçamba de condenados as aves que estiverem mortas. Essas aves deverão ser contabilizadas pela AWO à cada carga para ser feito o cálculo da mortalidade no transporte.

* Caso seja necessário retirar alguma gaiola da esteira, ela deve ser colocada no chão com cuidado, para evitar quebra de partes ou da gaiola inteira, evitando-se assim gastos desnecessários.



PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO

PREPARAR CARÇAÇA

PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 10.04.2026

Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 25/32

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)


Etapas

Preparar Carçaça

Tarefa

Tarefa de Insensibilização

ANEXO 04: Tarefa de Insensibilizar



Profundidade da imersão das aves na cuba de insensibilização até a base das asas



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PREPARAR CARÇAÇA

PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 10.04.2026

Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 26/32

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapas

Preparar Carçaça

Tarefa

Sangragem

ANEXO 05: Tarefa de Sangrar

Padrão



Inaceitável





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PREPARAR CARÇAÇA

PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 10.04.2026

Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 27/32

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa

Preparar Carçaça

Tarefa

Calos e Patas

ANEXO 06 - Classificar Pés

Critério de Aceitação:

Padrão



Critério de Aceitação:

Não aceitável

Inaceitável: calos > 0,5 cm, remoção profunda dos calos e calos nos dedos.





PADRÃO TECNICO DE PROCESSO

PREPARAR CARÇAÇA

PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA

Data de Emissão: 16.12.2015

Data de Revisão: 10.04.2026

Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 28/32

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa

SEPARAR MIUDOS

Tarefa

MOELA, CORAÇÃO E FIGADO

ANEXO 07- Anexo para separar miúdos



01

Foto 1 - Coração íntegro e sem contaminação



02

Foto 2 - Fígado íntegro e sem contaminação



03

Foto 3 - Moela íntegra, isento de contaminação e sem pacote



04

Foto 4 - Carcaça isenta de vísceras e contendo a gordura da moela

Etapa	SEPARAR MIUDOS
Tarefa	MOELA, CORAÇÃO E FIGADO

Atividade 1: Retirar gordura

- Retirar a gordura presente na moela . (foto 05)



05

- Retirar pacote de vísceras, inserindo a mão em toda cavidade da ave e retirando desde o pró ventrículo .(Foto 06)



06

Atividade 2: separar miudos

- Segurar com uma mão o fígado e com a outra, usando o dedo polegar e o indicador como uma pinça, pressionar a junção do fígado com a vesícula biliar. (Foto 07)



07

Etapa	SEPARAR MIUDOS
Tarefa	MOELA, CORAÇÃO E FIGADO

- Separar os miúdos coração e fígado da moela colocar as partes nas canecas da mesa onde serão destinados para calha e direcionar moela e visceras para esteira. (Foto 08)



- Destinar o coração e fígado para a calha correspondente. (Foto 09)



Possíveis Anomalias	Ações Corretivas
Rompimento da vesícula biliar	Regular evisceradora, retrainar colaboradores.
Possíveis Anomalias	Ações Corretivas
Frango sem abertura abdominal ou com abertura abdominal parcial	Acionar Supervisor do processo para ajuste de equipamento e retornar frango para evisceradora.
Rompimento da vesícula biliar	Regular evisceradora e retrainar colaboradores na linha de separação de miúdos.

Etapa	SEPARAR MIUDOS
Tarefa	MOELA, CORAÇÃO E FIGADO

Possíveis Anomalias	Ações Corretivas
Miúdos destinados na calha errada	Informar o ITO para orientação dos operadores.

Atividade 3: Verificar integridade dos miúdos

- Avaliar a integridade dos miúdos retirados: moela (Foto 10), fígado (Foto 11) e coração (Foto 12).



10



11



12

Possíveis Anomalias	Ações Corretivas
Miúdos não íntegros	Regular evisceradora, retreinar colaboradores.


Atividade 4: Verificar ausência de contaminação biliar nas carcaças

- Avaliar se a carcaça se encontra isenta de contaminação gastrointestinal e biliar, conforme Fotos 13 e 14. Conforme IC_GUA_003



13

Foto 13 - Contaminação fecal.



14

Foto 14- Contaminação biliar.

Possíveis Anomalias	Ações Corretivas
Carcaça com contaminação biliar e/ou fecal	Regular evisceradora.
	Retreinar colaboradores.
	Destinar carcaça para corte no DIF.

Atividade 5: Verificar se a carcaça está isenta de vísceras e contendo a gordura abdominal

- Avaliar se a carcaça está sem as vísceras na cavidade interna conforme Foto 15.
- Avaliar conforme IC_GUA_003



15

Possíveis Anomalias	Ações Corretivas
Carcaça com vísceras	Informar o ITO e regular máquina evisceradora.



PADRÃO TECNICO DE PROCESSO
PREPARAR CARÇAÇA
PTP_GES_GUA_002

Controle: GES - GUA
Data de Emissão: 16.12.2015
Data de Revisão: 10.04.2026
Nº Revisão: 09

EMITENTE: Henrique Pereira ferraz (Analista de Gestão)

Pág. 32/32

APROVADOR: Mariana Teixeira da Silva Carvalho (Supervisora Sistema de Gestão)

Etapa

Depenagem

Tarefa

Depenagem Mecânica

ANEXO 08 - Sentido de giro da depenadeira

Depenadeira

