



Kapitel 1: Einleitung und Grundlagen

FFI_NW WS 2024

Vorlesung "Netzwerke"

02.10.2024

Wer bin ich?



Prof. Dr. Michael Jarschel

Büro: B109

Sprechstunde: Montags von 13:00-14:00 Uhr

■ E-Mail: michael.jarschel@thi.de

- Vergangenheit:
 - Promotion an der Julius-Maximilians Universität Würzburg (Lehrstuhl für Kommunikationsnetze)
 Fokus: Software Defined Networking
 - 2014-2016 Research Engineer Software-Defined Networks bei Nokia Technology & Innovation München
 - 2016-2021 (Senior) Research Engineer bei Nokia Bell Labs
 Fokus: Telco Cloud, Edge Computing, Hardware Acceleration



Wichtig Einschreiben bei Moodle



- Bitte schreiben Sie sich selbst in den Moodle-Kursraum ein:
- Kurs:
 - Netzwerke
 - https://moodle.thi.de/course/view.php?id=8432
 - FFI_NW_2726
 - Einschreibeschlüssel: NW#WS24
 - Hier finden Sie die Unterlagen zum Kurs
- Die Unterlagen erhalten Sie begleitend zur Vorlesung



Praktikum




- 7-Versuche beginnend ab dem 21.10. in zwei Gruppen:
 - FFI NWP.1: Mittwochs 14:00 15:40 Uhr
 - FFI_NWP.2: Montags 09:55 11:25 Uhr
- Jeweils in G115 (Rechnernetzelabor)

Woche	FFI_NWP.1	FFI_NWP.2
1 (21.10 25.10.)	V1	V1
2 (28.10 01.11.)	V2	V2
3 (04.11 08.11.)	V3	V3
4 (11.11 15.11.)	V4	V4
5 (18.11 22.11.)	V5	V5
6 (25.11 29.11.)	V6	V6
7 (02.12 06.12.)	V7	V7
8 (09.12 13.12.)	V8	V8

- Bestehen ist Zulassungsvoraussetzung für die Klausur!
- Anmeldung:

https://faecheranmeldung.thi.de/vom 07.10., 18:00 Uhr, bis 13.10., 23:50 Uhr

Das Internet






Disclaimer



Der Inhalt des Foliensatzes basiert auf bzw. ist adaptiert aus:



Computer Networking: A Top-Down Approach

8th edition [Global Edition] Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2021

ISBN-10 : 1292405465


ISBN-13: 978-1292405469

Sämtliches Material: Copyright 1996-2021 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Mehrere Ausgaben (auch deutsche Editionen) in der Bibliothek verfügbar

Jim Kurose erklärt das Internet in 5 Schwierigkeitsgraden





https://www.youtube.com/watch?v=0EqKnvzo3no

Kapitel 1: Einleitung und Grundlagen



Unsere Ziele:

- Einen Überblick über Netze bekommen
- Einführung in die Terminologie
 - mehr Tiefe/Details später...

Übersicht:

- Was ist das Internet? Was ist ein Protokoll?
- Netzrand (Edge): Hosts, Zugangsnetze, physische Medien
- Kernnetz: Paket/Leitungsvermittlung,
 Internetstruktur
- Leistung: Verlust, Verzögerung, Durchsatz
- Protokollschichten, Dienstmodelle
- Geschichte

Das Internet: die Struktursicht





Milliarden von vernetzten **Geräten**:

- Hosts = Endsysteme
- betreiben vernetze Apps am Rand des Internets





Paket Switches: leiten Pakete weiter (Blöcke von Daten)

Router, Switches




Kommunikationsverbindungen (Links)

- Glasfaser, Kupfer, Funk, Satelliten
- Übertragungsrate: Bandbreite



Netze

 Sammlung von Geräten, Routern, Links: von einer Organisation betrieben



Vernetzte Geräte



Fahrräder

Amazon Echo











IP Bilderrahmen



Slingbox: Vernetztes Kabelfernsehen







AR Brillen



Smart-Meter





Scooter



IP Telefone



Spielkonsolen



Sensor-Matratze



Fitbit




Weitere?

Das Internet: die Struktursicht



- Internet: "Netz von Netzen"
 - Vernetzte Anbieter (ISPs)
 - Protokolle sind überall
 - kontrollieren Senden, Empfang von Nachrichten
 - z.B., HTTP (Web), Streaming Video, Skype, TCP, IP, WLAN, 5G, Ethernet
 - Internet Standards
 - RFC: Request for Comments
 - IETF: Internet Engineering Task Force
 - IEEE: Ethernet, WLAN
 - 3GPP: Mobilfunknetze



Das Internet: die Dienste-Sicht



Infrastruktur, die Dienste an Applikationen anbietet:


Web, Streaming Video, Multimedia,

Telefonkonferenzen, Email, Spiele, E-Commerce,

soziale Medien, vernetzte Geräte...

• liefert **Programmierschnittstelle** für verteilte Anwendungen:

- Einstiegspunkte, die es sendenden/empfangenden Applikationen erlauben sich zu "verbinden", nutzen des Internet Transportdienstes
- bietet Dienstoptionen, ähnlich zur Post



Was ist ein Protokoll?



Menschliche Protokolle:

- "Wie spät ist es?"
- "Ich habe eine Frage."
- Begrüßungen

Regeln für:

- ... senden spezifischer Nachrichten
- ... spezifische Aktionen, die beim Empfang von Nachrichten oder anderer Ereignisse ausgelöst werden


Netzprotokolle:

- Computer (Geräte) statt Menschen
- Sämtliche Kommunikation im Internet wird durch Protokolle gelenkt

Protokolle definieren das Format, die Reihenfolge von zwischen Netzgeräten ausgetauschten Nachrichten und Folgeaktionen bei Nachrichtenübermittlung bzw. Empfang



Ein menschliches Protokoll und ein Computerprotokoll:



Kapitel 1: Übersicht




- Was ist das Internet?
- Was ist ein Protokoll?
- Netzrand (Edge): Hosts, Zugangsnetze, physische Medien
- Kernnetz: Paket/Leitungsvermittlung, Internetstruktur
- Leistung: Verlust, Verzögerung, Durchsatz
- Protokollschichten, Dienstmodelle
- Geschichte

Ein genauerer Blick auf die Internetstruktur



Netzrand (Edge):

- Hosts: Clients und Server
- Server oft in Datenzentren



Ein genauerer Blick auf die Internetstruktur




Netzrand (Edge):

- Hosts: Clients und Server
- Server oft in Datenzentren

Zugangsnetze, physische Medien:

kabelgebundene, drahtloseKommunikationsverbindungen



Ein genauerer Blick auf die Internetstruktur



Netzrand (Edge):


- Hosts: Clients und Server
- Server oft in Datenzentren

Zugangsnetze, physische Medien:

kabelgebundene, drahtloseKommunikationsverbindungen

Kernnetz:

- verbundene Router
- Netz aus Netzen




Zugangsnetze und physische Medien




Frage: Wie verbindet man die Endsysteme mit dem Zugangsrouter?

- Wohnungszugangsnetze
- Institutionszugangsnetze (Hochschule, Firma)
- Mobile Zugangsnetze (WLAN, 4G/5G)



Zugangsnetze: Kabelnetz-basierter Zugang






Frequency Division Multiplexing (FDM): Verschiedene Kanäle in verschiedenen Frequenzbändern

Zugangsnetze: Kabelnetz-basierter Zugang






- HFC: Hybrid Fiber Coax
 - Asymmetrisch: bis zu 40 Mbit/s 1.2 Gbit/s Downstream Übertragungsrate, 30-100 Mbit/s Upstream Übertragungsrate
- Kabelnetz & Glasfaser verbinden Häuser mit ISP Router
 - Häuser teilen Zugangsnetz bis zur Kabel Kopfstelle

Zugangsnetze: Digital Subscriber Line (DSL)






- nutzt bestehende Telefonleitung zum DSLAM (in der Zweigstelle)
 - Daten über DSL gehen zum Internet
 - Sprache über DSL geht (ging) zum Telefonnetz
- 24-52 Mbps dedizierte Downstream Übertragungsrate (mehr mit VDSL)
- 3.5-16 Mbps dedizierte Upstream Übertragungsrate (mehr mit VDSL)

Zugangsnetze: Heimnetze





Drahtlose Zugangsnetze



Geteiltes drahtloses Zugangsnetz verbindet Endsystem mit Router

via Basisstation bzw. "Access Point"


Wireless Local Area Network (WLAN)

- typischerweise in und um Gebäude (~30 m)
- 802.11b/g/n/ax (WLAN): bis zu 11, 54, 450, 1200 Mbit/s Übertragungsrate




Mobilfunknetze

- betrieben von Mobilfunkbetreibern (mehrere 10 km Reichweite)
- Vielfaches von 10 bzw. 100 Mbit/s
- 4G(LTE)/5G zelluläre Netze



Zugangsnetze: Unternehmensnetze





- Firmen, Universitäten, usw.
- Mix von drahtgebundenen und drahtlosen Verbindungstechnologien, verbindet eine Mischung von Switchen und Routern (Unterschied folgt)
 - Ethernet: drahtgebundener Zugang mit 100Mbit/s, 1Gbit/s, 10Gbit/s
 - WLAN: drahtlose Access Points mit 11, 54, 450, 1200 Mbit/s


Zugangsnetze: Datenzentrumsnetze



 Links mit hoher Bandbreite (10x bis 100x Gbit/s) verbinden hunderte oder tausende von Servern untereinander und mit dem Internet



SuperMUC (LRZ in Garching)




Host: Sendet Datenpakete



Host-Sendefunktion:

- übernimmt Nachricht von Applikation
- Unterteilt Nachricht in kleinere Blöcke,
 Pakete genannt, einer Länge von L Bits
- überträgt Paket ins Zugangsnetz mit Übertragungsrate R
 - Verbindungsübertragungsrate, bzw.
 Link-Kapazität oder Link-Bandbreite



Paket benötigte Zeit um
Übertragungs- = ein
$$L$$
-bit = $\frac{L}{R}$ (Bit/s)
verzögerung Paket auf Link zu übertragen

Wiederholung: Maßeinheiten für Datenraten



- 1 kbit/s = 1 kb/s = 1 kbps = 1.000 bit/s
 - 1 kByte/s = 8 kbps = 8000 bit/s
- 1 Mbit/s = 1 Mbps = 1.000.000 bit/s
- 1 Gbit/s = 1 Gbps = 1.000.000.000 bit/s
- Hinweis:
 - Bei Übertragungsraten wird mit 10-er Potenzen gerechnet:
 - k = 1.000 (also 10³⁾
 - M = 1.000.000 (also 10⁶)
 - G = 1.000.000.000 (also 10⁹⁾
 - Bei Datenvolumen (Speicherplatz) wir in 2-er Potenzen gerechnet:
 - 1 Kibibyte = 2^{10} = 1.024 Byte
 - 1 Mebibyte = 2²⁰ = 1.048.576 Byte
 - 1 Gibibyte = 2^{30} = 1.073.741.824 Byte

Links: physische Medien



- Bit: wird zwischen
 Sender/Empfänger-Paar übertragen
- Physischer Link: das was zwischen Sender und Empfänger liegt
- gerichtete Medien:
 - Signal breitet sich entlang eines fixen Medium aus: Kupfer, Glasfaser
- ungerichtete Medien:
 - Signale breiten sich frei aus, z.B., Funk

Twisted pair (TP)

- Zwei isolierte Kupferkabel
 - Kategorie 5: 100 Mbit/s, 1 Gbit/s Ethernet
 - Kategorie 6: 10Gbps Ethernet





Links: physische Medien



Koaxialkabel:

- zwei konzentrische Kupferleiter
- bidirektional
- Breitband:
 - Mehrere Frequenzkanäle auf Kabel
 - 100x Mbps pro Kanal



Glasfaserkabel:

- Glasfaser überträgt Lichtimpulse, jeder Impuls ist ein Bit
- Hochgeschwindigkeitsbetrieb:
 - Hochgeschwindigkeits-Punkt-zu-Punkt Übertragung (10x-100x Gbit/s)
- Geringe Fehlerrate:
 - Große Distanzen zwischen Repeatern
 - Immun gegen elektromagnetische Störungen



Links: physische Medien



Funk:

- Signal wird in verschiedenen
 "Bändern" des elektromagnetischen
 Spektrums übertragen
- Kein physisches "Kabel"
- Übertragung, "halb-duplex" (Sender zu Empfänger)
- Umweltbedingte Ausbreitungstörungen:
 - Reflektionen
 - Blockierung durch Objekte
 - Interferenz/Rauschen

Arten von Funkübertragung:

- Wireless LAN (WLAN)
 - 10-100x Mbit/s; 10x of meters
- Mobilfunk (z.B., 4G)
 - 10x Mbit/s über ~10km
- Bluetooth: Kabelersatz
 - Kurze Distanzen, beschränkte Raten
- Terrestrische Mikrowellen
 - Punkt-zu-Punkt; 45 Mbit/s Kanäle
- Satellit
 - Bis zu 45 Mbit/s pro Kanal
 - ~270 ms Ende-zu-Ende Verzögerung
- Satellit (LEO) (low earth orbit)
 - aktuell ~130 Mbit/s (Starlink)
 - ~45 ms Ende-zu-Ende Verzögerung

Kapitel 1: Übersicht




- Was ist das Internet?
- Was ist ein Protokoll?
- Netzrand (Edge): Hosts, Zugangsnetze, physische Medien
- Kernnetz: Paket/Leitungsvermittlung, Internetstruktur
- Leistung: Verlust, Verzögerung, Durchsatz
- Protokollschichten, Dienstmodelle
- Geschichte

Das Kernnetz



- Netz untereinander vermaschter Router
- Paketvermittlung: Host unterteilen Nachrichten den Applikationsschicht in Pakete
 - Netz leitet (forwarding) Pakete von einem Router zum nächsten über Verbindungen auf dem Weg (Pfad) von der Quelle zum Ziel




Zwei Schlüsselfunktionen des Kernnetzes



Forwarding:

- auch "Switching"
- lokale Aktion: bewege ankommende Pakete vom Eingangslinke des Routers zum passenden

Ausgangslink des Routers



Routing:

- globale Aktion: bestimmen des Pfades von Quelle zum Ziel, den die Pakete nehmen sollen
- Routing Algorithmen

Analogie auf der Karte: Routing






Analogie auf der Karte: Routing





Paketvermittlung: Store-and-Forward






- Packet Übertragungsverzögerung: es dauert *L/R* Sekunden ein *L*-Bit Paket auf einen Link mit *R* bps zu übertragen (legen)
- Store and Forward: ganzes Paket muss am Router angekommen sein, bevor es auf den nächsten Link übertragen werden kann

1-Hop Rechenbeispiel:

- L = 10 Kbit
- R = 100 Mbit/s
- Übertragungsverzögerung = 0,1 ms

Paketvermittlung: Warteschlangen





Wartezeit ensteht, wenn Aufgaben schneller ankommen als sie erledigt werden können:








Paketvermittlung: Warteschlangen





Warten und Paketverlust: falls die Ankunftsrate (in bit/s) zu einem Link die Übertragungsrate (bit/s) des Links für einige Zeit übersteigt:

- werden Pakete in der Warteschlange warten bis sie auf dem Ausgangslink übertragen werden
- können Pakete verworfen werden (Verlust), falls der Speicher (Buffer) des Routers voll läuft

Alternative zur Paketvermittlung: Leitungsvermittlung




Ende-Ende Ressourcen werden für einen "Anruf" zwischen Quelle und Ziel reserviert

- im Diagramm, hat jeder Link vier Leitungen
 - Anruf bekommt 2. Leitung auf dem oberen Link und die 1. im rechten Link
- dedizierte Ressourcen: kein Teilen
 - Schaltkreis-artige (garantierte) Leistung
- ohne Anruf bleibt ein Leitungssegment ungenutzt

(kein Teilen)

typisch für traditionelle Telefonnetze



Leitungsvermittlung: FDM und TDM





Frequency Division Multiplexing (FDM)

- Optische, elektromagnetische Frequenzen werden in (enge) Frequenzbänder unterteilt
- Jeder Anruf bekommt sein eigenes Band und kann mit der maximalen Rate dieses engen Bands übertragen

Time Division Multiplexing (TDM)

- Zeit unterteilt in Slots
- Jeder Anruf bekommt periodische(n)
 Slot(s) und kann mit der maximalen Rate des breiteren Frequenzbandes (nur)
 während dieses Slots übertragen






Paketvermittlung vs Leitungsvermittlung



Beispiel:

- 1 Gbit/s Link
- jeder Nutzer:
 - 100 Mbit/s wenn "aktiv"
 - aktiv 10% der Zeit



Frage: Wieviele Nutzer können das Netz mit Leitungs- bzw. Paketvermittlung nutzen?

- Leitungsvermittlung: 10 Nutzer
- Paketvermittlung: bei 35 Nutzern ist die Wahrscheinlichkeit für > 10 gleichzeitig aktive Nutzer weniger als 0.0004

X: aktive Nutzer (Zufallsvariable)
P(X=k): Wahrscheinlichkeit von k
aktiven Nutzern

Frage: Wie bekommen wir den Wert 0.0004?

Antwort: Wahrscheinlichkeitstheorie

$$P(k>10) = P(X=11)+P(X=12)+...+P(X=35)$$

$$= \sum_{k=11}^{35} \left(\frac{35!}{k!*(35-k)!} *(0.1)^{k}*(0.9)^{35k} \right) \sim = 0.0004$$

Paketvermittlung vs Leitungsvermittlung




Ist Paketvermittlung der klare Sieger?

- großartig für schubartige Datenübertragung ("bursty") manchmal gibt es Daten zu senden, manchmal nicht
 - Teilen von Ressourcen
 - einfacher, kein Anrufsaufbau
- exzessiver Stau möglich: Paketverzögerung und –verlust auf Grund von überlaufenden Puffern
 - Protokolle für zuverlässige Datenübertragung und Staukontrolle benötigt
- Frage: Wie kann man "leitungs-artiges" Verhalten mit Paketvermittlung erreichen?
 - "It's complicated." Wir werden und verschiedene Techniken anschauen, die versuchen Paketvermittlung so "leitungs-artig" wie möglich zu machen.

Internet Struktur: ein "Netz von Netzen"




- Hosts verbinden sich mit dem Internet via
 Access Internet Service Providers (ISPs)
- Access ISPs müssen wiederum verbunden sein
 - so dass zwei beliebige Hosts (überall!)
 Pakete zueinander senden können
- resultierendes Netz von Netzen ist sehr komplex
 - Entwicklung getrieben von wirtschaftlichen Aspekten und nationaler Politik



Schauen wir uns die aktuelle Internetstruktur schrittweise an!




Frage: Wie verbindet man die Millionen von Access ISPs untereinander?






Frage: Wie verbindet man die Millionen von Access ISPs untereinander?






Option: Jeden Access ISP mit einem einzelnen globalen ISP verbinden? Kunden- und Anbieter-ISPs haben einen Geschäftsabkommen.






Aber, wenn ein globaler ISP gute Geschäfte macht, wird es Konkurrenz geben






Aber, wenn ein globaler ISP gute Geschäfte macht, wird es Konkurrenz geben die verbunden werden will






... und es mag regionale Netze geben, die Access Netze mit den ISPs verbinden






... und Inhalteanbieter (z.B., Google, Microsoft, Akamai) können Ihre eigenen Netze betreiben, um Dienste und Inhalte näher zu den Nutzern zu bringen



Internet Struktur: ein "Netz von Netzen"





Im "Zentrum": eine Kleine Zahl von sehr gut verbundenen, großen Netzen

- "Tier-1" kommerzielle ISPs (z.B., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), nationale & internationale Abdeckung
- Content Provider Networks (z.B., Google, Facebook): private Netze, die Datenzentren mit dem Internet verbinden, oft unter Umgehung von Tier-1 und regionalen ISPs

Kapitel 1: Übersicht




- Was ist das Internet?
- Was ist ein Protokoll?
- Netzrand (Edge): Hosts, Zugangsnetze, physische Medien
- Kernnetz: Paket/Leitungsvermittlung, Internetstruktur
- Leistung: Verlust, Verzögerung, Durchsatz
- Protokollschichten, Dienstmodelle
- Geschichte

Woher kommen Verzögerung und Paketverlust?




- Pakete warten in Router-Puffern, dass sie zur Übertragung an die Reihe kommen
 - Die Warteschlange wächst, wenn die Ankunftsrate eines Links (kurzzeitig) die Bandbreite des Links übersteigt
- Paketverlust findet statt, wenn der Speicher (Puffer) voll ist



Paketverzögerung: Vier Quellen





$$d_{\text{Knoten}} = d_{\text{Verarbeitung}} + d_{\text{Warteschlange}} + d_{\text{Übertragung}} + d_{\text{Ausbreitung}}$$

d_{Verarbeitung}: Verarbeitung im Knoten


- Bitfehler Überprüfung
- Ausgangslink bestimmen
- typischerweise < 1 ms</p>

d_{Warteschlange}: Warteverzögerung

- Wartezeit am Ausgangslink auf Übertragung
- Hängt von der Lastsituation des Knoten (Routers) ab

Paketverzögerung: Vier Quellen





$$d_{\text{Knoten}} = d_{\text{Verarbeitung}} + d_{\text{Warteschlange}} + d_{\text{Übertragung}} + d_{\text{Ausbreitung}}$$

d_{Übertragung}: Übertragungsverzögerung:

- *L*: Paketlänge (Bits)
- R: Link Übertragungsrate (bps)

d_{Übertragung} und d_{Ausbeitung} sehr verschieden

d_{Ausbreitung}: Ausbreitungsverzögerung:

- d: Länge des physischen Link
- s: Ausbreitungsgeschwindigkeit (~2x10⁸ m/s)

Analogie Autokolonne





- Auto ~ Bit; Kolonne ~ Paket;
 Mautzahlung ~ Linkübertragung
- Mautstation benötigt 12 s für ein Auto (Bit Übertragungszeit)
- "Ausbreitung" mit 100 km/h
- Frage: Wie lange dauert es bis die Kolonne vor der zweiten Mautstation steht?

- Zeit die gesamte Kolonne durch die Mautstation auf die Autobahn zu "schieben" = 12s*10 = 120 s
- Zeit, die das letzte Auto benötigt, um von der ersten zur zweiten Mautstation zu fahren: 100km/(100km/h) = 1 h
- Antwort: 62 Minuten

Paket-Warteschlangenverzögerung




- a: durchschnittliche Paketankunftsrate
- L: Paketlänge (Bits)
- R: Link Bandbreite (Bitübertragungsrate)

$$\frac{L \cdot a}{R}$$
 : Ankunftsrate von Bits

Verarbeitungsrate von Bits

"Verkehrsintensität"



- La/R ~ 0: kurze mittlere Wartezeit
- *La/R* -> 1: lange mittlere Wartezeit
- La/R > 1: mehr "Arbeit" kommt an als erledigt werden kann
 - → Mittlere Wartezeit unendlich!




La/R -> 1

"Echte" Internet Laufzeiten und Routen



- Wie sehen "echte" Internet Laufzeiten & Verluste aus?
- Traceroute-Programm: stellt Verzögerungsmessung von der Quelle zu allen Routern entlang des Ende-zu-Ende Pfades zum Ziel zur Verfügung.
 Für alle i:
 - sendet drei Pakete die Router i auf dem Weg zum Ziel erreichen (mit Time-To-Live Feld mit Wert i)
 - Router i wird jeweils eine Antwort an den Sender zurückschicken
 - Der Sender misst die Zeitdauer zwischen Übertragung und Antwort



Echte Internet Laufzeiten und Routen




traceroute (Linux/macOS) / tracert (Windows): THI (mein Büro) nach stanford.edu

```
3 Verzögerungsmessungen zum 1. Hop
              4 ms 10.80.23.254
              Request timed out.
                                                         bedeutet keine Antwort (Sonde verloren, Router antwortet nicht)
               1 ms 10.200.1.10
               1 ms 172.17.201.10
 1 ms
        1 ms
       1 ms
              1 ms 194.94.240.1
 1 ms
                                                                   DFN (Deutsches Forschungsnetz) Erlangen
              7 ms cr-erl2-pwether10459.x-win.dfn.de [188.1.235.57]
      10 ms
              10 ms cr-fra2-be11.x-win.dfn.de [188.1.144.222]
                                                                          DFN (Deutsches Forschungsnetz) Frankfurt
      20 ms 20 ms dfn.mx1.fra.de.geant.net [62.40.124.217]
22 ms 34 ms 25 ms ae7.mx1.ams.nl.geant.net [62.40.98.186]
                                                                          Transatlantik-Link
114 ms 114 ms 113 ms internet2-gw.mx1.ams.nl.geant.net [62.40.124.47]
               Request timed out.
               Request timed out.
                                                                                   Internet2 Cleveland
125 ms 125 ms 126 ms ae-20.4079.rtsw.clev.net.internet2.edu [162.252.70.129]
125 ms 197 ms 125 ms ae-3.4079.rtsw3.eqch.net.internet2.edu [162.252.70.131]
125 ms 126 ms 125 ms ae-1.4070.rtsw.chic.net.internet2.edu [64.57.28.104]
                                                                                Internet2 Chicago
136 ms 136 ms 135 ms ae-3.4079.rtsw.kans.net.internet2.edu [162.252.70.141] -
                                                                                  Internet2 Kansas City
170 ms 169 ms 170 ms ae-5.4079.rtsw.salt.net.internet2.edu [162.252.70.145]
                                                                                  Internet2 Salt Lake City
170 ms 170 ms 169 ms ae-1.4079.rtsw.losa.net.internet2.edu [162.252.70.114] +
                                                                                 Internet2 Los Angeles
               Request timed out.
174 ms 169 ms 173 ms hpr-lax-agg10--i2.cenic.net [137.164.26.200]
177 ms 177 ms 177 ms hpr-svl-agg10--lax-agg10-100ge.cenic.net [137.164.25.74]
177 ms 177 ms 177 ms hpr-stan--svl-hpr3-100ge.cenic.net [137.164.27.61]
177 ms 178 ms 178 ms woa-west-rtr-vl3.SUNet [171.66.255.132]
                                                                           Stanford University Network
               Request timed out.
200 ms 182 ms 197 ms web.stanford.edu [171.67.215.200]
```

Paketverlust




- Warteschlange (Puffer) vor dem Link hat eine endliche Kapazität
- Paket, dass bei Ankunft eine volle Warteschlange vorfindet, wird verworfen (ist verloren)
- Verlorene Pakete können vom vorherigen Knoten, vom Quellhost, oder gar nicht erneut übertragen werden



Durchsatz




- Durchsatz: Rate (Bit/Zeiteinheit) mit der Bits vom Sender zum Empfänger geschickt werden
 - Momentanwert: Rate zu beliebigem Zeitpunkt
 - Durchschnittsrate: Rate über einen längeren Zeitraum hinweg




Durchsatz



 $R_s < R_c$ Wie hoch ist der durchschnittliche Ende-zu-Ende Durchsatz?



 $R_s > R_c$ Wie hoch ist der durchschnittliche Ende-zu-Ende Durchsatz?




Flaschenhals Link

Link auf dem Ende-zu-Ende Pfad, der den Ende-zu-Ende Durchsatz beschränkt

Durchsatz: Beispielszenario





10 Verbindungen teilen sich den Flaschenhals-Link mit R Bit/s im Backbone (fair) auf

- Ende-zu-Ende Durchsatz pro Verbindung: $min(R_c, R_s, R/10)$
- In der Praxis: R_c oder R_s sind oft die Flaschenhälse

Kapitel 1: Übersicht



- Was ist das Internet?
- Was ist ein Protokoll?
- Netzrand (Edge): Hosts, Zugangsnetze, physische Medien
- Kernnetz: Paket/Leitungsvermittlung, Internetstruktur
- Leistung: Verlust, Verzögerung, Durchsatz
- Protokollschichten, Dienstmodelle
- Geschichte

Protokoll "Schichten" und Referenzmodelle



Netze sind komplex mit vielen "Teilen":

- Hosts
- Router
- Links über verschiedene Medien
- Applikationen
- Protokolle
- Hardware, Software

Frage: Gibt es eine Hoffnung auf eine *Organisations*struktur des Netzes?

Beispiel: Organisation von Flugreisen



Ende-zu-Ende Transport von Person mit Gepäck

Ticket (kaufen)

Gepäck (aufgeben)

Gate (boarding)

Start

Flugleitung

Ticket (beschweren)

Gepäck (abholen)

Gate (aussteigen)

Landung

Flugleitung

Flugleitung

Wie würde man das System Flugverkehr definieren?

eine Abfolge von Schritten unter Nutzung vieler Dienste



Ticket (kaufen)	Ticket-Dienst	Ticket (beschweren)
Gepäck (aufgeben)	Gepäck-Dienst	Gepäck (abholen)
Gate (boarding)	Gate-Dienst	Gate (aussteigen)
Start	Start/Lande-Dienst	Landung
Flugleitung	Lotsen-Dienst	Flugleitung

Schichten: jede Schicht implementiert einen Dienst

- mit ihren eigenen internen Aktionen
- sich auf die Dienste der darunter liegenden Schichten verlassend

Warum Schichten?



Ansatz für das Design komplexer Systeme:

- klare Struktur ermöglicht Identifizierung, in Beziehung setzen von Systemteilen
 - Geschichtetes Referenzmodell
- Modularisierung vereinfacht Wartung und Aktualisierung des Systems
 - Änderung in der Dienst-Implementierung: transparent für den Rest des Systems
 - z.B., Änderung des Boardingprozesses beeinflusst nicht den Rest des Systems

ISO/OSI Referenzmodell



Zwei der Schichten fehlen im Internet Modell!

- Präsentation: erlaubt Anwendungen die Bedeutung von Daten zu interpretieren, z.B., Verschlüsselung, Komprimierung, maschinen-spezifische Konventionen
- Sitzung: Synchronisierung, Kontrollpunkte, Wiederherstellen von Datenaustausch
- Dem Internet Stapel "fehlen" diese Schichten!
 - diese Dienste müssen, sofern benötigt, in der Applikation implementiert werden
 - Benötigt?

Anwendung

Präsentation

Sitzung

Transport

Vermittlung

Sicherung

Bitübertragung

Das 7-Schichten ISO/OSI Referenzmodell

TCP/IP Schichtenmodell



- Anwendung (Application): unterstützen Netzanwendungen
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- Transport (Transport): Prozess-zu-Prozess Datenübertragung
 - TCP, UDP
- Vermittlung (Network): Routen von Datagrammen von Quelle zum Ziel
 - IP, Routingprotokolle
- Sicherung (Link): Datenübertragung zwischen benachbarten Netzelementen
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- Bitübertragung (Physical): Bits "auf der Leitung"

Anwendung

Transport


Vermittlung

Sicherung

Bitübertragung

Bildung der Nachrichtenpakete (Data Unit)






PCI Protocol Control Information

IDU Interface Data Unit



Matryoshka Puppen






https://dribbble.com/shots/7182188-Babushka-Boi


Dienste, Schichten und Verschachtelung





Struktur eines Ethernet-Frames mit TCP-IP






- Prinzip: "Einwickeln" der Daten der Schicht (N) mit Header in Schicht (N-1)
- (N)-PDU→ (N-1)- SDU
- (N)- SDU + (N)- PCI → (N)-PDU Nutzdaten + Header → "Paket"

TCP/IP – Architekturmodell





PH = Physical, DL = Data Link, N = Network

Struktur eines Ethernet-Frames mit TCP-IP




Aufbau eines Ethernet-Pakets mit IPv4- / TCP-Daten											
Schicht 4: TCP-Segment								TCP- Header	Nutzlast (≤1460 bytes)		
Schicht 3: IP- Paket	IP- Header Nutzlast (≤1480 bytes)										
Schicht 2: Ethernet- Frame			MAC - Empf	MAC- Abs.	802.1 Q-Tag (opt.)	Ether Type	Nutz	Nutzlast (46 - 1500 bytes)			
Schicht 1: Ethernet- Paket+IPG	Prä- ambel	Start of Frame	Nutzlast (1518/1522 bytes)								Inter packet Gap
Oktette	7	1	6	6	(4)	2	20	20	6–1460	4	12

- Prinzip: "Einwickeln" der Daten der Schicht (N) mit Header in Schicht (N-1)
- (N)-PDU → (N-1)- SDU
- (N)- SDU + (N)- PCI → (N)-PDU Nutzdaten + Header → "Paket"

Konzept der Einkapselung der Daten






Hinweis: Ethernet-Switch vermittelt auf Schicht 2, Router auf Schicht 3

Protokolle in den einzelnen Schichten





Kapitel 1: Übersicht



- Was ist das Internet?
- Was ist ein Protokoll?
- Netzrand (Edge): Hosts, Zugangsnetze, physische Medien
- Kernnetz: Paket/Leitungsvermittlung, Internetstruktur
- Leistung: Verlust, Verzögerung, Durchsatz
- Protokollschichten, Dienstmodelle
- Geschichte




1961-1972: Frühe Paketvermittlungsprinzipien

- 1961: Kleinrock –
 Warteschlangentheorie zeigt die Effektivität von Paketvermittlung
- 1964: Baran Paketvermittlung in militärischen Netzen
- 1967: ARPAnet finanziert von der Advanced Research Projects Agency
- 1969: erster ARPAnet Knoten in Betrieb

1972:

- ARPAnet öffentliche Demo
- NCP (Network Control Protocol) erstes Host-zu-Host Protokoll



THE ARPA NETWORK



1972-1980: Internetworking, neue und proprietäre Netze

- 1970: ALOHAnet Funknetz in Hawaii
- 1974: Cerf and Kahn Architektur zur Verbindung von Netzen
- 1976: Ethernet bei Xerox PARC
- späte 70er: proprietäre Architekturen: DECnet, SNA, XNA
- 1979: ARPAnet hat 200 Knoten

Cerf und Kahn's Architekturprinizipien:

- Minimalismus, Autonomie keine internen Änderungen benötigt um Netze zu vernetzen
- Best-effort Dienstmodell
- Zustandsloses Routing
- Dezentrale Kontrolle

definiert die heutige Internetarchitektur



1980-1990: neue Protokolle, Ausbreitung von Netzen

1983: Ausrollen von TCP/IP


1982: SMTP E-Mail Protokoll definiert

 1983: DNS zur Name-zu-IP-Adress Übersetzung definiert

■ 1985: FTP-Protokoll definiert

1988: TCP Staukontrolle

- Neue nationale Netze: CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel
- 100000 Hosts an einen Verbund aus Netzen angeschlossen
 NSFNET T1 Network 1991



Merit Network, Inc.



1990er, 2000er: Kommerzialisierung, das Web, neue Anwendungen

- frühe 1990er: ARPAnet abgeschaltet
- 1991: NSF entfernt Restriktionen zur kommerziellen Nutzung von NSFnet (abgeschaltet, 1995)
- frühe 1990er: Web
 - Hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic, später Netscape
 - späte 1990er: Kommerzialisierung des Webs

späte 1990er – 2000er:

- mehr "Killer Apps": Instant Messaging, P2P File Sharing
- Netzsicherheit wird wichtig
- ~50 Millionen Hosts, 100 Millionen+ Nutzer
- Backbone-Links mit Gigabitgeschwindigkeit



2005-heute: Skalierung, SDN, Mobilität, Cloud

- Agressiver Ausbau von Breitbandzugängen (10-100te Mbit/s)
- 2008: Software-Defined Networking (SDN)
- Zunehmende Verfügbarkeit von drahtlosen Hochgewindigkeitsnetzen: 4G/5G, WLAN
- Dienstanbieter (Google, Meta, Microsoft) bauen ihre eigenen Netze
 - Umgehung des kommerziellen Internets, um "nahe" am Endkunden zu sein und "sofortigen" Zugang zu sozialen Medien, Suche, Videos, ... zu ermöglichen.
- Unternehmen betreiben ihre Dienste in der Cloud (z.B., Amazon Web Services, Microsoft Azure)
- Aufstieg des Smartphones: Mehr mobile als verdrahtete Geräte im Internet (2017)
- ~18 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden (2017)