嵌入式C语言之-为什么要使用链表

讲师: 叶大鹏



背景



智能网关需要具备动态管理子设备的功能,注册、添加、删除、获取数据等等,如何设计网关软件的数据结构,管理所有的子设备,假如使用TempHumiSensor结构体表示单点子设备的数据:

```
typedef struct
{
    uint8_t id;
    uint8_t humi;
    float temp;
} TempHumiSensor;
```



背景



我们首先想到使用数组来管理所有的子设备: int main(void) TempHumiSensor sensor[MAX NUM]; uint32 t sensorIndex = 0; while (1) FindTempHumiSensor(sensor[sensorIndex]); sensorIndex++;

数组方案存在一个问题,元素数量如何定义,不同环境部署的子设备数量是有差异的,太大会浪费内存, 太小会导致子设备数量受限。

解决方案

● 需要找到一种按需分配的方案, 我们首先会想到指针和动态内存:








```
typedef struct
{
    uint8_t id;
    uint8_t humi;
    float temp;
} TempHumiSensor;
```

```
✓ 网关每检测到一个新的子设备, 就为这个子设备申请动态内存:TempHumiSensor *sensor;sensor = (TempHumiSensor *)malloc(sizeof(TempHumiSensor));
```


现在面临新的问题,程序中如何遍历这些子设备对应的动态内存数据?如果是数组,我们是可以使用sensor[i]访问每一个元素:
for(uint32_t i = 0; i < MAX_NUM; i++)
{
 printf("sensor %d, temp = %.1f, humi = %d.\n",
 sensor[i].id, sensor[i].temp, sensor[i].humi);
}

解决方案




● 各子设备对应的动态内存不像数组,内存布局是不连续的,所以需要找到一种方案能将这些动态内存串联起来,这就要用到链表数据结构了。







0x20000400



```
重新设计数据结构:
struct TempHumiListNode t
       uint8 t id;
       uint8 t humi;
       float temp;
       struct TempHumiListNode t *next;
typedef struct TempHumiListNode t TempHumiListNode;
```


- 为什么结构体中能嵌套自己,编译不会报错吗?
- 如果成员是struct TempHumiListNode next;会报错,因为编译器在 解析这个成员时,结构体还没结束,不知道该为它分配多大内存空间;
- 如果是*next,因为是指针类型,对于ARM 32平台,编译器会固定分配 4个字节内存空间,用于保存下个子设备对应的动态内存首地址。

● 现在能将动态内存的数据串联起来了,但是还不够,需要设计一个"火车头",火车头不需要对应实际的子设备,火车厢对应实际子设备,保存设备数据。






● 链表的火车头叫做"头节点",火车厢叫做"节点":





"头节点"和"节点"只是动态内存块,在程序中还需要一个变量来保存头节点的首地址,这个变量就叫做"头指针",准确的说应该是"头指针变量",这样通过这个头指针就可以访问头节点数据,再通过头节点的next成员访问后面的节点:






- 如何管理这些动态内存块?需要实现下面几个功能:
- 1. 链表初始化 (创建头结点);
- 2. 添加节点,当检测到新子设备时,添加到链表尾部;
- 3. 遍历链表节点;
- 4. 删除节点, 当检测到子设备下线时, 从链表中删除。



1. 链表初始化 (创建头结点) :

```
TempHumiListNode *InitSensorList(void)
        TempHumiListNode *header = (TempHumiListNode *)malloc(sizeof(TempHumiListNode));
        header->id = 0;
        header->next = NULL;
        return header;
static TempHumiListNode *g header;
int main(void)
        TempHumiListNode *g header = InitSensorList();
```

1. 链表初始化 (创建头结点):




2. 添加节点, 当检测到新子设备时, 添加到链表尾部:

```
TempHumiListNode *FindTempHumiSensor(void)
  TempHumiListNode *node = (TempHumiListNode
*)malloc(sizeof(TempHumiListNode));
 static uint32 t id = 100;
 node->id = id;
 id--;
  node->temp = 20.5f;
 node->humi = 40;
  return node;
```


```
int main(void)
  TempHumiListNode *g header = InitSensorList();
  TempHumiListNode *node;
  while (1)
    node = FindTempHumiSensor();
    AddSensorNode(g header, node);
```

▶ 尾节点特点是next成员保存地址值为NULL:




· 定义一个局部变量TempHumiListNode *<mark>current</mark>,从头节点开始循环遍历节点:


```
TempHumiListNode *current = header;
while (current->next != NULL)
{
    current = current->next;
}
```



- ➤ 1. 初始化赋值,TempHumiListNode *current = header;
- header== 400, 所以赋值以后current保存了地址400:


- ▶ 2. 循环遍历,有2个关键点:
- 1) 遍历链表节点,使得current从一个节点指向下一个节点;
- 2)循环边界,条件表达式;目标是找到next成员保存地址值为NULL的节点。





▶ 1) 遍历链表节点,使得current从一个节点指向下一个节点:


要想current指向节点1,只需要将40C地址值赋值给current,这个地址值是保存在前向节点的next成员中,所以使用current->next可以获得40C地址值,接下来将它赋值给current就可以: current = current->next;



> 2) 循环边界,条件表达式:

目标是找到成员next保存地址值是NULL的节点就结束,所以循环条件表达式设计为:

while (current->next != NULL)



> 3. 添加到新节点到链表尾部:

current->next = node;

node->next = NULL;

2. 添加节点, 当检测到新子设备时, 添加到链表尾部:


```
int main(void)
  TempHumiListNode *g header = InitSensorList();
  while (1)
    TempHumiListNode *node = FindTempHumiSensor();
    AddSensorNode(g header, node);
```

```
void AddSensorNode(TempHumiListNode
         *header, TempHumiListNode *node)
  TempHumiListNode *current = header;
  while (current->next != NULL)
    current = current->next;
  current->next = node;
  node->next = NULL;
```

2. 添加节点, 另外一种方案:

```
void AddSensorNode(TempHumiListNode
         *header, TempHumiListNode *node)
  TempHumiListNode *current = header;
 while (current->next != NULL)
    current = current->next;
 current->next = node;
  node->next = NULL;
```

```
void AddSensorNode(TempHumiListNode *header,
                        TempHumiListNode *node)
        TempHumiListNode *prev = header;
        TempHumiListNode *current = header->next;
        while (current != NULL)
                prev = current;
                current = current->next;
        prev->next = node;
        node->next = NULL;
```





> 1. 使用两个指针变量prev和current, prev—直指向current的前向节点, 初始化为:

TempHumiListNode *prev = g_header;


TempHumiListNode *current = g_header->next;

- ▶ 2. 循环遍历,有2个关键点:
- 1) 遍历链表节点,使得prev和current从一个节点指向下一个节点;
- 2) 循环边界,条件表达式; 目标是通过prev找到next成员保存地址值为NULL的节点。






- > 1) 遍历链表节点,使得prev和current从一个节点指向下一个节点:
- 要想prev指向下一个节点,也就是current指向的节点,执行: prev = current;
- 要想current指向下一个节点,执行: current = current->next;



2)循环边界,条件表达式;目标是通过prev找到next成员保存地址值为NULL的节点就结束: 此时current指向为NULL,所以条件表达式设计为:while (current!= NULL)。




> 3. 添加到新节点到链表尾部:

prev->next = node;

node->next = NULL;

3. 遍历链表节点,打印所有节点的数据。





> 1. 使用一个指针变量current,参照添加节点第2种方案,从节点1开始循环遍历每一个节点,初始化:

TempHumiListNode *current;


current = g header->next;

- > 2. 循环遍历,有2个关键点:
- 1) 遍历链表节点,使得current从一个节点指向下一个节点;
- 2) 循环边界,条件表达式; 目标是通过current遍历完所有节点。





- > 1) 遍历链表节点,使得current从一个节点指向下一个节点:
- 要想current指向下一个节点,执行: current = current->next;




*current


2)循环边界,条件表达式;目标是通过current遍历完所有节点就结束:此时current指向为NULL,所以条件表达式设计为: while (current != NULL) 。

3. 遍历链表节点,打印所有节点的数据。

```
void PrintTempHumiData(TempHumiListNode *header)
       TempHumiListNode *current;
       current = header->next;
       if (current == NULL)
               printf("List has no node!\n");
               return;
       while (current != NULL)
               printf("\nSensor id:%d,temp = %.1f,humi = %d.\n",
                       current->id, current->temp, current->humi);
               current = current->next;
```

4. 删除节点,当检测到子设备下线时,根据设备id将节点从链表中删除: void DelSensorNode(TempHumiListNode *header, uint32_t id)







➢ 1. 参照添加节点第二种方案,将prev指向头节点, current指向下一个节点,初始化:

TempHumiListNode *prev = header;


TempHumiListNode *current = header->next;

- ▶ 2. 循环遍历, 有2个关键点:
- 1) 遍历链表节点,使得prev和current从一个节点指向下一个节点;
- 2) 循环边界,条件表达式; 目标是通过current找到对应设备ID的节点,prev指向前向节点。






- > 1) 遍历链表节点,使得prev和current从一个节点指向下一个节点:
- 要想prev指向下一个节点,也就是current指向的节点,执行: prev = current;
- 要想current指向下一个节点,执行: current = current->next;



2)循环边界,条件表达式;目标是通过current找到对应设备ID的节点,prev指向前向节点就退出。

2)循环边界,条件表达式;参照添加节点第2种方案,增加一个退出条件:

```
while (current != NULL)
                                             有两种退出条件:
                                              1.找到对应ID的节点了;
      if (current->id == id)
                                             2.遍历完所有节点没找到。
             break;
       prev = current;
      current = current->next;
```



- ▶ 3. 删除节点,将节点1的next指向从节点2改为节点3:
- 1) 节点3的地址保存在节点2 (也就是current指向的节点) 的next中,可以使用current->next获得;
- 2) 将节点3的地址保存在节点1 (也就是prev指向的节点) 的next中, 执行 prev->next = current->next。

4. 删除节点, 当检测到子设备下线时, 根据设备id将节点从链表中删除:

```
void DelSensorNode(TempHumiListNode *header, uint32 t id)
        TempHumiListNode *prev = header;
        TempHumiListNode *current = header->next;
        while (current != NULL)
                 if (current->id == id)
                          break:
                 prev = current;
                 current = current->next;
        if (current == NULL)
                 printf("Del sensor %d failed,can not find it.\n", id);
                 return;
        prev->next = current->next;
        free(current);
        current = NULL;
```

有两种退出条件:

1.找到对应ID的节点了;

2.遍历完所有节点没找到。

THANK YOU!