

GuardianX 작업지시서

같은 82%가 아니다 · 차선을 실제로 병렬로

2026-09-19 Code 보고를 읽고 낸다. 차선 A가 끝났다 — 게이트 8·0·0·대기 2, 계약 진입면 20/20, 신설 게이트가 첫날 500 둘을 더 잡았다. 그러나 차선 B~E는 「순차 실행 선택」으로 미착수고 커밋은 작업 트리에 있다. 이 문서는 커밋하라고 답하고, 차선이 서로 밟지 않는 자원 분리 규약(P-18) 위에서 병렬을 실제로 돌리게 한다.

§0 답 먼저

「커밋하라. 순차를 택했으면 사유 한 줄 — 사유 없는 순차는 없다.」

차선 하나가 병합 조건을 채우면 세종을 기다리지 않고 커밋한다. 세종이 읽는 것은 커밋이다. 그리고 순차의 가장 그럴듯한 이유는 자원 공유(한 DB·한 MinIO·한 포트·한 시드)다 — 그래서 자원을 가른다. 차선마다 워크트리·DB·버킷·포트·테넌트.

8·0·0·2

게이트 10종 [실측]
contract-route-reach 신설

82→72-82

계약 % · 눈 3 [실측]
같은 82가 아니다

20/20

계약 진입면 도달 [실측]
+ 500 둘 더 잡음

0/4

차선 B~E 착수
순차 선택 · 사유 없음

B||E

이번 턴 시작
→ C||D → P-3 → V

차선 A — 세 번째 눈이 첫날 둘을 잡았다

항목	Code [실측] 2026-09-19	세종 판정
게이트	점고 통과 8 · 실패 0 · 못 점 0 · 대기 2. 10종 이름 전부. 대기 2 = 대상 0(빛 아님)	인정. 첫 줄 형식 유지
계약 %	82 → 72 → 82 · 절 39(구현 32·잠김 7). ◀는 만들지 않음 — D-314가 없앤 「부분」을 되살리지 않고 「없던 것은 상태가 아니라 차원(도달)」로 별도의 눈	세종 오류 E-9: 내 ◀ 지시는 D-314와 충돌. Code 처분이 옳다. 규칙: % 옆에 「눈 N」 — 82% (눈 3: 함수·화면·도달)
판정 1 MinIO	뿌리 둘 — TTL 맥박 + 응답 캐시가 사진을 액자에(?bust= 대조 200 vs 500). 우회 뒤 하강 5초·회복 6초·25~30ms. 죽은 저장소 탐침 6.6 → 3.3s	인정. P-19 캐시 액자 — 상태·가용성 라우트는 캐시를 지나지 않는다(\$3)
판정 2 pair	404 · dj-core 무변경(urls 순서로 가림) · W0-18 부작위 · D-411	인정
판정 3 405 넷	405 → 422. 순서만으로는 반 — thresholds-zones는 영역 이름이면서 쓰기 경로. GET·POST를 같은 리터럴 경로에. 계약 문서 무변경	인정. 문서가 옳고 배선이 틀렸다
★ 첫 수확	GET /reports/templates 500 — TemplateView에 없는 칸 renderer, 부르며 즉시 죽는 라우트(㉔ 실사례 #2) · POST /events/{id}/notify 500 — 없는 이벤트를 서버 결함으로 → EventNotFound 404/409/400. 진입면 20/20 · 래치 4 → 0	인정. 눈을 세우는 일이 기능을 세우는 일보다 먼저인 이유
Code 오판 1	PUBLIC_ROUTES에서 pair 줄을 빼자 미분류 648 → 649. 「등재를 지우면 판정 끝난 것이 아무도 안 본 것이 된다」 — 사유를 바꿔 되돌림	인정 — 원칙 등재: 대장 항목은 지우지 않고 사유를 바꾼다(D-311의 사촌)
회귀	단위 553 · E2E 23 · 직전 576은 합계(553+23) — 시험이 사라지지 않았다	인정. 확인한 것이 옳다
P-3	미들웨어 이미 있음 · 자리 맞춤 · 스위치만 OFF. 켜면 promoted 11이 실제 4xx/5xx → HTTP 상태 안 보던 화면이 깨진다	인정. Code 권고대로 C·D 뒤. 「11 세기」는 지금
두 수	상용 가중 미측정 · 온보딩 미측정	상용 가중은 매 턴 필수 — 절 표는 Code 것이 라 P-11과 무관. 빠지면 사유 한 줄

답 1 — 커밋하라. 차선 A는 병합 단위다. 게이트·진입면·회귀가 초록이면 커밋 조건이 다 있다. 규칙: **병합 조건을 채운 차선은 세종을 기다리지 않고 커밋한다.** 작업 트리에 두는 것은 「아무도 안 본 것」의 사촌이다.

답 2 — 순차의 사유. 지시서는 A||E 동시 착수였다. 「순차 실행 선택에 따름」에 사유가 없다. 사유가 있을 수 있다(도구·DB 공유·자원) — 한 줄로 적어라. **사유 없는 순차는 지시 미이행이다.** 이번 턴은 P-18 위에서 B||E로 시작한다.

차선이 서로 밟지 않게 — 자원을 가른다

순차를 택한 가장 그럴듯한 이유는 **자원 공유**다. 한 개발 DB · 한 MinIO · 한 포트 · 한 시드. 두 차선이 같은 DB에 시험을 돌리면 서로의 빨강을 만들고, 같은 포트에 화면을 띄우면 스크린샷이 섞인다. 그래서 차선마다 자원을 가른다 — 이름 하나로 전부 갈리게.

차선	워크트리 · 브랜치	compose	DB	버킷	포트	시드 테넌트	비고
main	본 트리 · main	gx	gx	—	8000	—	조율자만 · 공용 등록부 · 병합 · 커밋
B	../gx-lane-B · lane/B	gx_b	gx_b	b_	8200	tenant_b	이벤트 · 오탐 한 묶음
C	../gx-lane-C · lane/C	gx_c	gx_c	c_	8300	tenant_c	웹 화면 · B 병합 뒤
D	../gx-lane-D · lane/D	gx_d	gx_d	d_	8400	tenant_d	모바일 · B 병합 뒤
E	../gx-lane-E · lane/E	gx_e	gx_e	e_	8500	tenant_e	운영·보고-P-11 · B와 동시
V	main 읽기 전용	gx_v	gx_v	v_	8900	tenant_v	검증자 · 색만 읽는다

P-18 병렬 자원 분리 규약

판정 · 동시 상한 5

- .env는 차선마다 자기 것(gitignored). 이름은 저장소 .env.example 하나에서 나온다(D-204). 값은 차선 로컬 — 실제 값은 저장소 어디에도 없다.
- 조율자 본 트리(main)만 공용 등록부·병합·커밋. 차선은 자기 워크트리에서 lane/<X>에 커밋. 병합은 조율자가 rebase → 게이트 세수 → main 커밋.
- 차선 기동 = 09-19 §2.1 골격(목표·소유 파일·선등록 쓰기 면·금지 전문·보고 형식·멈추는 조건) + 위 자원 표의 자기 줄 한 줄.
- 충돌: 같은 파일을 두 차선이 고쳤으면 나중 병합을 되돌리고 조율자가 소유를 갈라 다시 띄운다. 같은 게이트를 빨강게 하면 나중 것을 되돌린다.
- 순차를 택하면 사유 한 줄. 「도구가 동시 에이전트를 못 띄운다」면 그렇게 적어라 — 세종이 규약을 바꾼다. 사유 없는 순차는 없다.



다섯 차선의 일 — 그리고 A2 · A3

차선	항목 (이름으로)	강제 도구 (중거)	의존
B	P-16 결할 소비자(K1_CONSUMERS · system:false_positive · 역방향 없음) · 오탐 ② 판정 라우트(4xx 나눔) ③ 종결 통지(로그 어댑터) ④ 오탐률 K6 · 시드의 직 접 닫기 제거	시험 3(자동 closed · 재판정 불변 · 타 테넌트 무반응) · 라 우트 4xx · K6 +1	A(끝)
E	정상 운영 ① 죽은 카메라(StreamMonitor 감시 유무 먼저) ④ 저장 용량(임계 80% [추 정]) ② 순회 · HWPX 일일 1종((a)(b)(c) 실측 · (d) 미검증 · samples/) · P-11 onboarding_48.md (48행·경로 1개씩·어긋난 행 N)	스트림 1개 끊어 장애 1 · 임계 1%로 용량 1 · 순회 스크린샷 · HWPX 3단 · 온보딩 첫 실측	없음 — B와 동시
C	P-13 W1 프리셋 3 + 요약 한 줄(오탐 N = B의 K6) · W2 상세(오탐 버튼 = B 라우트 · 전파 기록 · 상태 이력) · /handover 본문 · 검수 콘솔 16 → 21	프리셋 행 수 = 손으로 센 수 · 요약 다섯 수 = 시드 분포 · 스 크린샷 3(data_source)	B 병합 뒤
D	M1·M2·M3 · 로그인 /api/v1/auth/login · M2 구간 티켓·전이·오탐(B 라우트) · M3 회신 · 재알림 N분(기본 5 [추정] · 로그)	390×844 실측 3장 · 시드 1건 왕복 · 재알림 1건	B 병합 뒤 · C와 동 시
A2	P-3 봉투 — 지금 : promoted 11을 세어 이름·화면 불인다(조율자). C·D 병합 뒤: 스위 치 ON → V 화면 21 재촬영 → 깨진 화면은 HTTP 상태를 읽게 고친다(화면 쪽) — 미 들웨어를 끄지 않는다	11 목록 · ON 전/후 화면 대조 · 「봉투 일관성」 게이트 잔 수	C·D 뒤
A3	P-19 캐시 액자 — 응답 캐시 대상 라우트 목록 실측 → 상태·가용성을 말하는 것 (health · object_store_alive · media-data availability · 연계 상태 · 자격증명 상태) 우 회 목록 · minio 게이트에 「캐시 안/밖 두 URL 견주기」 상시	목록 N · 우회 N · 견주기 1건	없음 · 조율자 · 작 다
V	병합마다: 화면 띄우기(data_source) · contract-route-reach · 격리 탐침 · ⑧⑩⑪ · 게 이트 세 수 · 상용 가중 재산출 · 온보딩(E 뒤)	색만 읽는다 · 빨강 목록	각 병합 뒤

Code 권고 수용 — B 먼저. C의 W1 요약이 B의 K6 오탐률을 읽고, D 의 M2 오탐 버튼이 B의 판정 라우트를 부른다. B가 둘의 문턱이다. P-3 은 C·D 뒤 — 봉투를 켜는 날은 화면을 다시 띄우는 날이고, 그건 C·D가 붙은 뒤가 싸다. 단 E는 B와 무관하니 **동시에**.

턴이 B·E 병합에서 끝나도 옳은 보고다. 그때는 C·D 워크트리 상태와 V 빨강 목록을 적고, 다음 병합 순서를 Code 권고 한 줄로. 병렬로 돌았는 지(동시 N개)를 첫머리에 적어라 — 「켰다」는 「돌았다」의 증거가 아니다(D-385).

A로 닫힌 것과 남은 것

이번 보고에 8영역 × % 표를 Code 실측으로 채워라. 질 표(105질)는 Code의 것이라 P-11과 무관하다 — 「상용 가중 미측정」은 이제 받지 않는다(사유가 있으면 한 줄). 세종은 %를 쓰지 않는다(P-0). 아래는 A 이후 무엇이 어디로 갔는지의 그림이다.

영역 (가중)	A로 닫힌 것 [실측]	잔여 — 이번 턴 차선	손 밖
① 기능 20%	계약 진입면 20/20 · templates·notify 500 둘	오탐 ②③④ · 모바일 3 · W1·W2·인계 · 평상 운영 ①②④ · HWPX 일일 B C D E	CLIP 11조 SDN 5 · 정찰 1
② 보안 20%	pair 제거 · authn_paths · 시크릿 상시 · 자격증명 .env	봉투 ON(A2) · 캐시 액자(A3) · 운영 자격증명 회전·9200/5601 절차 문서	운영 작업 창 - 대표
③ 격리 10%	소비자·라우트 탐침 선등록	새 쓰기 면 9 초록 · 타 테넌트 무반응 시험 B C D E · V	—
④ 운영 15%	MinIO 맥박 · 감시 눈 · 탐침 6.6 → 3.3s	죽은 카메라 · 용량 · 인계 · 백업 복구 실측(T3) E	GPU 서버
⑤ 성능 10%	—	F-05 p95 게이트 상시 · 부하시험	GPU 서버 부재
⑥ 품질 10%	게이트 10중 세 수 · contract-route-reach · 래칫 4 → 0	E2E 23 → 28 · 봉투 일관성(A2) A2 V	—
⑦ 사용성 10%	—	화면 21/21 · 프리셋 · 온보딩 48행 실측 · 검수 콘솔 C D E	알림 채널 - 대표
⑧ 법·인증 5%	—	문서 차선(T4)	인증기관

T1 · 끝
A — 판정 셋 · 도달 게이트 · 500 둘 · 계약 82(눈 3)

T2 · 이번
B||E → C||D → A2·A3 → V
화면 21 · 두 수 첫 병기

T3
영상 백업 실제 복구 · HWPX 월간 · E2E 28 · p95 게이트

T4
보안 잔여 절차 문서 · 법·인증 문서 차선

손 밖
SDN·정찰 6절 · 알림 채널 · GPU 서버 · 인증기관

[판정] 턴 계획은 순서이지 약속이 아니다. 손 안 100%의 시점은 Code 질 표 실측이 정한다.

보고와 경계

줄	내용
첫 줄	「점고 통과 N · 실패 N · 못 점 N · 대기 N」 + 빨강→초록 사유(P-10) + 새 게이트 이름 · 병렬 여부(동시 N개) — 순차였으면 사유 한 줄
계약	「N% (눈 N) · 절 N(구현·잠김) · 상대방 대기 6절 · 커널 표 갱신 N」
두 수	「상용 가중 N% (절 N) — 8영역 표 · 온보딩 N% (48행) 또는 미측정 사유 한 줄」
차선	차선별 석 줄(무엇을·증거·남은 것) · 차선별 커밋 해시 · V 빨강 목록 · 병합 순서·충돌 N · 쓰기 면 대장(선등록 ↔ 구현 ↔ 초록) · 대응 표 · 세중 오류 N · Code 오판 N

6 대표께

계약 %가 82 → 72 → 82로 돌아왔습니다 — 같은 82가 아닙니다. 앞의 82는 「외부에서 달는가」를 재지 않은 수였고 지금은 그 눈이 켜져 있습니다(눈 3). 새 눈이 켜진 첫날 500 돌(보고서 템플릿 목록 · 이벤트 통지)을 더 잡아 고쳤습니다. 제가 「로 내려라」한 것은 D-314(부분 상태 폐지)와 충돌했고 Code가 「상태가 아니라 차원」으로 바로잡았습니다 — 인정했습니다.

멀티 에이전트는 지난 턴 순차로 돌아왔습니다. 이번 턴부터 차선마다 DB·포트·버킷·워크트리·테넌트를 갈라(P-18) 실제로 병렬로 돌게 하고, 순차를 택하면 사유를 적게 했습니다. 대표 결정 셋 그대로: 알림 채널 · 운영 서버 작업 창 · HWPX 한컴 열림.

불변 제약 — 차선 에이전트에게 같은 글자로 (+2). .env 실제 값 금지(D-204 — 차선별 .env 포함) · 권한 우회 목록 금지(D-103) · 격리 시험 비활성 금지(D-105) · 탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8) · 무계정 링크 금지 · _base_manager 금지 · 죽은 인증 길 위 화면 금지(P-15) · dj-core/rj-core 직접 수정 금지(D-207) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓·클립 잠금(11조) · 실제 화면+data_source(D-347·P-9) · 래칫(D-311) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) · 회색(P-12) · 거절#도달(11) · 함수#문(9) · **대장 항목은 지우지 않고 사유를 바꾼다 · 상태·가용성 응답은 캐시를 지나지 않는다(P-19)** · 조율자만 공용 등록부·병합·main 커밋 · 검증자는 색만 읽는다.