

从 Spring 到 Spring Boot





扫码试看/订阅 《玩转 Spring 全家桶》




重新认识 Spring Boot



认识 Spring Boot 的组成部分

Spring: the source for modern java





Spring Boot

BUILD ANYTHING

Spring Boot is designed to get you up and running as quickly as possible, with minimal upfront configuration of Spring. Spring Boot takes an opinionated view of building production-ready applications.

Spring Cloud

COORDINATE ANYTHING

Built directly on Spring Boot's innovative approach to enterprise Java, Spring Cloud simplifies distributed, microservice-style architecture by implementing proven patterns to bring resilience, reliability, and coordination to your microservices.

Spring Cloud Data Flow

CONNECT ANYTHING

Connect the Enterprise to the Internet of Anything—mobile devices, sensors, wearables, automobiles, and more. Spring Cloud Data Flow provides a unified service for creating composable data microservices that address streaming and ETL-based data processing patterns.



Spring Boot 不是什么

- 不是应用服务器
- 不是 Java EE 之类的规范
- 不是代码生成器
- 不是 Spring Framework 的升级版



Spring Boot 的特性

- 方便地创建可独立运行的 Spring 应用程序
- 直接内嵌 Tomcat、Jetty 或 Undertow
- 简化了项目的构建配置
- 为 Spring 及第三方库提供自动配置
- 提供生产级特性
- 无需生成代码或进行 XML 配置



Spring Boot 的四大核心

- 自动配置 Auto Configuration
- 起步依赖 Starter Dependency
- 命令行界面 Spring Boot CLI
- Actuator



了解自动配置的实现原理



了解自动配置

自动配置

- 基于添加的 JAR 依赖自动对 Spring Boot 应用程序进行配置
- spring-boot-autoconfiguration

开启自动配置


- @EnableAutoConfiguration
 - exclude = Class<?>[]
- @SpringBootApplication 包括了@EnableAutoConfigration



自动配置的实现原理

@EnableAutoConfiguration

- AutoConfigurationImportSelector
- META-INF/spring.factories
 - org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration



```
m{m} pom.xml (autoconfigure-demo) 	imes igwidge SpringBootApplication.java 	imes igwigar EnableAutoConfiguration.java 	imes
                                                                                        AutoConfigurationImportSelector.java
                                                                                                                                      Reader Mode
                    Return the source annotation class used by the selector.
                    Returns: the annotation class
                  protected Class<?> getAnnotationClass() { return EnableAutoConfiguration.class; }
                    Return the auto-configuration class names that should be considered. By default this method will
                    load candidates using SpringFactoriesLoader with
                    getSpringFactoriesLoaderFactoryClass().
                    Params: metadata – the source metadata
                            attributes - the annotation attributes
                    Returns: a list of candidate configurations
                  protected List<String> getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata,
 179
        0
                           AnnotationAttributes attributes) {
                      List<String> configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(
                                getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(), getBeanClassLoader());
                      Assert.notEmpty(configurations,
                                 message: "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you "
                                         + "are using a custom packaging, make sure that file is correct.");
                      return configurations;
nii <sup>187</sup>
```

```
Return the class used by SpringFactoriesLoader to load configuration candidates.

Returns: the factory class

protected Class<?> getSpringFactoriesLoaderFactoryClass() {
    return EnableAutoConfiguration.class;
}
```

 $igcircle{\mathbb{Q}}_{ar{\mathbf{Q}}}$ SpringBootApplication.java imes $igcircle{\mathbb{Q}}_{ar{\mathbf{Q}}}$ EnableAutoConfiguration.java imesAutoConfigurationImportSelector.java × spring.factories m pom.xml (autoconfigure-demo) × # AUTO CONTIGURE Reader Mode org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\ org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration, 25 org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.cloud.CloudServiceConnectorsAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,ackslashorg.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration,ackslashorg.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveDataAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveRepositoriesAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraRepositoriesAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseDataAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseReactiveDataAutoConfiguration,ackslashorg.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseReactiveRepositoriesAutoConfiguration,ackslashorg.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseRepositoriesAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchDataAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchRepositoriesAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.jdbc.JdbcRepositoriesAutoConfiguration, \setminus org.springframework.boot.autoconfigure.data.jpa.JpaRepositoriesAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.data.ldap.LdapRepositoriesAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoDataAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoReactiveDataAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoReactiveRepositoriesAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoRepositoriesAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jDataAutoConfiguration,\ org.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jRepositoriesAutoConfiguration, org.springframework.boot.autoconfigure.data.solr.SolrRepositoriesAutoConfiguration, ord enringframework hoot autoconfigure data redic RedicAutoConfiguration \



自动配置的实现原理

条件注解

- @Conditional
- @ConditionalOnClass
- @ConditionalOnBean
- @ConditionalOnMissingBean
- @ConditionalOnProperty

•



了解自动配置的情况


观察自动配置的判断结果

--debug

ConditionEvaluationReportLoggingListener

- Positive matches
- Negative matches
- Exclusions
- Unconditional classes

如果没有导入本地Maven仓库,如何从本地导入Maven项目



双击pom文件即可



动手实现自己的自动配置



主要工作内容

编写 Java Config

• @Configuration

添加条件

@Conditional

定位自动配置

• META-INF/spring.factories



条件注解大家庭

条件注解

@Conditional

类条件

- @ConditionalOnClass
- @ConditionalOnMissingClass

属性条件

• @ConditionalOnProperty



条件注解大家庭

Bean 条件

- @ConditionalOnBean
- @ConditionalOnMissingBean
- @ConditionalOnSingleCandidate

资源条件

• @ConditionalOnResource



条件注解大家庭

Web 应用条件

- @ConditionalOnWebApplication
- @ConditionalOnNotWebApplication

其他条件

- @ConditionalOnExpression
- @ConditionalOnJava
- @ConditionalOnJndi



自动配置的执行顺序

执行顺序

- @AutoConfigureBefore
- @AutoConfigureAfter
- @AutoConfigureOrder



"Talk is cheap, show me the code."

Chapter 9 / autoconfigure-demo



如何在低版本 Spring 中快速实现类似自动配置的功能



需求与问题

核心的诉求

- 现存系统,不打算重构
- Spring 版本3.x,不打算升级版本和引入 Spring Boot
- 期望能够在少改代码的前提下实现一些功能增强

面临的问题

- 3.x 的 Spring 没有条件注解
- 无法自动定位需要加载的自动配置



核心解决思路

条件判断

• 通过 BeanFactoryPostProcessor 进行判断

配置加载

- 编写 Java Config 类
- 引入配置类
 - 通过 component-scan
 - 通过 XML 文件 import



Spring 的两个扩展点

BeanPostProcessor

- 针对 Bean 实例
- 在 Bean 创建后提供定制逻辑回调

BeanFactoryPostProcessor

- 针对 Bean 定义
- 在容器创建 Bean 前获取配置元数据
- Java Config 中需要定义为 static 方法



关于 Bean 的一些定制

Lifecycle Callback

- InitializingBean / @PostConstruct / init-method
- DisposableBean / @PreDestroy / destroy-method

XxxAware 接口

- ApplicationContextAware
- BeanFactoryAware
- BeanNameAware



一些常用操作

判断类是否存在

ClassUtils.isPresent()

判断 Bean 是否已定义

- ListableBeanFactory.containsBeanDefinition()
- ListableBeanFactory.getBeanNamesForType()

注册 Bean 定义

- BeanDefinitionRegistry.registerBeanDefinition()
 - GenericBeanDefinition
- BeanFactory.registerSingleton()



"Talk is cheap, show me the code."

Chapter 9 / geektime-autoconfigure-backport



了解起步依赖及其实现原理



很久以前.....

- 你能记得多少 Maven 依赖
- 要实现一个功能,需要引入哪些依赖
- 多个依赖项目之间是否会有兼容问题

•



关于 Maven 依赖管理的一些小技巧

了解你的依赖

- mvn dependency:tree
- IDEA Maven Helper 插件

排除特定依赖

exclusion

统一管理依赖

- dependencyManagement
- Bill of Materials bom



Spring Boot 的起步依赖

Starter Dependencies

- 直接面向功能
- 一站获得所有相关依赖,不再复制粘贴

官方的 Starters

spring-boot-starter-*



定制自己的起步依赖



你的 Starter

主要内容

- autoconfigure 模块,包含自动配置代码
- starter 模块,包含指向自动配置模块的依赖及其他相关依赖

命名方式

- xxx-spring-boot-autoconfigure
- xxx-spring-boot-starter



一些注意事项

- 不要使用 spring-boot 作为依赖的前缀
- 不要使用 spring-boot 的配置命名空间
- starter 中仅添加必要的依赖
- 声明对 spring-boot-starter 的依赖



"Talk is cheap, show me the code."

Chapter 9 / geektime-spring-boot-starter



深挖 Spring Boot 的配置加载机制



- 开启 DevTools 时, ~/.spring-boot-devtools.properties
- 测试类上的 @TestPropertySource 注解
- @SpringBootTest#properties 属性
- 命令行参数 (--server.port=9000)
- SPRING_APPLICATION_JSON 中的属性



- ServletConfig 初始化参数
- ServletContext 初始化参数
- java:comp/env 中的 JNDI 属性
- System.getProperties()
- 操作系统环境变量
- random.* 涉及到的 RandomValuePropertySource



- jar 包外部的 application-{profile}.properties 或 .yml
- jar 包内部的 application-{profile}.properties 或 .yml
- jar 包外部的 application.properties 或 .yml
- jar 包内部的 application.properties 或 .yml



- @Configuration 类上的@PropertySource
- SpringApplication.setDefaultProperties()设置的默认属性



application.properties

默认位置

- ./config
- ./
- CLASSPATH 中的 / config
- CLASSPATH 中的 /



application.properties

修改名字或路径

- spring.config.name
- spring.config.location
- spring.config.additional-location



Relaxed Binding

命名风格	使用范围	示例
短划线分隔	Properties 文件 YAML 文件 系统属性	geektime.spring-boot.first-demo
驼峰式		geektime.springBoot.firstDemo
下划线分隔		geektime.spring_boot.first_demo
全大写,下划线分隔	环境变量	GEEKTIME_SPRINGBOOT_FIRSTDEMO



理解配置背后的 PropertySource 抽象



PropertySource

添加 PropertySource

- <context:property-placeholder>
- PropertySourcesPlaceholderConfigurer
 - PropertyPlaceholderConfigurer
- @PropertySource
- @PropertySources



Spring Boot 中的 @ConfigurationProperties

- 可以将属性绑定到结构化对象上
- 支持 Relaxed Binding
- 支持安全的类型转换
- @EnableConfigurationProperties



定制 PropertySource

主要步骤

- 实现 PropertySource<T>
- 从 Environment 取得 PropertySources
- 将自己的 PropertySource 添加到合适的位置

切入位置

- EnvironmentPostProcessor
- BeanFactoryPostProcessor



"Talk is cheap, show me the code."

Chapter 9 / property-source-demo





扫码试看/订阅 《玩转 Spring 全家桶》