文机

ふづくえ

解説書　－　全機能の説明と操作の一覧

版 1.0.10r-alpha

この解説書は、日本語ワープロ「文机（ふづくえ）」のすべての機能を、考え方・操作・書き出したときの姿まで含めて説明する。F1 の取説（やりたいこと別の早見表）が「どのキーか」に答えるのに対し、この解説書は「何が起きて、なぜそうなっているか」まで書く。
この文書そのものが文机の原本（.fzk）で、見出しの番号・目次・表・囲み・図・柱・頁番号は、どれも文机の機能で組んでいる。行にカーソルを置くと、状態行にその行の種類が出る。

この解説書の読み方

- キーの「→」は続けて押す順。F5→1 は F5 を押してから 1 を押す。「Ctrl+B」のような「+」は同時に押す。
- 「・」で並べたキーは、左の言葉の順に対応する。
- 「紙面」は文書を用紙の姿で見る表示、「ツリー」は文書の構造を箱と線で見る表示を指す（7 章）。
- 「帯」は画面上部のメニューの帯、「欄」は帯の中に開く設定の欄（ダイアログの代わり）を指す（3 章・4 章）。
- キーはいまのメニューの表から引いて書いている。割り当てが変わったときは tools/build-kaisetsu.js で作り直す。
- 全コマンドの一覧は付録 B、キー操作の一覧は付録 A にある。

1. 文机とは …… 7
1.1 設計の約束…… 7
1.2 文書と資料…… 7
1.3 三つの見え方…… 8
1.4 動かす環境…… 8
2. 起動・終了と文書の安全 …… 9
2.1 起動する…… 9
2.2 窓を増やす…… 9

2.3 閉じる…… 10
2.4 自動保存と復旧…… 10
2.5 外で書き換えられたとき…… 10
3. 画面のつくり …… 12
3.1 メニューの帯…… 12
3.2 文書…… 14
3.3 状態行…… 14
3.4 右の欄…… 14
3.5 保留の島…… 14
4. メニューの使い方 …… 16
4.1 F キーと構え…… 16
4.2 何も開いていない時の帯…… 16
4.3 右クリック…… 16
4.4 欄…… 17
4.5 Esc で一段戻る…… 17
4.6 名前でコマンドを探す…… 17
4.7 案内の行…… 17
5. 書く・直す …… 18
5.1 打つ…… 18
5.2 段落と改行…… 18
5.3 好きなマスから書く…… 18
5.4 カーソルを動かす…… 18
5.5 選ぶ…… 19
5.6 消す・写す・貼る…… 19
5.7 元に戻す・やり直す…… 19
5.8 検索・置換…… 19
5.9 字数を数える…… 20
5.10 貼り付け …… 20
5.11 救済（取り込んだ文の手直し） …… 21
5.12 大きな文書 …… 21
6. 構造で書く …… 22
6.1 行の種類…… 22
6.2 三体系…… 22
6.3 レベルを変える…… 23
6.4 字下げと位置…… 24
6.5 段の梯子…… 24

6.6 並べ替える…… 24
6.7 文を選ぶ…… 25
6.8 組替（ばらす・まとめる）…… 25
6.9 保留の島…… 25
6.10 構造の点検 …… 26
6.11 番号・記号の形 …… 26
7. ツリー …… 27
7.1 開く・紙面へ戻る…… 27
7.2 ツリーの帯…… 27
7.3 形…… 28
7.4 深さ…… 28
7.5 何が節になるか…… 28
7.6 選ぶ…… 29
7.7 足す・直す・消す…… 29
7.8 動かす…… 29
7.9 種類と番号の形…… 29
7.10 文の編集 …… 30
7.11 組替 …… 30
7.12 図表の中身 …… 30
7.13 頁の境目と改頁 …… 31
7.14 探す …… 31
7.15 写す・貼る …… 31
7.16 拡大・縮小 …… 31
7.17 メニューは紙面と同じ …… 31
7.18 並べる …… 32
8. 字の飾り …… 33
8.1 修飾の一覧…… 33
8.2 網の文様…… 33
8.3 倍角…… 33
8.4 リンク…… 34
8.5 図番…… 34
8.6 題の行の太字…… 34
8.7 書き出したときの姿…… 34
9. 行の置き方 …… 36
9.1 揃え…… 36
9.2 行頭の位置…… 36

9.3 引用・コード…… 36
9.4 発言録…… 36
9.5 頁の送り…… 37
9.6 見出しの飾り…… 37
9.7 網掛け（範囲）…… 38
10. 表…… 40
10.1 表を作る …… 40
10.2 セルに書く …… 40
10.3 行と列 …… 40
10.4 列の幅 …… 41
10.5 セルの範囲 …… 41
10.6 セルの網・揃え・太字 …… 41
10.7 表の様式 …… 41
10.8 頁をまたぐ表 …… 43
10.9 表の前の空き …… 43
10.10 表からグラフを作る…… 43
10.11 書き出したときの姿…… 43
11. 図表・図・参照…… 45
11.1 画像を入れる …… 45
11.2 図表の設定 …… 45
11.3 グラフ …… 46
11.4 流れ図 …… 46
11.5 構成図を作る …… 49
11.6 図番 …… 49
11.7 節の参照 …… 49
11.8 区切り線・記事の区切り …… 49
11.9 囲み記事 …… 50
11.10 目次…… 50
11.11 文書を挿入…… 50
11.12 構成の型…… 51
12. 霞が関型の区画…… 52
12.1 区画にする …… 52
12.2 区画の組まれ方 …… 52
13. 文書全体の書式…… 53
13.1 用紙と版面 …… 53
13.2 見出しと箇条書きの体系と空き …… 53

13.3 文の分け方 …… 55
13.4 既定の書式 …… 55
13.5 テンプレート …… 55
13.6 設定の書き出し・読み込み …… 56
14. 資料…… 57
14.1 資料を作る …… 57
14.2 版面と柱 …… 57
14.3 資料の柱と欄 …… 57
14.4 柱の題 …… 58
14.5 作成日 …… 58
14.6 表紙 …… 58
14.7 図表欄 …… 58
14.8 文書と資料の版面は別に覚える …… 59
14.9 PowerPoint に書き出す…… 59
15. 表示…… 60
15.1 倍率 …… 60
15.2 グリッド …… 60
15.3 白黒と網点 …… 60
15.4 取説・取扱説明書・コマンド一覧 …… 60
16. 開く・保存・書き出し…… 62
16.1 新しい文書 …… 62
16.2 開く …… 62
16.3 保存 …… 62
16.4 印刷・PDF…… 62
16.5 Word に書き出す…… 63
16.6 PowerPoint に書き出す…… 64
16.7 テキスト・Markdown に書き出す…… 64
16.8 ツリーの見た目で書き出す …… 64
17. 生成 AI との往復…… 65
17.1 AI に渡す…… 65
17.2 文机 Markdown…… 65
17.3 AI から戻す…… 66
17.4 Markdown を読み込む…… 67
17.5 Word を取り込む…… 67
17.6 原本を AI に読ませる …… 67
18. 原本の形式…… 68

18.1 全体の形 …… 68
18.2 見出し部の鍵 …… 68
18.3 段落の種類 …… 69
18.4 字の修飾 …… 70
18.5 指示の行 …… 71
18.6 この解説書の原本 …… 71
19. 困ったとき…… 72
■ 付録 A　キー操作の一覧 …… 73
■ 付録 B　全コマンドの一覧 …… 86

1.　文机とは

文机は、用紙の上に「文字数×行数」のマス目を敷き、そこへ文章を流し込んで組む日本語ワープロである。ワープロ専用機の、紙面を見ながらキーボードだけで素早く書ける良さを手本にしつつ、文書を見出し・箇条書き・本文という構造で持ち、生成 AI と Markdown で行き来できるようにしてある。

1.1　設計の約束

文机の操作や見た目は、次の約束から決まっている。機能の細部で迷ったときは、この約束に照らすと理由が分かる。

約束	中身
マス目の版面	用紙・文字数・行数・余白を決めると、字の大きさはそこから逆算される。1 字は 1 マスに入り、行末の禁則と句読点のぶら下げは自動。印刷しても画面と同じ位置に字が来る
1 画面・小窓なし	ダイアログや別の小窓を出さない。設定は帯の中に開く「欄」で行い、取説・コマンド一覧・版の履歴は右の欄に出る
キーボードで届く	F キーでグループを開き、項目の 1 文字を押す。どの機能も 2〜3 打鍵で届く。マウスでも同じことができる
構造で書く	行は本文・表題・見出し・箇条書きなどの「種類」を持つ。番号・記号・字下げ・空きは種類とレベルから自動で決まる
印刷の姿で見る	画面は常に白黒と網点。濃さの違いは網の粗さで出し、色は使わない。印刷・PDF も同じ網点
原本はテキスト	保存する原本（.fzk）は UTF-8 の文字だけの書き方で、人にも生成 AI にもそのまま読める。画像は末尾に入る
相手の形で渡す	原本は .fzk のまま、渡す相手に合わせて Word・PowerPoint・PDF・Markdown・テキストを作る

1.2　文書と資料

文机は 2 種類の紙面を持つ。帯の左端の「種類」のプルダウンで切り替える。中身（行）はそのままで、用紙・字数・行数・柱などの版面だけが入れ替わる。

種類	使いどころと姿
文書	Word で作るような報告書・企画書・手紙。A4 縦などの用紙に、本文を上から下へ流す。図表は本文の流れの中に置く

種類	使いどころと姿
資料	PowerPoint で作るような横長の説明資料。A4 横で、左が本文欄、右が図表欄。各頁の柱に題・機密表示・作成日・頁番号が入る（14 章）

種類を切り替えると、それぞれの種類で覚えておいた版面に入れ替わる（文書の版面は文書の版面、資料の版面は資料の版面として別々に覚える）。新しく資料を作るなら F2→D。

1.3　三つの見え方

同じ文書を、紙面・ツリー・並べるの三つの見え方で扱える。帯の左端の「表示」のプルダウンで切り替える。

見え方	何をするところか
紙面	用紙の姿で文書を見て書く。ふだんの書く・直す・飾る・印刷の確認はここ
ツリー	表題を根に、見出し・箇条書き・本文・図表・文を箱と線で並べる。構造を見渡し、足す・動かす・組み替える（7 章）
並べる	左にツリー、右に紙面。ツリーで選ぶと紙面がその場所へ動き、紙面でカーソルを動かすとツリーが追う

1.4　動かす環境

- Windows 10・11 で、Microsoft Edge か Google Chrome が入っていれば、追加のインストールは要らない。
- 書体は PC に入っているものを使う。既定は BIZ UD明朝・BIZ UDゴシックで、無ければ游明朝・游ゴシックなどに落ちる。書式の欄（F9→F）で選べる。
- 起動の仕方は、ブラウザのアプリモードで開く方法（.bat）と、1 つの実行ファイルにする方法（exe 版）の 2 通り（次の章）。

2.　起動・終了と文書の安全

文机はインストールせずに動く。書いている途中の文書は、保存していなくても裏で退避され、落ちても次の起動で戻る。この章では、起動と終了、そして文書を失わないための仕組みをまとめる。

2.1　起動する

2.1.1　ブラウザ版（.bat）

1) 配布の ZIP を好きなフォルダに展開する（パスに日本語や空白があってもよい）。
2) 「文机を起動.bat」をダブルクリックする。
3) Edge（無ければ Chrome）のアプリモードで、ブラウザの枠のない窓として開く。白紙の文書から始まる。

samples フォルダには、見本の文書（見本.fzk・新聞風見本.fzk・資料見本.fzk・GFM見本.md）、取説を文書にした取扱説明書.fzk、そしてこの解説書がある。

2.1.2　exe 版

1 つの実行ファイル（Fuzukue.exe、約 10MB）にしたいときは、host フォルダの build-windows.bat をダブルクリックする（事前に Go を一度だけ入れる。手順は host/README.md）。できた Fuzukue.exe はどこへ置いても動く。

exe 版だけの機能がある。

- エクスプローラーで .fzk をダブルクリックして開く関連付け。「文机を関連付け（exe版）.bat」を一度実行する（外すときは Fuzukue.exe --unregister）。exe のアイコンに .fzk を落としても開く。
- 保存のたびに、直前の中身を「名前.bak」に残す。
- 窓の位置と大きさ（最大化も）を覚え、次の起動で同じ所に開く。画面の構成が変わって窓がどの画面にも掛からないときは、既定の大きさで真ん中に開く。文机の窓がほかに開いていれば、少しずらして重ならないようにする。
- ブラウザのショートカット（Ctrl+N・F3・F12 など）に取られず、右クリックでブラウザのメニューも出ない。ファイルの開く・保存は Windows 標準のダイアログ。

2.2　窓を増やす

F2→W で新しい窓を開く。窓は 8 つまでで、それぞれ別の文書を開ける。窓の題には窓の番号（2〜8）が付く。文机を起動.bat をもう一度実行しても新しい窓になる。

2.3　閉じる

未保存の変更があるまま閉じようとすると、確かめる。

起動の仕方	閉じるときの確かめ方
exe 版	窓の［×］・Alt+F4 で、帯に「S 保存して閉じる／D 保存せずに閉じる／取消 Esc」が出る。保存先が決まっていなければ保存先を聞く
ブラウザ版	ブラウザの標準の確かめ（「このサイトを離れますか？」）が出る。ここには保存の選択肢を出せないが、閉じてしまっても次の起動で退避から戻る

新しい文書を作る・別の文書を開くときも、未保存の変更があれば帯に「S 保存して…／D 保存せずに…／取消 Esc」が出る。

2.4　自動保存と復旧

仕組み	働き
復旧用の退避	未保存の変更は、打つのを止めてから 0.7〜15 秒のうちにブラウザの中へ退避する。落ちた・閉じてしまったときは、次に起動すると前回の続きが未保存のまま戻る。退避は窓ごとで、閉じた窓の未保存の文書は次に開いた窓が引き継ぐ
自動保存	保存先が決まっている文書は 5 分ごとに上書き保存する。上書きの前に、文机の外で書き換えられていないかを確かめる
版の履歴	開いたとき・保存のたび・自動保存のたびの原本を、ファイルごとに直近 10 版まで残す（F2→H）。選ぶとその版に戻る（未保存の状態になり、保存すると上書き）

2.5　外で書き換えられたとき

文書を開いた（保存した）あとに、別のアプリや別の窓が同じファイルを書き換えていたら、上書きする前に帯で聞く。


キー	働き
A 別名で保存	自分の変更を別の名前で保存する。外の変更はそのまま残る
O 上書きする	自分の変更で上書きする。外の版は版の履歴に残す。ファイルが消された・移されたときは「もとの場所に保存」
Esc	保存をやめる

・保存した後で前の内容に戻したいときは、版の履歴（F2→H）から選ぶ。exe 版なら

「名前.bak」にも直前の中身がある。

3.　画面のつくり

画面は 1 枚だけで、上から「メニューの帯」「文書」「状態行」が並ぶ。取説とコマンド一覧は右の欄に、保留の島は文書の下に、必要な時だけ出る。



3.1　メニューの帯

帯は左から「種類・表示のプルダウン」「F キーの行」「開いたグループの項目」の 3 つの部分でできている。

3.1.1　種類と表示のプルダウン

プルダウン	選べるもの
種類	文書・資料。文書の版面（用紙・字数・柱）を切り替える。中身はそのまま（1.2）
表示	紙面・ツリー・並べる。文書の見え方を切り替える（1.3・7 章）

3.1.2　F キーの行

F1～F10 のキートップが並ぶ。押すと、そのグループの項目が右に出る。開いているグループのキートップは黒地になる。F キーの並びは、構造 → 字 → 置き方 → もの → 表 → 文書全体 → 画面の順にしてある。

キー	グループと中身
F1 取説	右の欄にやりたいこと別の操作と全キーの一覧を出す。もう一度押すか Esc で閉じる
F2 ﾌｧｲﾙ	新規・開く・保存・印刷、Word・PowerPoint・テキストへの書き出し、ツリー図の書き出し、AI に渡す写しと AI から戻す取り込み、Word の取り込み、窓・版の履歴・分割・雛形
F3 編集	元に戻す・やり直す、検索・置換・すべて選択・文を選ぶ、貼り直し・字数・構造の点検、救済（ローマ字をかなに・** を太字に・和文の番号を起こす）、保留
F4 構造	行の種類（本文・表題・見出し・箇条書き…）、段の上げ下げと並べ替え、組替、ツリーとその深さ・図表・形
F5 文字	字の修飾（太字・下線・傍点・網掛け・白抜き・取消線…）、倍角、リンク・図番
F6 配置	揃え、行頭の位置、引用・コード・発言録・区画、頁の送り、見出し飾りと網掛け
F7 挿入	画像・グラフ・表・流れ図・構成図、図番・節の参照・文書の挿入・構成の型、区切り線・囲み記事・目次
F8 表	表を作る、行と列の挿入と削除、セルの網・揃え・太字・消去、表の様式
F9 書式	用紙・文字数・書体・向き、見出しと箇条書きの体系、文の分け方、番号・記号の形、資料の柱、設定の書き出しと読み込み
F10 表示	倍率・拡大・縮小・グリッド、コマンド一覧・取説・取扱説明書

保存は Ctrl+S（F12 でも）、印刷は Ctrl+P。どちらも F2 の中にもある。

3.1.3　項目

F キーで開いたグループの項目は、2 段の格子に並ぶ。項目は「塊」ごとに点線で区切り、帯に余裕があるときは塊の左端に縦書きの名前が出る。

項目の形	見方
タイル	小さな絵・名前・1 文字のキー。重要な項目は 4 字まで、ほかは 2 字めどの名前。押すと実行する
黒地のタイル	いまその状態にある（太字の中にカーソルがある、中央揃えの行にいる、など）
プルダウン	排他的に選ぶ状態（倍率・ツリーの深さ・図表・形・書体・向き）。選ぶとすぐ効く。キーを押すと次の値へ送る

項目の形	見方
キー	タイルとプルダウンの右の小さな四角。構えのとき（4.1）は黒地になり、その 1 文字で実行できる

3.2　文書

紙面では、用紙の中にマス目が敷かれ、字はマスに 1 字ずつ入る。画面は常に白黒と網点の印刷イメージで、太字はゴシック、網掛けは網点、濃い網の上の字は白抜きになる。マス目を薄く見せる補助のグリッドは F10→G。

ツリーでは、文書の構造が箱と線で並ぶ（7 章）。並べるでは、左にツリー、右に紙面が並ぶ。

3.3　状態行

画面のいちばん下の 1 段。左に今の位置と文書の様子、右に次に押せるキーの案内を出す。

欄	中身
ファイル名	開いている文書の名前。未保存の変更があると後ろに ● が付く
位置・頁	紙面では カーソルの行・桁と「今の頁 / 全頁」。大きな文書を裏で組んでいる間は頁数に「+」が付く。ツリーでは選んだ節の子の数と節の総数
字数	文書の字数。範囲を選んでいれば選んだ字数
行の種類	カーソルの行の種類（本文・数字見出し 2（題）・箇条書き 1 など）と揃え・位置の固定・改頁・図表の数・リンク先
案内	今押せるキー。見出しなら「Tab 深く」、表の中なら「Tab 次のセル」、欄なら「Enter 決定」、構えのときは反転して「1 文字 項目を選ぶ」
倍率・表示	紙面の倍率（幅合わせ・頁・%）。ツリーでは「ツリー（9 段）」のように深さ、倍率
保存の状態	未保存・保存済み・自動保存など

3.4　右の欄

取説（F1）・コマンド一覧（F10→K / Ctrl+K）・版の履歴（F2→H）は右の欄に出る。同じキーか Esc で閉じる。右の欄の開閉は、F キーの黒地ではなく下の太線で示す。

3.5　保留の島

保留へ送ったもの（6.9）を読むための欄で、F3→0 で文書の下にせり上がる。保留

したものを、番号・記号・段の字下げ付きの全文で読める。

4.　メニューの使い方

文机の操作は「F キーでグループを開き、項目の 1 文字を押す」に統一されている。この章では、その仕組みと、帯の中に開く欄の扱い、名前でコマンドを探す方法をまとめる。

4.1　F キーと構え

F2～F10 を押すと、そのグループの項目が帯に出て、同時に「構え」になる。構えの間は、項目のキーの 1 文字を押すとその項目が実行され、構えは解けて普通の入力に戻る。

構えの見分け方	中身
帯	左端が太線になり、項目のキーが黒地になる
F キー	開いたグループのキートップに枠が付く
状態行	右の案内が反転して「1 文字 項目を選ぶ」と出る
カーソル	薄くなる（打った字が本文に入らない状態）

- 構えをやめるには、Esc か同じ F キーをもう一度押す。項目は帯に出たまま残る。
- 構えていない間に打った字は、本文に入る。項目はクリックすればいつでも実行できる。
- プルダウンの項目のキーを押すと、次の値へ送る（例：F10→1 で倍率が 幅に合わせる → ページ全体 → 50% … と進む）。
- 一段深いグループ（見出し飾り・表の様式）は、実行するか Esc（または「戻る」）で元のグループに戻る。

4.2　何も開いていない時の帯

F キーで何も開いていない時も、帯には項目が並んでいる。紙面ではカーソルの行に効く構造（F4）の項目、ツリーではツリーの帯（7.2）が出る。

4.3　右クリック

紙面で右クリックすると、その場所にカーソルを置き、場所に合うグループを構えで開く。

右クリックした所	開くグループ
表の中	表（F8）：行・列の挿入と削除、セルの網・揃え
選んだ範囲の上	文字（F5）：字の修飾
それ以外	構造（F4）：行の種類・段・並べ替え

右クリックした所	開くグループ
流れ図の上	図の帯：箱の線・網・揃え（11.4）
ツリーの節	その節を選び、ツリーの帯で足す・動かす・種類を変える

4.4　欄

書式・表・検索・字数などの設定は、ダイアログではなく帯の中に開く「欄」で行う。欄を閉じると、その欄が属するグループの項目が帯に並ぶ。

操作	働き
Enter	決定（適用・入れる・比べる など、欄の主なボタン）
Esc	取消・閉じる
Tab・Shift+Tab	欄の中の項目を移る
プルダウン	選択肢を選ぶ。欄によっては選ぶとすぐ紙面に出る（グラフ・区画など）
ボタンの頭の字	「1 白紙」「S 保存して閉じる」のように頭に字のあるボタンは、その字で押せる

4.5　Esc で一段戻る

Esc は、開いているものを内側から順に閉じる：欄 → 一段深いグループ → 構え → 右の欄 → 範囲の選択。ツリーでは、欄 → グループ → 複数の選択 → 紙面へ、の順。困ったら Esc を何度か押せば、普通に書ける状態に戻る。

4.6　名前でコマンドを探す

F10→K / Ctrl+K で右の欄にコマンド一覧を開く。日本語で打つと名前と説明から絞り込み、各コマンドのキーの道筋（F キー → 1 文字）と近道も出る。↑↓ で選んで Enter で実行する。キーを忘れたときはここから探せばよい。

4.7　案内の行

状態行の右には、今の場所で押せるキーが出る（ワープロ専用機のガイダンス行にあたる）。見出しにいれば「Tab 深く　Shift+Tab 浅く」、箇条書きなら「Shift+Enter 項目の中で改行」、表の中なら「Tab 次のセル」、図の中なら「ダブルクリック 箱を足す・文字／ドラッグ 動かす／辺の点 つなぐ」のように変わる。

5.　書く・直す

打った字はカーソルのマスに入り、段落の途中に足せば後ろが押し下がる。行末の禁則と句読点のぶら下げは自動で、行の長さを気にせずに書ける。

5.1　打つ

・字はそのまま打つ。日本語は IME で変換して確定する。確定した字がカーソルのマスに入る。
・行末まで来ると、次の行へ自動で折り返す。行頭に来てはいけない字（。、」など）は前の行に追い込み、句読点は行末の外へぶら下げる。ぶら下げをしない組み方は書式の欄（F9→F）の「ぶら下げ　しない」。
・表のセルと囲みの中では、句読点をぶら下げずに追い出す（罫をまたがない）。

5.2　段落と改行

キー	働き
Enter	段落を分けて次の段落へ。箇条書きなら次の項目、見出しの後なら本文の段落になる
空の項目で Enter	箇条書きの空の項目で Enter を押すと、1 段浅くなる。いちばん浅ければ本文に戻る（箇条書きを終える）
Shift+Enter	段落の中で改行する。同じ段落（箇条書きは同じ項目）のまま次の行へ。ツリーでも 1 つの節のまま、Word では段落の中の改行、Markdown では行末の ¥ になる
改行した行の頭で Enter	その位置で段落（項目）を 2 つに分ける
改行した行の頭で Backspace	前の行につなぐ

見出しと表の中では、Shift+Enter は Enter と同じ働きになる。

5.3　好きなマスから書く

書きたいマスをクリックして打てば、そこから書ける。行末より右や文末より下をクリックしたときは、そこまでの空白を自動で詰める。ワープロ専用機と同じく、紙の上の好きな位置に字を置ける。

5.4　カーソルを動かす

キー	動き
矢印	1 字・1 行
Home・End	行頭・行末

キー	動き
Ctrl+Home・Ctrl+End	文頭・文末
PgUp・PgDn	前の頁・次の頁
クリック	そのマスへ

5.5　選ぶ

操作	選ばれる範囲
Shift+矢印・ドラッグ・Shift+クリック	カーソルからその位置まで
ダブルクリック	語
トリプルクリック	行
F3→A / Ctrl+A	文書全体
Ctrl+クリック・F3→Q	カーソルのある文（「。」で区切った 1 文）。文を選ぶと、構造の操作が文に効く（6.7）

5.6　消す・写す・貼る

・Backspace はカーソルの前の字、Delete は後ろの字を消す。範囲を選んでいれば範囲を消す。行頭の Backspace は、箇条書きなら 1 段浅く（いちばん浅ければ記号を外す）、字下げがあれば字下げを、揃えがあれば揃えを外し、何も無いふつうの行なら前の行とつなぐ。

・Ctrl+C で写す、Ctrl+X で切り取る、Ctrl+V で貼る。文机の外へ写すと、図番や節の参照はそのときの文字（「図 1」「2. 構成」）になる。

・貼り付けは、写した元によって形を変えて入る（5.10）。

5.7　元に戻す・やり直す

F3→Z / Ctrl+Z で 1 操作ずつ戻し、F3→Y / Ctrl+Y でやり直す。ツリーでの組み替え、AI から戻した取り込み、種類の切り替えなど、文書を変える操作は戻せる。ただし版の履歴（F2→H）から前の版に戻したときは、文書が入れ替わるので Ctrl+Z では戻らない（版の履歴からもう一度選び直す）。

5.8　検索・置換

F3→F / Ctrl+F（Ctrl+H でも）で、帯に検索・置換の欄が開く。

欄の項目	働き

欄の項目	働き
検索	探す文字。打つと当たった数が出る。Enter で当たった所へ動く
置換	置き換える文字
大小	英字の大文字と小文字を 区別する／同一視する
Enter・Shift+Enter	次へ・前へ
置換・すべて置換	当たった所を 1 つ置き換える／文書の中をすべて置き換える

ツリーで F3→F を押すと、ツリーの中を探す欄になる（7.14）。

5.9　字数を数える

F3→C で字数の欄を開く。文書全体（範囲を選んでいれば範囲）の字数、空白を除いた字数、段落の数、頁数、原稿用紙（400 字詰め）に換算した枚数と行数が出る。範囲を選んでいる間は、状態行の字数も選んだ字数になる。

5.10　貼り付け

Ctrl+V は、写した元が何かを見て、いちばん使いやすい形で貼る。

写した元	貼られる形
Excel・Google スプレッドシートのセル（2 つ以上）	表。1 行目が見出し行になる。太字・下線・取消線・揃えと、背景色を明るさで 3 段（淡・薄網・墨＝黒地に白抜き）の網に写す。色・書体・罫の太さは写さない
セル 1 つ	文字（末尾の改行は付けない）
画像・図（Excel のグラフ、PowerPoint の図形、画面の切り取り、ブラウザの画像）	図表。今の行に付き、題の欄が開く（11.1）。資料では図表欄に積む
Word・ブラウザの文章	文字
見出し・箇条書き・表・囲いの塊（Markdown）	Markdown として整え、見出し・箇条書き・表の行にして貼る
メール本文のような普通の文章	行のまま

キー	働き
Ctrl+Shift+V	いつも文字のまま貼る（Excel のセルもタブ区切りの文字で）

キー	働き
F3→V / Ctrl+Alt+V	貼った直後に押すと、別の形に貼り直す。文字で貼ったものは Markdown として整え直し、Excel のセルを表で貼ったものは Excel が渡す絵のまま図表に貼り直す。Ctrl+Z で元の形に戻る

5.11　救済（取り込んだ文の手直し）

打ち間違いや、ほかの道具から持ち込んだ文の崩れを、まとめて直す機能。

機能	働き
ローマ字をかなに（F3→R）	英字のまま打ってしまった和文をかなに直す。範囲を選んでいれば範囲、無ければカーソルの前の英字。漢字は IME の再変換で
** を太字に（F3→B）	文の中に文字のまま残った … を太字にする。範囲を選んでいれば範囲、無ければ文書全体。生成 AI の Markdown を取り込んだ文書を開くと、残っていれば案内が出る
和文の番号を起こす（F3→J）	入れると、貼り付けと .md・.txt の読み込みで、行頭の「１．」「（１）」「①」「第1章」「ア」などを文書の番号体系に照らして数字見出しに、「■」「◆」などを記号見出しに、「・」「－」などを箇条書きにする（頭の全角空白 1 つで箇条書きが 1 段深く）。押すたびに入・切。体系に無い形や「1.5倍」のような小数は起こさない

5.12　大きな文書

大きな文書を開くと、カーソルの先まで組んですぐ画面に出し、残りは裏で少しずつ組む。その間、状態行の頁数に「+」が付き、柱の総頁は「…」になる。入力はいつでもでき、変わった所だけを組み直すので、数万行でもキー入力は遅れない。印刷と書き出しは全部組んでから行う。

6.　構造で書く

文机の行は、ただの段落か、表題・見出し・箇条書きなどの「種類」を持つ。番号・記号・字下げ・見出しの前後の空きは、種類とレベルから自動で決まるので、書く人は中身と構造だけを考えればよい。構造の操作は F4 にまとまっていて、紙面ではカーソルのある行・節（文を選んでいればその文）に、ツリーでは選んだ節に、同じ意味で効く。

6.1　行の種類

種類	キー	姿
本文	F4→1	ふつうの段落。見出し・箇条書き・発言録を外す（位置は保つ）
表題	F4→2	文書の題。太字。資料では柱に入る
数字見出し	F4→3	レベル別の番号（1.　(1)　① …）の付く見出し
記号見出し	F4→4	レベル別の記号（■ ◆ ● …）か囲み（【…】など）の付く見出し
箇条書き	F4→5	レベル別の記号（・　－　◦　…）の付く項目
番号付き箇条書き	F4→N	1)　2)　3)… と数える項目
結論・展開	F4→E	行頭が → の項目。押すたびに付ける・外す
課題	F4→R	行頭が ❑ の項目（やること）。押すたびに付ける・外す
完了	F4→D	❑ を ☑ にする（もう一度で ❑ に戻す）
子項目	F4→T	カーソルの行の下に、1 段深い項目を足す（番号付きの項目の下なら番号付き）

引用・コード・発言録は、行の置き方として F6 にある（9 章）。

6.2　三体系

数字見出し・記号見出し・箇条書きは、それぞれ独立した 8 段のレベルの体系を持つ。これを三体系と呼ぶ。レベルは「同じ種類の先祖がいくつあるか」で数え、番号・記号は体系の表（F9→W、13.2）から引く。

種類	印と並び方

種類	印と並び方
数字見出し	同じレベルの兄弟は連番。上のレベルが進むと下は 1 に戻る。「題のレベル数」より浅いレベルは題（太字・次と同頁が既定）、深いレベルは番号で分けた本文（普通の太さ）
記号見出し	番号を持たず、同じレベルは同じ記号。囲み（【】《》〈〉「」『』〔〕［］（））を選ぶと本文を【…】のように囲む。囲みの閉じは本文の後ろに自動で付き、編集できない
箇条書き	番号を持たない。→・❑・☑ はレベルの記号を置き換える
番号付き箇条書き	箇条書きの一種で、続く項目に 1） 2） 3）と振る。入れ子は a） b）…、ⅰ）…。見出しの番号とは別の体系

6.2.1　入れ子の決まり

・入れ子の順位は 数字見出し ＞ 記号見出し ＞ 箇条書き。箇条書きの下に見出しは置けない（置くと箇条書きを抜ける）。
・数字見出しの連番は、記号見出しをまたいで続く。記号見出しごとに 1 に戻したいときは、体系の欄の「記号見出しで番号を　仕切り直す」。
・空行は見た目の空きだけで、入れ子を切らない（空行を挟んでも子の項目は子のまま）。
・下に本文を持たない 1 行だけの番号の行（題より深いレベルの数字見出し）は、本文として扱う。

6.2.2　番号付き箇条書きの数え方

・同じレベルの番号付きの項目が続く間だけ数える。空行や「続き」の段落ではつながり、本文・見出し・表で切れる。同じレベルに記号の項目が来ても切れる。
・途中から数え直すときは F4→J（番号再開）。もう一度押すと外れる。
・Word には自動番号として、PowerPoint には番号を字にして書き出す。

6.3　レベルを変える

キー	働き
Tab・Shift+Tab	見出し・箇条書きのレベルを 1 段深く・浅く。種類はそのまま。行頭の位置は動かさない

キー	働き
本文の行頭で Tab・Shift+Tab	本文の行頭を 1 字右へ・左へ（行の途中の Tab は空白）

見出しを付けると、直前の同じ種類の見出しと同じレベルから始まる。

6.4　字下げと位置

行頭の位置（字下げ）は、種類とレベルから自動で決まる。

- ・数字見出しのレベル n は n- 1 マス下げる。
- ・記号見出しは、直前の数字見出しの本文の始まる位置＋レベル。
- ・箇条書きは、直前の見出しの本文の始まる位置を基準にし、入れ子は親の本文の始まる位置に揃う。
- ・本文の段落の位置は、体系の欄の「本文の位置」で決める（左端・見出しの頭・見出しの頭＋1字・見出しの文字。13.2）。

自動の位置を 1 字ずつ動かすこともできる。

働き	キー	中身
位置を左へ	F6→H / Ctrl+Shift+M	行頭を 1 字左へ
位置を右へ	F6→J	行頭を 1 字右へ
位置を自動に	F6→K	レベルから決まる位置に戻す

見出し・箇条書きで位置を決めると、その位置に固定され、レベルを変えても動かない（状態行に「位置N固定」）。本文で決めた位置は、箇条書きや見出しにしても残る。

6.5　段の梯子

F4→S / Alt+←（上げる）と F4→A / Alt+→（下げる）は、行を構造の段の上下に 1 段ずつ動かす梯子である。

今の行	上げる（Alt+←）／下げる（Alt+→）
文（選んだ 1 文）	上げる：その場で段落を割り、独立した段落にする。 下げる：段落を割って箇条書きの項目にする
段落	上げる：見出しにする（いる節の子の段。後ろの本文・箇条書きは自然にその子になる）。下げる：前の段落の文としてつなぐ
見出し・箇条書き	子ごと 1 段浅く・深く

6.6　並べ替える

働き	キー	中身
上へ	F4→I / Alt+↑	兄弟の中で 1 つ上へ。節は子・本文・表・囲みごと動く。文は段落の中で入れ替える
下へ	F4→K / Alt+↓	兄弟の中で 1 つ下へ
送り先を選んで移す	F4→V / Ctrl+M	見出しの一覧から移し先を選ぶ

送り先を選んで移すと、帯に見出しの一覧が出る。文字を打つと一覧を絞り、↑↓で選んで Enter で移す。移し方は「子の末尾へ」「その前へ」「その後へ」から選ぶ。子と本文ごと移り、段は移し先に合わせる（見出しは見出しのまま 1 段下へ）。長い文書でドラッグしなくて済む。

6.7　文を選ぶ

Ctrl+クリックか F3→Q で、カーソルのある 1 文を選ぶ。文は「。」「？」「！」で区切り、括弧の中の「。」では切らない（区切り方は F9→S で変えられる）。文を選んでいる間は、構造の操作が文に効く。

- 梯子（Alt+←・Alt+→）で、文を独立した段落にする・箇条書きにする。
- 上へ・下へ（Alt+↑・Alt+↓）で、段落の中の文の順を入れ替える。
- 種類（F4→3 など）で、段落を割ってその文を見出し・箇条書きとして取り出す。

6.8　組替（ばらす・まとめる）

働き	キー	中身
段落化	F4→G	段落を、文ごとの段落にばらす
箇条化	F4→L	段落を、1 文 1 項目の箇条書きにばらす
親子化	F4→H	段落を、最初の文を親、残りを子の項目にばらす
まとめる	F4→M	選んだ行、または節と子を 1 つの段落にまとめる（文の間に「。」を補う）

6.9　保留の島

使うか決めていない節・文・範囲を、消さずに文書の外へ退避するのが保留である。保留したものは、組版にも書き出し（Word・PowerPoint・PDF・Markdown・AI に渡す写し）にも出ないが、原本（.fzk）には残る。

働き	キー	中身
保留へ送る	F3→P	選んだ節・文・範囲（紙面ではカーソルの節）を保留の島へ
保留の島	F3→O	文書の下に島がせり上がり、保留したものを全文で読める

島の各件には「戻す」「消す」がある。戻すと、紙面ではカーソルの節の後ろへ、ツリーでは選んだ節の後ろへ入る。島を開いている間は、数字キー 1〜9 でその番号の件を戻せる。ツリーの帯の右には「保留 n」が出る。

6.10　構造の点検

F3→K で、文書の構造の弱い所を数えて帯に出す。

点検の項目	見る所
子が 1 つ	子の見出し・項目が 1 つだけの節（分ける意味が薄い）
中身なし	下に何も書いていない見出し
長い文	80 字を超える文
文末の不統一	「です・ます」と「だ・である」が混じっている（少ない方を示す）
段や番号の飛び	レベルが 2 段以上飛ぶ所、番号が続かない所

Enter（または欄の「次 ↓」）で次、欄の「↑ 前」で前の該当箇所へ動く（文は選んだ状態になる）。ツリーでは、該当する節の右上に「！」が付き、指すと理由が出る。

6.11　番号・記号の形

F9→N で、カーソルの行（ツリーでは選んだ節）と同じ種類・同じ段のものすべての番号・記号の形を選ぶ。たとえば数字見出しの 2 段目を (1) から 1.1 に変えると、文書中の 2 段目の見出しがすべて変わる。体系全体を変えるときは F9→W (13.2)。

7.　ツリー

ツリーは、表題を根に、見出し・箇条書き・本文・図表・文を箱と線で並べた見え方である。長い文書の骨組みを見渡し、節を足す・動かす・組み替えるのに使う。ツリーでの操作はそのまま文書の編集で、紙面にすぐ映り、Ctrl+Z で戻せる。

7.1　開く・紙面へ戻る

操作	働き
表示のプルダウン	「ツリー」でツリーだけ、「並べる」で左にツリー・右に紙面（7.18）
F4→W / Ctrl+Shift+O	紙面とツリーを行き来する。紙面のカーソルの節がツリーで選ばれた状態で開く
Esc	紙面へ戻る。ツリーで選んでいた節の頭にカーソルが来る

7.2　ツリーの帯

ツリーにいて F キーで何も開いていない時は、帯がツリーの帯になる。構造を直しながら表示も切り替えられるよう、操作と表示を 1 本にまとめてある。

帯の部分	中身
種類	選んだ節の種類（表題・番号見出し・記号見出し・番号箇条書き・記号箇条書き・本文）。選び直すと種類が変わる（段は木の位置で決まる）
番号	選んだ節の段の番号・記号の形。同じ種類・同じ段のものすべてに効く
組替	文ごとの段落に・箇条書きに・親子に・まとめる（7.11）
表示	深さ・図表・形のプルダウン（7.3・7.4・7.12）
足す	弟（Enter）・子（Tab）
動かす	上へ・下へ・浅く・深く
節	直す（Ctrl+Enter）・消す（Delete）・改頁（ここから改頁）・畳む（Space）
保留 n	保留しているものがあると出る。押すと保留の島を開く

ツリーでも F1～F10 は紙面と同じで、押すとそのグループが帯に出る。Esc でツリーの帯に戻る。ツリーとその深さ・図表・形は、F4（構造）の中にも同じものがある（F4→W・F4→F・F4→Z・F4→X）。

7.3　形

形	並び方
字下げ	既定。上から下へ 1 節 1 行で、子は字下げして並ぶ。箱は窓の右端まで伸び、収まらない文は箱の中で折り返すので、狭い窓でも横にはみ出さない
横広げ	左から右へ。親の右に子が並ぶ
縦広げ	上から下へ。親の下に子が並ぶ

7.4　深さ

文書全体を、どの深さまで見せるかを一度に決める。手で畳んだ所も解いて、その深さに揃える。

深さ	見えるもの
1段・2段・3段	その段までの見出し・項目
全段	すべての見出し・箇条書き・図表
本文	本文の段落・表・囲みまで
文	段落を「。」ごとの文に分けて出す（7.10）

- ツリーの中で数字キーを押しても深さが変わる（1〜8 はその段まで、9 は全段、0 は本文まで）。
- Space で、選んだ節だけを畳む・開く。畳んだ枝には「＋数」（隠れている数）が出る。

7.5　何が節になるか

- 表題が根になる（表題が無ければ文書名）。見出しも箇条書きも無い平文は、段落を平らに並べて出す（ここから見出しにしていく）。
- 見出し・箇条書きの項目・本文の段落が、それぞれ 1 つの節になる。段落の中の改行（Shift+Enter）の後も、同じ節に入る。
- 表・流れ図・図版（画像・グラフ）・囲みは、名前だけの節になる（中身は 7.12）。
- 区切り線は見た目なので、ツリーには出さない。
- 新しい頁になる所に細い破線を引き、左端に頁の札（P1・P2…）を出す。改頁を決めた所の札は黒地になる。
- 箱には種類を書かない（考える邪魔にならないように）。種類は帯の「種類」で見る。

7.6　選ぶ

操作	働き
クリック	その節を選ぶ
矢印	字下げの形では ↑↓ で前後の行、← で親、→ で子。横・縦に広げる形では、木の向きに沿って動く
Home	いちばん上の節
Shift+クリック	足して選ぶ（複数選び）
空いた所からドラッグ	囲んだ節を選ぶ

7.7　足す・直す・消す

キー	働き
Enter	弟（同じ種類・同じ段）を足す。足すとその場で文字を打てる。Enter で決め、もう一度 Enter で次の弟
Shift+Enter	兄（前）を足す
Tab	子を足す。節に寄せると出る ＋ でも。子の種類は 表題→数字見出し、数字見出し→1 つ下の数字見出し、記号見出し→箇条書き
ダブルクリック・Ctrl+Enter	節の文字を直す。図表の節なら題を直す。Esc で取消（足したばかりの空の節は消える）
Delete・Backspace	選んだ節を、子と本文ごと消す。図表の節は図表だけを消す（付いている行は残す）。いちばん上の表題は消せない

7.8　動かす

・ドラッグして落とす。節の上の端に落とすと前、下の端で後、真ん中か右寄り（縦に広げる形では下寄り）で子になる。

・Alt+↑↓（Ctrl+↑↓）で兄弟の中を上へ・下へ、Alt+←→（Shift+Tab・Ctrl+→）で浅く・深く。

・子・本文・表・囲み・図表は一緒に動く。種類（数字見出し・記号見出し・箇条書き）は落ちた位置に合わせて付け替わる。箇条書きは見出しの下に落としても箇条書きのまま。

7.9　種類と番号の形

選んだ節の種類は帯の「種類」に出る。選び直すと種類が変わり、段は木の位置で決まる。帯の「番号」では、その段の番号・記号の形（Ⅰ・1.・(1)・①・ア・

（ア）・■・◆・・ など）を選ぶ。形は同じ種類・同じ段のものすべてに効き、体系の欄（F9→W）の 1 段を変えるのと同じになる。
節の種類をコマンドで変えることもできる（コマンド一覧の「ツリー：選んだ節を番号見出しに」など）。

7.10　文の編集

深さを「文」にすると、段落は文の箱を縦に収める枠になり、文が 1 つずつ細かい破線の箱で出る。箇条書きの項目の中の文も分ける（子の項目を持つ項目も、文は枠の中、子は枠の下）。

操作	働き
ダブルクリック・Ctrl+Enter	文を直す。「。」が無ければ足す
Enter	後ろに文を足す（空のまま Esc で消える）
Delete	文を消す
Alt+↑ ↓	段落の中で文の順を入れ替える
ドラッグ	別の段落の文の前・後ろへ。段落の枠に落とすと末尾へ
Alt+←	その文を独立した段落にする
Alt+→	その文を箇条書きの項目にする（段落を割る）
帯の「種類」	段落を割って、その文を見出し・箇条書きとして取り出す

段落は「段落（n 文）」の節として残るので、文を動かしても段落の切れ目は崩れない。文の区切り方は F9→S で変えられる（13.3）。

7.11　組替

帯の「組替」で、段落をばらす・まとめる。

選ぶもの	働き
文ごとの段落に	選んだ段落を、文ごとの段落にばらす
箇条書きに	1 文 1 項目の箇条書きにばらす
親子に	最初の文を親、残りを子の項目にばらす
まとめる	Shift+クリックで選んだ節、または節と子を 1 つの段落にまとめる

7.12　図表の中身

図版・表・流れ図の節には「表示」のボタンが付く。押すと、紙面と同じ描画で中身を見せる（大きさは窓の幅と紙面での大きさの小さい方）。もう一度押すと名前だけに戻る。

・表示の「図表」のプルダウンで、すべてをまとめて「図題」（名前だけ）か「図中身」（中身も見せる）にする。1 つずつ開いている時は「図一部」と出る。
・中身をダブルクリックすると、紙面のその場所で直せる。Ctrl+Shift+O で同じ節に戻る。
・図表は付いている行と一緒に動き、Delete で図表だけが消える。名前の行をダブルクリックすると題を直す。

7.13　頁の境目と改頁

字下げのツリーには、新しい頁になる所に破線と頁の札（P1・P2…）が出る。帯の「改頁」で、選んだ節から新しい頁にする（もう一度で外す）。改頁を決めた所は札が黒地になる。

7.14　探す

ツリーで F3→F（Ctrl+F）を押すと、ツリーの中を探す欄が開く。見出し・箇条書き・本文・図表の題で当たった節に破線の印が付き、Enter で次、Shift+Enter で前の節へ動く。畳まれた所や深さの外の節は、開いて見せる。Esc で閉じる。紙面の検索・置換は、紙面へ戻ってから使う。

7.15　写す・貼る

・Ctrl+C で、選んだ節を子ごと Markdown にして写す。AI の入力欄にそのまま貼れる。
・Ctrl+V で、Markdown の見出し・箇条書きを、選んだ節の子として足す。

7.16　拡大・縮小

Ctrl+ホイール、Ctrl++／- 、＋／- だけでも、ツリーを拡大・縮小する。Ctrl+0 か状態行の倍率のクリックで等倍。F10 の倍率のプルダウンも、ツリーにいる間はツリーの倍率になる。ツリーの倍率は紙面の倍率とは別に覚える。

7.17　メニューは紙面と同じ

ツリーで F キーのコマンドを使うと、選んだ節に効く。

グループ	ツリーでの効き方
文字（F5）	選んだ節の文字全体に修飾を付ける・外す
構造（F4）	選んだ節の種類・段・並べ替え・組替
挿入（F7）	選んだ節の後ろに入れる

グループ	ツリーでの効き方
書式（F9）	欄はツリーのまま開く
紙面でしかできないもの	表の中身を直すなどは、その節の所で紙面に移る（Ctrl+Shift+0 で戻る）

7.18　並べる

表示のプルダウンで「並べる」を選ぶと、左にツリー、右に紙面が並ぶ。

- ツリーで節を選ぶと、紙面がその場所へ動き、その節の範囲を薄く網で示す。紙面でカーソルを動かすと、ツリーの選びが追う。
- 紙面で範囲を選ぶと、その範囲の節にツリーで印が付く。そのままツリーへ移ると、その節を選んだ状態になる。ツリーで複数選んだ節は、紙面に網が掛かる。
- 押した側が操作の先になり、F キーのメニューもそちらに効く。Ctrl+Shift+0 で操作の先をツリー⇔紙面に替える。
- ツリーと紙面の境目はドラッグで動かせる（次も同じ幅）。境目のダブルクリックで半分ずつに戻る。

8.　字の飾り

字の飾り（修飾）は F5 にまとまっている。字を選んでから F5 と 1 文字を押す。選ばずに押すと、この後に打つ字に付く。付いている所でもう一度押すと外れる。

8.1　修飾の一覧

修飾	キー	見本と書き添え
太字	F5→1 / Ctrl+B	**ゴシック太字**。題の行では「細字」の切替になる（8.6）
下線	F5→2 / Ctrl+U	下線
二重下線	F5→A	二重下線
波線	F5→S	波線の下線
傍点	F5→3	傍点。Markdown の強調（*…*）の受け皿
網掛け	F5→4	網掛け。続く字は切れ目なく 1 本の網になる
白抜き	F5→5	白抜き
取消線	F5→6	~~取消線~~
二重取消線	F5→D	~~二重取消線~~
文中のコード	F5→F	`code`。淡い網とゴシック。Markdown の `…` と往復する
影文字	F5→H	**影文字**。白抜きと組むと新聞の影付き白抜き
解除	F5→0	選んだ範囲の修飾をすべて外す

8.2　網の文様

字の網掛けは、F5→G で文様を選べる。選んだ範囲の網掛けの文様を変え、網掛けの無い字には網掛けを付ける。

淡　薄　中　濃網　濃　斜線　逆斜線　横線　縦線　格子　斜め格子　点　太斜線

欄のボタンの字（文字 1・淡 2・薄 3・中 4・濃網 5・濃 6・斜線 7・逆斜線 8・横線 9・縦線 0・格子 Q・斜め格子 W・点 E・太斜線 R）で選ぶ。「文字」はふつうの網掛け、「外す」は網掛けを外す。Word では、線・格子・点の文様は網掛けの種類として同じ柄に、淡～濃網は灰色の濃さになる。PowerPoint では文様を持てないので、灰色の蛍光ペンの濃さで写す。

8.3　倍角

大きさ	キー	見本と書き添え
横倍角	F5→7	横倍角。1 字が横 2 マス
縦倍角	F5→8	縦倍角。1 字が縦 2 行。その行は 2 行分の高さになる
四倍角	F5→9	四倍。横倍角と縦倍角を合わせたもの
m×n 倍角	F5→K	横長。横・縦それぞれ 1〜9 倍

m×n 倍角の欄では、横と縦の倍率を打つか、2×2・3×3・4×4・3×2・2×3・6×6 のボタンで選ぶ。「元の大きさ」で倍角を外す。大きな字の行は、縦の倍率ぶんの高さになる。掲示物の見出しのような大きな字に使う。

Word では、横倍角は文字幅 200%、縦倍角は 2 倍の大きさと幅 50%、m×n は字の幅の比率と大きさで写す。PowerPoint では字の大きさで近づける。

8.4　リンク

F5→L / Ctrl+Shift+L で URL の欄を開き、選んだ範囲（選んでいなければカーソルの語）にリンクを付ける。URL を空にして決めると外れる。本文では点線の下線で出て、Ctrl+クリックで開く。Word・PowerPoint ではハイパーリンク、Markdown では [文字](URL) になる。

8.5　図番

F5→N で、本文に図表の番号（「図 1」）を入れる。図表の順番が変わっても番号が追う（11.6）。

8.6　題の行の太字

表題・記号見出し・題のレベルの数字見出しは、組版が太字にする（原本に太字を書かない）。そのため、こうした行で F5→1 を押すと、字の太字ではなく、行全体の「細字」（題の太字を外す）を切り替える。

8.7　書き出したときの姿

書き出し先	修飾の写り方
Word	太字（ゴシック）・下線・二重下線・波線・傍点（圏点）・網掛け（文字の網）・白抜き（輪郭）・影・取消線・倍角

書き出し先	修飾の写り方
PowerPoint	太字・下線・取消線・網掛け（蛍光ペン）・白抜き（輪郭）・影。倍角は字の大きさで近づける。傍点は無い
Markdown	太字は **、傍点は *、取消線は ~~、文中のコードは `、下線は <u>、網掛けは <mark>。白抜き・倍角・影は落とす

9.　行の置き方

揃え・行頭の位置・引用・コード・発言録・頁の送り・見出しの飾り・網掛けは F6 にある。どれも行の中身は変えず、行の置き方だけを変える。

9.1　揃え

揃え	キー	見本
左揃え	F6→7 / Ctrl+L	既定。行頭から並べる
中央揃え	F6→8 / Ctrl+E	行の真ん中に置く
右揃え	F6→9 / Ctrl+R	行末に寄せる
均等割付	F6→0 / Ctrl+J	字の間を広げて行いっぱいに並べる。網掛けは字の間も埋めて 1 本になる

中央揃えの行

右揃えの行

均　　等　　割　　付　　の　　行

9.2　行頭の位置

行頭を 1 字ずつ左右に動かす（F6→H・F6→J・F6→K）。詳しくは 6.4。

9.3　引用・コード

段落	キー	姿
引用	F6→O	左に線を引き、2 マス下げる。押すたびに付ける・外す。Markdown の > と往復する
コード	F6→P	淡い地のコードの段落。Markdown のコードの囲み（```）と往復する

> これは引用の段落。左に線が引かれ、2 マス下がる。

```
console.log("コードの段落");
```

9.4　発言録

F6→6 で、議事録や台本のような「発言者：本文」の行にする。押すと発言者欄の幅（マス）の欄が開き、決めると、発言者の名前の後ろで本文の始まる位置と折り返しが揃う。発言録の行でもう一度押すと外れる。Word・PowerPoint ではぶら下げの字下げとタブで写す。

議長：　発言録は、発言者の名前の後ろで本文の位置が揃い、折り返しも同じ位置に揃う。

田中：　短い発言はそのまま。

9.5　頁の送り

働き	キー	中身
分割禁止	F6→F	この段落を頁で割らない。入りきらなければ次の頁へ繰り越す
次と同頁	F6→G	次の段落と同じ頁に置く。題の行（既定で次と同頁）では「送らない」の切替になる
ここから改頁	F6→B / Ctrl+Enter	この行（節）から新しい頁にする。もう一度で外す

9.6　見出しの飾り

F6→Y で、新聞の見出しの表現を 1 打鍵で付ける。飾りは行に付いた名前で、罫・網は組版がその名前から引く。行の位置や字の倍角を変えても飾りは崩れず、飾りを付けても位置は変わらない。飾りを実行するか Esc で配置（F6）に戻る。

9.6.1　見出しの重さ

新聞は段数・横見出しか・黒地に白抜きか・2 段ぶち抜きかで見出しの重さを表す。文机では次の 5 段階に写した。

重さ	キー	飾り
★	F6→Y→1	中見出し：ゴシック太字（本文の大きさ）。記事中の小見出し
★★	F6→Y→2	横倍角：太字と横倍角。1〜2 段見出し
★★★	F6→Y→3	四倍角：太字と四倍角（2 行分）。大見出し
★★★★	F6→Y→4	ベタ白抜き：黒地に白抜きの横見出し。大きなニュース
★★★★★	F6→Y→5	ベタ 2 行ぶち抜き：黒地白抜きと四倍角

9.6.2　地紋・罫・袋文字

飾り	キー	姿
薄網	F6→Y→6	薄い網に太字。特集・連載の見出し
地紋（斜線）	F6→Y→7	斜線の地紋に太字

飾り	キー	姿
地紋（点）	F6→Y→8	点の地紋に太字
罫囲み	F6→Y→9	細罫で囲むカット見出し
太罫下線	F6→Y→Q	見出しの下に太罫
二重罫下線	F6→Y→W	見出しの下に二重罫
袋文字	F6→Y→E	白抜きの字に黒の縁取り
飾り解除	F6→Y→0	網・罫・倍角・袋文字を外す（太字・位置は残す）

中見出し

薄網の見出し

罫囲みの見出し

太罫下線の見出し

ベタ白抜きの見出し

9.6.3　組み方の飾り

飾り	キー	姿
肩・主・袖（千鳥）	F6→Y→R	選んだ 2〜3 行を、肩見出し・主見出し（横倍角）・袖見出し（字下げ）の千鳥に組む
リード（前文）	F6→Y→T	太字・1 字下げで、折り返しも揃える
◇ 区切り	F6→Y→Y	記事の切れ目に、中央の ◇ を 1 行入れる
囲み記事	F6→Y→U	選んだ範囲を箱で囲み、先頭行を黒地白抜きの題にする（11.9）
囲み（題なし）	F6→Y→I	選んだ範囲を箱で囲む

・見出しは本数（字数）が少ないほど大きく見せられる。主と袖は片方だけ読んでも通じるようにし、全部漢字の「戒名見出し」は避けてかなを混ぜる、というのが新聞の整理部の作法である。

9.7　網掛け（範囲）

F6→M で、紙面の範囲に地の網を掛ける。字の網掛け（8.1）と違い、行の幅いっぱいなど四角い範囲に掛かる。

キー	働き
矢印	範囲を広げる・縮める

キー	働き
Enter	選んでいる文様で網を掛ける
1～9・0・Q・W・E	文様を選ぶ：淡・薄・中・濃網・濃・斜線・逆斜線・横線・縦線・格子・斜め格子・点・太斜線
F1～F4	薄・濃・斜線・点
F5	網掛けを消す
Esc	本文へ戻る

10.　表

表は F8 にまとまっている。表は行の並びとして文書に入り、前後の文章を足せば一緒に動く。罫・網・揃えは「様式」の名前で持つので、様式を選び直せば表全体の見た目が引き直される。

10.1　表を作る

F7→T / F8→N /（罫線モード）F6 で表の欄を開く。

欄の項目	中身
列・行	列の数と行の数
列幅	各列の幅をマスの数でカンマ区切りに。空なら均等に分ける。欄の下に、今の設定での列幅と合計が出る
線種	細・太・二重・点線
先頭行	網掛け・なし
様式	格子（標準）・新聞・統計表・決算表・対比表・箱・罫なし（10.7）

Enter（表を引く）でカーソルの行に表が入る。表の中で F7→T を押すと、表の様式を選び直す欄になる。表は、Excel のセルや Markdown の表を貼り付けても作れる（5.10）。

10.2　セルに書く

・セルはクリックか Tab・Shift+Tab で移る。セルの字は列の幅で折り返し、行の高さが伸びる。
・表の中の Enter は、下に行を足す。
・状態行の案内には「Tab 次のセル」と出る。

10.3　行と列

働き	キー	中身
上に行を挿入	F8→R	カーソルの行の上に空の行
下に行を挿入	F8→F	カーソルの行の下に空の行
行を削除	F8→V	カーソルの行を消す
左に列を挿入	F8→T	今の列を半分に分けて、左に列を足す
右に列を挿入	F8→G	今の列を半分に分けて、右に列を足す
列を削除	F8→B	今の列を消し、幅は隣の列へ渡す
表を削除	F8→X	表を丸ごと消す

表の中で右クリックすると、帯が表（F8）の構えになる。

10.4　列の幅

列の境の縦罫をドラッグすると、その列の幅が変わる。表の左右の端の縦罫も動かせる。

10.5　セルの範囲

・セルからセルへドラッグする（Shift+クリックでも）と、セルの範囲を選ぶ。
・選んだ範囲で Delete を押すと中身を消し、Ctrl+C でタブ区切りの文字として写す（Excel にそのまま貼れる）。
・範囲を選んで右クリックすると、網・揃え・太字をまとめて変えられる。

10.6　セルの網・揃え・太字

働き	キー	中身
薄網・濃網・墨・斜線	F8→1・F8→2・F8→3・F8→4	セル（範囲）の網。墨は黒地に白抜き
網を消す	F8→0	セルの網を外す
左・中央・右揃え	F8→7・F8→8・F8→9	セルの中の揃え
太字	F8→K	セルの字を太字に（切替）
中身を消す	F8→D	セルの中身を消す

10.7　表の様式

F8→U で表の様式のグループを開く（表の中で使う）。新聞・統計表の罫の体系を、伝統的な表罫（細）・裏罫（太）・二重罫・点線の組み合わせで写してある。

様式	キー	罫の体系と使いどころ
格子	F8→U→1	すべて細罫、見出し行は薄網。標準
新聞	F8→U→2	横罫だけ。上下と見出し行の下は太罫、見出し行は黒地白抜き、数値は右揃え
統計表	F8→U→3	上下太罫、見出し行の下に細罫、行の間は罫なし、合計行の上に細罫。公的統計・報告書
決算表	F8→U→4	見出し行は黒地白抜き、行の間は点線、数値は右揃え、マイナスは ▲。経済面の業績表

様式	キー	罫の体系と使いどころ
対比表	F8→U→5	外枠太罫の格子。見出し行は黒地白抜き、表側（左の列）は薄網。比較・仕様
箱	F8→U→6	外枠を太罫で囲み、中は横の細罫だけ。囲みの一覧
罫なし	F8→U→7	見出し行の下の細罫だけ。本文に溶け込む表

同じグループに、表の中で一度に効く操作もある。

操作	キー	中身
数値列を右揃え	F8→U→Q	数値だけの列を見つけて右揃えにする（見出し行も）
列揃え解除	F8→U→A	セルごとの揃えを外す
見出し行の網	F8→U→W	薄網・濃網・墨（白抜き）・斜線・なしから選ぶ
単位行	F8→U→E	表の右上に「（単位：　）」の行を置く
注の行	F8→U→R	表の下に「（注）」の行を置く。折り返しは注の本文に揃う
マイナスを ▲ に	F8→U→T	数値セルの先頭の － を ▲ にする（新聞の慣例）
見出し行を太字	F8→U→Y	先頭行をゴシック太字にする
見出し行の繰り返し	F8→U→U	頁をまたぐ表で、次の頁の頭に見出し行を繰り返す・繰り返さない（10.8）

様式の見本：

格子	上期	下期
国内	1,200	1,350
海外	800	760

新聞	上期	下期
国内	1,200	1,350
海外	800	760

統計表	上期	下期
国内	1,200	1,350
海外	800	760

決算表	上期	下期
国内	1,200	1,350
海外	800	760

対比表	上期	下期
国内	1,200	1,350
海外	800	760

箱	上期	下期
国内	1,200	1,350
海外	800	760

罫なし	上期	下期
国内	1,200	1,350
海外	800	760

10.8　頁をまたぐ表

・表が頁の終わりで切れると、次の頁の頭に見出し行（1 行目）を繰り返す（既定）。繰り返しは写しなので、直すのは元の見出し行（直せば写しも変わる）。
・見出し行だけが頁の末尾に残らないよう、見出し行は次の行と同じ頁に送る。
・表が切れた頁では、表の下を表の下端の罫で閉じる。
・表ごとに繰り返さないこともできる（F8→U→U）。Word では「タイトル行の繰り返し」、PowerPoint では続きのスライドの表の 1 行目になる。

10.9　表の前の空き

表のすぐ前が本文や見出しなら、表の前に 1 行空ける（体系の欄の「表の前空き」。13.2）。空行を足すのではなく組版の空きなので、表を動かしても空きは付いてくる。

10.10　表からグラフを作る

表の中で F7→C / Ctrl+G を押すと、その表のデータでグラフを作り、表のすぐ下に図表として付ける（11.3）。

10.11　書き出したときの姿

書き出し先	表の写り方
Word	Word の表。列幅・セルごとの罫・網・揃えを写す。縦罫の無い様式は、見えない罫でセルの境目だけを保つ
PowerPoint	PowerPoint の表（同じく罫・網・揃え）。続きのスライドの表には見出し行
Markdown	GFM の表（列の揃え付き）
テキスト	タブ区切りの行

11.　図表・図・参照

画像とグラフは「図表」として行に付き、番号と題を持つ。本文からは番号で引け、順番を変えても番号が追う。流れ図は文書の中で箱と矢印を描く図で、構成図は節と子から自動で作る。目次・区切り・囲み記事・構成の型もこの章で扱う。挿入の機能は F7 にまとまっている。

11.1　画像を入れる

画像は、貼り付け（Ctrl+V）・窓へのドラッグ＆ドロップ・F7→P / Ctrl+V（画像）のどれでも入る。今の行に「図表」として付き、題の欄が開く。

- 文書の種類が「文書」なら、図表は付いた行の下、本文の流れの中に置く。前の文章を足せば一緒に下がる。
- 「資料」なら、付いた行が載った頁の図表欄に上から積む（14 章）。
- 画面と印刷では、画像を灰色に落として網点にし、白黒の印刷イメージに揃える。真っ黒・真っ白に近い所はそのままなので、グラフの線や字は崩れない。
- 画像は原本の末尾に入るので、原本 1 つで完結する（大きな写真を入れると原本も大きくなる）。
- Excel のグラフ・PowerPoint の図形・画面の切り取りも、写して貼れば図表になる。

11.2　図表の設定

F7→G で、カーソルより前のいちばん近い図表の欄を開く。紙面の図表をクリックしても開く。

欄の項目	中身
種別	図・表。図と表は別々に、文書の順に数える（図 1・図 2…、表 1・表 2…）
題	図表の題。番号と並んで図表の上に出る
幅	欄いっぱい・75%・50%（資料の図表欄では 50% の図表が 2 つ横に並ぶ。文書では 1 つずつ中央に置く）
← 前・次 →	前後の図表の設定に移る
↑ 前へ送る・↓ 後へ送る	図表の順番を入れ替える
図番	カーソルの位置に、この図表の番号（図 1）を入れる
差し替え…	画像を別のものに替える（番号・題はそのまま）
削除	図表を消す（付いている行は残す）

11.3　グラフ

F7→C / Ctrl+G でグラフを入れる。グラフも図表の一種で、番号と題を持つ。

- 表の中で押すと、その表のデータでグラフを作る（表はそのまま、グラフは表のすぐ下の行に付く）。Excel のセルを表として貼った直後、表のすぐ下の空行で押しても同じ。
- それ以外の所では、見本のデータで入る。
- グラフの設定の欄は、選ぶとすぐ紙面に出る。紙面のグラフをクリックすると欄が開く。

欄の項目	中身
種類	棒・横棒・積み上げ・折れ線・円・帯
題・種別・幅	図表と同じ（図・表、欄いっぱい・75%・50%）
単位	値の単位（億円・% など）
凡例	自動・下・右・上・なし
値	棒や点に値を出す・出さない
縦横	横長・やや横長・標準・4:3・正方形
行と列を入れ替え	系列と項目を入れ替える（Excel の「行/列の切り替え」と同じ）
データを隠す・データ	タブ区切りのデータの欄を閉じる・開く。1 行目は（角）と項目、2 行目から系列の名前と値。Excel のセルをそのまま貼れる。Ctrl+Enter で反映
図番・削除	図表と同じ

値は、全角の数字・桁区切り・単位付き・△▲（負）も読む。系列は色ではなく白黒の網（黒・白・中・斜線…）と線種・印で分けるので、印刷しても見分けられる。

書き出し先	グラフの写り方
Word・PowerPoint	編集できるグラフ（データは埋め込みの Excel。Office でデータを開いて直せる）
Markdown	「図 1　題」の行、種類の注記、データの表（読み込むとグラフに戻る）
テキスト	題とタブ区切りのデータ

11.4　流れ図

F7→I で、カーソルの行の下に高さ 10 行の図を入れ、図を描く状態（図の帯）になる。図は本文の流れの中の 1 行として扱われ、前後の文章を足せば一緒に動く。図をクリックするといつでも描け、図の外をクリックするか Esc で本文に戻る。

11.4.1　マウスで描く

操作	働き
空いた所をダブルクリック	箱を足して、その場で文字を打つ（Enter で決定、Shift+Enter で改行、Esc で取消）
箱をダブルクリック	箱の文字を直す
箱をドラッグ	動かす
四隅・辺のつまみ	選んだ箱の大きさを変える
辺の点（⊕ ）からドラッグ	箱に寄せると出る辺の点から、つなぐ先の箱へドラッグすると矢印になる
矢印をダブルクリック	矢印のラベルを書く
空いた所を囲むドラッグ・Shift+クリック	複数の箱を選ぶ
図の下端の真ん中のつまみ	図の高さを変える
右クリック	箱を選び、図の帯で線・網・揃えを変える（線・網・揃えは箱に効く）

11.4.2　図の帯

図を描いている間、帯は図の帯になる。


塊	項目
足す	箱（N）・つなぐ（C）・複製（D）
文字	文字を打つ（T）・太字（B）
線	細・太・二重・点線
網	なし・薄・濃網・墨・斜線・点（濃い網の箱は白抜きの字になる）
揃え	左・中・右・上・中段・下・横等（横に等間隔）・縦等（縦に等間隔）

11.4.3　キーで描く

キー	働き
N（F1）	箱を足す。選んだ箱の右か下の空きに置き、文字の欄を開く
Enter・T（F2）	箱の文字をその場で打つ
P（F6）	箱の設定の欄：文字・幅・高さ・線・網

キー	働き
C（F3）	矢印でつなぐ：元の箱を選んで C、先の箱を Tab・番号・クリックで選んで Enter。経路は自動（直交、最後の区間に矢じり）
D・Ctrl+D（F5）	選んだ箱を複製
Delete（F4）	選んだ箱・矢印を消す（箱なら、つながる矢印も消える）
K・S・B	線種を巡る（細→太→二重→点線）・網を巡る（なし→薄→濃網→墨→斜線→点）・太字
Tab・Shift+Tab・1〜9	箱を選ぶ（数字は箱の番号）。矢印も Tab で選べ、Enter でラベルを書く
矢印・Shift+矢印	選んだ箱を 1 マス動かす・大きさを変える
Ctrl+A	箱をすべて選ぶ
L（F7）	スイムレーンの欄：方向（なし・縦・横）、名前（｜で区切る）、図の高さ
＋・－（F8・F9）	図の高さを 1 行増やす・減らす
Esc	本文へ戻る

スイムレーンは、縦なら列に分けて上に名前の帯を、横なら行に分けて左に縦書きの名前を出す。箱は矢印キーやドラッグでレーンへ動かす。図を消すには、箱をすべて消してから図の行で Backspace。



Markdown の Mermaid（flowchart・graph）を貼り付けると流れ図になり、Markdown に書き出すと Mermaid に戻る。AI に「この図を直して」と渡せる（17 章）。Word・PowerPoint では図形のまとまり（箱は文字付きの四角、矢印は線と矢じり）として書き出す。

11.5　構成図を作る

F7→R で、カーソルの節（ツリーでは選んだ節）と子の見出し・箇条書きを、箱と矢印の図に自動で並べ、節の後ろに流れ図として入れる。

欄の項目	中身
深さ	子まで・孫まで・3 段まで
1 左から右へ・2 上から下へ	並べる向き。押すと図が入る

欄の幅に収まらないときは、向きを変えるか深さを浅く、と案内する。入った図は流れ図なので、図の中で並べ直せる。

11.6　図番

F5→N で、図表の一覧から選んで、本文に「図 1」を入れる。中身は図表への参照なので、図表の順番を変えたり間に足したりしても番号が追う。

- 図番は 1 字として動き、Backspace で丸ごと消える。
- 図表を消すと「図 ?」になる。
- 文机の外へ写すと「図 1」の文字になる。Word・PowerPoint・Markdown にもその時の文字で出る。

11.7　節の参照

F7→S で見出しの一覧を出し（文字を打つと絞れる）、↑↓ で選んで Enter を押すと、本文に「2. 構成」のような番号と題が入る。中身は見出しへの参照なので、見出しを並べ替えたり番号の体系を変えたりしても追う。

- 深い見出しは「2 (1) 為替」のように上の番号付き、番号の無い見出しは「「補足」」のように題だけになる。
- 参照された見出しには名札が付く（原本では [番号1 節:h1]）。
- 見出しを消すと「節 ?」になる。Word・PowerPoint・Markdown にはその時の文字で出る（Markdown では文書の中へのリンク）。

11.8　区切り線・記事の区切り

働き	キー	中身
区切り線	F7→L	行の中ほどに全幅の細い罫を引く行を入れる。Markdown の --- と往復する。ツリーには出ない
記事の区切り	F6→Y→Y	記事の切れ目に、中央の ◇ を 1 行入れる

区切り線の上の段落。

区切り線の下の段落。

11.9　囲み記事

働き	キー	中身
囲み記事	F6→Y→U	選んだ行を箱で囲み、先頭行を黒地白抜きの題にする。コラム・メモ欄・キーワード欄に
囲み（題なし）	F6→Y→I	選んだ行を箱で囲む

・本文の行は記号の箇条書きになる（行頭に打った「・」は印に置き換わる）。
・1 行だけで囲み記事を押すと、その行が題になり、下に本文の行ができる。
・囲みの中で同じキーを押すと、題を付ける・外す。
・囲みの中の Enter は箱を下へ広げる。最後の空の行で Enter を押すと、囲みの外へ出る。

キーワード　構え
・F キーを押してから項目の 1 文字を待っている状態 ・帯の左端が太線になり、状態行の右に案内が反転で出る

11.10　目次

F7→M で、カーソルの行に目次を入れる。見出しを抜き出して並べ、頁番号を自動で付けるブロックで、見出しを足したり動かしたりすると自動で追い、頁番号も付け直す。ふつうは表題の次の空行に入れる。

欄の項目	中身
数字見出し	載せない、またはレベル A～B（例：1～2）
記号見出し	載せない、または N まで

目次の行には字を書けない。目次の上で Enter を押すと範囲を変える欄が開き、Backspace で消す。Word には目次のフィールド（Word で F9 を押すと Word 側の見出しから引き直せる）、PowerPoint には行ごとの箱として出る。Markdown（文机 Markdown）には目次の注記 <!-- 目次 … --> として残り、文机で読むと目次に戻る。この解説書の頭の目次も、この機能で入れている。

11.11　文書を挿入

F7→D で、別の文書（.fzk・.md・.txt）の中身をカーソルの行に差し込む。図表の

画像も一緒に入り、名前がぶつかる図表は名前を付け替える。

11.12　構成の型

F7→U で、文書の骨組み（見出しと、何を書くかの手引き）を流し込む。手引きは（ ）で書いてあり、読みながら中身に書き換えていく。

型	骨組み
1 報告書	目的／背景／現状／課題／対応策（案 1・案 2）／今後の予定
2 企画書	企画の概要／背景と課題／ねらい／内容（具体策）／体制とスケジュール／費用と効果／リスクと対応
3 議事録	日時・場所・出席者／議題／議事の概要／決定事項／今後の対応（担当・期限・内容）
4 提案（結論から：PREP）	結論／理由／具体例・根拠／結論（再掲）と依頼
5 霞が関：説明資料（1 枚もの）	背景・経緯／現状と課題／対応の方向性／具体的な取組／今後のスケジュール
6 霞が関：論点整理（検討会資料）	経緯／主な論点と意見・対応／今後の進め方
7 霞が関：事業概要（予算要求）	目的・必要性／概要／スキーム／効果（KPI）／予算額
8 霞が関：報告書（答申・中間とりまとめ）	はじめに／現状と課題／基本的な考え方／具体的な方策／今後の進め方／おわりに

入れ先は「カーソルの後ろに」（題のある文書では題の行を除く）か「新しい文書で」。霞が関の型は、体系も「霞が関」（1. （1） ①、記号見出しは【】、箇条書きは ○ ・）にする。

12.　霞が関型の区画

区画は、見出しの子の節（見出し・項目）をそれぞれ枠に入れ、横・縦・縦横に並べる機能である。官公庁の 1 枚ものの説明資料（いわゆる霞が関の資料）のように、論点を箱に分けて一覧させる紙面を、文書の行のまま作れる。

12.1　区画にする

1)　区画にしたい見出し（子の節を持つ見出し）にカーソルを置く（ツリーでは選ぶ）。
2)　F6→C で区画の欄を開く。欄の上に、対象の見出しと子の数が出る。
3)　並べ方・見出し・つなぎを選ぶ。選ぶとすぐ紙面に出る。

欄の項目	選べるもの
並べ方	なし（区画をやめる）・横に並べる（子の数だけ横に）・縦に並べる（縦に積む）・縦横 2〜6 列（n 列で折り返して m 段×n 列）
見出し	区画の見出し（子の節の頭の行）の飾り：黒地白抜き・網・下線
つなぎ	区画の間：なし・矢印（横は →、縦は ↓）・三角（横は ▶ 、縦は ▼）。つなぎを入れると区画の間は 2 マス空く
一つ上へ	1 つ上の見出しを対象にする

12.2　区画の組まれ方

・区画の中身は文書の行のままなので、紙面でもツリーでもふつうに直せる。
・見出しの直下の本文は、区画の上に全幅で置く。区画の後ろの空行は、区画の下の空きになる。
・区画の段は頁で割らない。入りきらなければ、その段の頭で改頁する。
・表・図・目次・改頁を含む節は区画にせず、ふつうに流す。
・資料（図表欄あり）では区画は全幅になり、区画の中の図表は区画の中に置く。
・原本では見出しの行に［区画3]・[区画横］のように残り、Markdown にも注記で残る（17 章・18 章）。

13.　文書全体の書式

用紙・文字数・行数・余白・柱・書体と、見出しと箇条書きの体系は、文書全体の決まりとして F9 にある。変えると文書全体が組み直る。どれも原本の見出し部（先頭の「鍵: 値」の行）に保存される。

13.1　用紙と版面

F9→F で書式の欄を開く。

欄の項目	中身
用紙・向き	A4・A5・B5・B4・A3・Letter・自由（幅と高さを mm で）、縦・横
文字数・行数	1 行の字数と 1 頁の行数。字の大きさはここと用紙・余白から逆算される。欄の下に「1マス 4.25×6.43mm ／ 12.0pt」のように今のマスの大きさが出る
余白	上・右・下・左（mm）
本文	本文の書体：明朝・ゴシック
明朝の書体・ゴシックの書体	この PC にある書体から選ぶ（和文の書体が先頭）。「全書体を読む」で PC のすべての書体を一覧に読む（初回はブラウザが許可を求める）
ヘッダ・フッタ	柱上・柱下の文字と行数。差し込み {page}（頁番号）・{pages}（総頁数）・{file}（ファイル名）が使える
開始番号	最初の頁の番号
ぶら下げ	行末の句読点を版面の外へぶら下げる・しない
種類	文書・資料（14 章）
資料の柱…・体系と空き…	資料の柱と欄（14.3）・体系と空き（13.2）の欄へ
書類の既定にする	今の書式を、新しい文書の既定にする（資料なら「資料の既定にする」）
既定を当てる	保存してある既定の書式を、この文書に当てる

書体と用紙の向きは、帯のプルダウンでも変えられる（F9→M 書体・F9→R 向き）。

柱（ヘッダ・フッタ）と本文の間は 1 行空く。

Word・PowerPoint には、書体を Windows の正式名（BIZ UDMincho なら BIZ UD明朝 Medium）で渡す。相手の PC にその書体が無いと、1 字 1 マスの版面が崩れる。

13.2　見出しと箇条書きの体系と空き

F9→W で体系の欄を開く。三体系（6.2）の番号・記号と、見出しの前後の空き、本文の位置を決める。

13.2.1　プリセット

プリセット	数字見出し（題のレベル数）と記号・箇条書き
標準	1. （1） ① ア（ア）a） i） A.（題 2）、記号見出し ■ ◆ ●…、箇条書き ・ － 。…
報告書	Ⅰ 1. （1） ① ア…（題 2）
公用文	第1 1 （1） ア （ア） a （a）…（題 1）、記号見出しは印なし
霞が関	1. （1） ① ア…（題 1）、記号見出し 【】 ■ ●…、箇条書き ○ ・ ―…
契約書	第1条 1 （1） ア…（題 1）、記号見出しは印なし
技術文書	1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 （1） ①…（題 3）
論文	1 1.1 1.1.1 …（題 3）、記号見出しは印なし

13.2.2　欄の項目

項目	中身
題のレベル数	0～8。数字見出しのこのレベルまでを題（太字・次と同頁が既定）にし、深いレベルは番号で分けた本文（普通の太さ）にする
記号見出しで番号を	続ける・仕切り直す（記号見出しごとに数字見出しの番号を 1 に戻す）
戻り空き	なし・あり・あり＋区切り線。本文・箇条書きから見出しに戻るとき（深い節から浅い節に戻るときも）に 1 行空ける。見出しから下の本文・子の見出しへ下りるときは空けない。「あり＋区切り線」は、大きな節（表題と、いちばん浅い見出し）の前の空きの真ん中に細い線を引く
題の前空き	本文・箇条書きの後に来る題（題レベルの数字見出し・記号見出し・表題）の前だけ空ける
表題の後空き	表題とすぐ後の本文・見出しの間を 1 行空ける（表題が続くとき・既に空行があるとき・頁の頭は空けない）
表の前空き	表のすぐ前が本文・見出しなら、表の前を 1 行空ける
本文の位置	本文の段落の行頭：左端・見出しの頭（番号・記号の桁）・見出しの頭＋1字（既定）・見出しの文字（番号の後ろの字の桁）。見出しより前の本文と、表題のすぐ後の本文は左端

項目	中身
数字見出し・記号見出し・箇条書き・番号付き箇条書き	各 8 段の番号・記号。欄の中で ↑↓ で候補を巡る、候補のボタンを押す、または直接打つ（どんな字でもよい。「なし」で印なし）
名前・保存・削除・既定にする	自分の体系に名前を付けて保存する・消す・新しい文書の既定にする

空きはどれも組版の空きで、空行を足すわけではない。空行の後・頁の頭・浅い見出しのすぐ後では空けず、2 つが重なっても 1 行。自分で入れた空行とは重ねないので、空行を手で入れている文書でも安全である。Word には段落の前の間隔として出る。

13.2.3　番号と記号の形

番号：Ⅰ　1.　1）　（1）　①　A.　a）　ⅰ）　1　(1)　1)　1.1（上の番号をつなぐ）　第1　第1条　一　ア　（ア）　a　(a)

記号：■　・　－　◦　▪　▫　●　○　◆　◇　□　★　☆　※　✓　▸　→　⇒　と、囲み　【】　《》　〈〉　「」　『』　〔〕　[]　()　{}　≪≫、そして「なし」。

Markdown には ### 【現状】 のように書き出し、体系に同じ対の囲みがあれば、読み込むときに両端を外して囲みの記号見出しに戻す。

13.3　文の分け方

F9→S で、文の区切り方を決める。ツリーの深さ「文」・文を選ぶ・構造の点検に効く。この設定は文書ではなく、この PC の文机に覚える。

項目	中身
「．」も文末に	しない・する（全角のピリオドで終わる文を 1 文と数える）
箇条書きの中の文	分けない・分ける（箇条書きの項目の中も文で分ける）

13.4　既定の書式

新しい文書は既定の書式で始まる。書式の欄の「書類の既定にする」で文書の既定を、資料で開いた書式の欄の「資料の既定にする」で資料の既定を、それぞれ別に保存する。種類を切り替えたときも、その種類の既定（または文書が覚えている版面）が使われる。

13.5　テンプレート

F2→T で、今の文書を名前を付けてテンプレートとして保存する。F2→N / Ctrl+N


の新しい文書の欄に、白紙・資料と並んで保存したテンプレートが出る。

13.6　設定の書き出し・読み込み

F9→X で、既定の書式・体系・テンプレートを 1 つの JSON ファイルに書き出す。F9→I で読み込む。別の PC に同じ設定を持っていくときに使う。

14.　資料

資料は、PowerPoint で作るような横長の説明資料を、文机のまま書いて印刷するための種類である。左の本文欄では文机のワープロ機能がそのまま使え、右の図表欄に画像やグラフが積まれる。各頁の柱には題・機密表示・作成日・作成者・頁番号が入る。



14.1　資料を作る

・新しく作るなら F2→D（または F2→N の欄の「S 資料」）。A4 横・60 字×26 行で始まる。
・今の文書を資料にするなら、帯の左端の「種類」で「資料」を選ぶ。中身はそのままで、版面だけが入れ替わる（Ctrl+Z で戻る）。

14.2　版面と柱

部分	姿
本文欄・図表欄	左が本文欄、右が図表欄。本文欄の幅は全幅の 5% 刻み（既定 60%）。間の仕切りは なし・細・点線
柱の左	題（太字・1.5 倍・1 行。入らなければ「…」で切る）
柱の右	機密表示（細い枠）、作成日と作成者（2 段）、頁番号（四角・丸。中心は作成日と作成者の境目の高さ）
柱の下	全幅の罫（細・太）

14.3　資料の柱と欄

F9→H で資料の柱と欄の欄を開く。

欄の項目	中身
本文欄の幅・仕切り	本文欄の幅（%）と、欄の間の仕切り

欄の項目	中身
柱の題	頁ごと（表題の行）・通し（題名）。14.4
題名	文書の名前。「通し」のときに全頁の柱に出る
機密表示	「社外秘」など。柱の右に細い枠で
作成日	日付。「今日」で今日の日付に。固定・自動（毎日今日に）
作成者	作成者の名前
頁番号・柱の罫	四角・丸・なし、細・太
表紙・表紙の頁番号・開始番号	14.6

14.4　柱の題

柱の題	働き
頁ごと	既定。本文の表題の行（F4→2）が頁の頭に来て柱に入る。表題が来るたびに新しい頁になり、表題の無い頁は前の頁の題を引き継ぐ
通し	文書の題名を全頁の柱に出し、表題の行は本文に置く

題名は文書の名前、表題は本文の行、と呼び分ける。

14.5　作成日

欄の「今日」で作成日を今日の日付にする。「自動（毎日今日に）」にすると、開いた日・印刷した日の日付を常に出す。F9→D でも、固定の日付を今日に更新できる。

14.6　表紙

欄の「表紙：あり」で、最初の頁を柱のない表紙にする。文書が表題で始まれば、その表題は柱に上げず表紙の紙面に置き、次の表題から柱つきの本文の頁になる（題を大きくするなら倍角）。

- 表紙の頁番号：出さない（既定）・出す。
- 開始番号：最初の頁の番号。0 にすると表紙を数えず、本文が 1 から始まる。
- PowerPoint では表紙のスライドに柱を出さず、開始番号はスライド番号の開始として、Word では頁番号の開始として出る。

14.7　図表欄

- 画像・グラフは、付いた行が載った頁の図表欄に上から積む。本文が次の頁へ送られれば、図表も付いていく。
- 欄に入りきらない図表だけを次の頁へ送り、本文の後にも残れば図表だけの頁を足す。

・図表の幅は欄いっぱい・75%・50%（図表欄では 50% の図表が 2 つ横に並ぶ）。
・区画（12 章）は資料では全幅になり、区画の中の図表は区画の中に置く。

14.8　文書と資料の版面は別に覚える

種類を切り替えると、用紙・文字数・行数・余白・柱は、それぞれの種類で覚えた値に入れ替わる。もう一方の種類の版面は、原本に「控えの版面」として残る。既定も文書と資料で別に持つ（13.4）。

14.9　PowerPoint に書き出す

資料を F2→2 で書き出すと、版面のまま 1 頁が 1 スライドになる。

・柱の題はスライドのタイトル（アウトライン・スライド一覧・読み上げに出る。長い題は自動で縮む）。機密表示・作成日と作成者・柱の罫は図形。
・頁番号は PowerPoint のスライド番号（スライドを足す・消す・並べ替えると自動で振り直る）。
・本文欄は、構造の単位ごとのテキストボックス（見出し 1 つとその本文・箇条書きで 1 箱）。箱の名前は見出しの文字で、PowerPoint の選択ウィンドウに節の名前で並ぶ。表・図で途切れた後と頁をまたいだ後は「（続き）」の箱。
・図表は元の色の画像と、番号・題の箱。仕切りは線。図番は「図 1」の字。

15.　表示

表示の切り替えは画面だけのもので、文書は変わらない。F10 にまとまっている。

15.1　倍率

操作	働き
F10→1（倍率のプルダウン）	幅に合わせる・ページ全体・50%～200%・指定…。キーを押すたびに次の倍率へ
F10→2 / Ctrl++・F10→3 / Ctrl+-・Ctrl+ホイール	拡大・縮小
Ctrl+0・Ctrl+Shift+0	幅に合わせる・ページ全体（高さに合わせる）
指定…・状態行の倍率のクリック	倍率の欄：%を打つ（25～400）。幅に合わせる・高さに合わせる のボタンも

ツリーにいる間、倍率はツリーの倍率になる（7.16）。紙面とツリーの倍率は別々に覚える。

15.2　グリッド

F10→G / Ctrl+Shift+G で、マス目を薄く見せる補助のグリッドを出す・消す。印刷には出ない。

15.3　白黒と網点

画面は常に白黒と網点の印刷イメージで、濃さの違いは網点の粗さで出る。網は 淡・薄・文字の網・濃（黒地に白抜き）の段階と、地紋（斜線・点など）がある。字の網掛けは字の形を邪魔しない細かく薄い網で、続く字は切れ目なく 1 本の網になる。印刷・PDF も同じ網点で出る。

15.4　取説・取扱説明書・コマンド一覧

働き	キー	中身
取説	F1 / F10→H	右の欄に、やりたいこと別の操作と全キーの一覧。キーはメニューの表から作るので、いつもいまの割り当てと一致する
取扱説明書	F10→M	取説と同じ中身を文書にした取扱説明書.fzk を別の窓で開く（そのまま編集・印刷できる）

働き	キー	中身
コマンド一覧	F10→K / Ctrl+K	名前でコマンドを探して実行する（4.6）

16.　開く・保存・書き出し

文机の原本は .fzk で、ほかの形は「相手に渡すために作るもの」と考える。Word・PowerPoint・PDF・Markdown・テキストを作っても原本は .fzk のままなので、直すのはいつも原本で、渡すたびに書き出し直せばよい。ファイルの機能は F2 にまとまっている。

16.1　新しい文書

F2→N / Ctrl+N で新しい文書の欄を開く。「1 白紙」（既定の書式）・「S 資料」（A4 横の資料）と、保存したテンプレート（13.5）から選ぶ。資料は F2→D でも直接作れる。

16.2　開く

- F2→O / Ctrl+O でファイルを選ぶ。.fzk（原本）・.md（Markdown）・.txt（テキスト）を開ける。Word の .docx は、F2→G か窓へのドロップで取り込む（17.5）。
- ファイルを窓へドラッグ＆ドロップしても開く（未保存の変更があれば確かめる）。画像を落とすと、落とした行に図表として付く。
- Edge・Chrome では、落として開いたファイルにそのまま上書き保存できる（初回だけ「変更を保存しますか」の確かめが出る）。
- .md を開くと、柱上が {file}（ファイル名の差し込み）になる。.fzk として保存し直すと、柱もその名前に変わる。
- exe 版では、.fzk のダブルクリックや exe のアイコンへのドロップでも開く（2.1）。

16.3　保存

働き	キー	中身
保存	F2→S / F12 / Ctrl+S	原本（.fzk）を上書き保存する。保存先が未定なら名前と場所を聞く
名前を付けて保存	F2→A / Ctrl+Shift+S	別の名前・場所に保存する
ここから先を別の文書に	F2→B	カーソルの行から文末までを別の名前で保存し、この文書から除く

保存先のある文書は 5 分ごとに自動で上書きし、版の履歴にも残る（2.4）。

16.4　印刷・PDF

F2→P / Ctrl+P で、全頁を白黒と網点で印刷する。印刷の画面で「PDF として保

存」を選べば PDF になる。印刷の前に全頁を組み終え、網は画像にして渡すので、プレビューも速い。

16.5　Word に書き出す

F2→1 で .docx を作る。版面・構造・修飾を Word の機能に写すので、受け取った人は Word の見出しスタイル・自動番号・目次のまま直せる。

要素	Word での姿
版面	用紙・余白そのまま。1 頁の行数と 1 行の字数が文机と同じになるよう、行送りと余白を合わせる。和文と英数字の間の自動の空きと約物の詰めは切り、文机と同じ所で行が切れる。書体は Windows の正式名で渡す
表題・見出し	「表題」「見出し 1〜」スタイル（ナビゲーションウィンドウ・目次に使える）
番号・記号	Word の自動番号。番号体系を多段階リストに写し、題のレベルは見出しスタイルに連結する。記号見出しは独自のスタイル（記号は字にする）、箇条書きは記号のリスト。番号付き箇条書きは自動番号
字下げ	字数の単位で、文机の入れ子と同じ位置
修飾	8.7 のとおり
行の網・罫・飾り	段落の網かけと段落の罫線。区切り線は段落の罫
表	Word の表（列幅・罫・網・揃え）。頁をまたぐ表は「タイトル行の繰り返し」
流れ図・ツリーの図	図形のまとまり（箱は文字付きの四角、矢印は線と矢じり）。Word で動かしたり字を直したりできる
画像・グラフ	本文の中の図（幅は図表の設定のとおり、縦横比のまま）。番号と題は図の上。グラフは編集できるグラフ。SVG・WebP は PNG にして入れる
目次	目次のフィールド（Word で F9 を押すと引き直せる）
発言録	ぶら下げの字下げとタブ
柱	ヘッダー・フッター。{page} は頁番号のフィールド
段落の中の改行	段落の中の改行（同じ段落のまま）

Word のローマ数字は半角になる（I ではなく I）。文机の表示と異なるのはこの点だけである。

16.6　PowerPoint に書き出す

F2→2 で .pptx を作る。1 頁が 1 スライドになり、文章は版面の位置に置いたテキストボックス、表は PowerPoint の表、流れ図は図形、画像は元の色の画像、グラフは編集できるグラフになる。番号・記号は字にして置く（PowerPoint は見出しの番号の体系を持てないため）。資料の場合の姿は 14.9 にまとめた。

16.7　テキスト・Markdown に書き出す

形	キー	中身
テキスト	F2→4	修飾を落とした素の文字。見出しの番号・箇条書きの記号は出さない（組版が付ける印のため）。表のセルとグラフのデータはタブ区切り
Markdown	F2→3	文机 Markdown（17.2）。ほかの道具ではふつうの Markdown に見え、文机で読むと元の構造に戻る


16.8　ツリーの見た目で書き出す

ツリーの箱と線を、そのまま図として渡す。いまのツリーの深さ・畳み・形のまま書き出し、頁の境目は節と節の間に取って、箱を途中で切らない。中身を見せている図表・表・流れ図（7.12）は中身ごと書き出す：PowerPoint と Word では、表は字を直せるセルの箱、画像は元の画像、グラフ・流れ図は紙面と同じ描画の絵になり、PDF では紙面と同じ描画になる。

形	キー	中身
ﾂﾘｰPPT	F2→5	PowerPoint。箱と線は図形で、字を直せる
ﾂﾘｰPDF	F2→6	A4 縦の頁で印刷・PDF
ﾂﾘｰWord	F2→7	Word。頁ごとに、箱と線の図形のまとまり

17.　生成 AI との往復

文机は、生成 AI に文章を直してもらうことを前提に作ってある。構造と見た目は文机が持ち、AI には Markdown で中身だけを渡す。戻ってきた Markdown は、違う所を 1 つずつ見て取り込むので、Markdown に書けない飾り・罫・倍角は失われない。



17.1　AI に渡す

働き	キー	中身
この節を写す	F2→C	紙面ではカーソルの節（範囲を選んでいれば範囲）、ツリーでは選んだ節と子を Markdown にしてクリップボードへ
文書全体を写す	F2→V	文書全体を Markdown にしてクリップボードへ
Markdown ファイル	F2→3	同じ Markdown をファイルに

AI の入力欄にそのまま貼って、直してほしいことを頼む。ツリーで Ctrl+C を押しても、選んだ節を子ごと Markdown で写す。写した範囲は覚えておき、AI から戻すときの比べる相手になる（その後で文書の他の所を直していても付いてくる）。

17.2　文机 Markdown

写しや Markdown の書き出しは、ふつうの GFM に、表示されない注記（<!-- … -->）を足した「文机 Markdown」で出る。ほかの道具や AI にはふつうの Markdown に見え、文机で読むと元の構造に戻る。

文机の構造	Markdown での書き方
見出し・箇条書き・表・引用・コード	GFM のとおり（# 見出し、- 項目、1. 番号付き、| 表 |、> 引用、``` コード）
段落の中の改行	行末に ¥ を置く
節の名札・節の参照	<!-- 節:h1 --> と、文書の中へのリンク [2 (1) 為替](#節-h2)
図版・図番	<!-- 図版 id 図 50% --> と ![図 1　題](画像の名前)、図番は [図 1](#図-sales)

文机の構造	Markdown での書き方
グラフ	「図 1　題」の行、<!-- グラフ：棒 単位=億円 --> とデータの表
流れ図	Mermaid（```mermaid の flowchart）
改頁・目次	<!-- 改頁 -->・<!-- 目次 … -->（目次の範囲を持つ）
表題が 2 つ以上・題の無い写し	<!-- 表題 -->・<!-- 表題なし -->
見出し飾り・囲み記事	<!-- 飾り 名前 -->・<!-- 囲み -->
区画	<!-- 区画 3 網 矢印 --> のように並べ方・見出し・つなぎ

節だけを写しても、見出しの番号は文書のまま（2 番目の節は「2.」）で出る。Ⅰ・ア・① などの番号の見出しも、読み込むときは番号を外して文机が振り直す。

17.3　AI から戻す

F2→R で AI から戻す欄を開き、AI が直した Markdown を貼って Ctrl+Enter（比べる）を押す。「ファイル…」で .md ファイルからも読める。```markdown の囲みは自動で外す。

欄の項目	中身
範囲	自動（いちばん合う所）・カーソルの節・文書全体。自動では、写した範囲・カーソルの節・文書全体のうち、違いがいちばん少ない所と比べる
比べる（Ctrl+Enter）	違う所を「足す・消す・直す」の 1 件ずつに分けて示す

違う所は、紙面では網と破線で、ツリーでは節に ＋・－ ・直 の印で示す。

キー	働き
Enter	この件を取り込む
Delete	この件を捨てる
↑・↓	前・次の件へ
残りを全部	残りの件をすべて取り込む
Ctrl+Z	取り込みを 1 件ずつ戻す（欄を開いたままでも）

- 「直す」の件は、その行の字だけを直す。Markdown に無いもの（見出し飾り・倍角・傍点・揃え・表の罫・囲み）はそのまま残り、図番・節の参照は参照のまま戻る。
- 空行の違いは比べない。

17.4　Markdown を読み込む

Markdown（GFM）は、写して貼るか .md を開けば読み込める。解析は GFM の仕様に従い（仕様の例 672 件すべてに合格）、そのうえで和文に合わせて次の手当てをしている。

- 和文の約物の隣の　**も強調の開き・閉じとして読む（仕様どおりだと「国内：主力」の**　が字のまま残るため）。対にならずに余った ** は消す。
- 番号付きリスト（1. 2.）は番号付き箇条書きとして読み、書き出しも 1. に戻る。
- 見出し・段落・引用・箇条書き（入れ子・番号・開始番号・タスク）・コード・表（列の揃え）・区切り線・太字・強調（傍点）・打消し・リンク・画像・自動リンク・文字参照、<u> <mark>
 などの HTML のタグ、YAML の前付けの title:、Mermaid の流れ図に対応する。
- 和文の番号を起こす（F3→J）を入れておくと、行頭の「１．」「（１）」なども見出し・箇条書きに起こす（5.11）。

17.5　Word を取り込む

F2→G で .docx を選ぶ（窓へのドロップでも）。Word の文書から構造を起こして、文机の文書にする。

- Word の見出しスタイル（見出し 1〜9・Heading・アウトラインのレベル）を見出しに、表題スタイルを表題に、箇条書き・段落番号を箇条書き・番号付き箇条書きにする。手で書いた「1.」「第1章」などの番号は外して、文机が振る。
- 見出しスタイルを使っていない文書は、平文の番号（第1・1・(1)・ア…）から節を起こし、番号の形にいちばん合う体系（標準・公用文・契約書…）を選ぶ。
- 表・太字・リンク・画像もそのまま取り込む。Word の段落はそれぞれ 1 つの段落になり、段落の中の改行は空白にしてつなぐ。

17.6　原本を AI に読ませる

.fzk はそのまま AI に読ませられる。「この文書は文机の原本形式（fzk 2）。[ ] は段落の種類、< > は文字の修飾、# で始まる行は表・図の指示。本文はそのまま読んでよい」と添えれば足りる。画像の入った原本は === より前だけを渡す（後ろは画像のデータで、読ませても意味がない）。AI に書かせるときは、Markdown で書かせて貼る方が確実である。

18.　原本の形式

原本（.fzk、版 2）は UTF-8 の文字だけの書き方で、人にも生成 AI にもそのまま読める。「何が書いてあるか」は本文を読めば分かり、「どう見せるか」は日本語の名前で添える。位置の数字は、名前で表せないときだけ使う。

18.1　全体の形

```
#fzk 2
題名: 提案書
用紙: A4 縦
文字数: 40
行数: 36
番号体系: 1. (1) ① ア (ア) a) i) A.
題: 2
---
[表題 中央]提案書
[番号1]背景
市場が<太字>縮小</太字>し、<傍点>競合</傍点>が増えた。
[項目1]箇条書き
[項目2]入れ子
#表 列 0,10,26,40 様式 格子 見出し薄
| 項目 | 2024 | 2025 |
| 売上 | 1,200 | 1,350 |
===
#添付 写真.png image/png
（base64 の画像のデータ）
```

- 1 行目は #fzk 2。続く「鍵: 値」の行が見出し部（文書全体の書式）。
- --- の後が本文で、1 行が 1 段落。行頭の [ ] は段落の種類、< > は字の修飾、# で始まる行は表・図などの指示。
- 本文の後の === から先は添付（画像）。#添付 名前 種類 の次の行から base64。
- 知らない鍵・知らない [ ] の語・知らない # の行は、黙って消さずにそのまま残す（後の版の書式を壊さない）。

18.2　見出し部の鍵

鍵	中身
題名	文書の名前（資料の「通し」の柱に出る）
用紙	A4・A5・B5・B4・A3・Letter・custom 幅x高、縦・横
文字数・行数	1 行の字数・1 頁の行数
余白	上 右 下 左（mm）
柱上・柱下・柱行・柱空き	柱の文字（{page} {pages} {file}）、柱の行数（上下）、柱と本文の間の行数（既定 1、0～4）
書体・明朝書体・ゴシック書体	明朝・ゴシック、PC の書体名
ぶら下げ	なし（ぶら下げない）。書いていなければぶら下げる
番号体系・題	数字見出しの 8 段の形、題のレベル数
記号見出し・箇条書き・番号箇条書き	各 8 段の記号・形（番号箇条書きは既定の 1） a） i）… のとき書かない）
仕切り直し	あり（記号見出しで数字見出しの番号を 1 に戻す）
戻り空き・題の前空き・表題の後空き・表の前空き	あり（戻り空きは「区切り線」も）
本文位置	見出しの頭から1字・見出しの頭・見出しに揃える。書いていなければ左端
書式	資料（資料の版面）
本文幅・仕切り・柱の題・頁番号・柱の罫・表紙	資料の版面：60% など、なし・細・点線、頁ごと・題名、四角・丸・なし、細・太、あり・あり（頁番号も）
開始番号・作成者・作成日・機密	最初の頁の番号、作成者、日付（自動 で毎日今日）、機密表示
控えの版面	もう一方の種類（文書・資料）の版面（JSON）

18.3　段落の種類

行頭の［ ］に、空白で区切って日本語の語を並べる（順は問わない）。N はレベル（1～8）。認識できる語が 1 つも無い［ ］は本文として残す（[重要]至急 はそのまま）。

語	意味
表題・番号N・記号N	表題・数字見出し・記号見出し
項目N・番号項目N・続きN	箇条書き・番号付き箇条書き・項目の続きの段落
→N・❑N・☑N	結論・課題・完了の項目
再開・再開N	番号を 1（または N）から数え直す
中央・右・均等	揃え

語	意味
字下げN・ぶら下げN	行頭の桁（見出し・箇条書きでは位置の固定）・ぶら下げの幅
引用・引用N・コード・コード:言語・発言N	引用（N は深さ）・コード（言語名付き）・発言録（N は発言者欄の幅）
改頁・分割禁止・次と同頁・送らない	頁の送り（送らない は題の既定の次と同頁を外す）
細字・改行	題の太字を外す・前の段落の中の改行（Shift+Enter の後の行）
区画横・区画縦・区画N・区画見出し網・区画見出し線・区画矢印・区画三角	区画の並べ方・見出し・つなぎ
区切り・目次・目次A-B・目次記号A-B	区切り線・目次（数字見出し A～B 段、記号見出し A～B 段）
図N・見出し繰り返しなし・列揃え左右中均	流れ図（高さ N 行）・表の見出し行を繰り返さない・表の列ごとの揃え
飾り:名前・節:名札	見出しの飾り・節の参照の名札

飾りの名前：中見出し・横倍角・四倍角・ベタ白抜き・ベタ2行・薄網・地紋斜線・地紋点・罫囲み・太罫下線・二重罫下線・細罫下線・袋文字。表題・記号見出し・題のレベルの数字見出しは組版が太字にするので、原本に太字を書かない。

Markdown の癖で # 題 ## 題 と書いた行は、数字見出しのレベル 1・2 として読む（AI が癖で書いた原本を救う）。

18.4　字の修飾

HTML のように開きと閉じで挟む（入れ子にできる。同じ名前の入れ子はできない）。

書き方	意味
<太字> <下線> <二重下線> <波線> <傍点>	太字・下線・二重下線・波線・傍点
<網掛け> <網掛け 斜線>	網掛け（名前で文様：淡・薄・中・濃網・濃・斜線・逆斜線・横線・縦線・格子・斜め格子・点・太斜線）
<コード> <白抜き> <影> <取消> <二重取消>	文中のコード・白抜き・影・取消線・二重取消線
<横倍角> <縦倍角> <倍角 3x2>	横倍角・縦倍角・m×n 倍角（横x縦）

書き方	意味
<リンク URL>…</リンク>・<画像 URL>…</画像>	リンク・画像のリンク
<図番 ID>・<図番 §名札>	図表の番号・節の参照（組版が「図 1」「2. 構成」に置き換える。無い ID は「図 ?」）

¥ は ¥ < > | [ ] # の前でだけエスケープになり、それ以外では字のまま（C:¥Users¥… は素で書ける）。書き出しでは < を常に ¥< に、表のセルの | を ¥| に、行頭の [# | に ¥ を付ける。

18.5　指示の行

行	中身
#表 列 境界,… 様式 名前 [見出し薄|濃|斜線|点] [表側薄|…]	次の行から	セル	の表。様式は 格子・新聞・統計表・決算表・対比表・箱・罫なし・独自（独自は #罫 #網 で位置を書く）。列の境界が違う行（結合）はその前に #列 境界,…
#囲み ×N [見出しなし]	次の N 行を囲み記事に（先頭行が題）
#箱 番号 x,y 幅x高 線種 網[太字] 文字	流れ図の箱
#矢印 元→先 線種 [ラベル]	流れ図の矢印
#レーン 縦|横 幅,… 名前|名前	流れ図のスイムレーン。その後に [図N] の行
#図版 ID 図|表 題 画像の名前 [50%|75%|100%]	直前の行に付く図表。画像なしは名前を -
#グラフ・#データ・#グラフ設定	グラフ（種類・データの表・凡例などの設定）
#保留 名札 名前 ～ #保留ここまで	保留の島。中は本文と同じ書き方
#罫 横 開始-終了 線種・#罫 縦 列 ×行数 線種・#網 開始-終了 ×行数 網	名前で表せない罫と網を位置で書く（最後の手段）。直後の行に付く
#添付 名前 種類	=== の後。次の行から base64 の画像

18.6　この解説書の原本

この解説書も原本で書いてある。見出しは [番号1]・[番号2]・[番号3]、表は #表 … 様式 格子 見出し薄、囲みは #囲み、図は #箱 と #矢印。文机で開いて原本の書き方の見本として読める。

19.　困ったとき

困りごと	直し方
打った字がコマンドになった	構えのまま打っている。Esc で構えを解き、F3→Z / Ctrl+Z で戻す
帯や欄・モードから抜けない	Esc を何度か押す（4.5）
キーを忘れた	F10→K / Ctrl+K で名前から探す。全コマンドは付録 B
「外で書き換えられています」と出た	別のアプリや窓が同じファイルを変えた。A で別名に保存、O で上書き（2.5）
落ちた・閉じてしまった	もう一度起動すると、前回の続きが未保存のまま戻る
保存した後で前の内容に戻したい	F2→H（版の履歴）から選ぶ。exe 版は「名前.bak」も
表の前・題の後に空きが入る／入らない	F9→W の「表の前空き」「表題の後空き」
本文の位置が見出しとずれる	F9→W の「本文の位置」、または行頭の位置（F6→K で自動に戻す）
見出しの番号が思った形でない	F9→N でその段の形、F9→W で体系全体
番号が続かない・1 に戻らない	F4→J（番号再開）、または体系の「記号見出しで番号を 仕切り直す」
文中に ** が残っている	F3→B（** を太字に）
英字のまま打ってしまった	F3→R（ローマ字をかなに）
貼った形が思ったのと違う	貼った直後に F3→V / Ctrl+Alt+V（貼り直し）。文字のまま貼るなら Ctrl+Shift+V
Word で版面が崩れる	相手の PC に同じ書体が無い。書式の欄（F9→F）で相手の PC にある書体を選ぶ
大きな文書で頁数に「+」が付いている	裏で組んでいる途中。入力はそのまま続けてよい

■付録 A　キー操作の一覧

メニューの帯の項目と、F キーを通らない近道の一覧。どちらもいまのメニューとコマンドの表から作っている。

◆F キーのメニュー

F キーを押してから、表の「キー」の 1 文字を押す（4.1）。▾ はプルダウン（キーを押すと次の値へ送る）。

F2　ファイル

キー	名前	働き
文書		
F2→N	新規	新しい文書
F2→D	資料	新しい資料（プレゼン。A4 横・1 行目は柱の表題）
F2→O	開く	ファイルを開く…
F2→S	保存	保存
F2→A	別名保存	名前を付けて保存…
F2→P	印刷	印刷／PDF
人に渡す		
F2→1	Word	Word（.docx）で書き出す（見出しスタイル・自動番号・表・図形・画像）
F2→2	PPT	PowerPoint（.pptx）で書き出す（1 ページ＝1 スライド、表・図形・画像）
F2→4	TXT	プレーンTXT で書き出す
ツリー図		
F2→5	ﾂﾘｰPPT	ツリーの見た目で PowerPoint（箱と線を図形で。節の途中で頁を切らない）
F2→6	ﾂﾘｰPDF	ツリーの見た目で印刷・PDF（A4 縦。節の途中で頁を切らない）
F2→7	ﾂﾘｰWord	ツリーの見た目で Word（頁ごとの図）
AI		
F2→C	節を写す	この節を Markdown で写す（AI に貼り付ける用。紙面＝カーソルの節か選んだ範囲、ツリー＝選んだ節と子）
F2→V	全体写す	文書全体を Markdown で写す（AI に貼り付ける用）
F2→R	差分取込	AI から戻す…（AI が直した Markdown を貼ると、違う所を 1 つずつ見て取り込む・捨てる。飾り・罫は今のまま）

キー	名前	働き
F2→3	MD	Markdown で書き出す（文机 Markdown：節の名札・参照・図版・改頁を注記で持つ GFM。読み込むと戻る）
ほか		
F2→G	Word取込	Word を取り込む…（.docx。見出しスタイル→見出し、箇条書き・段落番号→箇条書き、表・太字・リンク・画像。見出しスタイルが無ければ平文の番号から節を起こす）
F2→W	新窓	新しい窓を開く（最大 8 つ。別の文書を同時に開ける）
F2→H	履歴	版の履歴…（開いたとき・保存のたびの原本。選ぶとその版に戻す）
F2→B	分割	ここから先を別の文書に…（カーソルの行から文末までを別名で保存し、この文書から除く）
F2→T	雛形	テンプレートとして保存…

F3　編集

キー	名前	働き
戻す		
F3→Z	戻す	元に戻す
F3→Y	やり直し	やり直す
探す		
F3→F	検索	検索・置換（ツリーでは節を探す：当たった節に印、Enter で次へ）
F3→A	全選択	すべて選択
F3→Q	文選択	文を選ぶ（カーソルのある文。紙面では Ctrl+クリックでも。選んだ文に上げる・下げる・種類・上へ下へが効く）
整える		
F3→V	貼り直し	直前の貼り付けを別の形に（文字 → Markdown として整形、Excel のセルの表 → 見た目のまま図）
F3→C	字数	字数を数える…（選択範囲・空白を除く・原稿用紙換算）
F3→K	点検	構造の点検…（子が 1 つ・中身なし・長い文・文末の不統一・段の飛び を節に印で）
救済		

キー	名前	働き
F3→R	かな化	ローマ字をかなに（選んだ範囲か、カーソルの前の英字。漢字は IME の再変換で）
F3→B	**太字	文中に残った … を太字にする（生成 AI の Markdown を取り込んで　**が文字のまま残ったとき。選択範囲、無ければ文書全体。対にならない**　は消す）
F3→J	番号化	貼付・.md/.txt の読み込みで、行頭の「1．」「（1）」「①」「■」「・」などを見出し・箇条書きに起こす（切替）
保留		
F3→P	保留	保留へ送る（選んだ節・文・範囲を文書の外の「保留の島」へ。書き出しには出ない。いつでも戻せる）
F3→0	保留島	保留の島…（退避した節・文を見る・戻す・消す）

F4　構造

キー	名前	働き
種類		
F4→1	本文	本文（見出し・箇条書き・発言録を外す。位置は保つ）
F4→2	表題	表題
F4→3	番号見出	数字見出し（レベル別の番号。Tab で深く）
F4→4	記号見出	記号見出し（レベル別の記号。Tab で深く）
F4→5	箇条	箇条書き（レベル別の記号。Tab で深く）切替
F4→N	番号箇条	番号付き箇条書き（1） 2） 3）…。続く項目を自動で数える。Tab で深く（a） b）…）、Markdown の 1. 2. と往復）切替
F4→E	結論	→ 結論・展開の行頭記号
F4→R	課題	❑ 課題（アクション）の行頭記号 入切
F4→D	完了	☑ 完了 入切（❑ の行を完了に、☑ を ❑ に戻す）
F4→T	子項目	子項目を作る（1階層下）
段		
F4→S	上げる	構造：上げる（梯子：文→段落→見出し。見出し・箇条書きは浅く）
F4→A	下げる	構造：下げる（梯子：段落→前の段落の文、文→箇条書き。見出し・箇条書きは深く）
F4→I	上へ	構造：上へ（兄弟の中で。子と本文ごと。文は段落の中で）

キー	名前	働き
F4→K	下へ	構造：下へ（兄弟の中で）
F4→J	再開	番号を 1 から数え直す
F4→V	移す	送り先を選んで移す…（見出しの一覧から移し先を選ぶ。子と本文ごと。長い文書でドラッグしない）
組替		
F4→G	段落化	組替：段落を文ごとの段落にばらす
F4→L	箇条化	組替：段落を箇条書きにばらす（1 文 1 項目）
F4→H	親子化	組替：段落を親子にばらす（最初の文が親、残りが子の項目）
F4→M	まとめ	組替：選んだ行・節（または節と子）を 1 つの段落にまとめる
ツリー		
F4→W	ﾂﾘｰ	ツリー（文書の構造を左から右へ広げて見る・並べ替える）切替
F4→F	深さ▾	ツリーの深さ：1段・2段・3段・全段・本文・文
F4→Z	図表▾	ツリーの図表：図題（名前だけ）・図中身
F4→X	形▾	ツリーの形：字下げ・横広げ・縦広げ

F5　文字

キー	名前	働き
修飾		
F5→1	太字	ゴシック太字
F5→2	下線	下線
F5→3	傍点	傍点
F5→4	網掛	網掛け文字
F5→5	白抜	白抜き
F5→6	取消	取消線
倍角		
F5→7	横倍	横倍角
F5→8	縦倍	縦倍角
F5→9	四倍	四倍角
F5→K	m×n	m×n 倍角…（横・縦 1～9 倍）
F5→H	影	影文字（白抜きと組むと新聞の影付き白抜き）
線		
F5→A	二重下	二重下線

キー	名前	働き
F5→S	波線	波線の下線
F5→D	二重消	二重取消線
F5→F	ｺｰﾄﾞ	文中のコード（Markdown の ` と往復。淡い網・ゴシック）
F5→G	文様	網の文様…（字の網掛けを斜線・格子・濃さなどに）
ほか		
F5→L	ﾘﾝｸ	リンク…（選択範囲に URL を付ける／外す）
F5→N	図番	図番を入れる（本文に「図 1」。図表の順番が変わっても番号が追従）
F5→0	解除	修飾をすべて解除

F6　配置

キー	名前	働き
揃え		
F6→7	左	左揃え
F6→8	中央	中央揃え
F6→9	右	右揃え
F6→0	均等	均等割付
位置		
F6→H	左へ	位置を左へ 1 桁（レベルは変えない）
F6→J	右へ	位置を右へ 1 桁（レベルは変えない）
F6→K	自動	位置を自動に戻す（見出し・箇条書きはレベルから決まる桁、本文は左端）
形		
F6→O	引用	引用（左に線、2 マス字下げ）入切
F6→P	ｺｰﾄﾞ	コード（淡い地。Markdown のコードブロック）切替
F6→6	発言録	発言録（発言者：本文）
F6→C	区画	区画…（見出しの子の節を横に並べた枠に。霞が関型の 1 枚もの）
送り		
F6→F	分割禁止	段落をページで分割しない（繰り越す）
F6→G	次と同頁	次の段落と同じページに置く（題の行では「送らない」の切替）
F6→B	改頁	ここから改頁（この行・節から新しい頁。もう一度で外す）

キー	名前	働き
飾り		
F6→Y	見出飾り	見出し飾り…（新聞の見出し表現）
F6→M	網掛	網掛け（範囲を選んで地に網）

F7　挿入

キー	名前	働き
図表		
F7→P	画像	画像を入れる…（図表として今の行に付ける。資料書式では右の図表欄に積む。貼り付け・ドラッグ＆ドロップでも入る）
F7→C	ｸﾗﾌ	グラフ…（表の中なら表のデータで作る。Excel のセルを表として貼った後もここで。今の行にグラフがあれば直す）
F7→T	表	表を入れる…（列数・行数・列幅）／表の中なら様式を変える…
F7→I	流れ図	図（フローチャート）を入れる／編集する
F7→R	構成図	構成図を作る…（カーソル・選んだ節と子の見出し・箇条書きを、箱と矢印の図に自動で並べる）
F7→G	図表設定	図表…（題・図／表・幅・順番・差し替え・削除）
参照		
F7→N	図番	図番を入れる（本文に「図 1」。図表の順番が変わっても番号が追従）
F7→S	節の参照	節の参照を入れる…（本文に「2. 構成」のような見出しの番号と題。並べ替えても番号が追う）
F7→D	文書	文書を挿入…（.fzk・.md・.txt を今の行に）
F7→U	構成の型	構成の型…（報告書・企画書・議事録・霞が関の説明資料・論点整理・事業概要・答申 の骨組みを流し込む）
区切り		
F7→L	区切線	区切り線を入れる（行の真ん中に線を引く行。Markdown の ---。手で引いた罫とは別）
F7→Y	記事	見出し飾り：◇ 区切り（記事の切れ目に中央の ◇ を 1 行入れる）
F7→K	囲み	見出し飾り：囲み記事（題＋箱）（選択範囲を箱で囲み、先頭行を黒地白抜きの題に。本文は記号の箇条書き（囲み記事の中なら題を付ける））

キー	名前	働き
F7→J	枠	見出し飾り：囲み記事（題なし）（選択範囲を箱で囲む（題なし）。本文は記号の箇条書き（囲み記事の中なら題を外す））
F7→M	目次	目次を入れる／範囲を変える（見出しを抜き出して頁番号を自動で付ける）

F8　表

キー	名前	働き
表		
F8→N	表作成	表を入れる…（列数・行数・列幅）／表の中なら様式を変える…
行		
F8→R	上に行	表：上に行を挿入
F8→F	下に行	表：下に行を挿入
F8→V	行削除	表：この行を削除
列		
F8→T	左に列	表：左に列を挿入（今の列を半分に分ける）
F8→G	右に列	表：右に列を挿入（今の列を半分に分ける）
F8→B	列削除	表：この列を削除（幅は隣の列へ）
セルの網		
F8→1	薄網	表：セルの網を薄網に
F8→2	濃網	表：セルの網を濃網に
F8→3	墨	表：セルの網を墨（白抜き）に
F8→4	斜線	表：セルの網を斜線に
F8→0	なし	表：セルの網をなしに
セル		
F8→7	左	表：セルを左揃えに
F8→8	中央	表：セルを中央揃えに
F8→9	右	表：セルを右揃えに
F8→K	太字	表：セルの字を太字（切替）
F8→D	消去	表：セルの中身を消す（範囲を選んで Delete でも）
表		
F8→U	様式	表スタイル…（新聞・統計表の表組）
F8→X	表削除	表を削除

F9　書式

キー	名前	働き
用紙		
F9→F	用紙	書式（用紙・文字数・行数・余白・書体・番号体系）
F9→M	書体▾	本文の書体：明朝・ゴシック
F9→R	向き▾	用紙の向き：縦長・横長
体系		
F9→W	体系	見出しと箇条書きの体系…（三体系：番号と記号、見出しの前後の空き、本文の位置）
F9→S	文分け	文の分け方…（「．」も文末に、箇条書きの中の文も分ける）
F9→N	番号形	番号・記号の形…（カーソル・選んだ節の段のものすべて。全体は体系…）
資料		
F9→H	柱・表紙	資料の柱と欄…（本文欄の幅・仕切り・柱の題・機密表示・作成日・作成者・頁番号・表紙・開始番号）
F9→D	作成日	作成日を今日の日付にする（資料の柱。書式の「資料の柱…」で「自動」にすると毎日今日の日付になる）
設定		
F9→X	書出	設定を書き出す（既定の書式・体系・テンプレート）
F9→I	読込	設定を読み込む…

F10　表示

キー	名前	働き
倍率		
F10→1	倍率▾	幅に合わせる・ページ全体・50～200%・指定…
F10→2	拡大	拡大
F10→3	縮小	縮小
F10→G	方眼	補助グリッド 表示切替
探す		
F10→K	一覧	コマンド一覧
F10→H	取説	取説（やりたいこと別の操作とキーの一覧）
F10→M	説明書	取扱説明書を文書で開く（取説と同じ中身＋機能の見本。別の窓）

F6→Y　見出し飾り（実行するか Esc で元のグループに戻る）

キー	名前	働き
飾り		
F6→Y→1	中見出	見出し飾り：中見出し（ゴシック太字（本文の大きさ）。記事中の小見出し・◇の代わり）
F6→Y→2	横倍角	見出し飾り：横倍角（太字＋横倍角。1段見出し相当）
F6→Y→3	四倍角	見出し飾り：四倍角（太字＋四倍角（2行分）。大見出し）
F6→Y→4	ベタ白抜	見出し飾り：ベタ白抜き（黒地に白抜き（横見出し）。大ニュース級）
F6→Y→5	ベタ2行	見出し飾り：ベタ2行ぶち抜き（黒地白抜き＋四倍角。超弩級）
F6→Y→6	薄網	見出し飾り：薄網（薄い網に太字。特集・連載の見出し）
F6→Y→7	地紋斜	見出し飾り：地紋（斜線）（斜線の地紋に太字（地紋見出し））
F6→Y→8	地紋点	見出し飾り：地紋（点）（点の地紋に太字）
F6→Y→9	罫囲み	見出し飾り：罫囲み（細罫で囲む（カット見出し））
F6→Y→0	解除	見出し飾り：飾り解除（網・罫・倍角・袋文字を外す（太字・位置は残す））
F6→Y→Q	太罫下	見出し飾り：太罫下線（見出しの下に太罫）
F6→Y→W	二重罫下	見出し飾り：二重罫下線（見出しの下に二重罫）
F6→Y→E	袋文字	見出し飾り：袋文字（白抜き文字に黒の縁取り（袋文字））
F6→Y→R	千鳥	見出し飾り：肩・主・袖（千鳥）（選択した 2～3 行を 肩見出し／主見出し（横倍角）／袖見出し（字下げ）に）
F6→Y→T	リード	見出し飾り：リード（前文）（太字・1 字下げ・折返しも揃える（前文））
F6→Y→Y	区切り	見出し飾り：◇ 区切り（記事の切れ目に中央の ◇ を 1 行入れる）
F6→Y→U	囲み	見出し飾り：囲み記事（題＋箱）（選択範囲を箱で囲み、先頭行を黒地白抜きの題に。本文は記号の箇条書き（囲み記事の中なら題を付ける））

キー	名前	働き
F6→Y→I	囲み題なし	見出し飾り：囲み記事（題なし）（選択範囲を箱で囲む（題なし）。本文は記号の箇条書き（囲み記事の中なら題を外す））

F8→U　表の様式（実行するか Esc で元のグループに戻る）

キー	名前	働き
様式		
F8→U→1	格子	表スタイル：格子（標準）（全て細罫、見出し行は薄網）
F8→U→2	新聞	表スタイル：新聞（横罫だけ。上下太罫、見出し行は黒地白抜き、数値は右揃え）
F8→U→3	統計表	表スタイル：統計表（上下太罫・見出し行の下に細罫、行間は罫なし、合計行の上に細罫、数値は右揃え）
F8→U→4	決算表	表スタイル：決算表（経済面の表。見出し行は黒地白抜き、行間は点線、数値右揃え、マイナスは▲）
F8→U→5	対比表	表スタイル：対比表（格子に外枠太罫。見出し行は黒地白抜き、表側（左列）は薄網）
F8→U→6	箱	表スタイル：箱（外枠を太罫で囲み、中は横の細罫だけ）
F8→U→7	罫なし	表スタイル：罫なし（見出し行の下の細罫だけ。本文に溶け込む表）
操作		
F8→U→Q	数値右揃え	表：数値列を右揃え（数値だけの列を右揃えにする（見出し行も））
F8→U→A	揃え解除	表：列揃え解除（セルごとの揃えを外す）
F8→U→W	見出し網…	表：見出し行の網…（薄網・濃網・墨・斜線・なしから選ぶ）
F8→U→E	単位行	表：単位行（表の右上に「（単位：　）」の行を置く）
F8→U→R	注の行	表：注の行（表の下に「（注）」の行を置く（折返しは注の本文に揃う））
F8→U→T	▲化	表：マイナスを ▲ に（数値セルの先頭の － を ▲ に（新聞の慣例））

キー	名前	働き
F8→U→Y	見出し太字	表：見出し行を太字（先頭行をゴシック太字に）
F8→U→U	見出し繰返	表：見出し行の繰り返し 切替（ページをまたぐ表で、次のページの頭に見出し行（1 行目）を繰り返す（既定）／繰り返さない）

◆近道

F キーを通らずに直接押せるキー。紙面で効くもの（図を描いている間・網掛けの間・ツリーのキーは、それぞれ下の表）。

キー	働き
Ctrl+N	新しい文書
Ctrl+O	ファイルを開く…
Ctrl+S	保存
Ctrl+Shift+S	名前を付けて保存…
Ctrl+Alt+V	直前の貼り付けを別の形に（文字 → Markdown として整形、Excel のセルの表 → 見た目のまま図）
Ctrl+P	印刷／PDF
Alt+←	構造：上げる（梯子：文→段落→見出し。見出し・箇条書きは浅く）
Alt+→	構造：下げる（梯子：段落→前の段落の文、文→箇条書き。見出し・箇条書きは深く）
Alt+↑	構造：上へ（兄弟の中で。子と本文ごと。文は段落の中で）
Alt+↓	構造：下へ（兄弟の中で）
Ctrl+M	送り先を選んで移す…（見出しの一覧から移し先を選ぶ。子と本文ごと。長い文書でドラッグしない）
Ctrl+F	検索・置換（ツリーでは節を探す：当たった節に印、Enter で次へ）
Ctrl+H	置換
Ctrl+K	コマンド一覧
Ctrl+Z	元に戻す
Ctrl+Y	やり直す
Ctrl+A	すべて選択
Ctrl+B	ゴシック太字
Ctrl+U	下線

キー	働き
Ctrl+L	左揃え
Ctrl+E	中央揃え
Ctrl+R	右揃え
Ctrl+J	均等割付
Ctrl+Shift+L	リンク…（選択範囲に URL を付ける／外す）
Ctrl+V（画像）	画像を入れる…（図表として今の行に付ける。資料書式では右の図表欄に積む。貼り付け・ドラッグ＆ドロップでも入る）
Ctrl+G	グラフ…（表の中なら表のデータで作る。Excel のセルを表として貼った後もここで。今の行にグラフがあれば直す）
Tab	レベルを深く（見出し・箇条書き。位置は変えない）
Shift+Tab	レベルを浅く（見出し・箇条書き。位置は変えない）
Ctrl+Shift+M	位置を左へ 1 桁（レベルは変えない）
Ctrl+Enter	ここから改頁（この行・節から新しい頁。もう一度で外す）
Alt+↑	節を上へ移動
Alt+↓	節を下へ移動
Ctrl+Shift+O	ツリー（文書の構造を左から右へ広げて見る・並べ替える）切替
Ctrl++	拡大
Ctrl+-	縮小
Ctrl+0	幅に合わせる（ツリーでは等倍）
Ctrl+Shift+0	高さに合わせる（ページ全体）
Ctrl+Shift+G	補助グリッド 表示切替

◆ツリーのキー

キー	働き
クリック・矢印・Home	節を選ぶ（字下げの形では ↑↓ 前後、← 親、→ 子）・いちばん上へ
Shift+クリック・ドラッグで囲む	足して選ぶ・囲んで選ぶ
Enter・Shift+Enter・Tab	弟を足す・兄を足す・子を足す
Ctrl+Enter・ダブルクリック	節の文字（図表の題）を直す
Delete・Backspace	選んだ節を消す（子と本文ごと）

キー	働き
Alt+↑ ↓ (Ctrl+↑ ↓)	兄弟の中で上へ・下へ
Alt+←→・Shift+Tab・Ctrl+→	浅く・深く
Space	選んだ節を畳む・開く
1〜8・9・0	深さ：その段まで・全段・本文まで
＋・－ ・Ctrl+0	拡大・縮小・等倍
Ctrl+C・Ctrl+V	選んだ節を Markdown で写す・Markdown を子として貼る
Ctrl+F	ツリーの中を探す
Esc	欄 → グループ → 複数の選択の順に閉じ、最後は紙面へ

◆図を描いている間のキー

11.4 の「キーで描く」の表を見る。F キーの行は F1 箱・F2 文字・F3 矢印・F4 削除・F5 複製・F6 箱の設定…・F7 レーン…・F8 高さ＋・F9 高さ－ ・F10 一覧・Esc 本文へ になる。

◆網掛け（範囲）の間のキー

9.7 の表を見る。矢印で範囲、Enter で掛ける、1〜9・0・Q・W・E で文様、F5 で消す、Esc で本文へ。

■付録 B　全コマンドの一覧

文机のすべてのコマンドを、グループごとに並べた。「メニュー」は F キーからの道筋、「近道」は直接押すキー。どのコマンドも F10→K / Ctrl+K（コマンド一覧）で名前から探して実行できる。

◆ファイル（24）

働き	メニュー	近道
版の履歴…（開いたとき・保存のたびの原本。選ぶとその版に戻す）	F2→H	–
ここから先を別の文書に…（カーソルの行から文末までを別名で保存し、この文書から除く）	F2→B	–
ファイルメニュー（新規・開く・保存・印刷・書き出し）	F2	–
新しい文書	F2→N	Ctrl+N
新しい資料（プレゼン。A4 横・1 行目は柱の表題）	F2→D	–
ファイルを開く…	F2→O	Ctrl+O
保存	F2→S / F12	Ctrl+S
名前を付けて保存…	F2→A	Ctrl+Shift+S
新しい窓を開く（最大 8 つ。別の文書を同時に開ける）	F2→W	–
テンプレートとして保存…	F2→T	–
設定を書き出す（既定の書式・体系・テンプレート）	F9→X	–
設定を読み込む…	F9→I	–
Markdown で書き出す（文机 Markdown：節の名札・参照・図版・改頁を注記で持つ GFM。読み込むと戻る）	F2→3	–
Word（.docx）で書き出す（見出しスタイル・自動番号・表・図形・画像）	F2→1	–
Word を取り込む…（.docx。見出しスタイル→見出し、箇条書き・段落番号→箇条書き、表・太字・リンク・画像。見出しスタイルが無ければ平文の番号から節を起こす）	F2→G	–

働き	メニュー	近道
ツリーの見た目で PowerPoint（箱と線を図形で。節の途中で頁を切らない）	F2→5	–
ツリーの見た目で印刷・PDF（A4 縦。節の途中で頁を切らない）	F2→6	–
ツリーの見た目で Word（頁ごとの図）	F2→7	–
PowerPoint（.pptx）で書き出す（1 ページ＝1 スライド、表・図形・画像）	F2→2	–
プレーンTXT で書き出す	F2→4	–
印刷／PDF	F2→P	Ctrl+P
この節を Markdown で写す（AI に貼り付ける用。紙面＝カーソルの節か選んだ範囲、ツリー＝選んだ節と子）	F2→C	–
文書全体を Markdown で写す（AI に貼り付ける用）	F2→V	–
AI から戻す…（AI が直した Markdown を貼ると、違う所を 1 つずつ見て取り込む・捨てる。飾り・罫は今のまま）	F2→R	–

◆編集（11）

働き	メニュー	近道
編集メニュー（元に戻す・検索置換・整える）	F3	–
字数を数える…（選択範囲・空白を除く・原稿用紙換算）	F3→C	–
ローマ字をかなに（選んだ範囲か、カーソルの前の英字。漢字は IME の再変換で）	F3→R	–
直前の貼り付けを別の形に（文字 → Markdown として整形、Excel のセルの表 → 見た目のまま図）	F3→V	Ctrl+Alt+V
貼付・.md/.txt の読み込みで、行頭の「１．」「（１）」「①」「■」「・」などを見出し・箇条書きに起こす（切替）	F3→J	–
検索・置換（ツリーでは節を探す：当たった節に印、Enter で次へ）	F3→F	Ctrl+F
置換	–	Ctrl+H

働き	メニュー	近道
元に戻す	F3→Z	Ctrl+Z
やり直す	F3→Y	Ctrl+Y
すべて選択	F3→A	Ctrl+A
文中に残った … を太字にする（生成 AI の Markdown を取り込んで　**が文字のまま残ったとき。選択範囲、無ければ文書全体。対にならない**　は消す）	F3→B	–

◆構造（32）

働き	メニュー	近道
構造メニュー（種類・段の上げ下げ・並べ替え・組替・文・改頁・番号の形。紙面でもツリーでも同じ）	F4	–
構造：上げる（梯子：文→段落→見出し。見出し・箇条書きは浅く）	F4→S	Alt+←
構造：下げる（梯子：段落→前の段落の文、文→箇条書き。見出し・箇条書きは深く）	F4→A	Alt+→
構造：上へ（兄弟の中で。子と本文ごと。文は段落の中で）	F4→I	Alt+↑
構造：下へ（兄弟の中で）	F4→K	Alt+↓
組替：段落を文ごとの段落にばらす	F4→G	–
組替：段落を箇条書きにばらす（1 文 1 項目）	F4→L	–
組替：段落を親子にばらす（最初の文が親、残りが子の項目）	F4→H	–
組替：選んだ行・節（または節と子）を 1 つの段落にまとめる	F4→M	–
送り先を選んで移す…（見出しの一覧から移し先を選ぶ。子と本文ごと。長い文書でドラッグしない）	F4→V	Ctrl+M
構造の点検…（子が 1 つ・中身なし・長い文・文末の不統一・段の飛び 節に印で）	F3→K	–
保留へ送る（選んだ節・文・範囲を文書の外の「保留の島」へ。書き出しには出ない。いつでも戻せる）	F3→P	–

働き	メニュー	近道
保留の島…（退避した節・文を見る・戻す・消す）	F3→O	–
番号・記号の形…（カーソル・選んだ節の段のものすべて。全体は体系…）	F9→N	–
文を選ぶ（カーソルのある文。紙面では Ctrl+クリックでも。選んだ文に上げる・下げる・種類・上へ下へが効く）	F3→Q	–
本文（見出し・箇条書き・発言録を外す。位置は保つ）	F4→1	–
表題	F4→2	–
数字見出し（レベル別の番号。Tab で深く）	F4→3	–
記号見出し（レベル別の記号。Tab で深く）	F4→4	–
箇条書き（レベル別の記号。Tab で深く）切替	F4→5	–
→ 結論・展開の行頭記号	F4→E	–
番号付き箇条書き（1） 2） 3）…。続く項目を自動で数える。Tab で深く（a） b）…）、Markdown の 1. 2. と往復）切替	F4→N	–
❑ 課題（アクション）の行頭記号 入切	F4→R	–
☑ 完了 入切（❑ の行を完了に、☑ を ❑ に戻す）	F4→D	–
子項目を作る（1階層下）	F4→T	–
構成の型…（報告書・企画書・議事録・霞が関の説明資料・論点整理・事業概要・答申 の骨組みを流し込む）	F7→U	–
レベルを深く（見出し・箇条書き。位置は変えない）	–	Tab
レベルを浅く（見出し・箇条書き。位置は変えない）	–	Shift+Tab
番号を 1 から数え直す	F4→J	–
ここから改頁（この行・節から新しい頁。もう一度で外す）	F6→B	Ctrl+Enter
節を上へ移動	–	Alt+↑
節を下へ移動	–	Alt+↓

◆文字（19）

働き	メニュー	近道
文字メニュー（太字・下線などの修飾、倍角、リンク）	F5	–
ゴシック太字	F5→1	Ctrl+B
下線	F5→2	Ctrl+U
傍点	F5→3	–
網掛け文字	F5→4	–
文中のコード（Markdown の ` と往復。淡い網・ゴシック）	F5→F	–
白抜き	F5→5	–
取消線	F5→6	–
二重下線	F5→A	–
波線の下線	F5→S	–
二重取消線	F5→D	–
網の文様…（字の網掛けを斜線・格子・濃さなどに）	F5→G	–
影文字（白抜きと組むと新聞の影付き白抜き）	F5→H	–
m×n 倍角…（横・縦 1〜9 倍）	F5→K	–
横倍角	F5→7	–
縦倍角	F5→8	–
四倍角	F5→9	–
修飾をすべて解除	F5→0	–
リンク…（選択範囲に URL を付ける／外す）	F5→L	Ctrl+Shift+L

◆配置（16）

働き	メニュー	近道
網掛け（範囲を選んで地に網）	F6→M	–
区画…（見出しの子の節を横に並べた枠に。霞が関型の 1 枚もの）	F6→C	–
配置メニュー（揃え・位置・改ページ）	F6	–
左揃え	F6→7	Ctrl+L
中央揃え	F6→8	Ctrl+E
右揃え	F6→9	Ctrl+R

働き	メニュー	近道
均等割付	F6→O	Ctrl+J
発言録（発言者：本文）	F6→6	–
引用（左に線、2 マス字下げ）入切	F6→O	–
コード（淡い地。Markdown のコードブロック）切替	F6→P	–
見出し飾り…（新聞の見出し表現）	F6→Y	–
位置を右へ 1 桁（レベルは変えない）	F6→J	–
位置を左へ 1 桁（レベルは変えない）	F6→H	Ctrl+Shift+M
位置を自動に戻す（見出し・箇条書きはレベルから決まる桁、本文は左端）	F6→K	–
段落をページで分割しない（繰り越す）	F6→F	–
次の段落と同じページに置く（題の行では「送らない」の切替）	F6→G	–

◆見出し飾り（18）

働き	メニュー	近道
見出し飾り：中見出し（ゴシック太字（本文の大きさ）。記事中の小見出し・◇の代わり）	F6→Y→1	–
見出し飾り：横倍角（太字＋横倍角。1段見出し相当）	F6→Y→2	–
見出し飾り：四倍角（太字＋四倍角（2行分）。大見出し）	F6→Y→3	–
見出し飾り：ベタ白抜き（黒地に白抜き（横見出し）。大ニュース級）	F6→Y→4	–
見出し飾り：ベタ2行ぶち抜き（黒地白抜き＋四倍角。超弩級）	F6→Y→5	–
見出し飾り：薄網（薄い網に太字。特集・連載の見出し）	F6→Y→6	–
見出し飾り：地紋（斜線）（斜線の地紋に太字（地紋見出し））	F6→Y→7	–
見出し飾り：地紋（点）（点の地紋に太字）	F6→Y→8	–
見出し飾り：罫囲み（細罫で囲む（カット見出し））	F6→Y→9	–

働き	メニュー	近道
見出し飾り：飾り解除（網・罫・倍角・袋文字を外す（太字・位置は残す））	F6→Y→0	–
見出し飾り：太罫下線（見出しの下に太罫）	F6→Y→Q	–
見出し飾り：二重罫下線（見出しの下に二重罫）	F6→Y→W	–
見出し飾り：袋文字（白抜き文字に黒の縁取り（袋文字））	F6→Y→E	–
見出し飾り：肩・主・袖（千鳥）（選択した 2〜3 行を 肩見出し／主見出し（横倍角）／袖見出し（字下げ）に）	F6→Y→R	–
見出し飾り：リード（前文）（太字・1 字下げ・折返しも揃える（前文））	F6→Y→T	–
見出し飾り：◇ 区切り（記事の切れ目に中央の ◇ を 1 行入れる）	F6→Y→Y / F7→Y	–
見出し飾り：囲み記事（題＋箱）（選択範囲を箱で囲み、先頭行を黒地白抜きの題に。本文は記号の箇条書き（囲み記事の中なら題を付ける））	F6→Y→U / F7→K	–
見出し飾り：囲み記事（題なし）（選択範囲を箱で囲む（題なし）。本文は記号の箇条書き（囲み記事の中なら題を外す））	F6→Y→I / F7→J	–

◆挿入（12）

働き	メニュー	近道
挿入メニュー（画像・図表・図・表・区切り線・囲み記事・目次）	F7	–
文書を挿入…（.fzk・.md・.txt を今の行に）	F7→D	–
表を入れる…（列数・行数・列幅）／表の中なら様式を変える…	F7→T / F8→N	F6
区切り線を入れる（行の真ん中に線を引く行。Markdown の ---。手で引いた罫とは別）	F7→L	–
目次を入れる／範囲を変える（見出しを抜き出して頁番号を自動で付ける）	F7→M	–
画像を入れる…（図表として今の行に付ける。資料書式では右の図表欄に積む。貼り付け・ドラッグ＆ドロップでも入る）	F7→P	Ctrl+V（画像）

働き	メニュー	近道
図表…（題・図／表・幅・順番・差し替え・削除）	F7→G	–
グラフ…（表の中なら表のデータで作る。Excelのセルを表として貼った後もここで。今の行にグラフがあれば直す）	F7→C	Ctrl+G
構成図を作る…（カーソル・選んだ節と子の見出し・箇条書きを、箱と矢印の図に自動で並べる）	F7→R	–
節の参照を入れる…（本文に「2. 構成」のような見出しの番号と題。並べ替えても番号が追う）	F7→S	–
図番を入れる（本文に「図 1」。図表の順番が変わっても番号が追従）	F5→N / F7→N	–
図（フローチャート）を入れる／編集する	F7→I	–

◆表（20）

働き	メニュー	近道
表のメニュー（作る・行と列・セルの網と揃え・様式）	F8	–
表スタイル…（新聞・統計表の表組）	F8→U	–
表の編集…（行・列の挿入と削除、セルの網・揃え・消去。表の中で右クリックでも）	–	–
表：上に行を挿入	F8→R	–
表：下に行を挿入	F8→F	–
表：この行を削除	F8→V	–
表：左に列を挿入（今の列を半分に分ける）	F8→T	–
表：右に列を挿入（今の列を半分に分ける）	F8→G	–
表：この列を削除（幅は隣の列へ）	F8→B	–
表を削除	F8→X	–
表：セルの網を薄網に	F8→1	–
表：セルの網を濃網に	F8→2	–
表：セルの網を墨（白抜き）に	F8→3	–
表：セルの網を斜線に	F8→4	–
表：セルの網をなしに	F8→0	–
表：セルを左揃えに	F8→7	–
表：セルを中央揃えに	F8→8	–

働き	メニュー	近道
表：セルを右揃えに	F8→9	–
表：セルの字を太字（切替）	F8→K	–
表：セルの中身を消す（範囲を選んで Delete でも）	F8→D	–

◆表の様式（15）

働き	メニュー	近道
表スタイル：格子（標準）（全て細罫、見出し行は薄網）	F8→U→1	–
表スタイル：新聞（横罫だけ。上下太罫、見出し行は黒地白抜き、数値は右揃え）	F8→U→2	–
表スタイル：統計表（上下太罫・見出し行の下に細罫、行間は罫なし、合計行の上に細罫、数値は右揃え）	F8→U→3	–
表スタイル：決算表（経済面の表。見出し行は黒地白抜き、行間は点線、数値右揃え、マイナスは ▲）	F8→U→4	–
表スタイル：対比表（格子に外枠太罫。見出し行は黒地白抜き、表側（左列）は薄網）	F8→U→5	–
表スタイル：箱（外枠を太罫で囲み、中は横の細罫だけ）	F8→U→6	–
表スタイル：罫なし（見出し行の下の細罫だけ。本文に溶け込む表）	F8→U→7	–
表：数値列を右揃え（数値だけの列を右揃えにする（見出し行も））	F8→U→Q	–
表：列揃え解除（セルごとの揃えを外す）	F8→U→A	–
表：見出し行の網…（薄網・濃網・墨・斜線・なしから選ぶ）	F8→U→W	–
表：単位行（表の右上に「（単位：　）」の行を置く）	F8→U→E	–
表：注の行（表の下に「（注）」の行を置く（折返しは注の本文に揃う））	F8→U→R	–
表：マイナスを ▲ に（数値セルの先頭の － を ▲ に（新聞の慣例））	F8→U→T	–

働き	メニュー	近道
表：見出し行を太字（先頭行をゴシック太字に）	F8→U→Y	–
表：見出し行の繰り返し 切替（ページをまたぐ表で、次のページの頭に見出し行（1 行目）を繰り返す（既定）／繰り返さない）	F8→U→U	–

◆書式（12）

働き	メニュー	近道
書式メニュー（用紙・文字数・体系・資料の柱・書体）	F9	–
資料の柱と欄…（本文欄の幅・仕切り・柱の題・機密表示・作成日・作成者・頁番号・表紙・開始番号）	F9→H	–
この文書を「文書」にする（Word 型の紙面。上の「種類」でも）	–	–
この文書を「資料」にする（プレゼン型。A4 横・柱に表題。上の「種類」でも）	–	–
書式（用紙・文字数・行数・余白・書体・番号体系）	F9→F	–
文の分け方…（「．」も文末に、箇条書きの中の文も分ける）	F9→S	–
見出しと箇条書きの体系…（三体系：番号と記号、見出しの前後の空き、本文の位置）	F9→W	–
作成日を今日の日付にする（資料の柱。書式の「資料の柱…」で「自動」にすると毎日今日の日付になる）	F9→D	–
用紙の縦横を入れ替える	F9→R	–
本文を明朝で組む	F9→M	–
本文をゴシックで組む	F9→M	–
本文書体：システム書体	–	–

◆表示（12）

働き	メニュー	近道

働き	メニュー	近道
表示メニュー（倍率・グリッド・ツリー・コマンド一覧）	F10	–
ツリーの形：字下げ（上から下へ 1 節 1 行。狭い幅でも読める）	F4→X	–
ツリーの形：横に広げる（左から右へ）	F4→X	–
ツリーの形：縦に広げる（上から下へ）	F4→X	–
コマンド一覧	F10→K	Ctrl+K
ツリー（文書の構造を左から右へ広げて見る・並べ替える）切替	F4→W	Ctrl+Shift+O
拡大	F10→2	Ctrl++
縮小	F10→3	Ctrl+-
幅に合わせる（ツリーでは等倍）	F10→1	Ctrl+0
高さに合わせる（ページ全体）	F10→1	Ctrl+Shift+0
表示倍率（%）…	F10→1	–
補助グリッド 表示切替	F10→G	Ctrl+Shift+G

◆取説（2）

働き	メニュー	近道
取説（やりたいこと別の操作とキーの一覧）	F1 / F10→H	–
取扱説明書を文書で開く（取説と同じ中身＋機能の見本。別の窓）	F10→M	–

◆ツリー（31）

働き	メニュー	近道
ツリー：弟を足す（同じ種類・レベル）	–	Enter
ツリー：兄を足す	–	Shift+Enter
ツリー：子を足す（節に寄せると出る ＋ でも）	–	Tab
ツリー：選んだ節を消す（子と本文ごと）	–	Delete
ツリー：兄弟の中で上へ（子と本文ごと。文は段落の中で）	–	Alt+↑ / Ctrl+↑
ツリー：兄弟の中で下へ	–	Alt+↓ / Ctrl+↓
ツリー：浅く（親の弟に。文は独立した段落に）	–	Alt+← / Shift+Tab
ツリー：深く（兄の末の子に）	–	Alt+→ / Ctrl+→

働き	メニュー	近道
ツリー：節の文字・図表の題を直す（ダブルクリックでも）	–	Ctrl+Enter
ツリー：畳む・開く	–	Space
ツリーから紙面へ（選んだ節の頭に）	–	Esc
ツリー：段落を文ごとの段落にばらす	–	–
ツリー：段落を箇条書きにばらす（1 文 1 項目）	–	–
ツリー：段落を親子にばらす（最初の文が親、残りが子の項目）	–	–
ツリー：選んだ節（または節と子）を 1 つの段落にまとめる	–	–
ツリー：この節から改頁（もう一度で外す）	–	–
ツリー：図表をすべて表示（中身を見せる）	F4→Z	–
ツリー：図表をすべて閉じる（名前だけ）	F4→Z	–
ツリーの深さ：1 段（いちばん上の見出し）までを一括で表示（畳みも解く）	F4→F	1
ツリーの深さ：2 段までを一括で表示（畳みも解く）	F4→F	2
ツリーの深さ：3 段までを一括で表示（畳みも解く）	F4→F	3
ツリーの深さ：4 段までを一括で表示（畳みも解く）	–	4
ツリーの深さ：すべての見出し・項目を一括で表示（畳みも解く）	F4→F	9
ツリーの深さ：本文・表・囲みまでを一括で表示（畳みも解く）	F4→F	0
ツリーの深さ：文まで（段落を「。」ごとの文に分けて、並べ替え・直す）を一括で表示（畳みも解く）	F4→F	-1
ツリー：選んだ節を番号見出しに	–	–
ツリー：選んだ節を記号見出しに	–	–
ツリー：選んだ節を番号箇条書きに	–	–
ツリー：選んだ節を記号箇条書きに	–	–
ツリー：選んだ節を本文に	–	–
ツリー：選んだ節を表題に	–	–

◆図（31）

働き	メニュー	近道
図：箱を足す（空いた所をダブルクリックでも）	–	N
図：箱の文字をその場で打つ（箱をダブルクリックでも）	–	Enter / T
図：箱の設定…（文字・幅・高さ・線・網）	–	P
図：矢印でつなぐ（箱の辺の点から別の箱へドラッグでも）	–	C
図：選んだ箱を複製	–	D / Ctrl+D
図：箱をすべて選ぶ	–	Ctrl+A
図：選んだ箱／矢印を消す	–	Delete
図：箱の線種（細→太→二重→点線）	–	K
図：箱の網（なし→薄→濃網→墨→斜線→点）	–	S
図：箱の線を細に	–	–
図：箱の線を太に	–	–
図：箱の線を二重に	–	–
図：箱の線を点線に	–	–
図：箱の網をなしに	–	–
図：箱の網を薄に	–	–
図：箱の網を濃網に	–	–
図：箱の網を墨（白抜き）に	–	–
図：箱の網を斜線に	–	–
図：箱の網を点に	–	–
図：選んだ箱の左を揃える	–	–
図：選んだ箱の左右の中央を揃える	–	–
図：選んだ箱の右を揃える	–	–
図：選んだ箱の上を揃える	–	–
図：選んだ箱の上下の中央を揃える	–	–
図：選んだ箱の下を揃える	–	–
図：選んだ箱の横に等間隔	–	–
図：選んだ箱の縦に等間隔	–	–
図：箱の文字を太字	–	B
図：スイムレーン…（縦／横、名前）	–	L
図の高さ＋1（図の下端のつまみをドラッグでも）	–	+

働き	メニュー	近道
図の高さ- 1	–	–

◆網掛け（範囲）（15）

働き	メニュー	近道
本文へ戻る	–	Esc
網掛け：淡い網（7%）	–	1
網掛け：薄い網（13%）	–	F1 / 2
網掛け：中くらいの網（30%）	–	3
網掛け：濃い網（55%）	–	4
網掛け：墨（黒地に白抜き）	–	F2 / 5
網掛け：斜線（右上がり）	–	F3 / 6
網掛け：斜線（右下がり）	–	7
網掛け：横線	–	8
網掛け：縦線	–	9
網掛け：格子（縦横）	–	0
網掛け：斜め格子	–	Q
網掛け：点（縦横に並ぶ）	–	F4 / W
網掛け：太い斜線	–	E
網掛け：網掛けを消す	–	F5

（罫線を手で引く機能は 1.0.10q でやめたので、この一覧には載せていない。表・囲み記事・区画で構造として作る。）