Sort

Trần Trung Kiên ttkien@fit.hcmus.edu.vn

Cập nhật lần cuối: 15/12/2021



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nội dung

- ☐ Bài toán sort
- □ Radix Sort tuần tự
- □ Radix Sort song song

Bài toán sort

in



Stable sort



Unstable sort



Trước mắt, ta sẽ giới hạn việc sort với mảng số nguyên không dấu

Nội dung

- ☐ Bài toán sort
- ☐ Radix Sort tuần tự
- □ Radix Sort song song

Radix Sort tuần tự

Duyệt từ bit b3 (bit ít quan trọng nhất) đến bit b1 (bit quan trọng nhất): Sort các phần tử theo bit đang xét bằng một thuật toán sort mà stable

	b1	b2	b3			b1	b2	b3			b1	b2	b3	_		b1	b2	b3
1	0	0	1		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0		2	0	1	0		4	1	0	0		1	0	0	1
5	1	0	1		6	1	1	0		1	0	0	1		2	0	1	0
2	0	1	0	-	4	1	0	0	->	5	1	0	1	→	2	0	1	0
6	1	1	0		2	0	1	0		2	0	1	0		4	1	0	0
4	1	0	0		1	0	0	1		6	1	1	0		5	1	0	1
7	1	1	1		5	1	0	1		2	0	1	0		6	1	1	0
2	0	1	0	_	7	1	1	1		7	1	1	1		7	1	1	1

Radix Sort tuần tự

- ☐ OK, Radix Sort chạy đúng
- □ Nhưng có hiệu quả không?
 - Có, nếu ta có thể làm cho phần stable sort ở mỗi vòng lặp hiệu quả, ví dụ work = O(n)
 - Với số nguyên không dấu 32 bits, work của Radix Sort ≈ 32n = O(n)
 - □ Sẽ có thể hiệu quả hơn nữa nếu ta có thể xử lý k>1 bit ở mỗi vòng lặp (và vẫn giữ work ở mỗi vòng lặp là O(n))
 - Để đơn giản, trong buổi học này, ta chỉ xét k=1 bit

Sort mảng nhị phân (ứng với k=1 bit trong Radix Sort)

Xét mảng nhị phân:
bits: 0 1 1 0 1 (n elements)
Làm sao để sort stable và hiệu quả?
Ta sẽ dùng Counting Sort
□ Tính rank (chỉ số đúng trong mảng kết quả) của mỗi phần tử (work = O(n))
bits: 0 1 1 0 1 Rank của bits[i] = số lượng phần tử < bits[i] ranks: 0 2 3 1 4 + số lượng phần tử = bits[i] và đứng trước bits[i]
□ Ghi mỗi phần tử xuống rank của nó trong mảng kết quả (work = O(n))

Sort mảng nhị phân (ứng với k=1 bit trong Radix Sort)

- Xét mảng nhị phân:
 bits: 0 1 1 0 1 (n elements)
 Làm sao để sort stable và hiệu quả?
- □ Ta sẽ dùng Counting Sort
 - Tính rank (chỉ số đúng trong mảng kết quả) của mỗi phần tử (work = O(n))
 - Tính số lượng số 1 trước mỗi phần tử:
 bits:
 0 1 1 0 1 Thực hiện exclusive scan

nOnesBefore: 0 0 1 2 2

Tính rank:

Ghi mỗi phần tử xuống rank của nó trong mảng kết quả (work = O(n))

Radix Sort tuần tự

Duyệt từ bit ít quan trọng nhất đến bit quan trọng nhất:

Sort các phần tử theo bit đang xét bằng Counting Sort (stable và hiệu quả)

Live coding

Nội dung

- □ Bài toán sort
- ☐ Radix Sort tuần tự
- ☐ Radix Sort song song

Radix Sort tuần tự: song song hóa?

Duyệt từ bit ít nóa trọng nhất đến bit quan trọng nhất:

Sort các phần tử theo bit hóa xét bằng Counting Sort (stable và hiệu quả) song

Sort mảng nhị phân bằng Counting Sort: song song hóa?

- Xét mảng nhị phân: bits: 0 1 1 0 1 (n elements) Làm sao để sort stable và hiệu quả? Ta sẽ dùng Counting Sort
- Tính rank (chỉ số đúng trong mảng kết quả) của mỗi phần tử (work = O(n))

Thực hiện exclusive scan


Song song hóa Tính rank: Néu bits[i] là 0: rank = i - nOnesBefore[i] Néu bits[i] là 1: rank = nZeros + nOnesBefore[i] Với nZeros = n - nOnesBefore[n-1] - bits[n-1]

bits:

ranks:

Ghi mỗi phần tử xuống rank của nó trong mảng kết quả (work = O(n))

Còn nhớ cách ta cài đặt song song tác vụ scan?



Block với chỉ số bi:

- Scan cục bộ
- Chờ cho tới khi thấy tín hiệu của block bi-1 cho biết block bi-1 đã tính xong tổng của bi block (0→bi-1)

Lấy tổng này, cộng tổng này vào tổng của block mình, và bật tín hiệu để block bi+1 biết block mình đã tính xong tổng của bi+1 block (0→bi)

Block bi=0 thì chỉ bật tín hiệu thôi

□ Hoàn thành phần việc còn lại: cộng tổng của bi block (0→bi-1) vào kết quả scan cục bộ của block mình

Block bi=0 thì không cần làm bước này

Block với chỉ số bi:

- Scan cục bộ
- □ Chờ cho tới khi thấy tín hiệu của block bi-1 cho biết block bi-1 đã tính xong tổng của bi block (0→bi-1)

Lấy tổng này, cộng tổng này vào tổng của

Một tình huống có thể xảy ra:

Block bi→bi+N được phân vào các chỗ trống trong các SM để thực thi,

Block bi-1 đang chờ một chỗ trống trong các SM để có thể được thực thi và đang chờ kết quả của block bi-1

→ Deadlock ® Hoàn thành phần việc còn lại: cộng tổng của bị block (1-2 hi-1) không dùng blockldx.xn cục bộ Giải pháp: tính lại chỉ số bị của block, không dùng blockldx.xn

Block bi=0 thì không cần làm bước này

Block với chỉ số nào đó:

- Lấy chỉ-số-block bi mà có thứ tự
- Scan cục bộ
- Chờ cho tới khi thấy tín hiệu của block bi-1 cho biết block bi-1 đã tính xong tổng của bi block (0→bi-1)

Lấy tổng này, cộng tổng này vào tổng của block mình, và bật tín hiệu để block bi+1 biết block mình đã tính xong tổng của bi+1 block (0→bi)

Block bi=0 thì chỉ bật tín hiệu thôi

□ Hoàn thành phần việc còn lại: cộng tổng của bi block (0→bi-1) vào kết quả scan cục bộ của block mình

Block bi=0 thì không cần làm bước này

Lấy chỉ-số-block bi có thứ tự

```
_device___ int bCount = 0;
global__ scanKernel(...)
 shared__ int bi;
 if (threadIdx.x == 0)
    bi = atomicAdd(&bCount, 1);
   _syncthreads();
```

Chờ cho tới khi thấy tín hiệu của block bi-1 cho biết block bi-1 đã tính xong tổng của bi block (0→bi-1). Lấy tổng này, cộng tổng này vào tổng của block mình, và bật tín hiệu để block bi+1 biết block mình đã tính xong tổng của bi+1 block (0→bi)
Block bi=0 thì chỉ bật tín hiệu thôi

```
device__ int bCount1 = 0;
global__ scanKernel(int * in, int n, int * out, int * bSums)
 // bSums chứa tổng cục bộ của mỗi block,
 // block bi đã tính xong bSums[bi]
  if (threadIdx.x == 0)
      if (bi > 0)
           while (bCount1 < bi) {} // Chò block bi-1
           bSums[bi] += bSums[bi-1]; // Tính tống của bi+1 block (0→bi)
      bCount1 += 1; // Bật tín hiệu để block bi+1 biết
    syncthreads();
```

Chờ cho tới khi thấy tín hiệu của block bi-1 cho biết block bi-1 đã tính xong tổng của bi block (0→bi-1). Lấy tổng này, cộng tổng này vào tổng của block mình, và bật tín hiệu để block bi+1 biết block mình đã tính xong tổng của bi+1 block (0→bi)
Block bi=0 thì chỉ bật tín hiệu thôi

```
device__ int bCount1 = 0;
_global___ scanKernel(int * in, int n, int * out, int * bSums)
 // bSums chứa tổng cục bộ của mỗi block,
 // block bi đã tính xong bSums[bi]
  if (threadIdx.x == 0)
                    Compiler có thể optimize bằng cách cache các
                    truy xuất bCount1 trong thanh ghi hoặc L1 cache
      if (bi > 0)
           while (bCount1 < bi) {} // Chờ block bi-1
           bSums[bi] += bSums[bi-1]; // Tính tống của bi+1 block (0→bi)
      bCount1 += 1; // Bật tín hiệu để block bi+1 biết
    syncthreads();
```

Chờ cho tới khi thấy tín hiệu của block bi-1 cho biết block bi-1 đã tính xong tổng của bi block (0→bi-1). Lấy tổng này, cộng tổng này vào tổng của block mình, và bật tín hiệu để block bi+1 biết block mình đã tính xong tổng của bi+1 block (0→bi)
Block bi=0 thì chỉ bật tín hiệu thôi

```
device__ int bCount1 = 0;
global__ scanKernel(int * in, int n, int * out, int * bSums)
 // bSums chứa tổng cục bộ của mỗi block,
 // block bi đã tính xong bSums[bi]
  if (threadIdx.x == 0)
                    Compiler có thể optimize bằng cách cache các
                    truy xuất bSums trong thanh ghi hoặc L1 cache
      if (bi > 0)
           while (bCount1 < bi) {} // Chò block bi-1
           bSums[bi] += bSums[bi-1]; // Tính tống của bi+1 block (0→bi)
      bCount1 += 1; // Bật tín hiệu để block bi+1 biết
    syncthreads();
```

Chờ cho tới khi thấy tín h Đảm bảo compiler không cache block (0→bi-1). Lấy tổng các truy xuất bCount1 & bSums block bi+1 biết block mìn trong thanh ghi hay L1 cache -1 đã tính xong tổng của bi block mình, và bật tín hiệu để (0→bi)

```
volatile ___device__ int bCount1 = 0;
  global__ scanKernel(int * in, int n, int * out, volatile int * bSums)
    // bSums chứa tổng cục bộ của mỗi block,
    // block bi đã tính xong bSums[bi]
    if (threadIdx.x == 0)
         if (bi > 0)
              while (bCount1 < bi) {} // Chò block bi-1
              bSums[bi] += bSums[bi-1]; // Tính tống của bi+1 block (0→bi)
         bCount1 += 1; // Bật tín hiệu để block bi+1 biết
       syncthreads();
```

```
Chờ cho tới khi thấy tín h Đảm bảo compiler không cache block (0→bi-1). Lấy tổng các truy xuất bCount1 & bSums block bi+1 biết block mìn trong thanh ghi hay L1 cache -1 đã tính xong tổng của bi block mình, và bật tín hiệu để (0→bi)
```

```
volatile ___device__ int bCount1 = 0;
  global__ scanKernel(int * in, int n, int * out, volatile int * bSums)
    // bSums chứa tổng cục bộ của mỗi block,
    // block bi đã tính xong bSums[bi]
    if (threadIdx.x == 0)
         if (bi > 0)
             while (bCount1 < bi) {} // Chò block bi-1
             bSums[bi] += bSums[bi-1]; // Tính tổng của bi+1 block (0→bi)
             Có chắc bSums sẽ được cập nhật trước bCount1?
         bCount1 += 1; // Bât tín hiệu để block bi+1 biết
      _syncthreads();
```

```
Chờ cho tới khi thấy tín h Đảm bảo compiler không cache block (0→bi-1). Lấy tổng các truy xuất bCount1 & bSums block bi+1 biết block mìn trong thanh ghi hay L1 cache -1 đã tính xong tổng của bi lock mình, và bật tín hiệu để (0→bi)
```

```
volatile __device__ int bCount1 = 0;
  global__ scanKernel(int * in, int n, int * out, volatile int * bSums)
    // bSums chứa tổng cục bộ của mỗi block,
    // block bi đã tính xong bSums[bi]
    if (threadIdx.x == 0)
         if (bi > 0)
             while (bCount1 < bi) {} // Chò block bi-1
             bSums[bi] += bSums[bi-1]; // Tính tống của bi+1 block (0→bi)
                threadfence(); // Đảm bảo bSums được cập nhật trước bCount1
         bCount1 += 1; // Bật tín hiệu để block bi+1 biết
       syncthreads();
                                                   Doc thêm:
                                                   - Document ve threadfence
```

23

Document vê volatile

Block với chỉ số nào đó:

- Tuần tự giữa các block Lấy chỉ-số-block bi mà có thứ tự

 Scan cục hô

Chờ cho tới khi thấy tín hiệu của block bi-1 cho biết block bi-1 đã tính xong tổng của bi block (0→bi-1)

Lấy tổng này, cộng tổng này vào tổng của block mình, và bật tín hiệu để block bị+1 biết block mình đã tính xong tống của bi+1 block $(0 \rightarrow bi)$

Block bi=0 thì chỉ bật tín hiệu thôi

- □ Hoàn thành phần việc còn lại: cộng tổng của bị block (0→bi-1) vào kết quả scan cục bộ của block mình
 - Block bi=0 thì không cần làm bước này

Inclusive scan $\stackrel{?}{\rightarrow}$ exclusive scan

Cài đặt Radix Sort song song, dùng scan toàn cục trong một hàm kernel

HW4 ;-)

Radix Sort cho số nguyên có dấu

- ☐ Bit dấu là bit quan trọng nhất
 - Bit dấu = 0: số dương Số nguyên có dấu = số nguyên không dấu
 - Bit dấu = 1: số âm
 Số nguyên có dấu = số nguyên không dấu

 2số-bit-biểu-diễn
- Nếu ta dùng Radix Sort cho số nguyên không dấu để sort số nguyên có dấu thì sẽ sai
- ☐ Một giải pháp:
 - Chuyển số nguyên có dấu thành số nguyên không dấu
 - Chạy Radix Sort cho số nguyên không dấu
 - Chuyển kết quả ngược lại số nguyên có dấu

Radix Sort cho số thực

- Cần hiểu về cách số thực được biểu diễn dưới dạng bit
- Ý tưởng tương tự số nguyên có dấu:
 - Chuyển số thực thành số nguyên không dấu
 - Chạy Radix Sort cho số nguyên không dấu
 - Chuyển kết quả ngược lại số thực