


# 

# 1、测试概述

- ▶测试 (testing) 的目的
  - 。 发现软件的错误, 从而保证软件质量
- 成功的测试
  - 。发现了未曾发现的错误
- ▶ 与调试 (debugging) 的不同在哪?
  - 。定位和纠正错误
  - 。保证程序的可靠运行




# 测试准则


- ) 所有的软件测试应追溯到用户的需求
- > 穷举测试是不可能的
- 根据软件错误的聚集性规律,对存在错误的程序 段应进行重点测试
- > 尽早地和不断地进行软件测试
- 避免测试自己的程序
- 制定测试计划,避免测试的随意性
- 测试应该从小到大

### 黑盒测试不可能实现穷尽测试:

假设有一个很简单的小程序,输入量只有两个: A和B, 输出量只有一个: C。如果计算机的字长为32位, A和B的数据类型都只是整数类型。利用黑盒法进行测试时, 将A和B的可能取值进行排列组合, 输入数据的可能性有: 2³2×2³2=264种。假设这个程序执行一次需要1毫秒, 要完成所有的测试, 计算机需要连续工作5亿年。显然, 这是不能容忍的, 而且,设计测试用例时, 不仅要有合法的输入, 而且还应该有非法的输入, 在这个例子中, 输入还应该包括实数、字符串等, 这样, 输入数据的可能性就更多了。所以说, 穷尽测试是不可能实现的。

# 软件测试







# 2、测试策略

- 按测试层次分类
  - 。 单元测试、集成测试、系统测试
- 按软件质量属性分类
  - 功能性测试、可靠性测试、易用性测试、性能测试、可移植性测试、可维护性测试
- 其他测试策略
  - 。 验收测试、α测试、β测试、安装测试、回归测试

# 测试层次 不同层次的测试: 单元测试 (Unit testing) 集成测试 (Integration testing) 系统测试 (System testing) 需求规约 概要设计 集成测试 编码






# 单元测试--测什么?

- )单元测试是针对每个基本单元,重点关 注5个方面:
  - 。模块接口
  - 。局部数据结构
  - 。边界条件
  - 。独立的路径
  - 。错误处理路径

# 单元测试一一何时测试

- ▶ 一般地, 该基本单元的编码完成后就可以 对其进行单元测试。
- ▶ 也可以提前,即测试驱动开发 (test driven development),在详细设计的时候就编写测 试用例,然后再编写程序代码来满足这些 测试用例。





# 集成测试


- 集成测试(integration testing),又称组装测试,它根据设计将软件模块组装起来,进行有序的、递增的测试,并通过测试评价它们之间的交互。
- 集成测试一般由项目经理组织软件测试工程师或由 独立的测试部门进行。
- ) 集成测试重点笑注:
  - 在把各个软件单元连接起来的时候,穿越单元接口的数据是否会丢失;
- 。一个软件单元的功能是否会对另一个软件单元的功能产 生不利的影响;
- 。各个子功能组合起来,能否达到预期要求的父功能;
- 。全局数据结构是否有问题;
- 单个软件单元的误差累积起来,是否会放大,从而达到 不能接受的程度。


# 软件集成策略

- 增量式集成
- 。自顶向下集成
- 。由底向上集成
- 。混合方式集成
- · 对软件中上层使用自项向下集成,对软件的中下层采用自底 向上集成。
- 一次性集成
- 。缺点:接口错误发现晚,错误定位困难
- 。优点: 可以并行测试和调试所有软件单元









# 系统测试

- 软件集成及集成测试完成后,对整个软件系统进行的一 系列测试,称为系统测试(system testing)。
- 系统测试的目的是为了验证系统是否满足需求规约。
- > 测试内容包括<mark>功能测试和非功能测试</mark>,其中非功能测试 常常是系统测试的重点,例如:可靠性测试、性能测试、 易用性测试、可维护性测试、可移植性测试等。
- 如果菠软件只是一个大的计算机系统的一个组成部分, 此时应将软件与计算机系统的其他元素集成起来,检验 它能否与计算机系统的其他元素协调地工作。
- > 系统测试一般由与开发无直接责任关系的被立方负责, 例如项目组的软件测试工程师、测试部门、第三方评测 机构、客户等。

# 软件质量属性的测试

功能性测试

又称正确性测试或一致性测试,包括适应性、准确性、 互操作性、安全性、功能依存性测试。

可靠性测试

成熟性、容错性、已恢复性、可靠性依从性测试。

▶ 性能测试

时间特性、资源利用性、性能依存性测试,常用压力测 试方法。

> 多用性测试

易理解性、易学性、易操作性、吸引性、依从性测试。

) 可移植性测试

适应性、易安装、易替换、可移植性依从测试。

▶ 可维护性测试

被修改的能力,包括易分析、易改变、稳定性、易测试、维护依然处测试。

### 其他测试策略

▶ 验收测试

由用户主导的,根据合同、需求规约或验收计划 对软件成品进行验收测试。

α 测试和 β 测试

α测试:由开发者主导,在受控环境中进行 β测试:在用户环境中进行,开发者不在现场


> 安装测试

测试各种允许安装平台能否成功安装。

▶ 回归测试

对软件系统或部件重新测试,测试改动没有引入新 的错误。


# 软件测试






# 白盒测试


- ) 白盒测试把被测软件看作一个遏明的白盒子,测试 人员可以完全了解软件的设计或代码,按照软件内 部逻辑进行测试。
- 白盒测试又称玻璃盒测试,常常应用在单元测试中。



# 控制流测试 (属白盒测试)


- 1) 语句覆盖法
- 2) 判定覆盖(分支)
- 3) 条件覆盖
- 4) 判定/条件覆盖
- 5) 条件组合覆盖
- 6) 路泾覆盖






### 3)条件覆盖

- 使得每个判定的条件获取 各种可能的结果
- ▶ 在a点 A>1, A≤1, B=0,
- ▶ 在b点 A=2, A≠2, X>1, X≤1
- 测试用例
  - 1. A=2, B=0, X=4 (沿路径ace)
  - 2. A=1, B=1, X=1 (沿路径abd)




### 4) 判定/条件覆盖

- 使得判定中的条件取得各种 可能的值, 并使得每个判定 取得各种可能的结果
- ▶ 测试用例
  - 1. A=2, B=0, X=4 (沿路径ace)
  - 2. A=1, B=1, X=1
  - (沿路径abd)



# 5)条件组合覆盖


- 使得每个判定条件的各种可能 组合都至少出现一次
- 要求
- 1. A>1. B= 0 5. A=2. X>1 2. A>1, B $\neq$ 0 6. A=2, X $\leq$ 1 3. A $\leq$ 1, B=0 7. A $\neq$ 2, X>1 4.  $A \le 1$ ,  $B \ne 0$  8.  $A \ne 2$ ,  $X \le 1$
- ▶测试用例
- 1.A=2, B=0, X=4
- 2.A=2, B=1, X=1 3.A=1, B=0, X=2
- 4.A=1. B=1. X=1



# 6)路径覆盖

覆盖程序中所有可能的路径

A	В	X	覆盖路	经
2		3	асе	$L_1$
1	0	1	a b d	$L_2$
2	1	1	abe	$L_3$
3	0	1	a c d	$L_4$



## 黑盒测试

- 異盒测试把程序看成一个黑盒子,完全不考虑程序 **内部结构和处理过程。**
- >黑盒测试是在程序接口进行测试,它只是检查程序 功能是否按照需求规约正常使用。
- > 黑盒测试又称功能测试、行为测试,在软件开发后 期执行。



# 基于规约的测试 (黑盒)


### ) 等价类划分

。 将所有可能的输入数据划分成若干个等价类, 然后在每个 等价类中选取一组 (通常是一个) 代表性的数据作为测试 用例。

### > 边界值分析

- 。通常是等价类划分技术的一种补充,在等价类划分技术中, 一个等价类中的任一输入数据都可作为该等价类的代表用 作测试用例, 而边界值分析技术则是专门挑选那些位于输 入或输出范围边界附近的数据用作测试用例。
- 随机测试

在软件输入域上随机选择输入数据来测试软件的技术。



### 1、划分等价类 **Equivalence classes Partitioning**

等价类的划分在很大程度上依靠的是测试人员的经验,下面给出几

- 条基本原则: (1)输入规定了取值范围,则可划分出一个有效的等价类(输入 值在此范围内)和两个无效的等价类(输入值小于最小值、输入值大于 最大值)
- 最大值)。
  (2)输入规定了输入数据的<mark>个数</mark>,则可相应地划分出一个有效的等价类(输入数据的个数等于给定的个数要求)和两个无效的等价类(输入数据的个数少于给定的个数要求、输入数据的个数少于给定的个数 要求)。
- (3)输入规定了输入数据的一组可能的值,而且程序对这组可能 的值做相同的处理,则可将这组可能的值划分为一个有效的等价类,而 这些值以外的值划分成无效的等价类。
- (4)输入规定了输入数据的一组可能的值,但是程序对不同的输入值做不同的处理,则每个输入值是一个有效的等价类,此外还有一个 无效的等价类(所有不允许值的集合)。 5)输入规定了输入数据必须遵循的规则,则可以划分一个有效的
- 等价类(行古规则)和若干个无效的等价类(从各种角度违反规则)。

### 确定测试用例 Test case design for Equivalence **Partitioning**

划分出等价类后,根据以下原则设计测试用例:

- (1) 为每个等价类编号。
- (2) 设计一个新的测试用例, 使它能包含尽可能多的 尚未被覆盖的有效等价类。重复这一过程,直到所有的有效 等价类都被覆盖。
- (3)设计一个新的测试用例,使它包含一个尚未被覆 <mark>盖的无效等价类</mark>。重复这一过程,直到所有的无效等价类都 被覆盖。

### 等价型分(例)

等价类说明	测试数据	预期输出	測试结果	备注
1-6个数字的数字串	1	1		
最高位是零的数字串	000001	1		
最高位数字左邻是负号的数字串	-00001	-1		
最高位是零的数字串	000000	0		
太小的负整数	-47561	错误—无效输入(负数)		
太大的正整数	132767	错误—无效输入(正数)		
空字符串6个空格		错误-没有数字		
字符串左边字符既不是空格也不是零	*+kgh1	错误填充错		
最高位数字后面有空格	1 2	错误—无效输入		
最高位数字后面有其他字符	1****2	错误—无效输入		
负号和最高位数字之间有空格	- 12	错误—负号位置错		

### 2、边界值分析

人们在长期的测试中发现,程序往往在 处理边界值的时候容易出错。

通常输入等价类和输出等价类的边界, 就是应该着重测试的程序边界情况。

边界值分析也属于黑盒测试, 可以看作 是对等价类划分的一个补充。

在设计测试用例时,往往联合等价类划 分和边界值分析这两种方法。

边界值分析 (例)

经验表明: 处理边界情况时程序最容易发生错误; 下标、数据结构、循环等边界

• 对等价划分法中的不同等价类的这界情况进行重点测试

等价类说明	测试数据	预期输出	测试结果	备注
使输出刚好等于最小的负整数	-32768	-32768		
使输出刚好等于最大的正整数	32767	32767		
使输出刚刚小于最小的负整数	-32769	错误—无效输入(负数)		
使输出刚刚大于最大的正整数	32768	错误—无效输入(正数)		

- 不同类型不同特点的程序通常有一些特殊的容易出错的情况;
- •有时测试数据的组合数量也是非常多,难于覆盖所有情况;
- 经验数据


Software Engineering 软件测试


# 错误猜测(黑盒和白盒)

- > 错误猜测 (error guessing) 是一种凭经验、知识和 直觉推测某些可能存在的错误,从而针对这些可 能存在的错误设计测试用例的技术。
- 基本思想:列举出程序中所有可能的错误和容易发生错误的特殊情况,然后根据这些猜测设计测试用例。
- ) 例如,测试一个排序子程序,可考虑如下情况:
  - 。输入表为空
  - 。输入表只有一个元素
- 。输入表的所有元素都相同
- 。输入表已排好序

### 讨论: 三角形测试

- 从键盘上输入三个整数,这三个数值表示三角 形三条边的长度。然后,输出信息,以表明这 个三角形是等腰、等边或是一般三角形,或不 能构成三角形。
- ▶请采用黑盒测试方法例举有多少种测试用例?







# 测试计划 ) 测试目的 ) 测试对象 ) 测试范围 ) 文档的检验 ) 测试策略和测试技术 ) 测试过程 ) 进度安排 ) 资源 ) 测试开始、结束准则 ) 测试文档和测试记录

### 测试用例设计文档

- ) 测试用例 (test case) 是按一定顺序执行的与测试 目标相关的一系列测试。其是要内容包括:
  - 。测试输入
  - 。测试操作
  - 。期望结果

编号	标题	步骤		结果
	系统设置模块			
	用户管理		添加,修改,删除用户,设置权限。	
		1. 点击菜单中的用户管理菜单项 进入用户管理窗口。 2. 点击(新建)命令按钮。 3. 然后,分别输入用户信息。 4. 最后,点击(保存)命令按钮	正确添加用户	

# 缺陷报告

- 內容包括: 缺陷名称、分类、等级、发现时间,发现人,所执行的测试用例、现象等
- 缺陷等级
  - 。5级:灾难性的--系统崩溃、数据被破坏
  - 。4级:很严重的--数据被破坏
  - 。3级: 严重的--特性不能运行, 无法替代
  - 。2级:中等的--特性不能运行,可替代
  - ·1级: 烦恼的--提示不正确,报警不确切 ·0级: 轻微的--表面化的错误,拼写错等
- 缺陷报告通常保存在缺陷跟踪系统

# 测试报告

- 被测软件的名称和标识
- > 测试环境
- 测试对象
- ) 测试起止日期
- ▶ 测试人员
- ▶ 测试过程
- ▶ 测试结果
- 缺陷清单
- 等

# 开始和终止测试的标准

- 在测试计划中规定开始和终止测试的标准
- 开始测试的常用标准
  - 。通过"冒烟"测试
- > 终止测试的常用标准
- 。所有严重的缺陷都已纠正,剩余的缺陷密度少于 0.01%
- 100%测试覆盖度
- 。缺陷数收敛了


# 自动化测试

- ) 工具类型
  - 。 单元测试工具, 即白盒测试工具
  - 。 性能测试工具
  - 。 功能测试工具, 即回归测试工具
- 。缺陷跟踪工具
- 。测试数据生成工具
- 。测试管理工具
- 。等
- ) 工具产品
  - HP Mercury: WinRunner, LoadRunner · · ·
  - IBM Rational
- Compuware: QA Run, QA Load, QA Director ···
- Freeware: JUnit, Bugzilla, Mantis ··
- 0 .....

# 什么情况下适合用自动测试?

- 产品型项目
- 增量式开发、持续集成项目
- ) 能够自动编译、自动发布的系统
- ▶回归测试
- > 罗次重复的机械性动作,如性能测试
- > 需要频繁运行的测试
- > 将烦琐的任务转化为自动化测试





### 软件可靠性

**软件可靠性是软件可靠性是程序在给定的时间间隔内** ,按照规格说明书的规定成功地运行的概率。

术语"错误"的含义是由开发人员造成的软件差错(  $\mathit{bug}$ ),而术语"故障"的含义是由错误引起的软件的不正确行为。

**软件可用性**是程序在给定的时间点,换照规格说明书的规定,成功地运行的概率。

平均无故障时间*MTIT*是系统按规格说明书规定成功 地运行的平均时间。 如果在一段时间内,软件系统故障停机时间分别为 $\mathbf{t}_{d1}$ , $\mathbf{t}_{d2}$ ,...,正常运行时间分别为 $\mathbf{t}_{u1}$ , $\mathbf{t}_{u2}$ ,...,则系统的稳态可用性为:

 $A_{ss} = T_{up} / (T_{up} + T_{down})$  (1)

如果引入系统平均无故障时间MTTF和平均维修时间 MTTR的概念,则(1)式可以变成

 $A_{ss} = MTTF/(MTTF+MTTR)$ 

其中 $T_{up} = \Sigma t_{ui}$ , $T_{down} = \Sigma t_{di}$ 

平均无故障时间MTTF它主要取决于系统中潜伏的错 误的数目,因此和测试的关系十分密切。

### 1.估算平均无故障时间的方法

软件的平均无效障时间MTTF是一个重要的质量指标,注注作为对软件的一项要求,由用户提出来。为了估算MTTF,首先引入一些有关的量。

### 1. 符号

在估算MTTF的过程中使用下述符号表示有关的数量:

E<sub>T</sub>—测试之前程序中错误总数;

I<sub>T</sub>——程序长度(机器指令总数);

τ——测试(包括调试)时间;

Ε<sub>d</sub>(τ)——在0至τ期间发现的错误数;

Ε<sub>c</sub>(τ)——在0至τ期间改正的错误数。

### 2. 基本假定

根据经验数据,可以作出下述假定。

- (1) 在类似的程序中,单位长度里的错误数  $E_T/I_T$ 近似为常数。美国的一些统计数字表明,通常 $0.5 \times 10^2 \le E_T/I_T \le 2 \times 10^2$ 也就是说,在测试之前每1000条指令中大约有 $5 \sim 20$ 个错误。
- (2) 失效率正比于软件中剩余的(潜藏的)错误数,而平均无故障时间MTTF与剩余的错误数成反比。

(3) 此外,为了简化讨论,假设发现的每一个错误都立即正确地改正了(即,调试过程没有引入新的错误)。因此

 $E_c(\tau) = E_d(\tau)$ 

剩余的错误数为

 $E_r(\tau) = E_T - E_c(\tau)$ 

单位长度程序中剩余的错误数为

 $\epsilon_r(\tau){\equiv}E_T/I_T\text{-}E_c(\tau)/I_T$ 

### 3. 估算平均无故障时间

经验表明,平均无故障时间与单位长度程序 中剩余的错误数成反比,即

 $MTTF=1/[K(E_T/I_T-E_c(\tau)/I_T)]$ 

其中K为常数,它的值应该根据经验选取。 美国的一些统计数字表明,K的典型值是200。

估算平均无故障时间的公式,可以评价软件 测试的进展情况。此外,由上式可得

 $E_c = E_T - I_T / (K \times MTTF)$ 

因此也可以根据对软件平均无故障时间的要求,估计需要改正多少个错误之后,测试工作才能结束。

### 4. 估计错误总数的方法

程序中<mark>潜藏的错误的数目</mark>是一个十分重要的量,它既直接标志软件的可靠程度,又是计 算软件平均无故障时间的重要参数。

程序中的错误总数估计Er的两个方法。

### (1) 植入错误法

在测试之前由专人在程序中随机地植入一些错误,测试之后,根据测试小组发现的错误中原有的和植入的两种错误的比例,来估计程序中原有错误的总数 $E_{\rm r}$ 。

假设人为地植入的错误数为N<sub>s</sub>,经过一段时间的测试之后发现n<sub>s</sub>个植入的错误,此外还发现了n个原有的错误。如果可以认为测试方案发现植入错误和发现原有错误的能力相同,则能够估计出程序中原有错误的总数为

 $N=(n/n_s) \times Ns$ 其中N即是错误总数 $E_T$ 的估计值。

### (2) 分别测试法

植入错误法的基本假定是所用的测试方案 发现植入错误和发现原有错误的概率相同。但 是,人为地植入的错误和程序中原有的错误可 能性质很不相同,发现它们的难易程度自然也 不相同,因此,上述基本假定可能有时和事实 不完全一致。

如果有办法随机地把程序中一部分原有的 错误加上标记,然后根据测试过程中发现的有 标记错误和无标记错误的比例,估计程序中的 错误总数,则这样得出的结果比用植入错误法 得到的结果更可信一些。 为了随机地给一部分错误加标记,分别测试法使用两个测试员(或测试小组),彼此独立地测试同一个程序的两个副本,把其中一个测试员发现的错误作为有标记的错误。具体做法是,在测试过程的早期阶段,由测试员甲和测试员乙分别测试同一个程序的两个副本,由另一名分析员分析他们的测试结果。用τ表示测试时间,假设

- τ=0时错误总数为B<sub>0</sub>;
- τ=τ1时测试员甲发现的错误数为Β;
- τ=τ₁时测试员乙发现的错误数为Β₂;
- τ=τ<sub>1</sub>时两个测试员发现的相同错误数为b<sub>c</sub>。

Software Engineering 软件测试

即程序中有标记的错误总数为B<sub>1</sub>,则测试员乙发现的B<sub>2</sub>个错误中有b<sub>c</sub>个是有标记的。假定测试员乙发现有标记错误和发现无标记错误的概率相同,则可以估计出测试前程序中的错误总数为

```
B_0 = (B_1/b_c)B_2
```