

结构化设计 (Structured Design, SD)


- ▶ 结构化设计是将结构化分析得到的数据 流图映射成软件结构的一种设计方法
-) 强调模块化、自顶向下逐步求精、信息 隐蔽、高内聚低耦合等设计准则

结构化设计的内容

- ▶ 结构设计—概要设计
 - 。结构图(Structure Chart)
 - 。物理数据模型
- ▶过程设计—详细设计
 - 。模块的处理过程
 - · N-S图, PAD, PDL等

结构设计的工具--结构图

- > 用结构图(Structure Chart)来描述软件系统的体系结构
- 描述一个软件系统由哪些模块组成,以及模块之间的调用关系
- ▶ 结构图的基本成分有: 模块、调用和数据




模块(module)

- 模块是指具有一定功能的可以用模块名调用的 一组程序语句,包括函数和子程序。
- 一个模块具有其外部特征和内部特征
 - 。外部特征包括:模块的接口(模块名、输入/输出参数、返回值等)和模块的功能
 - 。内部特征包括:模块的内部数据和完成其功能的程序 代码

调用和数据

- ▶ 调用(call): 用从一个模块指向另一个模块的箭头 来表示,其含义是前者调用了后者
 - 。为了方便,有时常用直线替代箭头,此时,表示位于上方的模块调用位于下方的模块
- > 数据(data): 模块调用时需传递的参数可通过在 调用箭头旁附加一个小箭头和数据名来表示




结构图中的辅助符号

数据流图到结构图的映射

- > 结构化设计是将结构化分析的结果(数据流图)映射 成软件的体系结构(结构图)
- > 将數据流图分为变換型數据流图和事条型數据流图, 对应的映射分別称为变換分析和事条分析


变换流

- 特证:数据流图可明显地分成三部分
 - 輸入:信息沿着輸入路径进入系統,并将輸入信息的外部形式 经过编辑、格式转换、合法性检查、预处理等辅助性加工后变 成內部形式
 - 。 变换: 内部形式的信息由变换中心进行处理
- 輸出:然后沿着輸出路径经过格式转換、組成物理块、缓冲处理等輔助性加工后变成輸出信息送到系統外




事务流


- 特征:数据流沿着输入路径到达一个事务中心,事务中心 根据输入数据的类型在若干条动作路径中选择一条来执行
- ▶事务中心的任务是:接收输入数据(即事务);分析每个事务的类型;根据事务类型选择执行一条动作路径





变换分析


- > 变换分析的任务是将变换型的DFD映射成初始的结构图,步骤如下:
 - 。划定输入流和输出流的边界,确定变换中心
 - 。进行第一级分解:将DFD映射成变换型的程序结构
 - 。进行第二级分解: 将DFD中的加工映射成结构图中的一个 适当的模块
 - 标注輸入輸出信息:根据DFD,在初始结构图上标注模块 之间传递的输入信息和輸出信息


















Software Engineering


结构化设计















相关指标的含义

- > 深度和宽度在一定程序上反映了程序的规模和复杂程度
 - 相对而言,如果程序结构图的深度和宽度较大,则说明程序的规模和复杂程度都较大。
 - 模块的扇入扇出会影响结构图的深度和宽度,例如减少模块的扇出,可能导致宽度变小而深度增加
- 一个模块的扇凼过大通常意味着菠模块比较复杂, 然而扇凼太少,可能导致深度的增加
 - 。一般情况,一个模块的扇出以3~9为宜
- 一个模块的扇入表示有多少模块可直接调用它,它 反映了氮模块的复用(reuse)程度,因此模块的扇入越 大越好

启发式设计策略


按照模块化设计原则,相应的启发式设计策略如下:

- 1) 降低耦合度,提高内聚度
- 2) 避免高扇幽,弄随着深度的增加,力求高扇入
 - 。避免如图a那样的"平铺"形态,较好的结构图形态是如图b那样的"椭圆"型



3) 模块的影响范围应阻制在该模块的控制范围内


- 。图a中,模块B2的影响范围(模块A)不在其控制范围(模块B2)内
- 图b中,决策控制是在顶层模块,其影响范围(A、B2)在 控制范围内,但是从决策控制模块到被控模块之间相差 多个层次
- 。c和d较合适,d为最好



"统计成绩"结构图的改进-0 统计成绩 5, 6, 7, 8 统计成绩 输入控制 统计成绩 处理模块 统计成绩 输出控制 检查 成绩清单 输入 合格标准 打印 考生通知单 打印 打印 対印 対策が対策 1 审定 合格者 分析 试题难度 分类 统计成绩 輸入 成绩清单 1: 成绩清单; 2: 正确成绩清单; 3: 合格标准; 4: 正式成绩清单; 5: 考生通知信息; 6: 难度分析结果; 7: 分类统计结果; 8: 错误应练声单 产生 考生通知单

"统计成绩"结构图的改进-1


-) 先将一些比较简单的模块合弃到与其功能相一致的模块中,以减少耦合度
 - 将"輸入成绩清单"、"检查成绩清单"、"打印成绩单出错信息"合并成"輸入并检查成绩清单"
- 孤 明八元位正成項用平 。将"輸入合格标准"与"审定合格者"合并,仍取名"审定合格者",但 它包含读入合格标准功能
- 一口以八口仰仰惟勿服将"产生考生通知单"与"打印考生通知单"合并成"产生并打印考生通知单"



"统计成绩"结构图的改进-2

降低模块间的耦合程度


。将"打印难度分析表"模块和"打印分类统计表"模块分别作为"分析试题难度"模块和"分类统计成绩"模块的下属模块



Software Engineering

"统计成绩"结构图的改进-3

- ▶刪去"统计成绩输业控制"
- "统计成绩输入控制"模块和"统计成绩处理模块"均为"管道"模块,也可删去



作业:

为方便储户,某银行拟开发计算机储蓄系统。储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统,如果是存款,系统记录存款人姓名、住址、存款类型、存款日期、利率等信息,并印出存款单给储户;如果是取款,系统计算利息并印出利息清单给储户。

(1) 根据已画出数据流图(DFD)导出计算机储蓄系统的软件结构。

过程设计(详细设计)


- 目标: 确定应该怎样具体地实现所要求的系统。
 - 精确地描述整个目标系统,从而在编码阶段 可以把这个描述翻译成用某种程序设计语言 书写的程序。
- ▶ 任务:编写软件的"过程设计说明书"
 - 。为每个模块确定采用的算法
- 。确定每一模块使用的数据结构
- 。确定模块接口的细节

过程设计的原则

- > 清晰第一的设计风格
- 结构化的控制结构
- > 逐步细化的实现方法


过程设计工具


- ▶ 流程图 (Flow Diagram)
- ▶ N-S图
- ▶ PAD图(Problem Analysis Diagram)
- ▶ PDL语言




结构化设计


Software Engineering








```
·设标志量技术
While (p)
                         while(p&&!c)
{ s1;
                         { s1;
  if(c) break;
                           s2;
               =>?
  s2;
}
          flag=1;
          while(p&&flag)
 =>?
         { s1;
           if (c) flag=0;
          else s2;
```




















PDL (Program Design Language) 过程设计语言(伪码 pseudocode) PDL是一种用于描述功能模块的算法设计和加工细节的语言。称为设计程序用语言。它是一种伪码。 伪码的语法规则分为"外语法"和"内语法"。 PDL具有严格的关键字外语法,用于定义控制结构和数据结构,同时它的表示实际操作和条件的内语法可使用自然语言的词汇。

示例: 拼词检查程序

PROCEDURE spellcheck IS BEGIN

split document into single words look up words in dictionary display words which are not in dictionary create a new dictionary END spellcheck

