Ubuntu 16.04安装CUDA与cuDNN库

Ubuntu 16.04安装CUDA与cuDNN库

概述

环境准备

安装步骤

安装显卡驱动

安装CUDA

C程序测试CUDA的安装是否成功

安装cuDNN

参考资料

概述

CUDA是nvidia公司为自己GPU专门推出的并行程序设计语言,语法结构与C语言类似,CUDA能够让我们充分地利用GPU的计算能力,提高程序性能,但是并行程序设计与计算机硬件有极强的关联性。

环境准备

本文将在安装了nvidia tesla P40 GPU的高性能HP服务器中进行。下面给出了详细的系统配置。

项目	版本
操作系统	Ubuntu 16.04.5
gcc	gcc 5.4.0
CUDA	cuda 9.2
cuDNN	cuDNN for CUDA 9.2
内核版本	4.15.0-34-generic

注意: 低版本的内核不支持安装CUDA, 因此要尽量使用Ubuntu 16.04之后的操作系统。

安装步骤

安装显卡驱动

```
sudo apt-get update #更新系统
1
  sudo apt-get install build-essential
2
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade #保持当前大版本,将小版本升级到最新
 lspci | grep -i nvidia #查看系统中安装的显卡版本,因为tesla是没有视频输
  出功能的GPU因此使用该命令查看
  nvidia-smi #查看显卡的信息,如下面两张图图,我们能够清楚的看到,系统中安
  装了两张显卡,分别是Quadro P400 (视频接口卡)和P40 (并行计算卡),在我们
  后续的实验中,将使用P40来做并行计算
  uname -r #查看内核版本
  sudo apt-get install linux-headers-${uname -r} #安装内核头文件
8
9
10 ubuntu-drivers devices #查看GPU版本以及对应的GPU驱动
11 sudo service lightdm stop #在安装驱动时,关闭图形界面
12 sudo ubuntu-drivers autoinstall #安装上述命令中查看到的所有驱动
13 | sudo service lightdm restart
14 sudo apt-get update
15 sudo apt-get upgrade
16 sudo apt-get install mesa-utils #安装查看是否安装了正确的GPU驱动
17 glxinfo | grep rendering #如果返回信息为YES,则说明已经正确的安装了显卡
  驱动,但是如果为NO,则说明驱动没有正确的安装
18 nvidia-smi -q -i 1 #查看第一块GPU的详细信息,我们能够看到究竟第1块GPU的
  型号,这对于在运行Python程序时指定在某块具体的GPU上运行有极其重要的影响
19 nvidia-smi -q -i 0 #查看第一块GPU的详细信息,我们能够看到究竟第0块GPU的
  型号,这对于在运行Python程序时指定在某块具体的GPU上运行有极其重要的影响
```

更新GPU驱动之前,驱动的版本为: 384.130

```
graph@graph-HP-Z8-G4-Workstation:~$ nvidia-smi
Tue Sep 11 14:16:06 2018
  NVIDIA-SMI 384.130
                                      Driver Version: 384.130
  GPU
       Name
                    Persistence-M| Bus-Id
                                                  Disp.A
                                                            Volatile Uncorr. ECC
                                                            GPU-Util Compute M.
  Fan
              Perf
                    Pwr:Usage/Cap|
                                            Memory-Usage
    0
       Quadro P400
                            0ff
                                   00000000:2D:00.0 On
                                                                              N/A
  34%
        45C
                Р8
                     ERR! /
                            N/A
                                       110MiB /
                                                 1990MiB
                                                                 0%
                                                                         Default
       Tesla P40
                                   00000000:8D:00.0 Off
                            0ff
                                                                              0ff
                      10W / 250W
  N/A
                                         0MiB / 24445MiB
        35C
                                                                         Default
  Processes:
                                                                      GPU Memory
                                                                      Usage
   GPU
              PID
                    Type
                           Process name
     0
             1432
                           /usr/lib/xorg/Xorg
                                                                          108MiB
```

更新GPU驱动之后,驱动版本为: 396.44

```
graph@graph-HP-Z8-G4-Workstation:~$ nvidia-smi
Tue Sep 11 14:32:36 2018
  NVIDIA-SMI 396.44
                                     Driver Version: 396.44
  GPU
       Name
                    Persistence-M| Bus-Id
                                                           Volatile Uncorr. ECC
                                                  Disp.A
                                                           GPU-Util
             Perf
                   Pwr:Usage/Cap
                                                                     Compute M.
  Fan
       Temp
                                           Memory-Usage
       Quadro P400
                                   00000000:2D:00.0 On
                                                                             N/A
    0
                            0ff
  35%
        48C
               Р8
                      N/A / N/A
                                                1991MiB
                                                                         Default
                                      110MiB /
    1
       Tesla P40
                            0ff
                                   00000000:8D:00.0 Off
                                                                             0ff
  N/A
        41C
                      11W / 250W
                                        OMiB / 24451MiB
                                                                0%
                                                                         Default
                                                                      GPU Memory
  Processes:
   GPU
             PID
                   Type
                           Process name
                                                                      Usage
     0
            1430
                       G
                           /usr/lib/xorg/Xorg
                                                                          107MiB
```

安装CUDA

在官网中选择后执行下面的命令: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads? target_os=Linux&target_arch=x86_64&target_distro=Ubuntu&target_version=1604&t arget_type=debnetwork

```
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604_9.2.148-1_amd64.deb
sudo apt-key adv --fetch-keys
http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x8
6_64/7fa2af80.pub
```

```
3 sudo apt-get update
4 sudo apt-get install cuda
```

安装完成之后,我们能够看到在/usr/local下面有对应版本的cuda文件夹及其软连接, 此时我们需要在环境变量~/.bashrc中添加 PATH=\$PATH:/usr/local/cuda/bin 和 LD_LINRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64。

C程序测试CUDA的安装是否成功

在上一个阶段,我们已经成功的安装CUDA,但是还不知道安装是否成功,当然在安装的过程中,没有报错已经能够表明安装成功,但是仍然不够,下面,我们 cuda/sample下自带的code示例测试是否成功安装。

```
cd /usr/local/cuda/samples/1_Utilities/deviceQuery
sudo make
sudo ./deviceQuery #在输出中我们能够看到GPU的型号,像下面图示,说明成功安装CUDA支持
nvcc --version #nvcc是CUDA程序的编译器,如果能够正确的返回nvcc的版本,也充分说明CUDA已经成功安装
```

```
graph@graph-HP-Z8-G4-Workstation:/usr/local/cuda/samples/1_Utilities/deviceQuery$ sudo ./deviceQuery
/deviceQuery Starting...
CUDA Device Query (Runtime API) version (CUDART static linking)
Detected 2 CUDA Capable device(s)
evice 0: "Tesla P40"
  CUDA Driver Version / Runtime Version
CUDA Capability Major/Minor version number:
Total amount of global memory:
                                                                9.2 / 9.2
                                                                6.1
                                                                24452 MBytes (25639649280 bytes)
  (30) Multiprocessors, (128) CUDA Cores/MP:
                                                                3840 CUDA Cores
  GPU Max Clock rate:
                                                                1531 MHz (1.53 GHz)
  Memory Clock rate:
Memory Bus Width:
                                                                3615 Mhz
                                                                384-bit
  L2 Cache Size:
                                                                3145728 bytes
  Maximum Texture Dimension Size (x,y,z)
Maximum Layered 1D Texture Size, (num) layers
Maximum Layered 2D Texture Size, (num) layers
                                                               1D=(131072), 2D=(131072, 65536), 3D=(16384, 16384, 16384)
1D=(32768), 2048 layers
2D=(32768, 32768), 2048 layers
                                                               65536 bytes
49152 bytes
  Total amount of constant memory:
  Total amount of shared memory per block:
  Total number of registers available per block: 65536
  Warp size:
                                                                32
                                                                2048
  Maximum number of threads per multiprocessor:
```

安装cuDNN

我们能够在 https://developer.nvidia.com/cuda-gpus 上查找到关于Tesla p40的 compute Capability为6.1,因此,为了加速神经网络的计算,应该安装cuDNN库来加速神经网络的计算过程。

```
#下载的安装包为: cudnn-9.2-linux-x64-v7.2.1.38.tgz
tar -xvf cudnn-9.2-linux-x64-v7.2.1.38.tgz #解压后在下载的目录下能够看到一个名为cuda的文件夹
cd cuda
sudo cp lib64/lib* /usr/local/cuda/lib64
sudo include/cudnn.h /usr/local/cuda/include
cd /usr/local/cuda/lib64/
sudo chmod +r libcudnn.so.7.2.1
sudo ln -sf libcudnn.so.7.2.1 libcudnn.so.7
sudo ln -sf libcudnn.so.7 libcudnn.so
sudo ldconfig
```

至此完成cuDNN库的安装,它在计算能力3以上的计算机中,能够加速神经网络的计算。

参考资料

- 1. https://askubuntu.com/questions/700208/ubuntu-14-04-direct-rendering-not-working-with-nvidia
- 2. https://blog.csdn.net/A_Z666666/article/details/72853346
- 3. Python程序指定使用某个GPU执行程序 https://blog.csdn.net/ccbrid/article/details/79761674
- 4. 详细介绍了CUDA的初次使用步骤 https://blog.csdn.net/xsc_c/article/details/24250345