### GHDDI Cluster Manual

luyao.ma@ghddi.org

Thursday 12<sup>th</sup> December, 2019

#### 1 Release Note

- 2019-12-12 将 Word 版改为 pdf 版本,但未增加实质内容。
- 2019-11-15 增加了一个 sockets 方式编译的 gamess。
- 2019-11-15 Comput34 上的所有 GPU 卡改为共享模式。
- 2019-09-16 安装了 Matlab Runtime, 位于/home/soft/matlab/v92。
- 2019-08-17 Zinc 数据库下载完毕。
- 2019-04-16 改进了多核多 GPU 卡任务的提交方法,但原有方法继续有效。
- 2018-12-25 增加了 Desmond GPU 版本。

## 2 基本情况

- 登录地址是: 111.204.125.107
- 用户名请找马路遥建立之。

## 3 系统组成

一共有 21 台服务器,登陆节点 1 台; 计算节点 16 台; GPU 节点 4 台。 comput1 $\sim$ comput16 是 16 个刀片节点。每个节点 24 核。 comput31  $\sim$  34 是 4 个 GPU 节点。每节点 24 核心 CPU 配 8 张 Nvidia P100 加速卡。

# 4 作业提交系统 SGE

SGE 系统,又名为 Gridengine。划分为 2 个 queue 分别为 rocket 和 p100 。

parallel 环境有三个,分别为 rocket rocketp p100 。

- 在刀片上提交单节点并行任务,请使用: qsub -q rocket -pe rocket 并行数
- 在刀片上提交多节点并行任务,请使用: qsub -q rocket -pe rocketp 并行数
- 在 GPU 节点提交单节点并行任务,请使用: qsub -q p100 -pe p100 并行数

#### **4.1 GPU Job** 提交

使用 GPU 软件,一般应指定 CUDA\_VISIBLE\_DEVICES 环境变量。请参考这里。上述参考文献中,在 python 中指定使用的设备,GHDDI 环境中,应该由环境变量指定。comput31  $\sim$ 34,4 台 GPU 服务器,每台 8 卡,CUDA VISIBLE DEVICES 的数字为 0-7。

由于大家都要提交作业,所以应该在 SGE 提交系统中指定参数。

SGE 中设定了相应的 GPU 参数,请大家在提交作业的之时,用以下格式的脚本,其中标红处是重点。

#\$ -1 ngpus=X

#\$ -pe p100 Y

#\$ -q p100

source /home/cudasoft/bin/startcuda.sh

Run Your JOB Here

source /home/cudasoft/bin/end cuda.sh

其中 ngpus=X 处, X 定义使用 gpu 卡的个数。可定义的范围是 1-8。 必须在提交脚本中定义。否者多人的 GPU 任务可能会共用同一张卡,互相拖 累速度。

SGE 提交脚本中,写为 #\$ -1 ngpus=5 和在命令行执行 qsub -1 ngpus=5 相同。

startcuda.sh 中会先 sleep 35 ,用于核实具体设备,停顿 35 秒。 所以当 qstat 命令看到已经开始执行 job 时,还要等待 35 秒才会真正执 行。

最后一句 end\_cuda.sh,会释放刚刚使用完毕的 CUDA\_VISIBLE\_DEVICES。 使用多个 CPU 的 -pe 参数,与 -l ngpus=X 参数可同时使用。

同时使用-l ngpus=X 和 -pe p100 Y 参数时, SGE 会分配(X 乘以Y)个 GPU。

由于 comput31 ~34 都是 24 核 8 卡, 所以:

- X 必须小于等于 8
- Y 必须小于等于 24
- (X 乘以 Y ) 也必须小于 8

可以在脚本中使用 \$CUDA\_VISIBLE\_DEVICES 来查看 SGE 系统分配的 GPU 卡编号,使用 \$NSLOTS 查看 SGE 系统分配的 CPU 个数。

此方式可以在单机上执行,如果执行跨节点并行,跨节点使用 GPU,请和管理员,也就是老马协商。

Comput34 上,所有卡都设置为共享模式,其中第 7 块不会被 SGE 分配任务,大家留作调试用途。GPU 卡因为是共享,可能出现显存不足等问题,请大家自行注意之。

## 5 已安装软件

未说明安装位置的,可以直接运行。/home/cudasoft 下的软件,只能在 GPU 节点运行。

### 5.1 /home/soft 安装的软件

软件名称和版本	安装位置	备注
gamess/2018aug02	new_gamess/2018aug02/	gamess.00.x 是 OpenMPI 编译的 版本。
gamess/2018aug02	new_gamess/2018aug02/	gamess.01.x 是 sockets 方式编 译的版本。
gamess/2019june30	new_gamess/2019june30/	gamess.00.x 是 OpenMPI 编译的 版本。
gamess/2019june30	new_gamess/2019june30/	gamess.01.x 是 sockets 方式编 译的版本。
Amber18	amber18/	使用前执行 source amber.sh 以获得正确的环境变量。包含非并行版、mpi 并行版和 cuda 版。
dock 3.7	dock64	
gromacs 2018.1	gromacs/	mpi 版,无 cuda 支持。
Desmond 3.6.1	desmond361/	mpi 版,无 cuda 支持。
UCSF Chimera 1.14	UCSF/Chimera64-1.14/	
Matlab Runtime v92	matlab/	需要将 LD_LIBRARY_PATH 设置中加上 v92 中的 runtime/glnxa64
racias rancine vsz	macras,	

#### **5.2** /home/cudasoft 下安装的软件

软件名称和版本	安装位置	备注
Namd 2.12	namd212/	

### 5.3 其他已经安装的软件

默认在可执行文件 /usr/bin 下, 具体可用 rpm -ql SOFT\_NAME 命令查询。

- gromacs-2018.2-1.el7.x86\_64
- coot-0.8.1-1.el7.x86 64

- vmd-1.9.3-3.el7.x86\_64
- autoDock-4.2.5.1-1.184.x86 64
- R-3.6.0-1.el7.x86 64

## 6 安装的 Zinc 数据库

位于 /data01/zinc 下,数据库很大,有 42 TB 之多。所以切勿将任何文件 Copy 到其他路径下,解压使用后请立刻删除。

## 7 SGE 提交范例

老马准备了一些 SGE 提交的范例,在 /home/ghddi\_public/bench,每个目录是一个范例,默认是进入目录后执行 qsub ./run.sh 。 每个例子解释如下:

#### 7.1 desmond one node

这是个 Desmond 3.6.11 的并行算例,由于不会改输入文件,只能以 2/4/8/16 在单机并行。qsub ./run.sh 默认是一个 16 核并行任务。

## 7.2 gromacs\_multi\_node\_mpi

192 核跨节点并行的 gromacs 算例。

### 7.3 mpitest multi node

也是个跨节点并行的简单 mpi 程序。

#### 7.4 mpitest one nodea

单节点并行的简单 mpi 程序。

#### 7.5 multi gpu one node

单节点多 GPU 卡并行的程序。执行./sub.sh 后,会提交 8 个从 1 卡到 8 卡的 GPU 并行测试程序。该程序会自动侦测出全部 GPU 卡,但根据 SGE 给出的 CUDA VISIBLE DEVICES 变量,选择 GPU 卡运行。

#### 7.6 openmm one node gpu

OpenMM 算例,单机单卡使用。

# 8 关于各种 Python 版本

系统默认 Python 是 python2.7 也就是 /usr/bin/python 或 /usr/bin/python2.7。

## 8.1 python3.6

#### 需要执行:

export LD\_LIBRARY\_PATH=/home/soft/rdkit\_2018\_03\_1/lib:\$LD\_LIBRARY\_PATH之后,才可以使用 rdkit 模块

## 8.2 /home/cudasoft/python349

支持 cuda,只能在 comput31 ~34 4 个节点上运行。使用前请执行:source/home/cudasoft/python349/env.sh 有安装 deepchem、tensorflow 等模块,支持 GPU 。