LAB3实验报告

套 亚	学号	姓名	开始/结束日期	Email
计算机科学与技术系	191220156	张桓	4.11~4.12	2659428453@qq.com

LAB3实验报告

实验名称

实验目的

实验内容

Task2: Handle ARP Request

实现逻辑

核心代码

实验结果

在mininet上测试

Task3: Cached ARP Table

实现逻辑

核心代码

打印ARP表并测试

实现超时机制

总结感想

实验名称

Respond to ARP

实验目的

本实验作为实现 IPV4 路由器功能的第一个阶段,在本阶段中需要实现对分配给路由器接口地址的 ARP 请求 作出响应。

实验内容

Task2: Handle ARP Request

首先我们回顾一下 ARP 包的功能,本质上讲 ARP 是连接链路层和网络层的协议。当一个主机 A 想要向另一个主机 B 发送数据时,若主机 A 只知道 B 的 IP 地址,但是不知道 B 的 MAC 地址。为了使得数据包能够成功发送, A 就需要先发送一个 ARP 请求包到路由器,这个包的包头含有源 A 的 IP 地址和 MAC 地址以及目的 B 的 IP 地址,而没有被填写的目的 B 的 MAC 地址,就是被请求的地址。

因此我们更能明确本次实验的内容:就是实现路由器的功能,使其对 ARP 请求包做出响应,如果 ARP 的目的 IP 是分配给该路由器接口的地址,那么应创建并发送适当的 ARP 答复包。

(注: 本实验只关注路由器对 ARP 请求包的响应, 其他包目前不做处理

实现逻辑

这次实验我们对于需要处理的包的要求是比较"苛刻"的:

- 需要是个 ARP 包, 通过 if packet.has_header(Arp): 判断
- 更进一步是个 ARP 请求包, 通过 if arp.operation == ArpOperation.Request: 判断
- 这个请求包的目的 IP 在路由器的端口中要存在,通过 if arp.targetprotoaddr in self.myIPs: 判断。

其中 self.myIPs 是调用 self.net 类的 interfaces() 函数得到接口,再通过 ipaddr 得到路由器所有端口的 IP.

只有满足这几点条件,我们再进行后续的操作,即**构造一个 ARP 回应包**。这个包的源 MAC 和 IP 为原本的请求包所请求的目的主机的 MAC 和 IP ,目的 MAC 和 IP 则为原本的请求包的 MAC 和 IP 。再从**接收请求包的那个端口**发出即可(对应下文 15 16 行)。

核心代码

```
def __init__(self, net: switchyard.llnetbase.LLNetBase):
        # all IPs for each port in myrouter
        self.myIPs = [intf.ipaddr for intf in self.net.interfaces()]
def handle_packet(self, recv: switchyard.llnetbase.ReceivedPacket):
        timestamp, ifaceName, packet = recv
        log_info(f"In {self.net.name} received packet {packet} on {ifaceName}")
       if(packet.has_header(Arp)): #must be a ARP packet
            arp = packet.get_header(Arp) #get the arp header
            if arp.operation == ArpOperation.Request: # must be a request packet
                if arp.targetprotoaddr in self.myIPs: #the dest's IP be in my
                    for intf in my_interfaces:
                        if intf.ipaddr == arp.targetprotoaddr:
                            intf_dest = intf #find the intf of the dest's IP
                            arp_reply = create_ip_arp_reply(intf_dest.ethaddr,
arp.senderhwaddr, intf_dest.ipaddr, arp.senderprotoaddr)
                            self.net.send_packet(ifaceName, arp_reply) #construct
the reply arp and send it by get's port
```

实验结果

```
Passed:

1 ARP request for 192.168.1.1 should arrive on router-eth0

2 Router should send ARP response for 192.168.1.1 on routereth0

3 An ICMP echo request for 10.10.12.34 should arrive on router-eth0, but it should be dropped (router should only handle ARP requests at this point)

4 ARP request for 10.10.1.2 should arrive on router-eth1, but the router should not respond.

5 ARP request for 10.10.0.1 should arrive on on router-eth1


6 Router should send ARP response for 10.10.0.1 on router-eth1

All tests passed!
```


在mininet上测试

仿照教程里的例子来做,开启虚拟环境后在 router 的 xterm 上运行 myrouter.py , 在 server1 的 xterm 上输入命令 wireshark -k & 开始捕获,然后构造流量 server1 ping -c3 router , 捕获信息如下图:

• 路由器首先收到一个关于它自己的 IP 地址的 ARP 请求包,然后收到一个 ICMP echo 请求。在 Wireshark 中,单击捕获窗口第一行的 ARP 请求包,可以看到:"Target MAC adderss"目前都是0,因为这是需要请求的地址。



• 同样在 Wireshark 中,单击 ARP 响应数据包 (捕获窗口的第二行) 时,可以看到: ARP 标头中的所有地址都被填写 (并且交换了源地址和目标地址):



通过这些分析可以判断 myrouter.py 的 ARP 请求响应机制基本实现。

Task3: Cached ARP Table

实际的路由器中,目标 IP 地址和 MAC 地址之间会存储一个映射关系。这是因为将 IP 数据包发送到另一台主机时需要与目标 IP 地址关联的 MAC 地址。如果从路由器收到的 ARP 请求中记录所有的 <源 IP ,源 MAC >对,则可以减少 ARP 请求的开销。

实现逻辑

这个 ARP 表和交换机表的目的及其功能及其相似,只不过交换机表实现的是 MAC 地址和端口的映射,而 ARP 表实现的是 IP 地址和 MAC 地址的映射,都是为了做好记录以减少不必要的查询开销。

我们沿用交换机表的思路,同样用**字典**来实现 ARP 表,创建一个空字典 arp_table 作为 ARP 表,字典的表项为 <IP, MAC>。当路由器接收到一个 ARP 请求包时,就用该 ARP 头部的**<源 IP**,源 MAC >来更新表项。即 self.arp_table[arp.senderprotoaddr] = arp.senderhwaddr。

核心代码

```
def handle_packet(self, recv: switchyard.llnetbase.ReceivedPacket):
    ...
    # TODO: your logic here
    log_info(f"received packet {packet} on {ifaceName}")
    if(packet.has_header(Arp)): #must be a ARP packet
        arp = packet.get_header(Arp) #get the arp header
    if arp.operation == ArpOperation.Request: # must be a request packet
        self.arp_table[arp.senderprotoaddr] = arp.senderhwaddr #add or
    update the arp_table
    ...
    self.print_table() #print the arp_table
```

打印ARP表并测试

当 ARP 表**发生更新或改变时**,就会将当前的 ARP 表**打印到终端**。可以看到上方代码第 10 行就调用了打印函数 self.print_table()。

这个函数是用面向对象实现的类函数,该函数的实现如下:

```
1  def print_table(self):
2
    print('\033[1;35m=\033[0m'*18,'\033[1;32mARP_TABLE\033[0m','\033[1;35m=\033[0m'*1 8)]
8)
3
    print('|','\033[1;36mIP\033[0m'.center(31),'|','\033[1;36mMAC\033[0m'.center(31),'|')]
4    print("+" + "-" * 45 + "+")
5    for ip,mac in self.arp_table.items():
6        print('| {0} | {1} | '.format(str(ip).center(20), str(mac).center(20)))
7        print("+" + "-" * 45 + "+")
8    print('\033[1;35m=\033[0m'*47))
```

运行 testcase 中给好的测试用例得到输出如下:

```
srpy myrouter.py
16:26:00 2021/04/12
                         INFO Starting test scenario testcases/myrouter1_testsenario.srpy
                         INFO received packet Ethernet 30:00:00:00:00:01->ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP | Arp 30:00
16:26:00 2021/04/12
:00:00:00:01:192.168.1.100 ff:ff:ff:ff:ff:ff:192.168.1.1 on router-eth0
     192.168.1.100
                       | 30:00:00:00:00:01
16:26:00 2021/04/12
                        INFO received packet Ethernet ab:cd:ef:00:00:01->10:00:00:00:00:01 IP | IPv4 192.1
68.1.242->10.10.12.34 ICMP | ICMP EchoRequest 0 42 (13 data bytes) on router-eth0 16:26:00 2021/04/12 INFO received packet Ethernet 60:00:de:ad:be:ef->ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP | Arp 60:00
:de:ad:be:ef:10.10.1.1 ff:ff:ff:ff:ff:ff:10.10.1.2 on router-eth1
                === ARP TABLE ==
     192.168.1.100
                        30:00:00:00:00:01
       10.10.1.1
                        | 60:00:de:ad:be:ef
16:26:00 2021/04/12
                        INFO received packet Ethernet 70:00:ca:fe:c0:de->ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP | Arp 70:00
:ca:fe:c0:de:10.10.5.5 ff:ff:ff:ff:ff:ff:10.10.0.1 on router-eth1
                 === ARP TABLE ===
     192.168.1.100
                        30:00:00:00:00:01
       10.10.1.1
                        | 60:00:de:ad:be:ef
       10.10.5.5
                        | 70:00:ca:fe:c0:de
```

```
ARP request for 192.168.1.1 should arrive on router-eth0
Router should send ARP response for 192.168.1.1 on router-eth0

An ICMP echo request for 10.10.12.34 should arrive on router-eth0, but it should be dropped (router should only handle ARP requests at this point)


ARP request for 10.10.1.2 should arrive on router-eth1, but the router should not respond.

ARP request for 10.10.0.1 should arrive on on router-eth1
Router should send ARP response for 10.10.0.1 on router-eth1
```

通过输出的信息可以知道测试用例一共有3个 ARP 请求包,结合打印的 INFO 信息可以看出 ARP 表的行为完全符合预期。

下面我自己构造了一些流量来演示 ARP 表的实时变化,在 mininet 上输入一系列命令。

mininet 的网络拓扑如下:



• 输入 client ping -c3 server1 后终端输出的 ARP 表如下:

可以看到由于 client 会向路由器发送一个 ARP 请求包,这是一个新的表项,它的 IP 和 MAC 会被记录。

• 输入 server1 ping -c3 client 后终端输出的 ARP 表如下:

由于 server1 也会向路由器发送一个 ARP 请求包, ARP 表中会增加其表项,内容为 server1 的 IP 和 MAC 。

• 输入 server2 ping -c3 client 后终端输出的 ARP 表如下:

server2 也是第一次发包,作为一个新的表项,也被正确记录了。

实现超时机制

注意这一部分的代码在源码中我**注释**掉了,如果需要检查直接将注释去掉即可,关键代码在下面会有展示。

ARP 表的表项经过一段时间后没有更新的话会被删除,实现这个也很简单,类似 lab2 中交换机表的超时机制。我们在更新或者添加表项的时候,多保存该表项进入表的时间信息,即表项变为 <IP: [MAC, time]>,其中 time 可以通过 time.time() 函数获取。然后在每次处理新的数据包之前遍历所有的表项,用当前时间减去该表项的进入时间,当**差值** time.time()-self.arp_table[key][1] 大于 30s 时就 pop() 掉这个表项即可。

代码只需在原有基础上修改几行即可:

• 删除超时表项

```
for key in self.arp_table: #remove the out time items

if time.time() - list(self.arp_table[key][1]) > 30:

log_info(f"remove item {key}:{self.arp_table[key]}")

self.arp_table.pop(key)
```

• 更新或添加表项

```
1 self.arp_table[arp.senderprotoaddr] = [arp.senderhwaddr, time.time()]#add or
update the arp_table
```

下面简单验证一下超时机制

• 键入 client ping -c3 router , 结果如下: 正常添加表项

• 间隔**小于** 30s 后再键入 server1 ping -c3 router , 结果如下: 由于没有表项超时, 正常添加

```
19:53:42 2021/04/20
                           INFO received packet Ethernet 30:00:00:00:00:01->40:00:0
0:00:03 IP | IPv4 10.1.1.1->192.168.100.2 ICMP | ICMP EchoRequest 4680 2 (56
data bytes) on router-eth2
19:53:43 2021/04/20 INFO received packet Ethernet 30:00:00:00:00:01->40:00:00:00:03 IP | IPv4 10.1.1.1->192.168.100.2 ICMP | ICMP EchoRequest 4680 3 (56
data bytes) on router-eth2
19:53:58 2021/04/20
                           INFO received packet Ethernet 10:00:00:00:00:01->ff:ff:f
f:ff:ff:ff ARP | Arp 10:00:00:00:00:01:192.168.100.1 00:00:00:00:00:00:192.168.1
00.2 on router-eth0
                     ARP_TABLE =
            ΙP
                                       MAC
         10.1.1.1
                          I 30:00:00:00:00:01
     192.168.100.1
                          1 10:00:00:00:00:01
```

• 间隔**大于** 30s 后再键入 server2 ping -c3 router , 结果如下: 之前的两个表项都超时了, 应该删除。

```
19:54:29 2021/04/20
                           INFO remove item 10.1.1.1:[EthAddr('30:00:00:00:00:01'),
 1618919621.118634]
19:54:29 2021/04/20
                           INFO remove item 192.168.100.1:[EthAddr('10:00:00:00:00:
01'), 1618919638.148506]
                       INFO received packet Ethernet 20:00:00:00:00:01->ff:ff:f
20:00:00:00:00:01:192.168.200.1 00:00:00:00:00:00:192.168.2
19:54:29 2021/04/20
f:ff:ff:ff ARP | Arp
00.2 on router-eth1
                     ARP TABLE :
                                                           删除超时表项
            TP
                                       MAC
                          1 20:00:00:00:00:01
     192.168.200.1
```

可以判断超时机制正确实现了。

总结感想

这次实验总体来说难度不大,主要是理清了路由器的一些概念,完成代码并不是很难。实现完交换机表后,这个 ARP 表就很轻易了。

更重要的是学了写 python 的技巧, 比如打印表格对齐, 输出颜色等等。

参考文章: python输出对齐

最后感谢助教的耐心批改会会会