在线文档预览用户手册

www.idocv.com

www.idocv.com

www.idocv.com

www.idocv.com

I Doc View 2014年10月

Website: www.idocv.com Hotline: 400-000-7644

www.idocv.com

第一章、概述

I Doc View 在线文档预览支持以下格式文件的在线预览:

文档: doc,docx,wps,odt,rtf,xls,xlsx,et,ods,csv,ppt,pptx,dps,odp,pdf,txt

图片: jpg, jpeg, gif, png, bmp, tif

音频: mp3, m4a, mid, wma 压缩文件: zip, rar, tar, 7z

图纸: dwg, dxf, dwf

编程: html,htm,xml,js,css,java,php,sql

I Doc View 在线文档预览分为单机版和集群版。

单机版适用场景 用户量5万以下 日预览量百万级以下 上传并发平均 150 个文档/秒 预览并发平均 1000 个文档/秒 单个文档转换平均2秒

注: 以上参数根据带宽和机器配置有所不同

硬件配置:

内存: 8G 或以上(中小规模预览)

如果预览量大,建议配置 SSD,并且将 Office 安装在 SSD 硬盘中。

如果超过以上访问量,建议配置集群版。

系统环境:

Windows Server 2016 64 位、2012 64 位、2008 R2 64 位(最低版本,不推荐) 特别提示:请自行进行数据冗余备份

www.idocv.com

第二章、特色

1. 预览本地文档

您可以上传并在线查看您计算机的文档。

2. 预览网络文档

3. 阅读进度条

doc, docx, ppt, pptx 和 txt 文档大于约 3 页时, 预览页面底部会出现阅读进度条。

4. 页面定位

doc, docx 和 txt 文档大于约 3 页时, 预览页面底部会出现一个页面定位区域, 区域内每个圆 点"·"代表一个页面,从左到右依次增加,圆点"·"越多,文档越大。鼠标移动到页面定位区 域后会变为手形,点击即可跳转到对应页面:

ppt, pptx 文档预览时, 电脑端可使用"↑"、"←"箭头向上翻页, "→"、"↓"或空格键向下翻页, 或直接点击左侧缩略图跳转到对应页面,手机端则既可通过页面选择器定位页面,也可左右 滑动来切换幻灯片, pad 端则既可通过左侧缩略图定位页面,也可在右侧预览图上左右滑动 来切换幻灯片。

5. 安全等级

每个文档都可以设置两种访问方式:

公开: 任何人可以访问并预览, 适用于公开文档

MM:igocy.com 私有:只能通过会话 ID 预览,会话过期后就需要重新获取预览会话 ID,该预览方式适用于 私有文档

6. 浏览器兼容

在线文档预览兼容主流浏览器,如: Chrome 浏览器(推荐)、IE8 及以上版本、火狐浏览器、 Safari 浏览器、360 浏览器、Opera 浏览器、搜狗浏览器等。

7. 适应不同终端

文档预览采用响应式设计,在不同的终端(如笔记本、平板电脑或手机等)上预览时,文档会自动调整页面布局达到最佳效果。例如:在预览 ppt 或 pptx 文档时,手机、平板和电脑预览效果不同,左侧缩略图只在电脑或平板预览时生效,在屏幕较小的手机端则隐藏缩略图,但会出现手机端专有的页面选择器来定位页面。

8. 加载优化

doc, docx 和 txt 文档预览按需获取、分页加载,减少服务器、带宽和终端压力; ppt, pptx 预览时, 左侧缩略图每张大约 5k, 假如有 20 页的 PPT, 所有缩略图总和也只有 100k 左右, 右侧一张大图 60k 左右, 初次页面加载图片总量只有 160k 左右, 大大减少服务器、带宽和终端压力, 手机端预览更是隐藏缩略图, 大大节省网络流量。

9. 易扩展

对于非默认预览格式的文件,提供方便的扩展方式以供客户自定义预览页面。

10. 集群部署


对于高并发环境,可方便地进行集群部署,并可线性扩展。





第三章、系统架构

1. 单机版架构




I Doc View 在线文档预览服务所需软件分为两类:

- 1. 私有软件:包括"在线文档预览服务 WEB 应用"和"在线文档预览转换器",这两种软 件的获取与授权详情请联系 I Doc View 客服;
- 2. 公有软件:公有软件为IDoc View 在线文档预览服务正常运行所需的其他软件,大部分开 源免费,根据自己实际情况从其官网获取,也可从 I Doc View 提供的统一下载地址来获取。 MMN iq

图中绿色部分为私有软件。

2. 集群版架构



预览流程:

- 1. 用户通过第三方应用系统(以下简称"应用系统")将所有文件上传到"分布式云存储"(或者现有的文件存储系统),并在应用系统中记录文件基本信息如文件名、大小、MD5、下载链接等;
- 2. 用户需要预览上传的文件时,应用系统在预览链接后面添加文件 MD5 值参数(或文档唯一标识 uuid,或者应用系统为文档生成的唯一 ID 等,后续用作一致性哈希),预览链接格式如:

http://api.idocv.com/view/url?url=<UTF-8 Encoded URL>&name=<可选文件名>&md5=<file md5>

或者:

http://api.idocv.com/view/<uuid>?uuid=<uuid>(这种方式需要在下面的 Nginx 配置中修改 \$arg_md5 为\$arg_uuid);

3. 用户点击预览链接时候,访问请求到达代理层。代理层有两台互为热备的基于 Linux 系统的 Nginx 代理(图中 N1 和 N2), Nginx 配置示例:

```
hash $arg md5 consistent;
    server docview1;
    server docview2;
    server docview3;
server {
    server name www.idocv.com;
                                                   www.idocv.com
    location / {
       proxy pass http://docview backend cluster;
```

参考:

https://www.nginx.com/blog/choosing-nginx-plus-load-balancing-techniques/ http://nginx.org/en/docs/http/ngx http upstream module.html#hash http://nginx.org/en/docs/varindex.html

以上配置中, \$arg md5 为预览链接中的 MD5 参数值(可为其他参数如 uuid、文件唯一标识 id 等), Nginx 根据该参数值做一致性哈希,将预览请求分发给服务层的后端 Tomcat 预览服 务 docview1, docview2 或 docview3 (对应图中 T1, T2 或 T3);

4. 服务层的 Tomcat 预览服务接收到请求后,首先根据 MD5 值判断是否成功预览过相同 MD5 的文件,如果预览过,则直接展示给用户,否则,根据 url 参数再次判断是否预览过相 同链接的文档(可配置),如果预览过则直接展示给用户,否则,预览服务根据 url 参数去 分布式云存储中获取原始文档,并在存储层的数据库和磁盘中分别存储文件元数据和文件实 体,然后做转换处理,如果转换成功则直接预览,如果转换失败则提示失败信息。

说明

- a). 文件存储: 所有文件均统一存储在分布式云存储或已有的文件存储系统中;
- b). 有效转换: 因为预览链接中有文件 MD5 参数 (或 uuid、应用系统文件唯一标识 ID 等), 代理层的 Nginx 做一致性哈希,每次都会将同一个文件的预览请求分发到相同的后端预览服 M, 务,避免重复转换;
- c). 线性扩展: 当预览服务器宕机时, Nginx 会自动探测并摘除, 当预览服务器需要扩展时, 只需要水平扩展添加预览服务器即可,不管是摘除或添加预览服务器,根据一致性哈希原理, 只会影响少量数据的自动调整,保证整体预览集群的稳定高速;
- d). 高可用性: 代理层的两台 Nginx 做了双击热备做到高可用, 后端预览服务宕机会被 Nginx 自动感知并临时摘除,落到宕机服务器的请求会自动分发到附近预览服务器。任何服务器的 宕机都不会影响整个预览服务;
- e). 清理数据: 当预览服务器的磁盘空间不足时,可以开启自动删除旧数据功能,只保留 X 天的数据,具体配置参见预览服务配置文件。

第四章、接入方式

方式 1: 普通接入

如果原始文档需要用户先上传,然后再预览,可以使用该接入方式。 接入时,可以先调用预览服务的上传接口:

http://api.idocv.com/doc/upload

该上传接口可以同时支持本地文档上传(file)参数和互联网文档上传(url),但两个参数必 须选择其一。详细说明参见接口文档。

上传后,预览服务会返回文档的唯一标识 uuid,可以将此 uuid 存入您的数据库,之后的预 览和其他操作需要传入该参数。

预览的时候,可以调用预览接口:

http://api.idocv.com/view/<UUID>

其中, <UUID>就是调用上传接口返回的 uuid。

方式 2: 互联网文档接入

如果您的应用系统中已经有文档的"下载"链接,需要在旁边添加"预览"链接,可以直接 调用 URL 预览接口, 而不需要调用上传接口。注意: 该下载链接可以被预览服务器直接(不 需要登录)访问到。

http://api.idocv.com/view/url?url=<UTF-8 Encoded URL>&name=<可选文件名>

其中,<UTF-8 Encoded URL>是您文档的下载 url,需要进行 URLEncode 编码,如果您使用 Java 语言,可以使用

java.net.URLEncoder.encode("文档下载链接", "UTF-8");

来生成编码 url, 如果您使用 javascript, 可以使用

encodeURIComponent('文档下载链接');

来生成编码 url。

name 参数为需要显示的文件名。预览服务获取文件名方式如下:

如果传入 name 参数,则以 name 参数为准:

如果不传 name 参数,程序会自动从名称为 "Content-Disposition" 的 header 里获取 filename 作为文件名:

如果 header 里获取不到 filename,则根据文档的下载链接来截取文件名(如下载链接为

,cv.com

http://***/test.docx,则自动获取文件名为 test.docx),如果下载链接为动态链接,末尾不是".docx"(docx 可以是预览服务器支持的任何格式后缀)这样的形式,则获取文件名失败,返回失败信息。

示例:

a) 网络文档下载 url 为:

http://api.idocv.com/data/doc/在线文档预览用户手册.docx

b) Encode(UTF-8 编码)后的 URL 为:

http%3a%2f%2fapi.idocv.com%2fdata%2fdoc%2f%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e6%96%87%e6%a1%a3%e9%a2%84%e8%a7%88%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%8b%e5%86%8c.docx

c) 最终预览 URL 为:

http://api.idocv.com/view/url?url=http%3a%2f%2fapi.idocv.com%2fdata%2fdoc%2f%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e6%96%87%e6%a1%a3%e9%a2%84%e8%a7%88%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%8b%e5%86%8c.docx

方式 3: 预览服务器文档接入

如果原始文档在预览服务器的某个磁盘路径下,您也可以直接使用 URL 预览方式,无需调用上传接口。

调用接口跟预览网络文档接口相同:

http://api.idocv.com/view/url?url=<UTF-8 Encoded URL>&name=<可选文件名>

只是<UTF-8 Encoded URL>部分为 Encode 后的您预览服务器本地文档路径。

示例:

a) 本地文档路径:

D:/测试 目录/测试 文件.txt

b) 本地文档路径 URL:

file:///D:/测试 目录/测试 文件.txt

c) Encode(UTF-8 编码)后的本地文档 URL:

file%3A%2F%2FD%3A%2F%E6%B5%8B%E8%AF%95+%E7%9B%AE%E5%BD%95%2F%E6 %B5%8B%E8%AF%95+%E6%96%87%E4%BB%B6.txt

d) 最终预览 URL 为:

http://api.idocv.com/view/url?url=file%3A%2F%2F%2FD%3A%2F%E6%B5%8B%E8%AF%95+ %E7%9B%AE%E5%BD%95%2F%E6%B5%8B%E8%AF%95+%E6%96%87%E4%BB%B6.txt

如果原始文档存储在预览服务器上,建议使用该预览方式,服务器会直接读取本地文件,不通过网络,速度更快。

Website: www.idocv.com Hotline: 400-000-7644

展示

大部分情况下,第三方系统需要在自己的文档列表页的文档"下载"链接旁边添加"预览"链接的方式来集成在线文档预览服务,这时候只需要在"下载"链接旁边添加如下代码:

<a href="<view url>" target=" blank">预览

其中, <view url>是实际预览地址,例如:

预览

但有时候,客户需要直接将预览页面嵌入自己的模板中,这时可以使用 iFrame 方式来集成 嵌入。

首先需要在要嵌入预览页面的地方添加:

<iframe src="http://api.idocv.com/view/HwIqnTw.html" width="100%" scrolling="no"
style="min-height: 600px;"></iframe>

其次需要添加如下 js:

<script src="http://api.idocv.com/static/iframe-resizer/js/iframeResizer.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 iFrameResize();

</script>

www.idocv.com

www.idocv.com

2015 年 04 月 I Doc View 技术部