





- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

 przełącznika i urządzenia końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych
- Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci
- Odwzorowanie adresów
- 10 Podstawowa konfiguracja routera
- 11 Adresowanie IPv4

↑ Adresowanie IPv4 / Tworzenie podsieci sieci z prefiksami 16 i 8

Tworzenie podsieci sieci z prefiksami 16 i 8

11.6.1

Tworzenie podsieci z prefiksu 16



Tworzenie niektórych podsieci jest łatwiejsze niż innych. W tym temacie wyjaśniono, jak tworzyć podsieci, z których każda ma taka samą liczbę hostów.

W sytuacji wymagającej większej liczby podsieci potrzebna jest sieć IPv4 z większą liczbą bitów hostów do wypożyczenia. Na przykład adres sieciowy 172.16.0.0 ma domyślną maskę 255.255.0.0 lub /16. Ten adres ma 16 bitów w części sieciowej i 16 bitów w części hosta. 16 bitów w części hosta można pożyczyć w celu utworzenia podsieci. W tabeli przedstawiono wszystkie możliwe scenariusze podziału na podsieci z prefiksu /16.

Podział sieci /16

Długość prefiksu	Maska podsieci	Adres sieciowy (n = sieć, h = host)	# podsieci	# hostów
/17	255.255.128.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh.hhhhhhh 11111111.11111111.10000000.00000000	2	32766
/18	255.255.192.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn. nn hhhhhh.hhhhhhh 11111111.111111111.1 1 000000.00000000	4	16382
/19	255.255.224.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh.hhhhhhh 11111111.11111111.11100000.00000000	8	8190
/20	255.255.240.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn. nnn hhhh.hhhhhhh 11111111.11111111.1 111 0000.00000000	16	4094
/21	255.255.248.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn. nnnn hhh.hhhhhhh 11111111.11111111.1 1111 000.00000000	32	2046

Wprowadzenie do sieci Komunikacja sieciowa dziś Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego 3 Protokoły i modele Warstwa fizyczna Systemy liczbowe 6 Warstwa łącza danych Przełączanie w sieciach Ethernet 8 Warstwa sieci Odwzorowanie adresów Podstawowa konfiguracja 10 routera Adresowanie IPv4

Długość prefiksu	Maska podsieci	Adres sieciowy (n = sieć, h = host)	# podsieci	# hostów
/22	255.255.252.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn. nnnnnn hh.hhhhhhh 11111111.111111111.1 11111 00.00000000	64	1022
/23	255.255.254.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnh.hhhhhhh 11111111.111111111.11111110.00000000	128	510
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn. nnnnnnn .hhhhhhhh 11111111.111111111. 1111111 .00000000	256	254
/25	255.255.255.128	nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.111111111.1111111.10000000	512	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnn.nnnnnnn. nnnnnnn.nn hhhhhh 11111111.111111111.1 1111111.11 000000	1024	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnn.nnnnnnn. nnnnnnn.nnn hhhhh 11111111.111111111.1 1111111.111 00000	2048	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnn.nnnnnnn. nnnnnnn.nnnn hhhh 11111111.111111111.1 1111111.111 10000	4096	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnn.nnnnnnnn. nnnnnnn.nnnn hhh 11111111.1111111111.1 1111111.111110 00	8192	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn. nnnnnnnn.nnnnnn hh 11111111.111111111.1 1111111.1111110 0	16384	2

Chociaż nie musisz zapamiętywać tej tabeli, nadal potrzebujesz dobrego zrozumienia, w jaki sposób generowana jest każda wartość w tabeli. Nie pozwól, aby rozmiar stołu zastraszył cię. Powodem jest to, że przypadek ma 8 dodatkowych bitów, które można pożyczyć, a zatem liczba podsieci i hostów jest po prostu większa.

11.6.2

Tworzenie 100 podsieci z prefiksu 16



Rozważmy duże przedsiębiorstwo, które wymaga co najmniej 100 podsieci i wybrało adres prywatny 172.16.0.0/16 jako swój wewnętrzny adres sieciowy.


Przy pożyczaniu bitów z adresu /16 zacznij pożyczać bity w trzecim oktecie, przechodząc od lewej do prawej. Pożyczaj pojedynczo, aż do osiągnięcia liczby bitów niezbędnych do utworzenia 100 podsieci.

Rysunek wyświetla liczbę podsieci, które można utworzyć podczas wypożyczenia bitów z trzeciego i czwartego oktetu. Zauważ,

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	~
4	Warstwa fizyczna	~
5	Systemy liczbowe	~
6	Warstwa łącza danych	~
7	Przełączanie w sieciach Ethernet	~
8	Warstwa sieci	~
9	Odwzorowanie adresów	~
10	Podstawowa konfiguracja routera	~
11	Adresowanie IPv4	^

że istnieje teraz do 14 bitów hosta, które można pożyczyć.


Liczba stworzonych podsieci



Aby spełnić wymóg 100 podsieci dla przedsiębiorstwa, należy pożyczyć 7 bitów (tj. 2 ⁷ = 128 podsieci), jak pokazano na rysunku.

Sieć 172.16.0.0/23

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	~
4	Warstwa fizyczna	~
5	Systemy liczbowe	~
6	Warstwa łącza danych	~
7	Przełączanie w sieciach Ethernet	~
8	Warstwa sieci	~
9	Odwzorowanie adresów	~
10	Podstawowa konfiguracja routera	~
11	Adresowanie IPv4	^




Przypomnijmy, że maska podsieci musi się zmienić, aby odzwierciedlić pożyczone bity. W przykładzie tym, gdy pożyczonych zostanie 7 bitów, maska jest rozszerzona o 7 bitów w trzecim oktecie. W postaci dziesiętnej maska jest reprezentowana jako 255.255.254.0 lub jako prefiks /23, ponieważ trzeci oktet w postaci binarnej ma postać 11111110, a czwarty binarnie jest równy 00000000.

Rysunek wyświetla wynikowe podsieci od 172.16.0.0 /23 do 172.16.254.0 /23.

Wynikowe podsieci /23

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	~
4	Warstwa fizyczna	~
5	Systemy liczbowe	~
6	Warstwa łącza danych	~
7	Przełączanie w sieciach Ethernet	~
8	Warstwa sieci	~
9	Odwzorowanie adresów	~
10	Podstawowa konfiguracja routera	~
11	Adresowanie IPv4	^




Po pożyczeniu 7 bitów dla podsieci pozostaje jeden bit hosta w trzecim oktecie, a 8 bitów hosta pozostaje w czwartym oktecie, co daje w sumie 9 bitów, które nie zostały pożyczone. 29 wynikowych podsieci z 512 adresami hostów. Pierwszy adres jest zarezerwowany dla adresu sieciowego, a ostatni adres jest zarezerwowany dla adresu rozgłoszeniowego, więc po odjęciu tych dwóch adresów (29 - 2) mam 510 dostępnych adresów hosta dla każdej podsieci /23.

Jak pokazano na rysunku, pierwszy adres hosta dla pierwszej podsieci to 172.16.0.1, a ostatni adres hosta to 172.16.1.254.

Zakres adresów dla podsieci 172.16.0.0/23

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	~
4	Warstwa fizyczna	~
5	Systemy liczbowe	~
6	Warstwa łącza danych	~
7	Przełączanie w sieciach Ethernet	~
8	Warstwa sieci	~
9	Odwzorowanie adresów	~
10	Podstawowa konfiguracja routera	~
11	Adresowanie IPv4	^



11.6.3

Tworzenie 1000 podsieci z prefiksu 8



Niektóre organizacje, takie jak mali usługodawcy lub duże przedsiębiorstwa, mogą potrzebować jeszcze większej liczby podsieci. Na przykład weź małego dostawcę usług internetowych, który wymaga 1000 podsieci dla swoich klientów. Każdy klient będzie potrzebował dużej przestrzeni w części hosta, aby utworzyć własne podsieci.

ISP ma adres sieciowy 10.0.0.0 255.0.0.0 lub 10.0.0.0/8. Oznacza to, że adresy te mają 8 bitów części sieci oraz 24 bity, które można pożyczyć w celu podziału na podsieci. Dlatego mały ISP będzie dzielił sieci 10.0.0.0/8 na podsieci.


Aby utworzyć podsieci, musisz pożyczyć bity z części hosta adresu IPv4 istniejącej intersieci. Zaczynając do lewej strony do prawej, od pierwszego dostępnego bitu hosta, będziemy pożyczać po jednym bicie na raz, dopóki nie osiągniemy liczby bitów niezbędnych do stworzenia 1000 podsieci. Jak pokazano na rysunku, musisz pożyczyć 10 bitów, aby utworzyć 1024 podsieci (2¹⁰ = 1024). Obejmuje to 8 bitów w drugim oktecie i 2 dodatkowe bity z trzeciego oktetu.

Liczba stworzonych podsieci

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- Systemy liczbowe


 \vee

- 6 Warstwa łącza danych
- , Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci
- Odwzorowanie adresów
- 10 Podstawowa konfiguracja routera
- 11 Adresowanie IPv4



Rysunek pokazuje adres sieciowy i wynikową maskę podsieci po przekształceniu na 255.255.192.0 lub 10.0.0.0/18.


Sieć 10.0.0.0/18



Rysunek pokazuje podsieci wynikające z pożyczenia 10 bitów, tworząc podsieci od 10.0.0.0/18 do 10.255.128.0/18.

Wynikowe podsieci /18

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	~
4	Warstwa fizyczna	~
5	Systemy liczbowe	~
6	Warstwa łącza danych	~
7	Przełączanie w sieciach Ethernet	~
8	Warstwa sieci	~
9	Odwzorowanie adresów	~
10	Podstawowa konfiguracja routera	~
11	Adresowanie IPv4	^



Pożyczając 10 bitów, aby utworzyć podsieci, pozostaje 14 bitów hosta w każdej podsieci. Odejmując dwa hosty na podsieć (jeden dla adresu sieciowego i jeden dla adresu nadawania) mamy 214 - 2 = 16382 hosty na podsieć. Oznacza to, że każda z 1000 podsieci może obsługiwać do 16 382 hostów.

Liczba ta wyświetla specyfikę pierwszej podsieci.

Zakres adresów dla podsieci 10.0.0.0/18


- Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

 2 przełącznika i urządzenia
 końcowego

 \vee

 \vee

- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych
- Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci
- Odwzorowanie adresów
- 10 Podstawowa konfiguracja routera
- 1 Adresowanie IPv4



11.6.4

Wideo - Podział na wielu oktetach



Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić wyjaśnienie, jak używać magicznej liczby w wielu oktetach.

Wprowadzenie do sieci Komunikacja sieciowa dziś Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego 3 Protokoły i modele \vee Warstwa fizyczna \vee Systemy liczbowe Warstwa łącza danych 6 \vee Przełączanie w sieciach Ethernet Warstwa sieci 8 \vee Odwzorowanie adresów \vee Podstawowa konfiguracja 10 routera Adresowanie IPv4 \wedge

			.:	
	czanie ma	aski podsied	ci	
^{11.6.5} Świczenie - Obli	czanie ma	aski podsied	ci	
Ówiczenie - Obli				
DWICZENIE - Obli strukcje: tym działaniu otrzymujesz maskę	podsieci w formacie	dziesiętnym. Wprowadź	binarną reprezentację m	
ctrukcje: tym działaniu otrzymujesz maskę odanych polach oktetu. Dodatkow	podsieci w formacie	dziesiętnym. Wprowadź	binarną reprezentację m	
Ówiczenie - Obli	podsieci w formacie o należy przekonwert	dziesiętnym. Wprowadź ować maskę na format n	binarną reprezentację m otacji prefiksu w polu Za	pis z prefiksem.

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	~
4	Warstwa fizyczna	~
5	Systemy liczbowe	~
6	Warstwa łącza danych	~
7	Przełączanie w sieciach Ethernet	~
8	Warstwa sieci	~
9	Odwzorowanie adresów	~
10	Podstawowa konfiguracja routera	~
11	Adresowanie IPv4	^

