

SoftM Suite

Realisierungskonzept Schnittstelle MyMPL für Hudora



 Quelle:
 DOS_200703291619671_22239_3

 Projekt:
 1576.0.WW.203620.87.HUD

 Version:
 3

 Versicht:
 30 - in Prüfung

 Status:
 29.03.2007 16:40:00

 Verantwortlich:
 Gabriele Bergmann

 Anzahl Seiten:
 36



Herausgeber: SoftM[®] Software und Beratung AG

Haynauer Strasse 47-49

12249 Berlin

http://www.softm.com

Autor: André Hochstrasser

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Herausgeber und Autor dankbar.

- AS/400 ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- MS-Word ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA
- SoftM ist ein eingetragenes Markenzeichen der SoftM Software und Beratung AG.

© 2006 by SoftM Software und Beratung AG Alle Rechte vorbehalten





Inhaltsverzeichnis:

1	Einführung	5
	1.1 Zweck und Geltungsbereich	5
	1.2 Rahmenbedingungen	5
	1.3 Durchgeführte Besprechungen	5
2	Verzeichnis der Abkürzungen und Fachbegriffe	6
3	Einkauf	7
	3.1 Graphische Darstellung	7
	3.2 Erforderliche Anpassungen	8
	3.2.1 Prozessbeschreibung3.2.2 Prozessanpassungen	8 8
	3.2.3 Programmanpassungen	8
	3.3 Transportlager	9
	3.3.1 Prozessbeschreibung	9
	3.3.1.1 Schiffslager 3.3.1.2 Fluglager	9 10
	3.3.2 Prozessanpassungen	10
	3.3.3 Programmanpassungen	10
	3.3.3.1 Lademeldung 3.3.3.2 Entlastung Transportslager	10 14
4	Umlagerungsauftrag Extern an MyMPL-Lager	16
	4.1 Graphische Darstellung	16
	4.2 Erforderliche Anpassungen	17
	4.2.1 Prozessbeschreibung	17
	4.2.2 Prozessanpassungen	17
	4.2.3 Programmanpassungen 4.2.3.1 Kommissionierbeleg	17 17
	4.2.3.2 Automatische Folgebuchung	17
	4.2.3.3 Schnittstelle zum MyMPL	18
5	Kundenauftrag ab Lager Remscheid	20
	5.1 Graphische Darstellung	20
	5.2 Erforderliche Anpassungen	21
	5.2.1 Prozessbeschreibung5.2.2 Prozessanpassungen	21 21
	5.2.3 Programmanpassungen	21
	5.2.3.1 Automatische Folgeprozessabarbeitung	21
	5.2.3.2 Bereitstellung KB-Anforderung	21
	5.2.3.3 Einlesen MyMPL-Rückmeldungen	22 26
	5.3 Rückstandssteuerung auf Auftragsebene5.3.1 Prozessbeschreibung	26 26
	5.3.2 Prozessanpassungen	26
	5.3.3 Programmanpassungen	26
	5.3.3.1 Erweiterung Kundenstamm 5.3.3.2 Erweiterung KB-Rückmeldung	26 27
6	Lagerbuchung	29
	6.1 Graphische Darstellung	29
	6.2 Erforderliche Anpassungen	29



Soft Realisierungskonzept Schnittstelle MyMPL Prozessbeschreibung 29 6.2.1 29 Prozessanpassungen 6.2.2 6.2.3 30 Programmanpassungen Inventur 33 7.1 **Graphische Darstellung** 33 7.2 Erforderliche Anpassungen 33 7.2.1 Prozessbeschreibung 33 7.2.2 Prozessanpassungen 33 7.2.3 Programmanpassungen 33 34 Bestandsabgleich 8.1 **Graphische Darstellung** 34 8.2 Erforderliche Anpassungen 34 8.2.1 Prozessbeschreibung 34 8.2.2 Prozessanpassungen 34 8.2.3 Programmanpassungen 35 Realisierung 36 9.1 **Aufwand** 36 9.2 Realisierungsfestlegung 36



1 Einführung

1.1 Zweck und Geltungsbereich

Dieses Realisierungskonzept enthält die Beschreibung der In SoftM Suite durchzuführenden Prozess- und Programmanpassungen, um das neue, noch in der Entwicklung befindliche Hudora-MPL an SoftM Suite anzubinden. Da keine inhaltliche Definition des MyMPL vorliegt, werden die Festlegungen dieses Dokumentes zu den Schnittstellen durch das MyMPL verwendet. Das MyMPL ersetzt das im Einsatz befindliche SoftM Suite Mehrplatzlager, das mit dem Start des MyMPL nicht mehr verwendet wird.

Die in diesem Dokument dargestellten Anpassungen und Vorgaben sind bereits in Hinblick auf eine Anbindung eines Logistikpartners (zum Erstellungszeitraum war Kühne und Nagel im Fokus) festgelegt worden. Dabei erfolgte keine explizite Vorbereitung dieser Anbindung, sondern die Berücksichtigung der für die LogA-Anbindung erforderlichen Anpassungen, so das keine sich ausschließenden Vorgaben erstellt werden. Für eine mögliche LogA-Anbindung wird zum gegebenen Zeitpunkt ein eigenes Realisierungskonzept erstellt. Alle in diesem Dokument dargestellten Programmanpassungen müssen sowohl in der 5250-Umgebung als auch im Client zur Verfügung stehen, es sei denn, es ist in der Beschreibung der Programmanpassung explizit anders dargestellt. Aus Übersichtlichkeitsgründen sind die Screenshots grundsätzlich als 5250 Emulation dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen

Auf Grundlage dieses Konzeptes erfolgt die Programmierung der vorgesehenen Programmanpassungen und Erweiterungen sowie die Umstellung der Prozesse. Grundlage ist das Eingesetzte ERP-System SoftM Suite, Release 1.5 auf OS/400 mit 5250-Oberfläche und auf Citrix-Server mit CS-Oberfläche sowie das neue MyMPL der Hudora auf PC-Basis. Wesentliche Vorraussetzung ist auch der direkte Zugriff des MyMPL auf die Daten der SoftM Suite in der i5.

1.3 Durchgeführte Besprechungen

Das Konzept wurden auf Basis folgender Besprechungen erstellt:

Datum Art		Teilnehmer	Ergebnis
27.06.06	Besprechung	Frau N.Dornseif, Herr M.	Protokoll
		Dornseif, Herr	
		Hochstrasser	
04.07.06 Besprechung		Frau Dornseif, Herr	
	mit K+N	Hochstrasser, Vertreter	
		K+N	
12.09.06	Besprechung	Frau N.Dornseif, Herr M. Dornseif(teilw.)	Mitschrift im Konzeptausdruck

1.4 Änderungshistorie

Vers	Datum	Änderung	
3	Nov. 2006	Kapitel 1.4 neu	
3	Nov. 2006	Kapitel 3.2.3 Schlüsselerweiterung Datei ISZ00	





2 Verzeichnis der Abkürzungen und Fachbegriffe


Abkürzung, Begriff	Erläuterung		
SoftM Suite	ERP-Software von SoftM		
MyMPL	Hudora Mehrplatzlagerprogramm		
K+N	Logistikanbieter Kühne und Nagel		
LogA	Logistikanbieter		





3 Einkauf

3.1 Graphische Darstellung





3.2 Erforderliche Anpassungen

3.2.1 Prozessbeschreibung

Im Rahmen der MyMPL-Einführung wird der Einkaufsprozess nur minimal angepasst. Einzig die Schiffslagerabbildung wird neu definiert(Vgl. Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Die Anlieferung aus Bestellung im Hudora-Lager in Remscheid ist ein seltener Vorgang, da die meisten Anlieferungen in den Logistiklagern erfolgen. Für den geringen Anteil der Direktanlieferung muss jedoch eine Versorgung des MyMPL vorgesehen werden. Diese Versorgung erfolgt Rückmeldefrei. Das heißt, das die Information über den Warenzugang für das MyMPL bereitgestellt wird, jedoch keinerlei Rückmeldung vom MyMPL über den Einlagerungserfolg an SoftM Suite übergeben wird. Prozesstechnisch erfolgt also bei der Warenannahme eine Warenzugangsbuchung über das SoftM-Programm Warenzugang auf Bestellung. Hierbei kann sowohl ein passende Lieferung als auch eine Teil- oder Überlieferung erfolgen. Die einzugebende Warenvereinnahmungsnummer ist grundsätzlich frei wählbar, darf sich jedoch nicht wiederholen(wird bereits vom Standard abgefangen). Für die Warenvereinnahmungsnummer empfiehlt sich dabei die Verwendung der Bestellnummer + laufende Nummer, beginnend mit 1. Durch die Warenzugangsbuchung erfolgt die Erzeugung der Buchungssätze im Artikelkonto und die Erzeugung eines Warnzugangsbeleges mit der Warenvereinnahmungsnummer. Zusätzlich erfolgt die Bereitstellung der Warenzugangsinformation in einer Schnittstellendatei.

3.2.2 Prozessanpassungen

Im Rahmen der Einführung des MyMPL ist mit Echtstart das MPL zu deaktivieren. Außerdem ist die Erzeugung und der Andruck des Wareneingangsbeleges, soweit bis dahin noch nicht erfolgt, zu aktivieren.

3.2.3 Programmanpassungen

Im Warenzugangsprogramm EWE10(oder Unterprogramm) ist die Versorgung einer Schnittstellendatei zu integrieren. Da von einem Vollzugriff des MyMPL auf die SoftM Suite-Datenbank ausgegangen wird, enthält diese Datei nur die wesentlichen Grundinformationen zum Warenzugangsprozess. Das MyMPL liest alle Detailinformationen direkt aus der Datenbank ein.

Schnittstelle Warenzugang:

ISZ00

Feld	Format	Bezeichnung	
IZFNR	2A	Mandant(Firmennummer)	
IZBSTN	7,0	Bestellnummer	
IZWVNR	9,0	Warenvereinnahmungsnummer	
IZDTWZ	7,0	Datum Warenzugang	
IZTIME	6,0	Zeit Zugang	
IZDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel	
IZSTAT	1A	Status	
IZSANR	9,0	Satznummer	

Das Feld Mandant enthält die Firmennummer(z.Zt. immer '01')

Das Datum wird im SoftM-Format HJJMMTT ausgegeben(H=Jahrhundertkennzeichen).



Die Zeit wird im Format hhmmss ausgegeben.

Der Dateiführungsschlüssel dient als Kennzeichen "Satz in Bearbeitung" (*Blank = Satz verfügbar, <> *Blank = Satz in Verwendung)

Der Status wird für *Blank= Frei verfügbar und 'X' = Satz logisch gelöscht verwendet. Ein Sonderstatus ist "S" für Storno, der dem MyMPL einen Warenzugangsstorno mitteilt. In diesem Falle werden Datum und Uhrzeit ebenfalls von SoftM Suite fortgeschrieben. Weitere Stati sind möglich, müssen aber vor Einsatz für beide Systeme als zulässig bestätigt werden.

Die Satznummer wird beim Anlegen des Datensatzes durch SoftM automatisch hochgezählt. Die aktuelle Satznummer wird unter L2423.24 mit dem Schlüssel ISZ00 IZSANR gewartet.

Durch SoftM Suite können alle Felder bearbeitet werden. Durch das MyMPL dürfen nur die Felder IZDFSL und IZSTAT verändert werden.

Die Datei enthält einen eindeutigen Schlüssel IZFNR, IZBSTN, IZWVNR. Somit können zu einer Bestellung mehrere Warenzugänge verarbeitet werden. Der eindeutige Schlüssel wird um die Satznummer IZSANR erweitert, damit zu einer Warenvereinnahmugsnummer auch Stornos ausgegeben werden können.

3.3 Transportlager

3.3.1 Prozessbeschreibung

3.3.1.1 Schiffslager

Die Schiffslager 16 zeichnen sich dadurch aus, das es den Bestand auf den Schiffen sowohl mengen- als auch wertmäßig abbilden muss. Dies ist notwendig, da die dort vorhandenen Ware bereits der Hudora gehört. Die Bebuchung der Schiffslager soll jedoch künftig nicht über die Warenzugangsbuchung erfolgen. Dagegen sprechen 2 Gründe:

- 1. Die Bestände auf den Schiffen entsprechen wegen des "Schwundes" bei Beladung, Entladung und Zollkontrolle häufig nicht den wirklichen Beständen
- 2. Die Bestandsdifferenzen lassen sich über den Warenzugangsdialog sehr einfach abbilden. Dieser ist jedoch erst bei Wareneingang im Logistiklager einsetzbar, da erst hier die echte Warenzugangskontrolle erfolgt.

Um sowohl den Ansprüchen der Bestandsführung als auch den Anforderungen der Wareneingangskontrolle gerecht zu werden, erfolgt die Bestellung künftig direkt auf das Logistiklager, in Ausnahmen auch direkt auf das Lager Remscheid. Somit kann der normale Warenzugangsdialog für die Vereinnahmung verwendet werden(Vgl. Hierzu auch späteres Konzept Anbindung LogA, Warenzugang). Die Schiffslager werden als so genannte "Schattenlager" geführt. Das heißt, das sie weder durch den Einkauf noch durch den Vertrieb direkt bebuchbar sind. Die Bestandsführung erfolgt zum einen durch ein neues Programm "Schiffsbeladung", in dem neben der Erfassung von Warendaten zur bereits bestehenden Bestellung auch die automatische Bestandszubuchung im Schiffslager erfolgt. Die Abbuchung des Bestandes erfolgt dann automatisch im Programm Warenzugangsbuchung. Hierbei erfolgt die Abbuchung der real vereinnahmten Mengen. Eine mögliche positive Differenz bleibt im Lager 16 so lange bestehen, bis diese manuell abgebucht wird. Somit ist zum Einen die Kontrolle der Differenzen möglich. Weiterhin ist gewährleistet, das eine Entscheidung zur Differenzbuchung erfolgt. Diese kann dann entweder direkt durch die



Lagerbuchung durchgeführt werden (bereits im Standard enthalten) oder durch ein zusätzliches Programm halbautomatisch durchgeführt werden.

Negative Differenzen (Beim Warenzugang mehr vereinnahmt als im Lager 16 vorhanden) wird nicht aufgebaut. Es wird immer nur maximal der vorhandene Bestand abgebucht. Um eine genaue Zuordnung der Bestände im Lager 16 zur Bestellung zu ermöglichen, wird die Bestellnummer im Artikelkonto mitgeführt.

3.3.1.2 Fluglager

In seltenen Fällen wird Ware auch über Frachtflugzeuge angeliefert. Hierzu gibt es zur Zeit noch keinen gesonderten Prozess. Künftig soll jedoch auch die Anlieferung per Flugzeug genauso wie die Schiffslager behandelt werden(vgl. Kapitel 3.3.1.1). Als Schattenlager wird hierzu das Lager 36 neu eingerichtet.

3.3.2 Prozessanpassungen

Künftig müssen Bestellung direkt für das Lager erfasst werden in dem sie auch vereinnahmt werden sollen. Für alle Waren, die dabei per Schiff versendet werden, muss die Versandart '010 – Seefracht', für Luftfracht die Versandart '011' - Luftfracht verwendet werden. Für diese Bestellungen muss dann bei der Meldung der Verladung aus Übersee eine Lademeldung in SoftM Suite erfasst werden. Diese Stelle kann später erweitert werden, um zusätzliche Transportdaten für den Einkauf zu erfassen. Im ersten Schritt werden die durch die Hudora bisher benannten Daten erfasst.

Der Warenzugang erfolgt über die normale Warenzugangsbuchung, wobei in den Logistiklagern später auch die Nutzung einer Schnittstelle für die Warenzugangsbuchung verwendet möglich ist.

Die Erfassung der Lademeldung ist keine Vorraussetzung für die Warenzugangsbuchung. Die Transportlager werden als Nicht-Verkaufslager definiert, so das ein Abverkauf nicht möglich ist.

Bemerkung: Bei einer Entscheidung zur Pflichterfassung einer Lademeldung müsste jeder Versuch einer Warenzugangsmeldung verhindert werden. Der Vorteil währe hier der Zwang zur Erfassung der Ladedaten. Nachteil ist jedoch, das vor einer Zugangsbuchung bei fehlender Lademeldung diese immer nach zu erfassen währe. Das ist besonders für die automatische Zugangsmeldung über die Schnittstelle eines Logistikanbieters aufwändig, da dies erst nach der ersten Abweisung in Zugangsschnittstelle erfolgen könnte. Sollte sich die Hudora zu dieser Vorgehensweise entschließen, empfehle ich den Einsatz erst nach einer gewissen fehlerfreien Laufzeit der LogA-Schnittstelle.

3.3.3 Programmanpassungen

3.3.3.1 Lademeldung

Es wird ein neues Kontrollzentrum Lademeldung benötigt. Dieses muss in 5250 und im Client laufen.

Bei der Erfassung einer Lademeldung werden in einem ersten Schritt Bestellungen für eine Lademeldung über bestimmte Kriterien eingegrenzt und Anschließend in einem Listview für die Lademeldung zusammengefasst:





01 HUDORA 1 Vertrieb	Kontroll	zentrum Lademeldung	ILM05 ILM05	00:00:00 UIL05FC
		von	VB HUDKDIFW2 bis	V 1612
Lieferant Bestellung Lieferdatum			ldung	
F3=Verlassen F	F4=Feldinhalt	F6=Nachrichten F9=Prüf	en	

In der Auswahl Lademeldung ist möglich:

- 0 = Alle Bestellungen, die bisher keine Lademeldung erhalten haben
- 1 = Alle Bestellungen, die bereits eine Lademeldung erhalten haben
- 2 = Alle Bestellungen

Die Auswahl Lieferant, Bestellung, Lieferdatum und Lademeldung sind UND-verknüpft. Der Bis-Wert wird mit dem Von-Wert vorbelegt. Erfolgt keine Eingabe eines Von-Wertes wird der Bis-Wert mit dem Maximalwert vorbelegt.

Im folgenden Listview können die Bestellungen für die Lademeldung ausgewählt werden:

01 HUDORA 1 Vertrieb	Kontrollzentrum Lademeldung	00:00:00 00.00.00 ITL00 UPX02FD
123456789 123456789	Lieferant Lieferdatum Lager Lademeldung 1234567 12.34.56 123 X 1234567 12.34.56 123 1234567 12.34.56 123 X	
	F4=Feldinhalt F5=Aktualisieren F6=Nac F12=Zurück F14=Sortieren F24=Weitere	

Mit der Auswahl 1 werden alle zur Lademeldung auszuwählenden Bestellungen zusammengefasst. Im nächsten Bild erfolgt dann die Lademeldung selbst:





01 HUDORA	Lademeldung durch Ledemeldung 123	00:00:00 00.00.00 ILM05FA
Schiff : Ladedatum : Vorr. Ankunft :		
Mit Datenfreigabe er	folgt die Lademeldung !	
	chrichten F9=Prüfen F23=Funktionstasten	F17=Ansprechpartner

Je nach Wunsch der Hudora können hier künftig auch verschiedene Daten je nach Versandart (Also Seeverkehr oder Luftfracht gem. Versandart aus Bestellkopf) erfassbar gemacht werden.

Nach Datenfreigabe erfolgt die Abspeicherung der Meldungskopfdaten in der Datei ILK00 und der Positionsdaten in der ILP00. Weiterhin wird das jeweilige Transportlager (16 oder 36) mit allen bestellten Artikeln mit den in den Bestellungen enthaltenen Bestellmengen bebucht. Die Bewertung erfolgt dabei zum Bestellpreis.

Lademeldungskopfdatei:

ILK00

Feld	Format	Bezeichnung	
IKFNR	2A	Mandant(Firmennummer)	
IKLMNR	9,0	Lademeldungsnummer	
ILMTYP	1A	Meldungstyp(1=Seefracht, 4=Luftfracht)	
IKSNAM	30A	Schiffsname	
IKLDAT	7,0	Datum Lademeldung	
IKADAT	7,0	Datum Ankunft	
IKSBER	6,0	Sachbearbeiter Erfassung	
IKDTER	7,0	Datum Erfassung	
IKDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel	
IKSTAT	1A	Status	

Lademeldungspositionen:

ILP00





Feld	Format	Bezeichnung
IPFNR	2A	Mandant(Firmennummer)
IPLMNR	9,0	Lademeldungsnummer
IPLFNR	9,0	Lfd. Nummer
IPBSTN	7,0	Bestellnummer
IPDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel
IPSTAT	1A	Status

Die Lademeldungsnummer referiert auf ein entsprechendes Feld in der IREF(individuelle Feldreferenzdatei für Hudora). Hier erfolgt auch die Hinterlegung der Doku.

Zur Identifikation der Versandarten, für die eine Lademeldung zulässig ist, erfolgt die Auswertung des Kennzeichens "Ladeliste drucken" in der Versandartensteuerung:

v =	/ersandarten [Y00/XTY00F01	17:25:31 10.07.06 Seite 01 XDGXTYFA
Ändern Schlüssel	00 E 010	
Bezeichnung	Seefracht Seefracht	
Auf Tourenliste drucken	1	nicht auf Tourenliste drucken auf Ladeliste drucken Speditionsschein nicht drucken nicht auf Paketliste drucken
PaketIIste drucken		keinen Paketaufkleber drucken kein Paketaufkleber
Zusätzliche Lieferscheinkopie Firma Lieferantenadresse Lieferant	01	keine zusätzliche Lieferschein
Hinweis Verkehrsweg über EU-Land		ohne Hinweis Herkunftsland = Ursprungsland Weitere
F1=Hilfe F3=Verlassen F4=Feld F7=Verzweiger F8=Löschen F11=		

Die Festlegung, ob es sich hierbei um eine Schiffsbeladung oder Luftfracht handelt, erfolgt ebenfalls in der Versandart:

```
01 HUDORA
                                                         15:39:42 13.09.06
                              Versandarten
  1 Vertrieb
                     Datei XTY00/XTY00F01
                                                        Seite 02
                                                                   XDGXTYFB
            Ändern Schlüssel 00 E 010
LfSn-Daten per EDIFACT an Sped
                                              keine EDI-Daten für den Spedit
Aufruf Packdialog . . . . .
                                              ohne Packdialog
kein Sonderdienst
Rabatt in Prozent . . . . . 02
Textschlüssel zu 'Rabatt' . .
Hafen/Flughafen . . . . . .
                                              Seeverkehr
Verkehrszweig . . . . . . . . . . . . 1
                                                                       Ende
F1=Hilfe F3=Verlassen F4=Feldinhalt F5=Aktualisieren
                                                        F6=Nachrichten
F7=Verzweiger F8=Löschen F11=Warnung ignorieren F24=Weitere Tasten
```

© SoftM AG 1996 ONR.: HB012.001 Seite 13 von 36



Die Lademeldungsnummer wird automatisch erzeugt. Die Wartung erfolgt in der Nummernkreiswartung mit dem dargestellten Schlüssel:

```
01 HUDORA
                             Nummernkreise
                                                         17:32:01 10.07.06
                    Datei XNR00/XNR00F01
  1 Vertrieb
                                                        Seite 01
                                                                  XDGXNRFA
             Anzeigen Schlüssel 01 A LADMEL
                                                  T.MNR
Untergrenze . . . . . . . . . .
999999999
                                   1
Satzstatus . . . . . . . . . . .
                                               Satz ist aktiv
                                                                        Ende
F1=Hilfe F3=Verlassen F4=Feldinhalt F5=Aktualisieren
{\tt F7=Verzweiger} \quad {\tt F11=Warnung\ ignorieren} \quad {\tt F12=Zur\"{u}ck} \quad {\tt F24=Weitere\ Tasten}
```

Die Bewegungsschlüssel für die automatische Aufbuchung und Abbuchung der Transportlager sowie die Transportlager selbst werden im individuellen Firmenstamm hinterlegt:

01 HUDORA 01 Vertrieb	Individuelle Parameter Datei XPX00/XPX00F01	00:00:00 00.00.00 Seite 01 IDG50FA
Änder	n Schlüssel 01 I F	
Schiffslager Luftfrachtlager . BWSL Transportlager BWSL Transportlager		
	ssen F4=Feldinhalt F5=Aktualisie Löschen F11=Warnung ignorieren F	

Im Programm LLA10 muss die Versorgung des Feldes Bestellung und Bestellposition im Bewegungssatz integriert werden!

3.3.3.2 Entlastung Transportslager

Die Entlastung de Transportlagers muss in das Warenzugangsprogramm(EWE10 oder Unterprogramm) integriert werden. Hierbei wird ein Buchungssatz für das Transportlager erzeugt, der den Artikel mit aus der Warenzugangsbuchung immer dann mit der rückgemeldeten Menge vom Transportlager abbucht, wenn die Bestellung eine Versandart



Realisierungskonzept Schnittstelle MyMPL



mit dem Kennzeichen "Ladeliste drucken =1" enthält. Das Lager und der Bewegungsschlüssel wird gem. der Versandart(Seefracht oder Luftfracht) aus dem individuellen Firmenstamm entnommen(vgl. Kapitel 3.3.3.1). Die maximale abzubuchende Menge ist dabei der Bestand des Artikels im Transportlager. Über LLA10 muss sichergestellt werden, das die Bestellnummer und die Bestellposition in die XLB00 eingetragen wird. In Hinblick auf die Anbindung der Warenzugangsbuchung aus dem System eines Logistikanbieters muss auch die Warenzugangsbuchung über die Stapelschnittstelle diese geforderte Funktionalität abdecken.


Eine erneute Versorgung der Lademeldungsdateien ILK00 und ILP00 z.B. mit Rückmeldeinformationen ist an dieser Stelle nicht vorgesehen.





4 Umlagerungsauftrag Extern an MyMPL-Lager

4.1 Graphische Darstellung





4.2 Erforderliche Anpassungen

4.2.1 Prozessbeschreibung

Mit der Umlagerung von einem Fremdlager sind alle Umlagerungen gemeint, die auf das Lager Remscheid erfolgen. Dabei kann das Abgangslager sowohl ein Logistiklager als auch ein Lager eines Lohnfertigers sein. Die Auslösung des Umlagerungsauftrages erfolgt in Remscheid. Dabei kann sowohl eine Umlagerungsvorschlag aus der Dispo verwendet werden als auch eine manuelle Erfassung eines Umlagerungsauftrages erfolgen. Der Umlagerungsauftrag wird bis zur Zuteilung wie bisher durchgeführt. Die Erstellung des Kommissionierbeleges erfolgt ebenfalls wie bisher, jedoch erfolgt eine Kennzeichnung des Kommissionierbeleges als Warenbegleitschein, der der umzulagernden Ware mitzugeben ist. Dieser Schein wird per Fax an das abgebende Lager geschickt(Entfällt bei Realisierung der LogA-Schnittstelle für die Logistiklager). Beim Warenzugang erfolgt die Identifikation des Warenzugangs als Umlagerungszugang an Hand des mitgesendeten Kommissionierbeleges. Somit wird an Stelle des Programms "Warenzugangsbuchung" das Programm "Rückmeldung Kommissionierbeleg" aufgerufen. Nun erfolgt eine Rückmeldung der wirklich eingegangenen Menge, die u.U. von der Sollmenge abweichen kann. Nach Bestätigung der Meldung erfolgt eine vollautomatische Durchbuchung des Auftrages bis zum Rechnungslauf. Dabei werden die Programme Lieferscheinerstellung, Lieferscheinrückmeldung und Rechnungserstellung automatisch hintereinander aufgerufen. Zusätzlich wird die Schnittstellendatei zum MyMPL versorgt, damit die Zugangsinformation dort zur Verfügung steht. Im SoftM Suite ist der Vorgang damit abgeschlossen

4.2.2 Prozessanpassungen

Es ist eine Umstellung der Prozesskette von "KB zusätzlich" auf "KB und LS getrennt" durchzuführen. Weiterhin ist der Andruck des Lieferscheines für Umlagerungen in eine Blind-OUTQ umzuleiten. Für Umlagerungsaufträge ist weiterhin eine Auftragsart zu definieren oder, soweit bereits vorhanden, eine vorhandene Auftragsart für diesen Prozess anzupassen.

4.2.3 Programmanpassungen

4.2.3.1 Kommissionierbeleg

Der Kommissionierbeleg ist so anzupassen, das die Bezeichnung "Kommissionierbeleg" im Formularkopf für diesen Umlagerungsauftrag durch "Umlagerungsauftrag" ersetzt wird. Weiterhin ist sicher zu stellen, das die Versandadresse im KB-Kopf vollständig angedruckt wird.

4.2.3.2 Automatische Folgebuchung

Mit der Rückmeldung des Kommissionierbeleges muss automatisch sowohl die Lieferscheinerstellung- und Rückmeldung als auch die Rechnungserstellung ermöglicht werden. Diese Steuerung soll analog der im MPL möglichen Steuerung über die Herkunftsarten entsprechen. Eine Festlegung der Folgeoperationen soll in einem Individuellen Auftragsartenparameter erfolgen:





 10 HUDORA
 Auftragsarten
 00:00:00
 00.00.00

 01 Vertrieb
 Datei
 XPX00/XPX00F01/IPX00E03
 Seite 01
 IDG50FA

Ändern Schlüssel 00 A A NA

Folgeoperation nach KB-Rückm . ___

F1=Hilfe F3=Verlassen F4=Feldinhalt F5=Aktualisieren F6=Nachrichten F7=Verzweiger F8=Löschen F11=Warnung ignorieren F24=Weitere Tasten

Hierfür müssen die Datenstruktur IPX00E03 und das Dateiwartungsprogramm IDG50 erstellt werden. Die Parameter werden in der Parameterdatei XPX00 gespeichert.

Mögliche Einträge bei Folgeoperation:

*Blank Keine automatischen Operationen L Lieferschein erstellen und rückmelden

LR Lieferschein erstellen und rückmelden, Rechnung erstellen und drucken

4.2.3.3 Schnittstelle zum MyMPL

Zur Versorgung des MyMPL muss eine Datei mit der Warenzugangsinformation im Moment der manuellen KB-Rückmeldung erzeugt werden. Hierbei muss bereits eine mögliche automatische Rückmeldung aus der LogA-Schnittstelle beachtet werden.

Rückmeldedatei Kommissionierbeleg:

ISK00

Feld	Format	Bezeichnung
IKFNR	2A	Mandant(Firmennummer)
IKKBNR	7,0	Kommissionierbelegnummer
IKKPOS	5,0	Kommissionierbelegposition
IKAUFN	7,0	Auftragsnummer
IKAUPO	5,0	Auftragsposition
IKRMNG	11,3	Rückmeldemenge
IKDATE	7,0	Datum Rückmeldung
IKTIME	6,0	Zeit Rückmeldung
IKDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel
IKSTAT	1A	Status
IKSANR	9,0	Satznummer

Das Feld Mandant enthält die Firmennummer(z.Zt. immer '01')





Das Datum wird im SoftM-Format HJJMMTT ausgegeben(H=Jahrhundertkennzeichen).

Die Zeit wird im Format hhmmss ausgegeben.

Der Dateiführungsschlüssel dient als Kennzeichen "Satz in Bearbeitung" (*Blank = Satz verfügbar, <> *Blank = Satz in Verwendung)

Der Status wird für *Blank= Frei verfügbar und 'X' = Satz logisch gelöscht verwendet. Ein Storno, wird nicht zugelassen!

Die Satznummer wird beim Anlegen des Datensatzes durch SoftM automatisch hochgezählt. Die aktuelle Satznummer wird unter L2423.24 mit dem Schlüssel ISK00_IKSANR gewartet.

Durch SoftM Suite können alle Felder bearbeitet werden. Durch das MyMPL dürfen nur die Felder IKDFSL und IKSTAT verändert werden.

Die Datei enthält einen eindeutigen Schlüssel IKSANR. Es können zu einem KB mehrere Rückmeldungen je Position bereitgestellt werden.


Eine Verarbeitung der Rückmeldung aus dem MyMPL ist an dieser Stelle nicht vorgesehen.





5 Kundenauftrag ab Lager Remscheid

5.1 Graphische Darstellung





5.2 Erforderliche Anpassungen

5.2.1 Prozessbeschreibung

Der Prozessablauf für den Abverkauf aus dem Lager Remscheid erfolgt bis zum Zuteilungslauf wie bisher. Bei Erstellung des Kommissionierbeleges wird nun jedoch eine Kommissionieranforderung an eine Schnittstellendatei zum MyMPL gesendet. Das MyMPL übernimmt nun die Bereitstellung auf den Kommissionierplatz. Das Ergebnis ist die Bereitstellung der Kommissionierergebnisse in einer zweiten Schnittstellendatei, die durch SoftM eingelesen wird. Das Einlesen erfolgt dabei automatisch in einem noch zu definierenden Zyklus (Empfehlung: 10 sec.). Mit der Rückmeldemenge erfolgt nun automatisch auch die Rückmeldung des Kommissionierbeleges. Anschließend wird automatisch der Lieferschein erstellt und im Lager ausgedruckt. Weiterhin erfolgt die automatische Rechnungserstellung und der Andruck der Rechnung. Ein Sonderfall stellt das "Nullen" von KB-Positionen dar. Dies ist erforderlich, wenn trotz erfolgter Kommissionierfreigabe noch eine oder mehrerer Auftragspositionen durch den Vertrieb verändert werden sollen. Da nach KB-Erstellung eine Änderung der Auftragsposition nicht mehr zulässig ist, muss der Auftrag aus der Kommissionierung durch das Lager an den Vertrieb zurückgegeben werden. Dieses Nullen führt, im Gegensatz zu einer Rückmeldung mit der Menge 0, dazu, das der KB und die Zuteilung für die Auftragsposition vollständig gelöscht werden. Der Auftrag kann nun wieder durch den Vertrieb bearbeitet werden. Anschließend wird dieser dann durch die automatischen Zuteilungsjobs oder durch die manuelle Zuteilung mit einer neuen KB-Nummer zur Kommissionierung an das MyMPL übergeben.

<u>Bemerkung:</u> Der Kundenauftrag mit Auslieferung aus dem Logistiklager ist nicht Gegenstand dieses Konzeptes, sondern wird im Schnittstellenkonzept für den künftigen Logistikanbieter dargestellt.

5.2.2 Prozessanpassungen

Grundsätzlich muss die bereits in Kapitel 4.2.2 beschriebene Prozessanpassung zu KB und Lieferschein durchgeführt werden. Abweichend dazu ist jedoch der Andruck des Lieferscheins auf dem Lagerdrucker sicher zu stellen.

5.2.3 Programmanpassungen

5.2.3.1 Automatische Folgeprozessabarbeitung

Die hier benötigte automatische Folgeprozessverarbeitung ist bereits im Kapitel 4.2.3.2 beschrieben und wird so auch für diesen Prozess benötigt.

5.2.3.2 Bereitstellung KB-Anforderung

Im Programm zur KB-Erstellung ist die Versorgung einer Datei zu integrieren, die die Anforderung zur Kommissionierung durch ein externes Kommissioniersystem enthält. Diese Datei soll auch für die Versorgung einer LogA-Schnittstelle verwendet werden. Da die Anforderungen an eine solche Schnittstelle aber noch nicht genau definiert sind, ist die Struktur der Datei auf die Versorgung des MyMPL ausgerichtet.

Kommissionieranforderung

ISA00



Feld	Format	Bezeichnung
IAFNR	2A	Mandant(Firmennummer)
IALGNR	3A	Lagernummer
IAKBNR	7,0	Kommissionierbelegnummer
IAAUFN	7,0	Auftragsnummer
IADATE	7,0	Anforderungsdatum
IATIME	6,0	Anforderungszeit
IADFSL	10A	Dateiführungsschlüssel
IASTAT	1A	Status
IASANR	9,0	Satznummer

Das Feld Mandant enthält die Firmennummer(z.Zt. immer '01')

Das Feld Lagernummer enthält das Lager für die Kommissionierung. Dieses kann für die Eingrenzung zur Weiterverarbeitung (MyMPL oder LogA-Schnittstelle) verwendet werden.

Das Datum wird im SoftM-Format HJJMMTT ausgegeben(H=Jahrhundertkennzeichen).

Die Zeit wird im Format hhmmss ausgegeben.

Der Dateiführungsschlüssel dient als Kennzeichen "Satz in Bearbeitung" (*Blank = Satz verfügbar, <> *Blank = Satz in Verwendung)

Der Status wird für *Blank= Frei verfügbar und 'X' = Satz logisch gelöscht verwendet.

Die Satznummer wird beim Anlegen des Datensatzes durch SoftM automatisch hochgezählt. Die aktuelle Satznummer wird unter L2423.24 mit dem Schlüssel ISA00_IASANR gewartet.

Durch SoftM Suite können alle Felder bearbeitet werden. Durch das MyMPL dürfen nur die Felder IADFSL und IASTAT verändert werden.

Die Datei enthält einen eindeutigen Schlüssel IASANR. Zu einem Auftrag können mehrere KB erstellt werden. Die erneute Verwendung einer bereits vorhandenen KB-Nummer zu einem anderen Auftrag ist technisch in SoftM und somit auch in der ISA00 möglich, sollte jedoch, wenn möglich, vermieden werden. Die Steuerung dazu erfolgt jedoch durch die Hudora in den Nummernkreiseinstellungen.

Detaillierte Auftragsinformationen wie z.B. Auftragsart oder das Kennzeichen Fixtermin werden durch MyMPL direkt aus dem Auftragskopf(AAK00) gelesen. Die Kommissionierposition werden direkt aus der ALN00 gelesen.

5.2.3.3 Einlesen MyMPL-Rückmeldungen

Die Rückmeldedatei soll künftig eine Stapelverbuchung der Kommissionierbelege ermöglichen. Deshalb muss diese Funktion unter Nutzung des SoftM-Rückmeldeprogramms AFA38 neu geschaffen werden. Bei der Verbuchung ist grundsätzlich die rückgemeldete Menge zu verbuchen. Folgende Sonderfälle sind außerdem möglich:

Nullen

Sobald das entsprechende Kennzeichen in der Rückmeldedatei empfangen wird, muss der gesamte Kommmissionierbeleg storniert werden und die Zuteilung aller Auftragspositionen gelöst werden. Dabei ist es unerheblich, ob weitere Positionen in der Rückmeldedatei zum KB enthalten sind. Alle Positionen in der Rückmeldedatei erhalten Anschließend den Status 'X'.





Anmerkung: Diese Funktion soll nicht der LogA-Schnittstelle zur Verfügung stehen

Storno

Wird das Stornokennzeichen in einer KB-Position empfangen, wird der komplette Kommissionierbeleg storniert, die zugeteilte Menge zurückgesetzt und der Auftrag auf voll ausgeliefert gesetzt. Vorraussetzung ist jedoch, das noch keine Position des KB rückgemeldet wurde. Ist dies der Fall, wird der Status auf 'F' gesetzt und der Storno nicht ausgeführt.

Für die Rückmeldung muss ein zyklischer Job eingerichtet werden, der durch den Operator gesteuert wird. Dieser Job prüft in regelmäßigen Abständen die Eingangsdatei und ruft bei neuen Datensätzen das modifizierte Buchungsprogramm auf. Dieser Job muss in einem neu zu installierenden Subsystem LAG2SM laufen. Er erhält eine eigen JOBQ mit einer Begrenzung der aktiven Jobs auf 1:

```
Mit aktiven Jobs arbeiten
                                                                         SXXXXXXX
                                                              12.07.06 09:50:20
CPU %:
                   Abgelaufene Zeit: 00:00:00
                                                    Aktive Jobs: 692
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
  2=Ändern 3=Anhalten 4=Beenden 5=Arbeiten mit
                                                         6=Freigeben
  7=Nachricht anzeigen
                          8=Mit Spool-Dateien arbeiten 13=Unterbrechen
Ausw. Subsystem/Job Benutzer Art CPU % Funktion
                                                                Status
        XXX814365 LFS400 BCH
XXX814366 L70MAIERH BCH
                                        0,0 PGM-LGUSRCL
                                                                 DEOW
                                          0,0 PGM-LGUSRCL
                                                                 DEOW
        XXX814404 LFS400 BCH 0,0 PGM-LGUSRCL XXX814420 L80POELTLM BCH 0,0 PGM-LGUSRCL
                                                                 DEQW
                                                                 DEOW
         AG2SM QSYS SBS
LG2SM_ALLG SMOPERATOR BCH
       LAG2SM
                                          0,0
                                                                 DEOW
                                          0,0 DLY-10
                                                                 DLYW
         LG2SM_AUFT SMOPERATOR BCH
                                          0,0 DLY-10
                                                                 DLYW
                     QSYS SBS
L70WAHLB INT
       MDESBS
                                          0,0
                                                                 DEOW
                                          0,0 PGM-STARTMDE
         TL735NU07A
                                                                 DSPW
                                                                    Weitere ...
Parameter oder Befehl
               F5=Aktualisieren
F3=Verlassen
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F10=Neubeginn F15=Abbrechen F23=Weitere Angaben F24=Weitere Tasten
                                       F10=Neubeginn F11=Aufgelaufene Daten
```

Der Job LG2SM_AUFT dient dabei dem Einlesen der Auftragsschnittstelle. Der Job LG2SM_ALLG dient dem einlesen aller anderen Schnittstellen (vgl. Kapitel 6 und Schnittstellenkonzept LogA).

Die Häufigkeit des Leszyklus wird in "Sekunden" als Parameter im individuellen Firmenstamm gesteuert:





01 HUDORA	Individuelle Parameter	00:00:00 00.00.00
01 Vertrieb D	Datei XPX00/XPX00F01	Seite 01 IDG50FA
Ändern S	Schlüssel 01 I F	
Schiffslager BWSL Schiffslagerbebuchun BWSL Schiffslagerentlast Zyklus Lesen KB-Rückmeld Zyklus Lesen allg. Lager	ng cung dung	
	F4=Feldinhalt F5=Aktualisieren nen F11=Warnung ignorieren F24=	

Der Lesejob kann auch manuell über das Menü aufgerufen werden:

```
01 HUDORA KB-Rückmeldung einlesen ILM40 00:00:00
1 Vertrieb VB HUDKDIFW2 V 1612
von bis

Firma . . . . . . . . . 01
Mit Protokoll . . . . . _ Nein

F3=Verlassen F4=Feldinhalt F6=Nachrichten F9=Prüfen
```

Hierbei kann auch der Andruck eines Protokolls aufgerufen werden, welches beim zyklischen Aufruf nicht erstellt wird.

Integriert wird der Menüaufruf in das neue Menü EXTLAG, in dem sowohl die speziellen Funktionen für das MyMPL als auch die Funktionen für den Logistikanbieter integriert werden:

© SoftM AG 1996 ONR.: HB012.001 Seite 24 von 36



01	HUDORA Schnitts	stelle	en zi	Lagersystemen 00:00:00 00.0	0.00
(c)	SoftM AG 2001 Meni	ü EXI	ΓLAG	HUD XME	11FA
	<u>Datenübergaben</u>		23.	Prüf- und Korrekturprogramme XXX	D
	Zyklische Übernahmejobs			Listen	
10.		D	27.		
	Ende Allgemein-Übernahmejob	D			
12.	Start Auftrags-Rückmeldejob	D			
13.	Ende Auftrags-Rückmeldejob	D			
15.	Kontrolle Übernahmejobs	D			
	<u>Einmal-Übernahmejobs</u>			<u>Parameter</u>	
	Übernahme allgemeine Buchungen				D
21.	Übernahme Auftragsrückmeldung	D	33.	Zulässige Bewegungsschlüssel	D
Pos	Menü	_			
	Suchbegriffe			Arbeitsgebiet	
	Milfe F3=Startmenü F6=Nachr				
F8=1	Jachtverarbeitung F9=Operator	job	F12=	=Zurück F24=Weitere Tasten	

Rückmeldedatei Kommissionieranforderung:

<u>ISR00</u>

Feld	Format	Bezeichnung
IRFNR	2A	Mandant(Firmennummer)
IRKBNR	7,0	Kommissionierbelegnummer
IRKPOS	5,0	Kommissionierbelegposition
IRAUFN	7,0	Auftragsnummer
IRAUPO	5,0	Auftragsposition
IRRMNG	11,3	Rückmeldemenge
IRKZNU	1A	Kennzeichen Nullen
IRKZST	1A	Stornokennzeichen
IRFCOD	10A	Letzter Fehlercode
IRDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel
IRSTAT	1A	Status

Das Feld Mandant enthält die Firmennummer(z.Zt. immer '01')

Enthält das Feld IRKZNU den Wert '1', soll der komplette KB genullt werden.

Enthält das Feld IRKZST den Wert '1', soll der Komplette KB storniert werden. Ein Storno geht vor Nullen.

Das Feld IRFCOD kann den letzten Fehlercode enthalten, der im Übernahmeprogramm durch SoftM Suite festgestellt wurde.

Der Dateiführungsschlüssel dient als Kennzeichen "Satz in Bearbeitung" (*Blank = Satz verfügbar, <> *Blank = Satz in Verwendung)

Der Status wird für *Blank= Frei verfügbar und 'X' = Satz logisch gelöscht verwendet. Weiterhin ist der Status 'F' für fehlerhaft möglich.

Durch SoftM Suite werden die Felder IRFCOD, IRDFSL und IRSTAT bearbeitet. Wurde IRSTAT auf 'X' gesetzt, darf der gesamte Datensatz nicht mehr geändert werden.





Die Datei enthält keinen eindeutigen Schlüssel.

5.3 Rückstandssteuerung auf Auftragsebene

5.3.1 Prozessbeschreibung

Im Rahmen der Teilrückmeldungen ist die Lösung der Rückstandsverwaltung auf Auftragsebene erforderlich. Dabei besteht der Wunsch, für ausgewählte Kunden keine Rückstände im Auftrag zu verwalten. Der Standard von SoftM Suite ermöglicht die Rückstandsverwaltung auf Auftragspositionsebene. Dabei wird im Auftragskopf(vorbelegt aus dem Kundenstamm) festgelegt, ob eine Rückstandsverwaltung bei zulässiger Teillieferung erfolgen soll. Ist dies nicht zulässig, wird nach Teillieferung einer Auftragsposition diese Position auf voll ausgeliefert gesetzt und es erfolgt keine Nachlieferung der Positionsrestmenge. Es ist jedoch nicht möglich, bei Lieferung oder Teillieferung auch nur einer Position den Auftrag vollständig abzuschließen. Dies muss künftig möglich sein. Dazu wird im Kundenstamm ein Kennzeichen hinterlegt, das den Auftragsabschluss bei Teillieferung auch nur einer Position ermöglicht. Wird das Standardkennzeichen Rückstandsverwaltung auf "Ja" gesetzt, so ist wird das neue Kennzeichen "Keine Auftragsrückstände" jedoch ignoriert.

Dies ist besonders für die Auftragserfassung von Bedeutung. Das neue Kennzeichen "Auftragsrückstand" wird nicht in den Auftragskopf übertragen! Wird eine Rückstandsverwaltung gewünscht, so muss das vorhanden Kennzeichen "Rü" im Auftragskopf auf 1 gesetzt werden.

Sollen nun keine Auftragsrückstände gebildet werden, so wird nach Auslieferung auch nur einer Position in allen anderen Auftragspositionen, für die noch kein KB existiert, das Kennzeichen "Voll ausgeliefert" gesetzt, so das keine Zuteilung und KB-Erstellung mehr erfolgt.

5.3.2 Prozessanpassungen

Im Kundenstamm muss für die betroffenen Kunden das Kennzeichen für die Auftragsrückstandsverwaltung auf "Nein" gesetzt werden sowie, soweit noch nicht geschehen, das Kennzeichen Rückstandsverwaltung auf der Seite 'Auftrag2' auf 0 = Nein gesetzt werden.

5.3.3 Programmanpassungen

5.3.3.1 Erweiterung Kundenstamm

Der Kundenstamm wird um eine neue Seite/Registerkarte erweitert, in dem das neue Kennzeichen Rückstandsverwaltung verwaltet werden kann:





01 HUDORA 00:00:00 00.00.00 Ändern Kundenstamm 01 Vertrieb Kunde 10005 / 01 IDF30FD Adressdaten Name Andrea Agel Straße Schillerstr. 15 Im. und Export Plz/Ort 35582 Wetzlar Zusatzdaten (Auftrag 3) Kein Auftragsrückst.: _ F3=Verlassen F4=Feldinhalt F6=Nachrichten F12=Zurück

Diese Seite wird hinter der Seite "Zusatzdaten Auftrag 2" eingefügt. Das neue Satzformat IDF30FD wird in das neue Displayfile IDF30FM integriert. Die Verwaltung erfolgt über das Programm IDF30, IDF30S sowie dem entsprechenden Client-Programm. Das Client Programm wird als neue EXE dargestellt. Die Übergabe der Daten an den Client erfolgt über eine neue individuelle Datenstruktur. Die Daten werden in der Datei IKZ00 gespeichert, die Integration erfolgt dabei auf Basis der IREF. In der Verwaltung müssen auch die Prozesse 'Löschen' und 'Kopieren' eingebunden werden.

<u>Anmerkung:</u> Diese Maske kann in weiteren Projekten mit geringem Aufwand um neue individuelle Felder erweitert werden.

Rucksackdatei Kundenstamm:

IKZ00

Feld	Format	Bezeichnung	
IZFNR	2A	Mandant(Firmennummer)	
IZKDNR	7 A	Kundennummer	
IZKZAR	1A	Kennzeichen Auftragsrückstand	
IZDTER	7,0	Datum Erfassung	
IZSBER	6,0	Sachbearbeiter Erfassung	
IZDTAE	7,0	Datum Änderung	
IZSBAE	6,0	Sachbearbeiter Änderung	
IZDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel	
IZSTAT	1A	Status	

Die Datei enthält den eindeutigen Schlüssel IZFNR, IZKDNR.

5.3.3.2 Erweiterung KB-Rückmeldung

In der Rückmeldung der Kommissionierbelege muss eine zusätzliche Funktion eingefügt werden, die immer dann, wenn im Auftragskopf die Rückstandsverwaltung auf Nein gesetzt ist und im Kundenstamm das Kennzeichen für die Auftragsrückstandsverwaltung auf Nein steht, alle offenen und noch nicht in Kommissionierung befindlichen Auftragspositionen mit



Realisierungskonzept Schnittstelle MyMPL




dem Kennzeichen "Voll ausgeliefert" versieht. Dabei müssen bereits zugeteilte und noch nicht in Kommissionierung befindliche Positionen wieder zurückgesetzt werden.





6 Lagerbuchung

6.1 Graphische Darstellung



6.2 Erforderliche Anpassungen

6.2.1 Prozessbeschreibung

Zur Durchführung von direkten Bestandsbuchungen ist die Verwendung einer entsprechenden Schnittstelle erforderlich. Hierbei wird die bereits vorhandenen SoftM Suite Schnittstelle LHL00 verwendet. Diese ist mit Abschaltung des MPL nicht mehr in Verwendung und kann deshalb für die Stapelbuchung genutzt werden. Zum Buchen durch das MyMPL erfolgt keine direkte Versorgung der LHL00, sondern eine Übergabe der Buchungssätze in eine separate Schnittstellendatei. Durch einen Zyklenjob wird diese Datei in regelmäßigen Abständen eingelesen. In diesem Programm erfolgt eine erste Prüfung der Daten und das Mapping in die LHL00. Anschließend wird das Verbuchen über die LHL00 automatisch aufgerufen.

Soweit bereits das Übernahmeprogramm einen Fehler feststellt, wird dieser Satz in der Schnittstellendatei entsprechend gekennzeichnet. Um die Übernahme erneut zuzulassen, muss das Kennzeichen ('F' im Statusfeld) manuell über ein Dateiwartungsprogramm auf *Blank zurückgesetzt werden.

Die Buchung der Daten in der LHL00 erfolgt über SoftM-Standardprogramme. Sollten hier Fehler festgestellt werden, so können diese mit den bereits bekannten und eingesetzten Methoden zur Bearbeitung von Stapelbuchungen im Lagermenü L28 bearbeitet werden.

6.2.2 Prozessanpassungen

Die Buchungsmaske für Lagerbuchungen darf grundsätzlich nicht mehr durch die Sachbearbeiter verwendet werden. Um mögliche Korrekturen von Werte oder Datenbankinkonsistenzen trotzdem durchführen zu können, wird der Menüeintrag mit der Berechtigungsstufe 99 versehen (Nur Zugriff für IT und SoftM)





6.2.3 Programmanpassungen

Es muss ein Programm für einen Zyklenjob erstellt werden, das in regelmäßigen die Schnittstellendatei abfragt und neue Buchungssätze verbucht. Die Einbindung und Steuerung dieses Jobs erfolgt wie bereits für die KB-Rückmeldung in Kapitel 5.2.3.3 beschrieben. Auch hier wird ein parametrisierbarer Zyklus verwendet:

01 HUDORA	Individuelle Parameter	00:00:00	00.00.00
01 Vertrieb	Datei XPX00/XPX00F01	Seite 01	IDG50FA
Ändern	Schlüssel 01 I F		
Schiffslager BWSL Schiffslagerbebuch BWSL Schiffslagerentla Zyklus Lesen KB-Rückme Zyklus Lesen allg. Lag	nung nstung eldung		
F1=Hilfe F3=Verlasse	en F4=Feldinhalt F5=Aktualisie	ren F6=Nachri	chten
F7=Verzweiger F8=Lös	schen F11=Warnung ignorieren F	24=Weitere Tast	en

Die Übergabe der Buchungssätze erfolgt über die Schnittstelle Lagerbuchung:

Schnittstelle Lagerbuchung

ISB00

Feld	Format	Bezeichnung
IBFNR	2A	Mandant(Firmennummer)
IBBWSL	3,0	Bewegungsschlüssel
IBLGNR	3,0	Lagernummer
IBARTN	20A	Artikelnummer
IBMNGB	13,3	Buchungsmenge
IBINFO	20A	Buchungstext
IBFCOD	10A	Letzter Fehlercode
IBDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel
IBSTAT	1A	Status

Das Feld Mandant enthält die Firmennummer(z.Zt. immer '01')

Das Feld Bewegungsschlüssel enthält den Bewegungsschlüssel, mit dem die Buchung durchzuführen ist(Vgl. auch "Steuerdatei Bewegungsschlüssel").

Die Lagernummer enthält das zu bebuchende Lager(Prüfung im Übernahmeprogramm).

Die Artikelnummer enthält das zu bebuchende Artikelkonto(Prüfung im Übernahmeprogramm).

Die Menge enthält die Buchungsmenge in Bestandsführungseinheit.



Der Buchungstext kann einen beliebigen Text enthalten, der später im Artikelkonto zu Buchung angezeigt wird.

Das Feld IBFCOD kann den letzten Fehlercode enthalten, der im Übernahmeprogramm durch SoftM Suite festgestellt wurde.

Der Dateiführungsschlüssel dient als Kennzeichen "Satz in Bearbeitung" (*Blank = Satz verfügbar, <> *Blank = Satz in Verwendung)

Der Status wird für *Blank= Frei verfügbar und 'X' = Satz logisch gelöscht verwendet. Weiterhin ist der Status 'F' für fehlerhaft möglich.

Durch SoftM Suite werden die Felder IBFCOD, IBDFSL und IBSTAT bearbeitet. Wurde IBSTAT auf 'X' gesetzt, darf der gesamte Datensatz nicht mehr geändert werden.

Die Datei enthält keinen eindeutigen Schlüssel.

Steuerdatei Bewegungsschlüssel

Als Bewegungsschlüssel wird eine Teilmenge der Bewegungsschlüssel genutzt, die zur Zeit in SoftM Suite vereinbart sind. Die zulässigen Bewegungsschlüssel für das MyMPL sind vorerst:

Bewegungsschlüssel	Bedeutung
20	Zugang/Bestandserhöhung
35	Positive Inventurdifferenz
36	Negative Inventurdifferenz
37	Inventurbestätigung
47	Bruch/Schwund
56	Abgange Gebindeumfüllung
57	Zugang Gebindeumfüllung

Im Übernahmeprogramm erfolgt eine Prüfung gegen diese Liste. Dazu werden die zulässigen Bewegungsschlüssel in einer zusätzlichen Prüftabelle hinterlegt:

Steuerung Bewegungsschlüssel:

IBW00

Feld	Format	Bezeichnung
IWFNR	2A	Mandant(Firmennummer)
IWBWSL	3,0	Bewegungsschlüssel
IWLGNR	3,0	Lagernummer
IWPRGM	10A	Verarbeitungsprogramm
IBDFSL	10A	Dateiführungsschlüssel
IBSTAT	1A	Status

Die Wartung erfolgt über ein Listview:





00 HUDORA 01 Vertrieb	BWSL-Steuerung Lageranbindung	00:00:00 00.00.00 IBW UPX02FD
BwgSl Lager PgmNa 20 100 20 26		
Firma 00		
	alt F5=Aktualisieren F6=Nachr: F14=Sortieren F24=Weitere Ta:	

<u>Anmerkung:</u> Die Nutzung der Validierungsdatei erfolgt nicht, weil die künftigen Anforderungen an eine LogA-Schnittstelle eine komplexere Steuerstruktur erfordern. Hierfür ist dann auch das Feld Programmname vorgesehen.

Die Bewertung von Artikeln erfolgt bei Abgängen immer zum BDP und bei Zugängen zum BDP. Nur wenn dieser null ist, erfolgt die Bewertung zum Verrechnungspreis(Achtung! Bewegungsschlüssel 20 von Bewertung 6 auf Bewertung 7 ändern!). Eine Wertübergabe in der Schnittstelle ist nicht vorgesehen.


© SoftM AG 1996 ONR.: HB012.001 Seite 32 von 36





7 Inventur

7.1 Graphische Darstellung



7.2 Erforderliche Anpassungen

7.2.1 Prozessbeschreibung

Die Inventur erfolgt künftig nicht mehr in SoftM Suite, sondern im MyMPL. Die Inventurergebnisse werden über die Schnittstelle ISB00 an SoftM Suite gesendet und hier normal verbucht. Dabei muss die Korrekturmenge übergeben werden, bei einer Bestätigung wird die Menge 0 übergeben. Zusätzlich sollte im Feld IBINFO der Zählbestand übergeben werden, um diesen im Artikelkonto sichtbar zu machen.

7.2.2 Prozessanpassungen

Die SoftM-Inventurprogramme sind mit der Berechtigungsstufe 99 zu versehen, da Ihre Nutzung nicht mehr zulässig ist.

7.2.3 Programmanpassungen


Die erforderlichen Programmerweiterungen sind bereits in Kapitel 6.2.3 beschrieben.

Soft



8 Bestandsabgleich

8.1 Graphische Darstellung



8.2 Erforderliche Anpassungen

8.2.1 Prozessbeschreibung

Der Bestandsabgleich wird künftig durch das MyMPL initiiert. Dies ist erforderlich, da nur hier die platzbezogenen Bestände zur Verfügung stehen. Der Bestandsabgleich sollte hierbei im MyMPL so erfolgen, das die summierten Bestände des MyMPL je Artikel mit den Buchbeständen in der XLF00 verglichen werden. Festgestellte Differenzen sollten in einer Liste ausgegeben und ggf. in einer wartbaren Datei vorgehalten werden. Aus dieser Datei kann dann ein Korrekturlauf über die Schnittstelle ISB00 veranlasst werden. In einer ersten Phase genügt jedoch auch eine manuelle Differenzkorrektur an Hand der Differenzliste über das Lagerbuchungsprogramm.

8.2.2 Prozessanpassungen

Da der Bestandsabgleich eine neue Zusatzfunktion darstellt, ist der Prozess wie unter 8.2.1 beschrieben neu durchzuführen.





8.2.3 Programmanpassungen

Da das MyMPL die Daten direkt liest und für die Korrekturbuchung Standardprogramme bzw. die schon beschriebene Schnittstelle ISB00 verwendet wird, sind im SoftM Suite keine weiteren Anpassungen erforderlich.





9 Realisierung

9.1 Aufwand

Die Aufwände setzten sich wie folgt zusammen:

Inhalt	Aufwand in PT
Projektmanagement	3,0
Deaktivierung SoftM-MPL, Einrichtung WE-Beleg	1,0
Aufbau und Versorgung Warenzugangsschnittstelle ISZ00	2,0
Transportlagerlager mit Lademeldung	6,0
Individueller Firmenstamm	1,0
Umstellung Prozesskette Vertrieb	1,0
Anpassung KB-Druck für versch. Verwendungszwecke(Layout, Outq)	1,0
Rückmeldung KB mit Sonderfunktionen ("Nullen", Storno)	2,0
Automatische Folgebuchung	4,0
Erstellung/Einrichtung Zyklenjob(JOBD, SBSD, Operator)	2,0
Erweiterung Kundenstamm um Zusatzseite für Indiv. Daten	3,0
Auftragsrückstandsverwaltung	2,0
Schnittstelle Lagerbuchung	2,0
Steuerdatei Bewegungsschlüssel	1,0
Integrationstest	5,0
Echtstartunterstützung	2,0
Summe	38,0

9.2 Realisierungsfestlegung

Die Abschnitte 3.3 Transportlager und 5.3.Rückstandssteuerung auf Auftragsebene werden erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. Dieser wird durch die Hudora nach Abstimmung mit der SoftM festgelegt. Der Integrationstest und das Projektmanagement verringern sich deshalb in der ersten Phase um je einen Tag. Somit beträgt der Gesamtaufwand für die 1.Phase (Reine MyMPL-Ankopplung) ca. 25 PT.