

Angular4.x 中的路由

主讲教师: (大地)

合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT 营)

合作网站: www.ionic.wang (lonic 中文网)

目录

一 、	Angular 命令创建一个配置好路由的项目	. 1
_,	Angula4x 在已有的项目中配置路由	. 3
三、	Angular routerLink 页面跳转 默认跳转路由	. 5
四、	Angular routerLinkActive 设置 routerLink 默认选中路由	. 6
五、	路由的动态传值	. 6
六、	路由的 js 跳转	. 7
七、	路由的 js 跳转 get 传值	. 8
八、	父子路由	. 9

一、Angular 命令创建一个配置好路由的项目

1. 命令创建项目

ng new demo02 --routing

```
mo>ng new demo02 --routing
G:∖angulæ
installing ng
 create .editorconfig
 create README.md
 create src\app\app-routing.module.ts
 create src/app/app.component.css
 create src\app\app.component.html
 create src\app\app.component.spec.ts
 create src/app/app.component.ts
 create src\app\app.module.ts
 create src\assets\.gitkeep
 create src\environments\environment.prod.ts
 create src\environments\environment.ts
 create src\favicon.ico
 create src\index.html
  create src\main.ts
```

2. 创建需要的组件

```
ng g component home

ng g component news

ng g component newscontent
```

3. 找到 app-routing.module.ts 配置路由

引入组件

```
import { HomeComponent } from './home/home.component';
import { NewsComponent } from './news/news.component';
import { NewscontentComponent } from './newscontent/newscontent.component';
```

配置路由

```
const routes: Routes = [

{path: 'home', component: HomeComponent},
  {path: 'news', component: NewsComponent},
  {path: 'newscontent/:id', component: NewscontentComponent},
  {
    path: '',
    redirectTo: '/home',
```

```
pathMatch: 'full'
}
];
```

4. 找到 app.component.html 根组件模板,配置 router-outlet 显示动态加载的路由

```
<h1>
<h1>
<a routerLink="/home">首页</a>
<a routerLink="/news">新闻</a>
</h1>
<router-outlet></router-outlet>
```

二、Angula4.x 在已有的项目中配置路由

1. 新建组件

```
ng g component home

ng g component news

ng g component newscontent
```

2. 新建 app-routing.module.ts ,app-routing.module.ts 中引入模块

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
```

3. app-routing.module.ts 中引入组件

```
import { HomeComponent } from './home/home.component';
import { NewsComponent } from './news/news.component';
import { NewscontentComponent } from './newscontent/newscontent.component';
```

3. app-routing.module.ts 中配置组件

```
const routes: Routes = [

{path: 'home', component: HomeComponent},
  {path: 'news', component: NewsComponent},
  {path: 'newscontent/:id', component: NewscontentComponent},
  {
    path: '',
    redirectTo: '/home',
    pathMatch: 'full'
  }

];
```

4. app-routing.module.ts 中配置模块 暴露模块

```
@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

5. 在 app.module.ts 引入刚才定义的路由

```
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
```

6.app.module.ts 里面的 import 注册这个路由模块

```
imports: [
    BrowserModule,
    AppRoutingModule
]
```

7.找到 app.component.html 根组件模板,配置 router-outlet 显示动态加载的路由

```
<h1>
<h1>
<a routerLink="/home">首页</a>
<a routerLink="/news">新闻</a>
</h1>
<router-outlet></router-outlet>
```

三、Angular routerLink 页面跳转 默认跳 转路由

```
<a routerLink="/home">首页</a><a routerLink="/news">新闻</a>
```

```
//刚进来路由为空跳转的路由
{
    path:'',
    redirectTo:'home',
    pathMatch:"full"
    }

//匹配不到路由的时候加载的组件 或者跳转的路由
{
    path: '**', /*任意的路由*/
    // component:HomeComponent
    redirectTo:'home'
    }
```



四、Angular routerLinkActive 设置 routerLink 默认选中路由

```
<h1>
     <a routerLink="/home" routerLinkActive="active">首页</a>
     <a routerLink="/news" routerLinkActive="active">新闻</a>
</h1>
.active{
     color:red;
}
```

五、路由的动态传值

1.配置动态路由

```
const routes: Routes = [

{path: 'home', component: HomeComponent},
    {path: 'news', component: NewsComponent},
    {path: 'newscontent/:id', component: NewscontentComponent},
    {
        path: '',
        redirectTo: '/home',
        pathMatch: 'full'
    }

];
```

2.获取动态路由的值

```
import { Router, ActivatedRoute, Params } from '@angular/router';

constructor( private route: ActivatedRoute) {
```

}

```
ngOnInit() {
  console.log(this.route.params);//
  this.route.params.subscribe(data=>this.id=data.id);
}
```

六、路由的 js 跳转

1. 引入

```
import { Router } from '@angular/router';
```

2.初始化

```
export class HomeComponent implements OnInit {
    constructor(private router: Router) {
    }
    ngOnInit() {
    }
    goNews(){
        // this.router.navigate(['/news', hero.id]);
        this.router.navigate(['/news']);
    }
}
```



3.路由跳转

```
this.router.navigate(['/news', hero.id]);
```

七、路由的 js 跳转 get 传值

1. 引入 NavigationExtras

```
import { Router ,NavigationExtras,ActivatedRoute} from '@angular/router';
```

2.定义一个 goNewsContent 方法执行跳转,用 NavigationExtras 配置传参。

```
goNewsContent(){

   let navigationExtras: NavigationExtras = {
      queryParams: { 'session_id': '123' },
      fragment: 'anchor'
    };

   this.router.navigate(['/news'],navigationExtras);
}
```

3.获取 get 传值

```
constructor(private route: ActivatedRoute) {
    console.log(this.route.queryParams);
}
```

八、父子路由

1. 创建组件引入组件

```
import { NewsaddComponent } from './components/newsadd/newsadd.component';
import { NewslistComponent } from './components/newslist/newslist.component';
```

2. 配置路由

```
{
  path: 'news',
  component:NewsComponent,

children: [
  {
    path: 'newslist',
    component:NewslistComponent
  },
    {
    path: 'newsadd',
    component:NewsaddComponent
  }
  }
}
```

3. 父组件中定义 router-outlet

```
<router-outlet></router-outlet>
```

