Optimierung von Programmen Programmebene

Christian Pape

Hochschule Karlsruhe

28. März 2019

Inhalt

Begriffe

Programmverbesserung

Ziele

Befehle einsparen

Komplexe Befehle vermeiden

Sprünge vermeiden

Speicherzugriffe verbessern

Spezialbefehle verwenden (SIMD)

Begriffe Sprunganweisungen

Vergleiche und dynamisches Binden führt in Maschinencode zu Sprunganweisungen.

- Bedingte Sprünge: besitzen eine Bedingung im Maschinenbefehl (z.B. BEQ #100).
- Unbedingte Sprünge: immer ausgeführt mit absoluter Zieladresse (z.B. JSR \$1000).
- Indirekten Sprünge: Zieladresse erst aus einer Speicherzelle oder Register holen (z.b. JMP \$(1000)).

Eine **Sprungvorhersage** (innerhalb Pipeline):

- Bei bedingten Sprüngen herausfinden, ob der Sprung durchgeführt wird und
- 2. die korrekte Zieladresse zu bestimmen.

Begriffe Pipeline

- Befehle der Hochsprache werden in ein oder mehrere Maschinenbefehle übersetzt.
- ► Maschinencode wird oft in Microcodebefehle zerlegt (bei x86).
- Microcode wird auf Pipelines verteilt.
- Pipeline arbeitet stufenweise Befehle ab.

- Nicht jede Pipeline kann jeden Befehl ausführen, z.B. keine Gleitkommabefehle.
- ► Jede Pipeline kann in der Regel sehr einfache Befehle ausführen, z.B. Verschiebeoperation.
- Vorhersage bei Sprüngen und Laden von Werten kann fehlschlagen: Hohe Kosten

Ein korrekt vorhergesagte Verzweigung kostet ca. 0–2 Taktzyklen, während eine fehlgeschlagene Vorhersage ca. 12–25 Taktzyklen verursacht. [Fog, 2017, Abschnitt 7.12]

Programmverbesserung Ziele

CPU insbesondere die Pipelinestufen vollständig auslasten.

- Unnötige Befehle einsparen.
- Komplexe (langsame) Befehle vermeiden.
- Sprünge vermeiden oder reduzieren.
- Speicherzugriffe reduzieren oder auf 1st-level-cache hin optimieren.
- ► Spezialbefehle oder zusätzliche Register verwenden (Compiler).

Arithmetische Umformungen bei Variablen durchführen. Beispiel Distributivgesetz:

Es wird eine Multiplikation weniger ausgeführt. Funktion wie sqrt, log, cos kosten viele Taktzyklen. Anzahl Aufrufe durch Umformungen reduzieren:

Befehle einsparen

Oft gebrauchte Zwischenergebnisse bei Datenstrukturen vorberechnen und zwischenspeichern.

Beispiel Schnitt Sehstrahl mit Dreick ABC:

- A,B,C Punkte im euklidischen Raum.
- ▶ Algorithmus benötigt $\overrightarrow{AB} = B A$, $\overrightarrow{AC} = C A$.
- Beide Vektoren bei Dreieck zwischenspeichern.
- Nachteil: Speicherverbrauch steigt (Cache).

Befehle einsparen

Beispiele Algorithmen und Datenstrukturen.

Größte Sparpotential.

Es werden z.B. Vergleiche eingespart.

- ► Binäre Suche statt sequentieller Suche (Sortieren nötig).
- ▶ $O(n \log n)$ Sortierverfahren statt $O(n^2)$ (je nach Fall).
- Raumunterteilung beim Raytracing, z.B. k-d-Bäume (Rechneraufgabe 3).
- Konstanter Faktor teilweise relevant.

Programmverbesserung Befehle einsparen

Beispiele aus Aufgaben:

- ► Rechneraufgabe 1: Schnittpunktberechnung früher abbrechen, wenn Schnittpunkt weiter entfernt ist als bis gefundener.
- ► Rechneraufgabe 1: Anzahl sgrt Aufrufe von 3 auf 2 reduzieren.
- Taylorreihe e^x: Fakultät und Potenzen nicht immer wieder vollständig neu berechnen.

Befehle einsparen

Beispiel: Sortieren durch direktes Einfügen.

- ▶ Wächterelement verwenden, um Sonderfall einzusparen.
- Erste Element mit Minimum der Folge vertauschen.
- ightharpoonup Zusätzliche Kosten: O(n)
- Einsparpotenial: $O(n^2)$ im schlimmsten und durchschnittlichen Fall.

Komplexe Befehle vermeiden

Tipps für C++

- ▶ Datentypen: Ganzzahlig statt Gleitkomma. Nicht mischen. int x = i * 0.5 j * 0.5;
- ► Gleitkommadivision vermeiden: 0.5 * a statt a / 2.0.
- unsigned int am schnellsten oder int
- unsigned int Division schneller als bei int
- ▶ ++i statt i++ bei Iteratoren in Ausdrücken.
- $\rightarrow *(p++)$ (analog a[i++]) schneller als *(++p) (a[++i]).
- STL-Funktionen statt eigener verwenden: Iteratoren und #include <algorithm>
- ▶ Templates

Viele Websites mit Tipps und Tricks.

Komplexe Befehle vermeiden

std:swap, std:min, std:max, std:sort, std:rotate, std:find Beispiel: Direktes Einfügen

- ► Einzufügenden Wert nicht durchrutschen lassen (viele komplexe Vertauschungen)
- Stelle zum Einfügen suchen (viele weniger komplexe Vergleiche).
- Verschieben aller Werte auf einmal nach rechts und
- Wert an richtige Stelle einfügen (ein "Mega"tausch)

Komplexe Befehle vermeiden

Logische statt ganzzahlige arithmetischen Operationen verwenden:

```
i * 4 = i << 2
i / 2 = i >> 1
2.0 * a = a + a
i * 12 = i * 8 + i * 4 = i << 3 + i << 2
```

Diese Umformungen sind nur bei unsigned Datetypen (<<) oder positiven Werten (>>) korrekt (wieso?)

Macht in der Regel schon der C/C++-Compiler.

Komplexe Befehle vermeiden

Quadratwurzelberechnung \sqrt{a} (Rechneraufgabe 2). Newton-Verfahren:

$$x_{n+1}=0,5\cdot(x_n-\frac{a}{x_n})$$

- Geeigneten Startwert sollte größenordnungsmäßig stimmen.
- ▶ Idee: $\sqrt{2^n} \ge \sqrt{2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}$
- ▶ float: Exponent n ist binär codiert. Rechtverschiebung entspricht $2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$.
- Fehlerkorrektor mit Und-Verknüpfung (Charakteristik berücksichtigen).
- Startwert kann mit logischen, ganzzahligen Verknüpfungen ermittelt werden.

Komplexe Befehle vermeiden

- Alternative: Tabelle mit Startwerten, a wird zu "Hashwert" reduziert.
- ► Intel-Prozessor: fsqrt als Maschinenbefehl, AVX-Befehl vsqrts 2x schneller

Programmverbesserung Sprünge vermeiden

- Nur verbessern, falls Sprungvorhersage zu oft versagt.
- Messen!
- Sprünge in Code:
 - Kontrollanweisungen if, switch, while, do-while, for
 - ► Operatoren wie &&, ?:
 - Funktionsaufrufe und -Ende (return, throw).

```
Beispiel: Euklidischer Algorithmus
#include <iostream>
long long getGGT(long long a, long long b) {
  while (a!= b) {
   if (a > b) {
   } else {
     b = b - a;
 return a:
Sprünge mit valgrind --tool=cachegrind --branch-sim=yes
untersucht mit Beispiel
getGGT(2 * 5 * 11 * 11 * 17, 3 * 2 * 7 * 11 * 13 * 19)
Annotierter Quelltext mit
cg_annotate <cachegrind.out.XXXXX> <source>.
Quelltext mit absolutem Pfad angeben (Unix Bug)
```

Sprünge vermeiden

- Bc: conditional branches counted
- Bcm: conditional branches mispredicted
- Bi: indirect branches counted
- Bim : indirect branches mispredicted

```
Bc Bcm Bi Bim
36 6 0 0 while (a != b) {
108 19 0 0 if (a > b) {
```

Speicherzugriffe reduzieren

Versuche if-else in if umzuwandeln.

Idee: Anweisung des else-Zweig immer durchführen. Fehler im if-Fall korrigieren.

```
long long getGGT(long long a, long long b) {
  while (a != b) {
    b = b - a;
    if (b < 0) { // a > b (b wurde negativ)
        b = b + a; // Fehler rückgängig machen
        a = a - b;
    }
  }
  return a;
}
```

Sprünge vermeiden

- Bc: conditional branches counted
- Bcm: conditional branches mispredicted
- Bi: indirect branches counted
- Bim: indirect branches mispredicted

```
Bc Bcm Bi Bim
36 6 0 0 while (a != b) {
108 19 0 0 if (a > b) {
```

Sprünge vermeiden

- Bc: conditional branches counted
- ► Bcm: conditional branches mispredicted
- Bi: indirect branches counted
- Bim: indirect branches mispredicted

```
Bc Bcm Bi Bim
36 12 0 0 while (a != b) {
0 0 0 0 b = b - a;
36 6 0 0 if (b < 0) { // a > b (b wurde negativ)
```

Anzahl Sprünge reduziert. Prozentual mehr misspredictions. Absolut weniger.

Zusätzliche Anweisungen.

Programmverbesserung Sprünge vermeiden

- Bitweise Verknüpfung & statt Boolesche Kurzschlussoperator &&.
- ▶ Nur möglich, wenn Operanden 0 oder 1 sind.
- ▶ Wert eine Booleschen Operation immer 0 oder 1 (&&, >)

Beispiel: Punkt in AABB (axis alined bounding box).

```
bool pointln Rectangle 1 (double a, double b,
      double x, double y, double w, double h) {
  return (a >= x) && (a <= x + w)
         && (b >= y) && (b <= y + h);
bool pointln Rectangle 2 (double a, double b,
      double x, double y, double w, double h) {
  return (a >= x) & (a <= x + w)
        & (b >= v) & (b <= y + h);
Messung: kein Unterschied. Bei ganzen Zahlen ggf. anders.
```

Programmverbesserung Speicherzugriffe verbessern

C/C++-Speichermodell Variablen anlegen und zerstören kostet Zeit

- Laufzeitkeller (call stack): stark begrenzt
- Statischer Speicherbereich (static memory)
- Dynamischer Speicherbereich (Heap)
- thread_local: objekt pro Thread

(Zeit nimmt von oben nach unten zu)

Speicherzugriffe verbessern

Flaschenhals Hauptspeicher, Daten-Cache.

Funktionsweise CPU (Zugriffszeiten von oben nach unten nehmen ab)

- RAM (GB)
- ► 3rd, 2nd (MB)
- ▶ 1st (32K)
- ► CPU-Register

Bis Faktor 100 Latenzzeiten, wenn Daten von RAM in CPU-Register geladen werden müssen.

Instruction-Cache: Schleifenrümpfe etc. nicht zu groß

Programmverbesserung Speicherzugriffe verbessern

Daten für häufige Berechnung im Cache behalten.

- Prefetch (Hardware, Software)
- Aufteilung Datenstrukturen in "heisse" und "kalte" Daten.
- Datenstrukturengrösse an cache-line Grösse anpassen (64 bytes).

Speicherzugriffe verbessern

Beispiel: Dreick im Raytracer

- Drei Koordinaten (3 x 3 x sizeof(float) = 9 x 4 = 36 bytes), Drei Normalenvektoren (36 bytes)
- Koordinaten werden häufig verwendet (heiss)
- Normalenvektoren erst beim Shading (kalt).

Derzeit:

```
class Triangle {
public:
   Vector<float, 3> p1, p2, p3; // edges
   Vector<float, 3> n1, n2, n3; // normals
...
}
```

Speicherzugriffe verbessern

```
Offensichtlich Aufspaltung:
class TriangleNormals {
public:
  Vector < float, 3> n1, n2, n3; // normals
class Triangle {
public:
  Vector<float, 3> p1, p2, p3; // edges
  TriangleNormals *normals; // normals
sizeof(Triangle) = 36 + 8 = 44 byte
Nachteil: 2 Triangle passen nicht vollständig in eine Cache-line
Bei 2-dim-Vektoren: 2 Triangle passen in eine Cache-line
```

Speicherzugriffe verbessern

```
Zeiger einsparen.
Aufspaltung mit zwei getrennten Listen.
class TriangleNormals {
public:
  Vector < float, 3> n1, n2, n3; // normals
};
class Triangle {
public:
  Vector<float, 3> p1, p2, p3; // edges
};
vector < Triangle > triangles;
vector<TriangleNormals> triangleNormals;
// Zusammenhang ueber Index
```

Programmverbesserung Speicherzugriffe verbessern

Tricks, um Daten (auf cache-line-Grösse) zu reduzieren.

- Bit fields nutzen.
- Unbenutzte Bits in Variablen anderweitig verwenden.
- Komprimieren.

Speicherzugriffe verbessern

```
struct { // bit fields
  unsigned int a : 16;
  unsigned int b : 6;
  unsigned int c : 4;
  unsigned int d : 2;
  unsgined int e : 12;
};
```

- lacktriangle Wertebereich durch Anzahl Bits eingeschränkt $0 \le d \le 3 = 2^2$
- Keine Padding, wenn alle Bits in Datentyp der vorherigen Variable passen.
- ▶ a bis d verbrauchen höchstens 32-Bit.
- Zugriffszeiten verlangsamen sich.

Speicherzugriffe verbessern

Unbenutzte Bits anderweitig verwenden.

Beispiel: Rot-Schwarz-Baum und Zeiger

- ► Ein Rot-Schwarz-Baum ist ein binärer Suchbaum.
- Knoten können schwarz oder rot sein.
- Schwarze Knoten bilden einen vollständig balancierten Suchbaum.
- Es können zusätzlich rote Knoten darin vorkommen.
- ▶ Höchstens so viele rote wie schwarze Knoten auf einem Pfad.
- ▶ 1 Bit Zusatzinformation nötig.

Speicherzugriffe verbessern

Beispiel: Rot-Schwarz-Baum und Zeiger Annahme: Hardware hat bei Suchdaten Alignment auf gerade Adressen Niederwertigeste Bit im Zeiger auf die Daten verwenden.

```
struct Knoten {
  void *daten;
  Knoten *links, *rechts;
  bool isRot() {
    return (daten & 0x1);
  void *getDaten() {
    return (daten & ~0x1);
```

Programmverbesserung Speicherzugriffe verbessern

Mehr Bits verwenden:

- new überschreiben (für bestimmten Datentyp)
- Grösseren Speicherblock reservieren
- Alignment selbst berechnen

Nachteil: Speicherverbrauch auf dem Heap wächst

Programmverbesserung Spezialbefehle verwenden (SIMD)

- Streaming SIMD Extensions (SSE) ist eine Befehlserweiterung von Intel.
- Entworfen, um die vorangehenden MMX Erweiterungen für integer-Berechnungen zu erweitern.
- Als Reaktion auf AMDs 3DNow! Technologie für die Intel Pentium III Prozessorserie eingeführt
- Vektorbefehle für 3D-Grafik, Physik oder mathematische Anwendungen
- Erweiterungen SSE2, SSE3/SSE3S und SSE4, AVX (Advanced Vector Extensions), AVX-2 erweitert.
- Aktueller Standard ist AVX-512 für Serverprozessoren.

Spezialbefehle verwenden (SIMD)

- SSE kann 4-float-Werte auf einmal mit der gleichen Operation verarbeiten.
- SSE2 erweitert dies um 2-double-Werte.
- SSE erweitert ie CPU-Architektur um 16 neue 128-Bit Register xmm0 bis xmm15.
- Ein Register kann vier float-Werte oder zwei double-Werte speichern.
- Die SSE-Befehle für diese Register verarbeiten die enthaltenen Werte parallel.
- ► AVX (Advanced Vector eXtension) erweitert die Register auf 256-Bit (seit 2008).
- AVX-512 noch einmal auf 512-Bit.

Spezialbefehle verwenden (SIMD)

AVX-512 (in E203 AVX-2)

- ➤ 32 512-Bit breite SIMD-Register (ZMM0 bis ZMM31).
- ► Bis acht double Operationen auf einmal.
- Zur Abwärtskompatibilität auch im 64-Bit (XMM) oder 128-Bit (YMM) Modus arbeiten.
- Im 32-Bit Modus sind nur die acht Register XMM0 bis XMM7 verfügbar.

Höherwertige Bits				:		Nieder	wertige Bits
511 510			256	255	128	127 126	210
			ZMM0		YMM0		XMM0
			ZMM1		YMM1		XMM1
	•	•		-		-	
			ZMM31		YMM31		XMM31

Beispiel addieren:

addps %xmm0 %xmm1

- addps: addiere packed single precision (alle vier float werden addiert)
- addss: addiere scalar single precistion (nur float in LSB wird addiert)
- addpd, addsd: für double
- vaddps: (AVX) 256-Bit Register packed single precision
- Postfix i statt s,d für integer.

http://softpixel.com/~cwright/programming/simd/sse.php Ziel der Optimierung: Der Compiler soll packed Befehle erzeugen!

Daten müssen in Register geladen werden.

- ► Bis AVX-2: sehr striktes Memory-Alignment
- ▶ Daten müssen auf 64, 128, 256 Bit (8, 16, 32 byte) Grenze liegen.
- Programm stürzt andernfalls ab (Speicherzugriffsverletzung)
- ► AVX-512: weniger strikt durch neue Lade/Speicherbefehle (langsamer)
- ► Compiler legt die Daten in der Regel nicht so ab.

C++-Schlüsselwort alignas verwenden.

Spezialbefehle verwenden (SIMD)

Beispiel (aus CPP-Referenz):

```
// every object of type sse_t will be aligned to 16-byte boundary
struct alignas(16) sse_t
{
   float sse_data[4];
}:
// the array "cacheline" will be aligned to 128-byte boundary
alignas(128) char cacheline[128];
```

- Maximaler unterstützter alignmen-Wert ist Compiler-abhängig.
- Standard: etwa 8?
- ► GCC: höher
- Nur für Hardware gültige Werte erlaubt, 3 z.b. in der Regel nicht.
- Keine alignment für new möglich.

Verwendung SIMD-Befehle in GCC:

- x86 Built-in Functions oder
- Compiler-Erweiterungen (für Aufgaben)

Beispiel: Prototyp built-in functions für addps

```
v4sf \_\_builtin\_ia32\_addps (v4sf, v4sf)
```

v4sf Datentyp für MMX-Register (vordefiniert bzw. selbst definieren)

Kein Assemblercode: Compiler hat weiterhin Kontrolle über Parameter und Rückgabewert.

SEE, AVX, Versionen: Passender Assembler wird von Compiler erzeugt.

Spezialbefehle verwenden (SIMD)

GCC Optionen, um SSE/AVX vollständig anzuschalten:

- -march=native -mavx2 -03
- -03 für Schleifen ausrollen.
- -march=native schaltet alle Anweisungen, auch AVX, für CPU an, auf dem der Compiler ausgeführt wird.

Nur -mavx2 schaltet auch die GCC-built-ins für AVX2 an.

-ffast-math

Weitere Beschleunigung, aber keine exakte ISO konforme Fließkommaberechnung mehr.

Mit Compiler-Erweiterungen mit speziellen Datentypen:

- Datentyp wie v4sf definieren.
- ▶ Verhält sich wie ein array mit 2,4, 8 Werten.
- Operatoren wie +, *, [], = sind für SIMD-Befehle überladen.

Mit Compiler-Erweiterungen ohne speziellen Datentypen:

- Normale Datentypen verwenden, z.B. array, struct
- ▶ Operatoren wie +, *, [], = werden vom Compiler für SIMD genutzt.
- Befehle müssen unabhängig voneinander sein.

```
float x[4] = \{1.0, 2.0, 3.0, 0.0\};
float y[4] = \{-1.0, 2.0, 2.0, 0.0\};
float z[4];
for (int i = 0; i < 4; i++) \{
z[i] = x[i] + y[i];
}
std::cout << z[2] << std::endl; // 5.0
Schleifen ausrollen (-02) nötig.
Beispiel: simple_sse.cc.
```

Mit Compiler-Erweiterungen ohne speziellen Datentypen:

- Ganz normal programmieren.
- ▶ Daten so organisieren, dass float, double, int in 2, 4, 8, ... Gruppen zusammenstehen.
- z.B. Schnittpunktberechnung mit 4 Sehstrahlen und 1 Dreieck programmieren oder
- ► (Rechneraufgabe 2) vier Quadratwurzeln auf einmal berechnen.
- Erzeugten Assembler prüfen.

Beispiel: sse_vector.cc.

Aufgabe: Matrixmultiplikation 4 x 4 Matrix.

- Ohne SSE-Erweiterung übersetzen.
- Mit SEE-Erweiterung übersetzen.
- Assemblerausgabe vergleichen.

```
void multiplizieren(a float[4][4], b float[4][4], c & float[4][4]) {
   // "c = a * b" programmieren mit zwei Schleifen
}

void addieren(a float[4][4], b float[4][4], c & float[4][4]) {
   // "c = a + b" programmieren mit zwei Schleifen
}

// Main-Methode mit Aufrufen. ggf. alignment 16 bytes
// g++ - Wall - pedantic - mfpmath=sse - march=native - mavx2 - O3
```

Literaturverzeichnis



Fog, A. (2017).

Optimizing software in C++. An optimization guide for Windows Linux and Mac platforms.

http://www.agner.org/optimize/optimizing_cpp.pdf.