

[별표]

산림경영계획서 기재요령(제4조제2항 관련)

1. 산림현황

- ① 소유자 : 산림소유자의 성명 또는 기관(단체)명을 기재한다.
- ② 산림소재지 : 경영계획편성지의 시·군·구, 읍·면·동, 리까지 기재한다.
- ③ 지번 : 경영계획편성지의 지번을 기재한다.
- ④ 임 반

가. 면적 : 가능한 100ha 내외로 구획하고, 현지 여건상 불가피한 경우는 조정 가능하다.

나. 구획 : 능선, 하천, 도로 등 자연 경계나 도로 등 고정적 시설을 따라 확정한다.

다. 번호 : 산림경영계획구 유역 하류에서 시계 방향으로 연속되게 아라비아 숫자로 표기하고, 신규재산취득 등의 사유로 보조임반을 편성할 때에는 연결된 임반의 번호에 보조번호 부여한다.

(예) 1임반은 '1-0', 1임반 1보조임반은 '1-1'

⑤ 소 반(산림을 작게 구획하는 단위)

가. 면적 : 최소 1ha 이상으로 구획하되 현지 여건상 부득이한 경우에는 0.1ha 이상(산지의 면적이 0.1ha 미만인 경우 해당 산지의 면적)으로 할 수 있다.

나. 구획 : 지형지물 또는 유역경계를 달리하거나 시업상 취급을 다르게 할 구역은 소반을 달리 구획한다.

1) 기능(생활환경보전림, 자연환경보전림, 수원함양림, 산지재해방지림, 산림휴양림, 목재생산림)이 상이할 때

2) 지종[토지종류(법정제한지, 일반경영지 및 임목지(나무가 있

- 는 산림지대), 무입목지(나무가 없는 산림지대)]이 상이할 때
- 3) 임종(숲의 종류), 임상(숲의 형태), 작업종류가 상이할 때
- 4) 임령(숲의 나이), 지위(임지 등급), 지리, 또는 운반계통이 상이할 때

다. 번호 : 임반 번호와 같은 방향으로 소반명을 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3 등과 같이 연속되게 부여하고, 보조소반의 경우에는 연결된 소반의 번호에 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-3 등과 같이 표기한다.

(예) 1임반 1소반은 '1-0-1', 1임반 1보조임반 1소반은 '1-1-1', 1임반 1소반 3보조소반은 '1-0-1-3', 1임반 1보조임반 1소반 3보조소반은 '1-1-1-3'

⑥ 면적 : ha단위 정수로 기록하며 필요한 경우 소수점 한자리까지 기재할 수 있다.

⑦ 산지구분 : 「산지관리법」 제4조의 산지구분을 기재하여 산지의 합리적인 보전과 이용에 부합되도록 한다.

⑧ 경사도 : 구획한 임지의 주경사도를 보고 구분한다.

가. 완경사지(완) : 경사 15°미만

나. 경사지 (경) : 경사 15 ~ 20°미만

다. 급경사지(급) : 경사 20 ~ 25°미만

라. 험준지 (험) : 경사 25 ~ 30°미만

마. 절험지 (절) : 경사 30°이상

2. 임황조사

⑨ 수종 : 주요 수종의 수종명, 혼효림(혼합림)의 경우는 5종까지 조사할 수 있다.

⑩ 임 령(숲의 나이) : 인공 조림지는 조림년도의 묘령(묘목 나이)을 기준으로 임령을 산정하고, 그 외 임령 식별이

불분명한 임지(숲)는 생장추(목질화된 줄기의 일부를 채취할 때 쓰는 송곳 같은 기구)를 직접 뚫어보아 임령을 산정하되, 임분(주위의 산림과 구분하는 숲의 범위)의 최저, 최고 수령을 분모로 하고 평균수령을 분자로 표시한다.

(예) 18/20-30

- ⑪ 수고 : 임분 수고의 최저, 최고 및 평균을 측정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.

(예) 15/10-20

- ⑫ 경급 : 임목 가슴높이지름의 최저, 최고, 평균을 2cm단위로 측정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.

(예) 20/14-26

- ⑬ 총축적(숲에 있는 나무의 부피 총합)

가. 측정대상임목 : 가슴높이지름 6cm이상의 임목으로 한다.

나. 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약(측정값의 유효 폭)으로 측정한다.(8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만 등)

다. 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

라. 조사방법 : 전수조사 또는 표준지조사로 한다.

- 1) 전수조사 : 소반내의 모든 임목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 임목간재적표(나무 부피 계산표)를 이용하여 임목개개의 단목재적(나무당 재적)을 구한 후 전체재적을 산출한다.

- 2) 표준지(조사, 측정, 평가 등의 기준이 되는 지역)조사

- (1) 표준지는 산림(소반)내 평균임상인 개소에서 선정하고 1개 표준지 면적은 최소 0.04ha(사각형 20m×20m, 10m×40m

또는 반지름 11.3m 원형 표준지)로 한다.

- (2) 가슴높이지름은 2cm 팔약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.
- (3) 수고는 직경급별로 평균 수고를 산출한다.
- (4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전재적을 산출한다.
- (5) 표준지 면적은 산림(소반) 면적의 2%(인공조림지로서 조림년도와 수종이 같은 경우 1%)이상으로 한다. 다만 동일 임분은 연접 소반의 조사 자료를 활용할 수 있다.
- (6) 표준지 경계표시는 흰색페인트(락카 등) 또는 임업용마킹테이프로 표시한다.

3. 경영계획 및 실행실적

- ⑭ 경영목표 : 이해하기 쉽도록 벌기령(입목 수확 연령)과 수확대상을 구체적으로 기재한다.

(예) 소나무를 60년 벌기령으로 우량대경재(지름이 40cm 이상으로 경제적 가치가 큰 목재) 생산

- ⑮ 중점사업 : 이해하기 쉽도록 계획기간 동안의 중점사업 내용을 기재한다.

(예) 솎아베기 및 가지치기 등 육림작업의 집중 실시

⑯ 조 립

가. 연도별, 수종별로 면적과 조림본수를 기재한다.

나. 조림사유는 산불피해지, 조림실패지, 벌채수확 등을 기재한다.

- ⑰ 숲가꾸기 : 연도별로 종별에는 풀베기, 비료주기, 어린나무가꾸기, 천연림가꾸기, 가지치기, 덩굴류제거, 솎아베기 등과 면적을 기재한다.

⑱ 임목생산

가. 사업종 : 숙아베기, 주벌, 굴취, 피해목 벌채, 지장목(작업과 임목의 생육에 지장을 주는 나무) 벌채, 수종갱신 벌채, 숲가꾸기벌채를 기재한다. 다만, 숲가꾸기를 위한 벌채는 임목을 생산할 경우에만 기재한다.

나. 작업종 : 주벌의 경우에는 모두베기, 모수작업, 골라베기, 왜림작업 등으로 구분하여 기재하고, 굴취는 재적란에 본수를 기재한다.

⑲ 시설 : 종별은 임도, 임산물 운반로 및 작업로 등에 대하여 기재하고 시설하는 개소수 및 사업량(km)을 기재한다.

⑳ 소득사업

가. 품목 : 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행규칙」 별표 2에 규정한 품목명을 기재한다.

(예) 밤, 표고, 더덕, 산양삼, 오미자, 수액, 야생화, 조경수 등

나. 작업종 : 식재, 가꾸기, 채취 등을 기재한다.

다. 사업량 : 품목별·작업종별에 맞는 단위로 기재한다.

(예) ha 또는 본수 : 밤나무, 조경수, 분재소재 식재 등

kg : 밤, 표고, 송이, 고사리, 취나물, 삼지구엽초, 산수유 채취 등

ℓ : 수액 채취 등