

<참조1> 수정 ISTA 저온항온 건조법

- ① 사전 건조할 필요가 없는 경우 사용할 종자의 총량을 개략적으로 평량한다.
- ② 사전에 건조하여야 하는 경우에는 사용할 시료로 반복을 0.5 ~ 1.5g 정도씩 정확히 평량 건조하고 따뜻한 곳에서 하루 저녁을 방치한 다음 재평량하고 결과를 기록한다.
- ③ 분쇄를 요하는 경우 각 표본별로 평량직전에 목본류 4mm이하, 초본류 0.5~1mm로 분쇄한다.
- ④ 분쇄한 종자는 뚜껑이 있는 용기에 넣어 즉시 평량한다.
- ⑤ 빈 용기는 미리 그 무게를 화학천평으로 평량 (소수이하 4자리)한다.
- ⑥ 0.5g 정도의 시료를 넣고 골고루 편 다음 뚜껑을 덮고 정확히 평량한 다음 기록한다.
- ⑦ 둘째 반복과 기타의 자원에 대하여도 동일한 방법으로 수행한다.
- ⑧ 모든 시료의 평량이 끝났을 때 번호를 붙인 뚜껑 위에 올려놓고 101~105℃되는 항온기에 넣는다.
- ⑨ 항온기의 온도가 101~105℃가 되었을 때부터 15~17시간을 가온한다.
- ⑩ 항온기에서 용기를 꺼내어 뚜껑을 덮고 데시케이터에 넣어 시원한 곳에 30~45분 놓아둔다.
- ⑪ 데시케이터로부터 용기를 하나씩 꺼내어 즉시 평량하고 그 무게를 기록한다. 단 평량 중 데시케이터를 열어 놓아서는 안 된다.)