Rapport TP RIAL (ospf/zebra)

Paul CANAT

Hypolite CHARLES

Yaël HALIMI

Mohamed Sneiba HAMOUD

Matthieu LAFOSSE

Romain PEREIRA

Topologie de travail

Les machines sont branchés à l'aide de carte et de cable ethernet, et leur adresse IP sont configurés de la façon suivante:

S1 (station 1) connectée à R3

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|-------------|-------------|------|-----------|
| 192.168.3.0 | 192.168.3.1 | 1 | eth0 |

R3 (routeur 3) connecté à S1 et à R2

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|-------------|---------------|------|-----------|
| 12.0.0.0 | 12.0.0.2 | 1 | eth0 |
| 192.168.3.0 | 192.168.3.254 | 1 | eth1 |

R2 (routeur 2) connecté à R1 et à R3

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|----------|------------|------|-----------|
| 11.0.0.0 | 11.0.0.2 | 1 | eth0 |
| 12.0.0.0 | 12.0.0.1 | 1 | eth1 |

R1 (routeur 1) connecté à R2 et à R4

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|----------|------------|------|-----------|
| 30.0.0.0 | 30.0.0.1 | 0 | eth0 |
| 11.0.0.0 | 11.0.0.1 | 1 | eth1 |

R4 (routeur 4) connecté à R1 et à R5

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|----------|------------|------|-----------|
| 30.0.0.0 | 30.0.0.2 | 0 | eth0 |
| 21.0.0.0 | 21.0.0.1 | 2 | eth1 |

R5 (routeur 5) connecté à R4 et à R6

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|----------|------------|------|-----------|
| 21.0.0.0 | 21.0.0.2 | 2 | eth0 |
| 22.0.0.0 | 22.0.0.1 | 2 | eth1 |

R6 (routeur 6) connecté à R5 et à S2

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|------------|--------------|------|-----------|
| 22.0.0.0 | 22.0.0.2 | 2 | eth0 |
| 172.18.0.0 | 172.18.0.254 | 2 | eth1 |

S2 (station 2) connectée à R6

| Réseau | Adresse IP | Zone | Interface |
|------------|------------|------|-----------|
| 172.18.0.0 | 172.18.0.1 | 2 | eth0 |

Exemple de commande (pour configurer S1)

> ifconfig eth0 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0

On active l'ip-forwarding sur tous les routeurs:

> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

A ce niveau, les machines sont capables de communiquer (en testant avec *ping*) avec les machines sur lequelles elles sont directement connecté en Ethernet.

Configuration osfp

On configure le daemon *osfp* sur chaque machine à partir du fichier d'exemple /etc/osfpd.conf.sample.

Exemple de configuration sur R3

```
hostname R3

password zebra

interface lo
interface eth0
interface eth1

router ospf
network 12.0.0.0/8 area 1
network 192.168.3.0/24 area 1

line vty
end
```

Sur les routeurs R3 et R6, les réseaux 192.168.3.0 et 172.18.0.0 contiennent des stations mais aucuns routeurs sur lesquelles transmettre les routes.

On désactive donc le partage des routes sur ces 2 réseaux:

```
(R3)(config-router)# passive-interface eth1
```

```
(R6)(config-router)# passive-interface eth1
```

Configuration de zebra

On configure zebra à partir du fichier /etc/zebra.conf.sample

```
hostname R3
[...]
```

Lancement du partage des routes

```
> zebra -d  # lancement de zebra
> osfpd -d  # lancement de osfpd
```

En utilisant le logiciel *wireshark*, nous voyons passer les paquets d'OSFP qui configure les routes.

Les routes apparaissent désormais lorsque nous tapons:

```
> route -n
```

A ce niveau, les routes sont partagées sur le réseau, les stations S1 et S2 peuvent communiquer.

La commande suivante prouve le fonctionnement du partage des routes: sur S1

```
S1 > ping 172.18.0.1
```