$Rcute{e}seau$

Le 04 mars 2018, SVN-ID 451

Contents


1	Pro	tocole	1
	1.1	Qu'est ce un protocole	1
	1.2		2
	1.3		3
	1.4		3
	1.5		3
2	Rés	eau Internet	6
	2.1	Vue générale	6
	2.2	Liaison MAC	7
	2.3	Réseau IP	
	2.4	Transport UDP/TCP	
	2.5	Exercices	.3
3	Pro	grammation 1	6
	3.1	Algorithme entre 2 entités	6
	3.2	Algorithme Clients/Serveur	6
	3.3	Implémentation	8
4	TP	2	2
	4.1	Mise en place d'une application client/serveur	2
	4.2	Implémentation d'un protocole	
	4.3	Réalisation d'un proxy	

1 Protocole

1.1 Qu'est ce un protocole

fonction

- un ensemble d'entités dans un état
- les entités peuvent s'échanger des messages
- ensemble de règles et de conventions fixant les émissions de messages pour faire passer ces entités dans un autre état.



exemple 1: FTP

- Etats IA,IB: les SF des machines M1 et M2.
- Etats FA,FB: le SF de M1 contient le fichier Y qui est une copie du fichier X du SF de M2.
- **exemple 2: Robot d'appel** Etats IA,IB: Paul et Marie ne sont pas en ligne.
 - Etat FA,FB: Paul et Marie sont en ligne et Paul sait que c'est Marie et Marie sait que c'est Paul.


rôle Définir ces règles de manière très précise:

- implanter sur des supports de communication différents
- implanter dans des langages différents
- implanter par des personnes différentes

⇒ que ça fonctionne (EX: IE, firefox, chrome, ...)

1.2 Éléments d'un protocole

1.2.1 Service



Définition Les services sont les points d'entrées et de sorties du protocole. Un utilisateur interagit avec un protocole via ses services.

Exemple: FTP

- envoi d'un fichier
- récupération d'un fichier

1.2.2 Régles et conventions

1.2.2.1 MSC (Message Sequence Chart)


Un MSC illustre un scénario d'un dialogue entre des entités Exemple: Dialogue pour entamer une conversion avec confirmation



1.2.2.2 PDU (Protocol Data Unit)

Les entités s'échange des messages, ce sont les PDUs. Un protocole définit tous les types de PDUs.

Combien de PDU dans l'exemple?:




Les PDUs sont définis physiquement bit à bit ou octet par octet:

0	1	2-5	6-7	6
type	ident	CRC	taille	data

Pour les entiers l'endianness est spécifiée, le format des flottants, le charset pour les caractères et les chaînes de caractères, . . .

1.2.2.3 Automate

- MSC n'est qu'un scénario,
- définir le protocole \Longrightarrow faire tous les scénarios possibles,
- \implies souvent impossible.
- \implies trop volumineux.



1.2.2.4 Résumé

Définir un protocole, c'est définir:

Les services: comment le protocole réagit avec le monde extérieur.


Les PDUs: Les messages que s'échangent les entités

L'automate (ou les automates): comment les échanges de PDUs et les services se déroulent.

1.3 Mise en oeuvre d'un protocole

La mise en oeuvre du protocole N nécessite:

1. Choisir la couche N-1 sur la quelle on s'appuie



2. Choisir l'API qui définit les services

```
// Version 2
int myprot_init(Tsap sap);
int myprot_lose(int id);
int myprot_S1(int id, Ts1 p1);
int myprot_S2(int id, Ts2 p2);
Ts2 myprot_S3(int id);
```

3. Développer le code On utilise les service de la couche N-1 pour envoyer les PDUs au vis-à-vis.

1.4 Quiz

- 1. L'établissement de la liaison de communication avec l'entité vis-à-vis est une phase complexe des protocoles.
- 2. Un protocole de niveau N est défini indépendamment de la couche N-1 sur laquelle il s'appuie.

- 3. Un protocole peut être implanter sur n'importe quel autre protocole. N-1 sur laquelle il s'appuie.
- 4. Soit A et B 2 mises en œuvre d'une présentation API d'un protocole P, écrites par 2 personnes différentes. A et B peuvent elles communiquées?
- 5. Soit A une mise en oeuvre d'une présentation API1 d'un protocole P, et B une mise en oeuvre d'une présentation API2 d'un protocole P. A et B peuvent elles communiquées?
- 6. Dans l'automate qui spécifie le dialogue d'un protocole N apparait les services du protocole N-1.
- 7. La mise en oeuvre d'un protocole de niveau N utilise les services du protocole N-1.
- 8. La mise en oeuvre d'un protocole de niveau N-1 appelle les services du protocole N.
- 9. Un protocole peut-il ne pas avoir de service?
- 10. Une entité d'un protocole peut-elle ne pas avoir de service?

1.5 Illustration

1.5.1 Exercices

Exercice 1

Complétez la figure 1 et indiquez les différents éléments mis en œuvre (utilisateur, système de fichiers, pile réseau, service, PDU). Puis définissez ce qu'est un protocole.

Exercice 2

Donnez 2 définitions précises des services minimaux du protol FTP et indiquez les sur la figure 1. Choisissez en une pour la suite.




Figure 1: Éléments d'un protocole

Exercice 3

On considère un protocole de transport dont les caractéristiques sont les suivantes:

- Un paquet contient toujours N octets de données.
- Lorsqu'un paquet est envoyé, un paquet est reçu.
- Les données d'un paquet reçu ne correspondent pas forcément à celles émises.

Donnez les services de ce protocole.

Exercice 4

Élaboration d'un protocole FTP implantant les services définis à la question 2 pouvant fonctionner sur la couche transport précédente. On choisira un protocole simple où dans le cas de l'envoi d'un fichier, le serveur acquitte tous les paquets.

- 1. Donnez un MSC illustrant l'envoi d'un fichier sans problème.
- 2. Donnez un MSC illustrant l'envoi d'un fichier avec un paquet de données altéré.
- 3. Donnez un MSC illustrant l'envoi d'un fichier avec un paquet accusé de réception altéré.
- 4. Définissez les PDU du protocole
- 5. Écrivez l'automate du protocole (la partie envoi uniquement) du coté du client.
- 6. Écrivez l'automate du protocole (la partie envoie uniquement) du coté du serveur.
- 7. Donnez une description précise des PDU.

Exercice 5

Proposez 2 présentations précises des services définis à la question 2. Choisissez en une pour la suite.

Exercice 6

En considérant que la présentation de la couche transport de la question 3 est:


```
// envoie buf[0] à buf[N-1] octets à sap
// 0:0K; -1:erreur ES
int write(Tsap sap, char* buf)
// recoit buf[0] à buf[N-1] octets de sap
// 0:0K; -1:erreur ES
int read (Tsap*,char*)
```

donnez le pseudo-code en C de la fonction de présentation qui envoie un fichier.

2 Réseau Internet

2.1 Vue générale

2.1.1 Présentation



2.1.1.1 Définitions

Un hôte une machine.

Un réseau ensembles de machine pouvant communiquer directement.

Un routeur (1) une machine appartenant à plusieurs réseau, (2) programmée pour faire passer des messages venant d'un réseau sur un autre.

2.1.1.2 Communication

 $\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{B}$ directe en utilisant le support physique qui les connecte.

 $\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{C}$ indirecte en 1 saut:

- A \longrightarrow R0 en utilisant le support qui les connecte.
- $R0 \longrightarrow B$ en utilisant le support qui les connecte.

 $\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{F}$ indirecte en 6 ou en 8 sauts suivant le chemin suivi.

débit

latence


2.1.1.3 Problèmes relatifs à la communication

Réseau (local) en général des arbres ⇒ un seul chemin.

Réseaux des routeurs un graphe — plusieurs chemins:

- 1 message peut tourner indéfiniment.
- Si A émet 2 messages d'abord M1 puis M2 pour F alors M2 peut arriver avant M1.
- Accroit la solidité du réseau.
- Nécessite d'algorithmes adaptatifs complexes.

2.1.1.4 Pile




Liaison Communication sur le lien physique.

Réseau Acheminer les messages d'un bout à l'autre du réseau.


Transport Assurer que les messages transmis sont:

- Arrivés
- Intègres
- Dans le bon ordre

2.1.1.5 Fonctionnement de la pile



2.1.1.6 Routage




Un routeur remonte la pile jusqu'à la couche réseau,

- celle-ci extrait l'adresse destination du PDU réseau,
- renvoie le PDU à cette destination ou au routeur suivant.

Le PDU réseau n'est pas altéré.

2.1.2 Protocoles de l'Internet

2.1.2.1 Pile Réseau



2.2 Liaison MAC

2.2.1 Vue utilisateur

MAC : Medium Access Control

Rôle : communication directe entre 2 machines

SAP : adresse:port

adresse: 6 octets (notée: xx:xx:xx:xx:xx)

port : 1 ou 2 octets (identifie la couche supérieure) Service : envoyer à(SAP,data) et reçu de(SAP,data)

2.2.2 Supports physiques

Historique câble coaxial

- 10BASE5,10BASE2: 10 mb, quelques 100aine de mètres
- 100BASE2: 100 mb, quelques kilomètres

Filaire sur 2 paires torsadées RJ45

- 10/100/1000/10GBASE-T: 10, 100, 1G et 10G bits/s.
- switch simple: 100 mètres (5 niveaux)
- switch VLAN:

Hertzien

- 802.11b: 10/5 Mbits, \sim mètres.
- 802.11a: 54/27 Mbits, \sim mètres.

• bluetooth: ~ 1 Mbits, 10 à 100 mètres.

CPL courant 220 volt: 10 Mbits, 100 mètres.

2.2.3 PDU

type 2: taille minimale 64 octets (prot>1500)

<i>v</i> 1					
mac-des	mac-src	protocole	données	bourrage	CRC
6 octets	6 octets	2 octets			4 octets

type 3: taille minimale 64 octets (taille<=1500)

· -			`		,	
mac-des	mac-src	taille	llc	données	bourrage	CRC
6 octets	6 octets	2 octets	3 à 8			4 octets

2.2.4 Quelques caractéristiques

- Problème des collisions
- Explique les différences entre les débits des supports et réels
- Switch: communications full-duplex et simultanées, collisions quasi supprimées
 - \implies débit supports \sim débit réel
- \bullet Coaxial, Hub, CPL: collisions détectables \Longrightarrow retransmission après un temps aléatoire
 - ⇒ débit réel ↓ si le réseau est chargé
- Hertzien:
 - Débit support dépend de la distance
 - collisions non détectables ⇒ ordonnancement des échanges
 - ⇒ débit réel ↓ dans tous les cas

2.3 Réseau IP

2.3.1 Vue utilisateur

IP	Internet Protocol
Rôle	acheminement de messages d'un bout à l'autre du
	réseau
SAP	adresse:port
adresse	32 bits en big-endian
port	1 octet (identifie la couche supérieure)
Service	envoyer à(SAP,data) et reçu de(SAP,data)

2.3.2 Adresse IP

2.3.2.1 Format

IP 32 bits en big-endian \implies 110000010011011011000011011111000

doted nnn.nnn.nnn avec chaque nnn dans [0,255] $\implies 120.193.54.195$

usuel un nom de machine suivi d'un nom de domaine ⇒ lunix120.ensiie.fr

conversion

• de IP ou "doted format" vers le format usuel \Longrightarrow appel DNS. par table gérée par les DNS.

sh> dig +short lunix120.ensiie.fr 193.54.195.120 sh>

de IP vers "doted format" automatique
 110000010011011011000011011111000 donne
 11000001 00110110 11000011 01111000 donne
 193 54 195 120 donne
 193.54.195.120

2.3.2.2 Sémantique

Une adresse IP se décompose en un numéro de réseau et un numéro d'hôte sur ce réseau. Par exemple cette adresse IP

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrnhhhhhhhhh donne pour le réseau rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr000000000 et pour l'hôte 000000000000000000000hhhhhhhhhh

Le point qui sépare les champs réseau et hôte n'est pas fixe, il est spécifié par un nombre de 32 bits contenant une suite de 1 suivi d'une suite de 0 (une des 2 suites peut être vide). Dans l'exemple précédent le masque réseau est:

111111111111111111111110000000000

Pour I une adresse IP et M un masque réseau, IP définit:

le réseau par I&M

l'hôte par I&∼M

l'adresse de broadcast du réseau par (I&M)|~M

Par exemple en "doted format" si IP=193.54.195.120 et MR=255.255.255.0 alors $R\acute{e}seau=193.54.195.0$, $H\^{o}te=120$ et Brod-cast=193.54.195.255.

Il existe aussi la notation ip/n qui est une abréviation de IP=ip et MR=<n bits à 1,32-n bits à 0>. Par exemple avec cette notation: IP=193.54.195.120/24 donne MR=255.255.255.0, Réseau=193.54.195.0/24, Hôte=120 et Broadcast=193.54.195.255.

2.3.2.3 Classes

A l'origine IP définissait les composantes réseau et hôte d'une adresse en fonction des premiers bits comme le montre la table ci-dessous:

classe A	0xxxx	000 à 127.nnn.nnn.nnn	255.0.0.0	/8
classe B	10xxx	126 à 191.nnn.nnn.nnn	255.255.0.0	/16
classe C	110xx	192 à 223.nnn.nnn.nnn	255.255.255.0	/24
multicast	1110x	224 à 239.nnn.nnn.nnn		
réservé	1111x	240 à 255.nnn.nnn.nnn		

Depuis 2010 cette classification n'est plus valable sauf pour les réseaux alloués antérieurement.

2.3.2.4 Publiques/Privées

Une adresse IP est publique si le réseau IP la route sinon elle est dite locale.

	adresses IP privées						
	classe A	0xxxx	010.nnn.nnn	/8			
Ì	classe B	10xxx	172.016.nnn.nnn à 172.031.nnn.nnn	/16			
	classe C	110xx	192.168.000.nnn à 192.168.255.nnn	/24			
	plus		127.0.0.1 et 127.0.0.0 et 0.0.0.0				

2.3.2.5 Exemples

- 1. Donnez le /n du masque réseau, les numéros de réseau et d'hôte et l'adresse de broadcast pour IP=225.67.129.30 et MR=255.255.192.0.
- 2. Donnez le masque réseau, les numéros de réseau et d'hôte et l'adresse de broadcast pour IP=225.67.127.30/19.
- 3. Donnez le masque réseau et son /n puis les numéros de réseau et d'hôte et l'adresse de broadcast pour IP=193.54.193.12.
- 4. Donnez le masque réseau et son /n puis les numéros de réseau et d'hôte et l'adresse de broadcast pour IP=225.67.127.30.
- 5. Donnez le nombre d'hôtes du réseau IP=8.8.8.8 e MR=255.255.255.192
- 6. Donnez le nombre d'hôtes du réseau IP=8.8.8.8/22.
- 7. J'ai à disposition le réseau 192.168.5.64/28, je désire faire 3 sous-réseaux de 6, 4 et 3 hôtes. Est-ce possible?
- 8. J'ai à disposition le réseau 192.168.5.64/27, je désire faire 3 sous-réseaux de 6, 4 et 3 hôtes. Donnez un découpage possible (IP/MR de chaque sous réseau).

2.3.3 Communication

Table de routage

Fonction Elle indique ce que doit faire la machine des paquets IP qui sortent.

• A quelle machine.

• Sur quel lien physique.

Un lien physique est appelé interface. On les notera eth0, eth1,

Table de routage: hôte avec 1 interface

destination	passerelle	mask	 interface
172.30.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	 eth0
0.0.0.0	172.30.0.254	0.0.0.0	 eth0

Table de routage: hôte avec plusieurs interfaces


destination	passerelle	mask	 interface
192.168.2.0	0.0.0.0	255.255.255.0	 eth0
192.168.3.0	0.0.0.0	255.255.255.0	 eth1
172.30.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	 eth2
0.0.0.0	192.168.2.254	0.0.0.0	 eth0

Hôte simple et routeur

Hôte	PDU						
	généré par une	reçu du réseau	reçu du réseau				
	application in-	destiné à	destiné à un				
	terne	l'hôte	autre hôte				
non routeur	envoyé sur le	transmis à	poubelle				
	réseau	l'application					
routeur	envoyé sur le	transmis à	réenvoyé sur le				
	réseau	l'application	réseau				

 \Longrightarrow Une table de routage n'indique pas si une machine est un routeur ou pas


Exemples



- 1. De combien de réseaux est constitué notre réseau?
- 2. Donnez la table de routage de la machine A.
- 3. Donnez la table de routage de la machine Z.
- 4. Donnez la table de routage de la machine R.

2.3.4 Quelques caractéristiques

- Pour 1 PDU envoyé ne garantit pas:
 - Qu'il arrive à destination.
 - Si il arrive que les données sont correctes.
 - Si il tourne trop longtemps, le routeur qui le détruit envoie un message IMCP à l'émétteur (principe de traceroute et tracert).
- Pour PDU1, PDU2 envoyés en séquence à A:
 - A peut ne recevoir aucun des 2 PDU.
 - A peut ne recevoir que PDU1 ou que PDU2.
 - A peut recevoir PDU1 puis PDU2 ou PDU2 puis PDU1.
- S'adapte au MTU des liens parcourus:



- Options:
 - Options de QoS.
 - Options de routage.
 - ICMP (Internet Control Message Protocol).

2.3.5 PDU

31	28	27	24	23	16	1513	12		0
versi	ion	taill enté		type d	e service	taille totale			
identifiant						flag	fragn	ent offset	
durée de vie protocole					CRC e	ntête			
	adresse source								
	adresse destination								
	options [+ remplissage]								
	données								

version IPv4

taille en-tête en mots de 32 bits options comprises.

type de service Qualité de service, ...

taille totale taille en octet du PDU.

identifiant Numéro identifiant le le PDU.

flags bit-15 non utilisé=0, bit-14=1 fragmentation interdite, bit-13=0 dernier fragment d'un PDU.

fragment offset Position du fragment dans le PDU initial en nombre de 8 octets.


CRC entête IP uniquement.

options peut être vide. Exemple: découverte du MTU, routage par la source, enregistrement d'une route, ...


données peut être vide.

2.3.6 Protocole

Exemple sans fragmentation



Exemple avec fragmentation



2.4 Transport UDP/TCP

2.4.1 Transport UDP

2.4.1.1 Vue utilisateur

UDP: User Datagram Protocol

Rôle : communication entre applications d'un bout à

l'autre du réseau en mode datagram

SAP : adresse-IP:port

port : 16 bits en big-endian, identifie l'application sur une

machine

Service: envoyer_à(SAP,data,option) et

reçu_de(SAP,data)

2.4.1.2 Caractéristiques

- Surcouche sur IP pour les applications.
 - flux de messages
 - aucune garantie qu'un message arrive
 - aucune garantie qu'un message reçu est correct
- options:
 - controle d'erreur de transmission
- Peu utilisé.

2.4.1.3 PDU

31 16	15 0						
port-src	port-des						
taille	CRC ou 0						
data							

taille en octet entête comprise data peut être vide (taille=4).

 $\mathbf{CRC}\ 0$ pas de CRC sinon $\mathbf{PDU}\ + \ \mathbf{ent\hat{e}te}\ \mathbf{IP}$

2.4.1.4 Protocole

PDU |---->|

2.4.2 Transport TCP

2.4.2.1 Vue utilisateur

TCP: Transmission Control Protocol

Rôle : communication entre applications d'un bout à l'autre du réseau en mode connecté

: adresse-IP:port

port : 16 bits en big-endian, identifie l'application sur une

machine

SAP

déconnecté()

2.4.2.2 Caractéristiques

- Mode connecté
 - flux octets bidirectionnel
 - contrôle d'erreur de transmission
 - contrôle de flux au niveau applicatif
 - contrôle de flux au niveau réseau
 - s'adapte au réseau physique:
 - si altération de PDU ⇒ diminue la taille des PDU
 - si perte de PDU (congestion du réseau) ⇒ diminue le débit
- Options:
 - envoi et réception de données hors flux
- Très utilisé.

2.4.3 PDU

31 28	27 22	21 16	15 0			
	port-src		port-des			
	numéro de séquence					
]	numéro d'ac	quittement			
taille en- tête	en- réservé flags taille fenêtre					
	CRC pointeur données urgente					
	options		NOP			
données						

taille en-tête en mots de 32 bits options comprises.

flags SYN, ACK, URG, ...

taille fenêtre taille du buffer de réception en octets.


CRC PDU + entête IP.

options peut être vide. Exemple: Indiquer la taille maximale d'un segment, Indiquer une taille de fenêtre supérieur à 2^{16} , . . .

données peut être vide.

2.4.3.1 Protocole

Connexion



Les 2 entités sont connectées et connaissent les numéros de séquence et d'acquittement de leurs vis-à-vis.

$$seq=x+1 ack=y+1$$
 $seq=y+1 ack=x+1$

Échange de données

La figure 2.4.3.1 illustre le mécanisme de la fenêtre glissante pour un RTT égal à 3 fois le temps d'émission TE, dans ce cas:

Taille fenêtre 1 un segment tous les 3 TE

Taille fenêtre 2 deux segments tous les 3 TE

Taille fenêtre 3 3 segments tous les 3 TE qui est le débit maximal.

Déconnexion


La figure 2.4.3.1 illustre la déconnexion du protocole TCP. On remarque que les échanges de données continuent dans un seul sens.

2.4.3.2 Conclusion

- Protocole robuste qui a fait ses preuves depuis 40 ans.
- Mais attention: coûte très cher si on n'envoie que quelques données (3 PDU pour la connexion + 4 PDU pour la déconnexion).

2.5 Exercices

Exercice 1



L'application cliente MAIL de A envoie un message SMTP à B, le port TCP du client MAIL est 2000 et le port SMTP est 25.

- Q1 Complétez le PDU (MAC) qui transite de A à R.
- Q2 Complétez le PDU (MAC) qui transite de R à B.
- Q3 Quels champs de l'entête IP, R a il modifiés?
- Q4 Sur un réseau IP:
 - Qu'indique la partie réseau d'une adresse?
 - Un routeur route il des IP de réseaux où d'hôtes?
 - Quelle est la taille maximale de sa table de routage?

Q5 Sur un réseau téléphonique mobile:

- Une adresse est-elle composée d'une partie réseau et hôte?
- Qu'indique un numéro de téléphone mobile?




Figure 2: Fenêtre glissante de TCP




Figure 3: Déconnexion TCP

• Quelle est la taille maximale de la table de routage d'un routeur d'un réseau téléphonique mobile?

Exercice 2

Donnez le masque réseau, les numéros de réseau et d'hôte et l'adresse de broadcast pour

- Q1 IP=225.67.127.30/24
- Q2 IP=225.67.127.30/19.
- Q3 IP=225.67.127.31 et MR=255.255.255.224
- Q4 IP=8.80.80.1
- Q5 IP=220.80.80.1


Exercice 3

Les quelles de ces adresses IP sont privées: 172.0.0.1, 8.8.8.8, 172.31.12.12, 172.15.12.12, 10.1.1.1, 192.168.0.12 192.169.0.12

Exercice 4

- Q1 J'ai le réseau 192.168.5.64/26, je désire faire 3 sous-réseaux de 35, 15 et 15 hôtes. Est-ce possible?
- Q2 J'ai le réseau 192.168.5.64/26, je désire faire 3 sous-réseaux de 32, 10 et 8 hôtes. Est-ce possible?
- Q3 J'ai le réseau 192.168.5.64/26, je désire faire 3 sous-réseaux de 20, 10 et 8 hôtes. Donnez un découpage possible (IP/MR de chaque sous réseau).

Exercice 5




Notre réseau est constitué des hôtes A, B, C, R, X, Y, Z, M et N.

- Q1 De combien de réseaux est constitué notre réseau?
- Q2 Quelles sont les machines de notre réseau qui peuvent communiquer avec Q?
- Q3 Combien de sauts fera un PDU émis par N pour atteindre Q.
- Q4 Donnez la table de routage de B.
- Q5 Donnez la table de routage de R.

- Q6 Donnez la table de routage de N.
- Q7 Donnez la table de routage de X.

Exercice 6

Sur le réseau ci-dessous, A envoie à B un PDU IP de 1000 octets



Q1 Complétez les champs du PDU émis par A (te et tp sont les tailles de l'entête et du PDU).

te=5	id = 9103	ttl=5	tp=	flag=00 .	$offset = \dots$
------	-----------	-------	-----	-----------	------------------

Q2 A arrive sur R1, complétez les champs des PDU émis par R1.

						$offset = \dots$
A2:	te=5	id=9103	ttl=.	tp=	flag=00 .	$offset = \dots$

Q3 A arrive sur R2, R2 envoie le premier PDU sur R3 et le second sur R4. Complétez les champs des PDU émis par R3 et R4.

				_		$offset = \dots$
				-	,	$offset = \dots$
A2::	te=5	id=9103	ttl=.	tp=	flag=00 .	$offset = \dots$

- Q4 Dans ce cas de figure, donnez une optimisation qu'aurait pu faire le routeur R1.
- Q5 En supposant que le temps de transmission est proportionnel au nombre de routeurs traversés
 - Donnez les TTL des PDU A1a, A1b et A2 en B.
 - Indiquez dans quel ordre, les PDU A1a, A1b et A2 arrivent en B.
 - Que se passera t-il si un des PDU (A1a, A1b, A2) s'est altéré entre R6 et B?
 - Que se passera t-il si le PDU A2 s'est altéré entre R4 et R6?

3 Programmation

3.1 Algorithme entre 2 entités

```
// s'attacher au vis-à-vis 1
                                   // s'attacher au vis-à-vis
   Tsap vav = \dots
                                   Tsap vav = \dots
   // Automate état—a0
                                   // Automate état-b0
                                  PDU, sap=lireRéseau (vav)
  PDU = \dots
  écrireRéseau (vav,PDU)
                                _{6} PDU = ...
  PDU, sap = lire réseau (vav)
                                   écrireRéseau (vav,PDU)
   // Automate état-a1
                                   // Automate état-b1
                                  PDU, sap=lireRéseau (vav)
  PDU = \dots
  écrireRéseau (vav,PDU)
                                11 | PDU = \dots
  PDU, sap = lireRéseau (svr)
                                12 écrire Réseau (vav, PDU)
13
                                13
   // se détacher du vis-à-vis14 // se détacher du vis-à-vi
```

Algorithme tout à fait correct et opérationnel.

3.2 Algorithme Clients/Serveur

3.2.1 naif


```
// s'attacher aux clients
                                    TEsap clts= \{sap_0, \ldots\}
  // s'attacher au serveur
2
   Tsap svr = \dots
                                    // algorithme serveur
3
                                    while (1) {
   // Automate état-c0
                                      // Automate état-s0
  |PDU = \dots|
                                      PDU, clt=lireRéseau(clts)
   écrireRéseau (svr,PDU)
                                     PDU = \dots
  PDU, vav = lire réseau (svr)
                                      écrireRéseau (clt,PDU)
                                10
   // Automate état-c1
                                      // Automate état-s1
                                11
10 | PDU = \dots
                                      PDU, clt=lireRéseau(clt)
                                12
   écrireRéseau (svr,PDU)
                                     PDU = \dots
                                13
  PDU, vav = lireRéseau(svr)
12
                                      écrireRéseau(clt,PDU)
13
                                15
14 // se détacher du serveur
                                 16
                                      se détacher des clients
```

Attention: Ligne 12 clt et non clts.

Client tout à fait correct et opérationnel.

Serveur correct (il fonctionne) mais non performant et surtout non sûr.

3.2.2 Réactivité d'un serveur



 \Longrightarrow Grosse perte de réactivité.

3.2.3 Accroissement de la réactivité

3.2.3.1 Serveur à contexte

Le serveur doit conserver les contextes (état + sap) des dialogues en cours avec les clients dans un ensemble E.

Au début de la boucle, en fonction du SAP du client qui a envoyé le message, soit on récupère le contexte (appelé ctx d'un dialogue déjà commencé, soit on crée un nouveau contexte (début,sap). C'est le rôle de la fonction "context de".

```
E = vide // ensemble de contexte
    while (1) {
      PDU, clt=lireRéseau (clts)
4
5
      ctx = context de(E, clt)
6
       // une étape de l'automate ctx
      if (ctx->état=début) {
9
           PDU = \dots ;
10
           écrireRéseau(ctl,PDU)
11
           ctx \rightarrow \acute{e}tat = \dots;
12
      else if (ctx->état=-état 1) {
13
           écrire Réseau (ctl, PDU)
14
15
           ctx \rightarrow \acute{e}tat = \ldots;
      } else if (ctx-)état=état 2 ) {
16
17
18
19
```

- + Le serveur fonctionne et gère les clients en parallèle.
- + Réactif pour les clients lents.
- Non réactif pour les traitements internes longs.
- + Économe en ressources (CPU, mémoire, ...).

3.2.3.2 Serveur multi-processus

Au lieu de créer un contexte par client, on crée un processus par client.

```
ile (1) {
  PDU, clt=lireRéseau (clts)
3
   if (fork()==0) {
4
     // Automate état-s0
     PDU = \dots
6
     écrire Réseau (clt, PDU)
8
     // Automate état-s1
9
     PDU, clt=lireRéseau(clt)
10
     PDU = \dots
11
     écrire Réseau (clt, PDU)
12
13
     exit(0);
14
15 | }
```

Le processus fils s'occupe du dialogue avec le client, le processus père se remet immédiatement à scruter un nouveau client.

Avantages

- Le serveur traite plusieurs clients en parallèle.
- Réactif pour les clients lents.
- Réactif pour les serveurs à traitements internes lents.
- Adapte la consommation de ressources à la demande.

Inconvénient

• Si le traitement du serveur est court la réactivité ↓

car la création d'un processus est coûteuse.

• Si il a un grand nombre de clients la réactivité \downarrow

car l'OS va faire beaucoup de commutation et dans les cas extrèmes même tomber. • Dans cette version, impossible de calibrer les ressources utilisées par le serveur.

L'utilisation de processus léger (thread) atténue ces inconvénients.

3.2.3.3 Serveur avec pool de processus

L'algorithme est de créer N processus au départ. Chaque processus

- 1. Attend un nouveau client.
- 2. Traite le dialogue avec ce client.
- 3. Reprend en 1.
- ⇒ Il répond bien au problème de la réactivité tant que l'on ne dépasse pas N clients en parallèle.
- ⇒ Il permet de calibrer les ressources (mémoire, CPU, ...) utilisées par le serveur.

3.2.4 Conclusion

Protocole Question/Réponse avec traitements courts Algorithme naif.

Protocole Question/Réponse avec traitements longs Serveur multi-processus ou pool de serveurs

Autres Protocoles avec traitements courts

- Algorithme avec contexte.
 - \Longrightarrow Mise en place un peu lourde, utilise très peu de ressources
- Pool de serveur.
 - ⇒ Mise en place plus facile, utilise plus de ressources

Autres Protocoles avec traitement long Serveur multi-processus ou pool de serveurs.

3.3 Implémentation

3.3.1 Fonctions de base

Includes pour les primitives réseau

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>
```

Gestion de l'endianess

Les protocoles de base de l'Internet sont en big-endian. Pour pouvoir écrire des programmes portables on a les fonctions:

```
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
```

h signifie host et n signifie network.

Gestion des SAP

Un SAP est défini par le type sockaddr. Comme le montre sa définition ci-dessous, c'est un type opaque.

```
struct sockaddr {
unsigned short sa_family; // address family, AF_xxx
char sa_data[14]; // 14 bytes of protocol address
};
```

Dans ce cours, on utilise UDP ou TCP/IPv4 nos SAP sont définis par le type sockaddr in:

```
8 | char padding [8];
9 | };
```

On peut passer d'un pointeur sur sockaddr à un pointeur sur sockaddr_in et vice-versa par simple cast.

La fonction getaddrinfo initialise une liste de addrinfo (et donc de SAP) en fonction de:

node le serveur: nom humain ou doted format.

service le port: un nombre (1200) ou un nom (http).

hints->ai flags AI PASSIVE pour serveur TCP, 0 pour les autres.

hints->ai family spécifie la couche réseaui: AF_INET (IPv4).

hints->ai_socktype spécifie la couche transport: SOCK_STREAM (TCP), SOCK_DGRAM (UDP)

$hints->ai \dots 0$

Si on obtient plusieurs SAP, on prend le premier.

```
int getaddrinfo (
                                     struct addrinfo
      const char *node.
                                        int
                                                  ai flags;
                                  3
                                        int
                                                  ai family;
     const char *service.
                                       int
     const struct addrinfo
                                                  ai socktype;
                                                  ai protocol;
5
                      *hints,
                                  5
                                       int
     struct addrinfo **res);
                                  6
                                       socklen_t ai_addrlen;
                                        struct sockaddr
   void freeaddrinfo (
                                                 *ai addr; // le SAP
9
     struct addrinfo *res);
                                  9
                                        char
                                                 *ai canonname;
10
                                  10
                                        struct addrinfo
11
   const char*gai strerror(
                                  11
                                                 *ai next;
     int errcode);
                                  12 };
```


Écrivez la fonction "void getTCPsap(struct sockaddr* sap, socklen_t*saplen, const char *host, const char* port)". Si host est non nul elle initialise *sap pour un client TCP/IPv4 sur le serveur host:port.

Si host est nul elle initialise *sap pour un serveur TCP/IPv4.

En cas d'échec, elle affiche un message d'erreur et termine le processus avec un statut de 1.

3.3.2 Le protocole "hello"

L'exemple TCP qui suit implémente le protocole présenté ci-dessous:



3.3.3 Client TCP

3.3.3.1 Initialisation

```
const char* prgname;
2
   int main(int argc, char** argv)
3
4
5
     prgname = argv[0];
6
     int statut;
     /* vérification des arguments */
8
     if ( argc!=3 ) {
9
       fprintf(stderr, "%s:usage_%s_serveur_port\n",
10
                prgname, prgname);
11
       exit(1);
12
13
     char* namesvr = argv[1];
14
     char* service = argv[2];
15
```

3.3.3.2 Connexion au serveur

```
/* création du SAP du serveur */
struct sockaddr svrSAP;
socklen_t svrSAPlen;
getTCPsap(...., ....., .....);

/* connexion au serveur */
int cx;
```

```
if ( (cx=socket(AF INET,SOCK STREAM,0))==-1 ) {
     fprintf(stderr, "%s:_pb_socket:_%s\n",
              argv[0], strerror(errno));
10
     exit(1);
11
12
   if (connect(cx, ......)=-1) {
13
     fprintf(stderr, "%s:_pb_connect:_%s\n",
              argv[0], strerror(errno));
15
     exit(1);
16
17
cx est un double flux d'octets FIFO, un du client vers le serveur, l'autre
du serveur vers le clients. Ils se comportent comme un pipe.
```

Le nombre de lecteurs est et le nombre d'écrivains est

Une lecture est si la FIFO est vide et qu'il y a encore

Une lecture renvoie EOF si la FIFO est et qu'il n'y a plus

Une écriture est si la FIFO est pleine et qu'il y a encore

Une écriture renvoie une erreur si il n'y a plus \dots Dans ce cas le signal \dots est envoyé à \dots

3.3.3.3 Dialogue

```
/* Dialogue état début */
     char PDU[100];
2
    statut = lire PDU(PDU, cx);
3
    if ( statut!= 'H' ) goto error;
   printf("client:_recu_\"%s\"_;", PDU);
     sprintf(PDU, "OK");
    write( cx , .... , ...);
   printf("_envoyé_\"%s\"\n", PDU);
9
     /* Dialogue état att-fin */
10
    statut = lire PDU(PDU, cx);
11
    if ( statut!= 'F' ) goto error;
  printf("client: reeu_\"%s\"_; quitte", PDU);
```

cx est un flux d'octets qui contient les PDU les uns derière les autres. De plus ils peuvent être mal formatés. Il faut donc une routine pour extraire un PDU du flux d'octets et les vérifier. C'est le rôle de "lire" PDU".

Définissez et écrivez la fonction lire PDU.

3.3.3.4 Terminaison

```
/* Terminaison état fin */
     close(cx):
2
     return 0:
3
4
5
   error:
     fprintf(stderr, "%s:_message_de_type_%c_est_inattendu\n",
6
7
              prgname, statut);
     close(cx):
     return 1:
9
10 | }
```

3.3.4 Serveur TCP (naif)

3.3.4.1 Initialisation

```
const char* prgname;
2
   int main(int argc, char** argv)
3
4
     prgname = argv[0];
     int statut;
     /* vérification des arguments */
8
     if ( argc!=2 ) {
       fprintf(stderr, "%s:usage_%s_port\n",
               prgname, prgname);
11
       exit(1);
12
13
     char* service = argv[1];
14
```

 \Longrightarrow Pas de nom d'hôte car il ne se connecte pas.

3.3.4.2 S'attacher aux clients

```
1 /* création du SAP des clients */
2 struct sockaddr cltsSAP;
3 socklen t
                    cltsSAPlen;
  getTCPsap(...., ....., ....);
   /* activer l'automate de connexion */
   int sock:
  if ( (sock=socket(...,...))==-1 ) {
     fprintf(stderr, "%s: pb_socket: \sqrt[8]{s} \ n", argv[0],...);
     exit(1);
10
11
   if ( bind(sock,&cltsSAP,cltsSAPlen)<0 ) {</pre>
12
     fprintf(stderr, "%s: pb_bind_ws n, argv[0],...);
     exit(1);
14
15
   if ( listen(sock,100)!=0 ) {
16
      fprintf(stderr, "%s:_pb_listen_%s\n", argv[0],...);
17
      exit(1):
18
19
```

3.3.4.3 La boucle infinie du serveur

Connexion à un client

```
1 | while (1) {
     int cx;
2
     struct sockaddr cltSAP;
     socklen t
                      cltSAPlen = sizeof( cltSAP );
4
5
     /* creation du flux de communication (cx) */
6
     if ( (cx=accept(sock,&cltSAP,&cltSAPlen))==-1 ) {
7
       fprintf(stderr, "%s:_pb_accept_%s\n",
8
                        argv[0], strerror(errno));
9
       exit(1);
10
11
     /* Dialogue état début */
12
13
     /* Dialogue état att-ok */
14
```

```
/* Terminaison du dialogue (état fin) */
16
17
18 }
Dialogue
     /* Dialogue état début */
     char PDU[100];
2
     sprintf(PDU, "HELLO");
3
     write (cx, PDU, 6);
   printf("serveur:_envoyé_\"%s\"\n", PDU);
6
7
     /* Dialogue état att-ok */
     statut = lire PDU(PDU, cx);
     if ( statut!= 'O' ) goto error;
   printf("serveur: _re eu_\"%s\"_;", PDU);
     sprintf(PDU, "FIN");
11
     write (cx, PDU, 4);
12
printf("_envoyé_\"%s\"_;_quitte\n", PDU);
Terminaison du dialogue
1 | while (1) {
     int cx;
     /* creation du flux de communication (cx) */
     if ((cx=accept(sock,&cltSAP,&cltSAPlen))==-1) {
4
       fprintf(stderr,...); exit(1); }
5
6
     /* Dialogue état début */
7
8
     /* Terminaison du dialogue (état fin) */
     close(cx);
10
     continue;
11
   error:
12
13
     close(cx):
```

fprintf(stderr, "%s:_message_de_type_%c_est_inattendu\n",

```
\begin{array}{c|c} 15 & prgname, statut); \\ 16 & \end{array}
```

3.3.4.4 Résumé des fonction

	clt	svr	fonction	
s'attacher	*	*	getaddrinfo()> sap & saplen	
aux clients	cx=	s=	socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)	
ou		*	bind(s,sap,saplen)	
au serveur		*	listen(s,100)	
connexion	*		<pre>connect(cx, sap, saplen)</pre>	
		cx=	accept (s ,&clt,&cltlen)	
dialogue	*	*	read (cx,data,len)	
	*	*	write(cx,data,len)	
fermer la connexion	*	*	close(cx)	

bind: 1) réserve le SAP (un autre bind sur le même SAP échouera); 2) attache le SAP à la socket.

listen: active l'automate de connexion TCP pour le SAP attaché à la socket. Le N indique le nombre maximal d'automate de connexion qui peuvent tourner en même temps.

$4 ext{ TP}$

4.1 Mise en place d'une application client/serveur

Exercice 1

Recopiez les fichiers "hello.h.tpl", "hello-svr.c.tpl" et "hello-clt.c.tpl" du répertoire /pub/ia/reseau dans votre répertoire de travail en enlevant l'extension ".tpl".

- Q1 Complétez les trous de "hello.h" puis de "hello-svr.c" (ils sont marqués par "...").
 - (a) Compilez le serveur.

```
sh> gcc -o svr hello-svr.c
```

(b) Dans un nouveau terminal, lancez le serveur sur le port que vous voulez (on utilisera 2000 dans cet énoncé).

```
|\mathrm{sh}>./\mathrm{svr}\ 2000
```

Le serveur doit tenir

(c) Dans un nouveau terminal, relancez le serveur sur le même port.

```
sh>./svr 2000
./svr: pb bind: Address already in use
sh>
```

En effet le port 2000 est déjà alloué et identifie le serveur tournant dans l'autre terminal.

• Pouvez vous relancez le serveur sur un autre port?

```
OUI: sh > ./svr 2001 à condition que le port 2001 soit libre.
```

• Pouvez vous lancez le serveur sur le port 2000 sur une autre machine?

OUI à condition que le port 2000 soit libre sur cette machine.

- Q2 Complétez les trous de "hello-clt.c" (ils sont aussi marqués par "...").
 - (a) Compilez le client.

```
sh> gcc -o clt hello-clt.c
```

(b) Dans le terminal, lancez le client sur le port de votre serveur (on utilisera 2000 dans cet énoncé).

```
sh> ./clt localhost 2000 client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte sh>
```

Dans le terminal du serveur, on a:

```
$\rm sh{>}./svr 2000 serveur: envoyé "HELLO" : reçu "OK" : envoyé "FIN" : quitte
```

(c) Dans le terminal, lancez le client en utilisant 127.0.0.1 qui est la conversion en doted format de localhost.

```
sh> ./clt 127.0.0.1 2000 client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte sh>
```

(d) Cherchez l'IP et le nom de votre machine sur le réseau de l'ENSIIE:

```
|sh> hostname -i |sh> hostname -a
```

Utilisez ces adresses pour vous connecter à votre serveur.

Q3 Avec votre client connectez vous au serveur de vos voisins et viceversa.

Exercice 2

Q1 Modifiez le serveur hello-svr.c pour qu'il arrête le dialogue avec le client dès qu'il a envoyé le PDU "HELLO".

```
aide

Il suffit d'ajouter la ligne "close(cx); continue;" après le ligne
"printf("serveur:_envoyé_\"HELLO\"_:_"); fflush(stdout);"
```

- (a) Recompilez le serveur puis relancez le.
- (b) Lancez un client sur ce serveur:

```
{
m sh}>./{
m clt} 127.0.0.1 2000 client: reçu "HELLO" : {
m sh}>
```

Que s'est il passé?

Sur le write du PDU "OK", le client a reçu le signal SIG-PIPE dont le traitement par défaut est la fin du processus.

(c) Corrigez le client pour qu'il affiche une erreur fatale dans ce cas.

```
sh>./clt 127.0.0.1 2000
client: reçu "HELLO" :
clt: serveur déconnecté
sh>
```

- (d) Restaurez le serveur initial hello-svr.c.
- Q2 Le même problème existe pour le serveur ce qui est plus grave car il ouvre la possibilité de créer un client malveillant qui permet de faire tomber le serveur.
 - (a) Modifiez hello-clt.c pour en faire un client qui fait tomber le serveur.

```
aide

En théorie, il suffit que le client se termine juste après la connexion (exit(0)) ainsi le premier write du serveur (le PDU HELLO) générera un SIGPIPE. Ceci ne fonctionne pas trop car l'écriture du PDU HELLO est trop proche de accept et TCP n'a pas eu le temps de fermer la connexion. Le serveur se rendra compte que la connexion est fermée sur la lecture du PDU OK et là l'erreur est traitée.

Il faut donc essayer le second write (le PDU FIN) pour laisser à TCP le temps d'acheminer la déconnexion. D'où le code:

write(cx, "OK",3); close(cx); exit(0);
```

Essayez le jusqu'à ce que le serveur tombe. Dans la fenêtre du serveur on doit avoir:

```
sh>./svr 2000
serveur: envoyé "HELLO": serveur: reçu "OK": envoyé "FIN": quitte serveur: envoyé "HELLO": serveur: reçu "OK": envoyé "FIN": quitte serveur: envoyé "HELLO": serveur: reçu "OK": sh>
```

- (b) En utilisant votre client malveillant, tuez le serveur de votre voisin.
- (c) Corrigez le serveur pour qu'au lieu de se terminer sur ce client malveillant, il écrive "client déconnecté".

```
sh> ./svr 2000
serveur: envoyé "HELLO" : serveur: reçu "OK" ; envoyé "FIN" ; quitte serveur: envoyé "HELLO" : serveur: reçu "OK" ; envoyé "FIN" ; quitte serveur: envoyé "HELLO" : serveur: reçu "OK" ; client déconnecté serveur: envoyé "HELLO" : serveur: reçu "OK" ; envoyé "FIN" ; quitte
```

(d) Restaurez le client initial hello-clt.c.

Exercice 3

Pour pouvoir faire des expérimentations plus sérieuses sur notre implémentation du protocole hello de l'exercice précédent (hello-svr.c et hello-clt.c traitant les signaux SIGPIPE), il nous faut un client et un serveur qui simulent des temps de traitements plus ou moins longs.

Q1 Ajoutez un argument optionnel tp au client "hello-clt.c", il représente une durée en 1/10 de secondes. Si tp est donné, ce nouveau client simulera un traitement de tp dixième de seconde. Si il est omis, il vaut zéro et le comportement du nouveau client est identique à l'ancien.

aide

- $\bullet\,$ Changez le test sur argc pour autoriser les valeurs 3 et 4.
- Ajoutez une variable "duree": int duree = argc==3 ? 0: atoi(argv[3])*100000; // en μ s
- Vérifiez que la durée est positive ou nulle.
- Ajoutez "**if** (duree!=0) usleep(duree);"entre la réception du PDU "HELLO" et l'envoi du PDU "OK".

Compilez ce client.

```
sh> gcc -o clt hello-clt.c
```

(a) Lancez le sans durée, il doit fonctionner comme l'ancien client et se terminer quasi instantanément.

```
|sh>./clt| localhost 2000 client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte |sh>
```

(b) Lancez le avec une durée de 5 secondes,

```
sh> ./clt localhost 2000 50 client: reçu "HELLO" :
```

puis 5 secondes plus tard

```
sh> ./clt localhost 2000 50 client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte sh>
```

- Q2 Faites la même modification pour le serveur hello-svr.c, compilez le nouveau serveur et testez le.
- Q3 Testez la réactivité d'un serveur avec une durée nulle.

```
sh> ./svr 2000
```

(a) Dans une 1^{ère} fenêtre lancez un client rapide (durée 0),

```
|sh>./clt| localhost 2000 client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte |sh>
```

la réponse doit être immédiate.

(b) Dans une autre fenêtre lancez un client lent.

```
sh>./clt localhost 2000 100
client: reçu "HELLO" ;
```

Dans la 1ère fenêtre relancez vite le client rapide

```
sh> ./clt localhost 2000
```

Pourquoi le dialogue n'apparait qu'au bout de 10 secondes.

Parce que le serveur ne s'occupera du client rapide que quand il en aura fini avec le client lent (~ 10 secondes). \Rightarrow Pour ce client le serveur n'est pas très réactif.

(c) Comment faire un client méchant (qui bloque le serveur Advitam æternam).

```
Il suffit de remplacer tout le dialogue dans le fichier helloclt.c par "pause()".
```

Q4 Testez la réactivité d'un serveur avec une durée de 10 secondes

```
sh> ./svr 2000 100
```

(a) Dans une 1^{ère} fenêtre lancez un client rapide (durée 0),

```
|sh>./clt| localhost 2000 client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte |sh>
```

Le texte bleu doit apparaitre au bout de 10 secondes.

(b) Dans une autre fenêtre lancez vite un second client rapide.

```
sh>./clt localhost 2000
client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte
sh>
```

(c) Quand ce second client terminera son dialoque?

Au bout d'environ 20 secondes.

- •10 secondes pour attendre la fin du 1^{er} client.
 - •10 secondes pour son dialogue propre.

Exercice 4

Améliorons la réactivité de notre serveur hello-svr.c.

- Q1 Serveur multi-processus.
 - (a) Copiez le fichier hello-svr.c dans le fichier hello-svr-mp.c puis modifiez ce dernier pour faire un serveur multi-processus.
 - (b) Compilez le, lancez le et vérifiez qu'il fonctionne bien avec 1 seul client.
 - (c) Refaites les expérimentations Q3 de l'exercice précédent. Il doit répondre instantanément au second client.
 - (d) Refaites les expérimentations Q4 de l'exercice précédent. Il doit répondre au bout de 10 secondes au second client au lieu de 20.
 - (e) Conclusion: On a un serveur réactif.
- Q2 Serveur avec pool de 3 processus.
 - (a) Copiez le fichier hello-svr.c dans le fichier hello-svr-pool.c puis modifiez ce dernier pour faire un serveur avec un pool de 3 processus.

```
aide

Il suffit de créer 2 fils avant la boucle "while(1)".
```

- (b) Compilez le, lancez le et vérifiez qu'il fonctionne bien avec 1 seul client.
- (c) Refaites les expérimentations Q3 de l'exercice précédent. Il doit répondre instantanément au second client.
- (d) Refaites les expérimentations Q4 de l'exercice précédent. Il doit répondre au bout de 10 secondes au second client au lieu de 20.
- (e) Conclusion: On a un serveur réactif tant qu'on n'a pas de clients en

Conclusion: On a un serveur réactif tant qu'on n'a pas plus de . 3. clients en parrallèle.

Exercice 5

Nos 3 serveurs (hello-svr.c, hello-svr-mp.c, hello-svr-pool.c) sont sensibles à l'attaque "deny of service".

Q1 Copiez hello-clt.c dans hello-clt-deny.c puis modifiez ce dernier pour en faire un client qui bloque le serveur.

```
aide

Remplacez tous le dialogue par "pause()".
```

Compilez le

```
sh> gcc -o clt-deny hello-clt-deny.c
```

Bloquons le serveur naif.

(a) Lancez le serveur naif dans une 1ère fenêtre.

```
sh> ./svr 2000
```

(b) Vérifiez qu'il fonctionne bien en lançant dans votre fenêtre principale un client.

```
sh> ./clt localhost 2000 client: reçu "HELLO" : envoyé "OK" : reçu "FIN" : quitte sh>
```

(c) Dans une 2^{nde} fenêtre lancez le client malveillant.

```
sh>./clt-deny localhost 2000
```

(d) Vérifiez que le serveur est bloqué en relançant le client dans votre fenêtre principale.

```
sh>./clt localhost 2000
```

Q2 Bloquez le serveur à pool de processus (svr-poll) de votre voisin. Combien de clt-deny faut il lancer ?

```
Il faut en lancer un pour chaque processus du pool, donc ici 3.
```

Q3 Que peut on faire avec ce client malveillant sur une machine où le serveur svr-mp tourne?

```
Une fork bombe:)
```

Q4 Pour se protéger d'une telle attaque, il faut sortir de lire_PDU après un timeout si aucun PDU n'est arrivé. Le choix de la valeur de ce

timeout n'est pas évident:

trop petit ⇒ les clients éloignés seront refusés.

trop grand \Longrightarrow ne sert à rien.

Modifiez le serveur hello-svc.c pour qu'il abandonne le client courant si ce dernier ne répond pas au bout de 0.3 seconde.

- (a) Regardez la page de manuel de l'appel système poll, puis copiez le fichier "hello-to.h.tpl" du répertoire /pub/ia/reseau dans votre répertoire sous le nom "hello-to.h", puis complètez les trous de la fonction lire data (ils sont marqués par "...").
- (b) Modifiez le serveur hello-svc.c

aide

- Ajoutez l'inclusion des headers de l'appel système poll.
- Incluez "hello-to.h" à la place de "hello-to.h".
- \bullet Initialisez la variable to à 0.3 secondes dans le main. to = 300; // 0.3 s en ms
- (c) Compilez le serveur hello-svc.c puis refaites les expérimentations de la question Q1 (il doit continuer à répondre aux clients "clt" même si on a lancé des clients "clt-deny").


4.2 Implémentation d'un protocole

Le protocole "QRAC" (Question/Réponse Avec Challenge) permet à un client de poser une question à un serveur. Le serveur ne délivre la réponse que si le client est autorisé. Le serveur identifie le client via un challenge.

L'automate du protocole "QRAC" est décrit ci-contre. La description des PDU est donnée ci-dessous:

Les PDU H (Hello), O (Ok) et F (Fin) ont une taille fixe de deux octets:

	0	1
H:	'H'	'\0'
O:	,O,	'\0'
F:	'F'	'\0'



Les PDU C (Challenge), R (Réponse challenge) et Q (Question) ont le même format et font 3 octets.

	0	1		2
C:	'C'		nc	
R:	'R'		n	
Q:	, Q,		n	

Dans ces messages, n et nc sont en binaire naturel, non signés et en bigendian. nc est un nombre crypté, on le décrypte en faisant un xor avec la clé.

Le PDU M8 a une taille fixe de 10 octets. Il permet d'envoyer un message de 1 à 8 caractères.

Dans ce message, X est un caractère ASCII non nul (différent de ' \setminus 0'). L'octet 1 doit être non nul et l'octet 9 doit être nul.


Si le premier octet nul est i $(i \in [2-9])$, le message est constitué des octets 1 à i-1 et les octets de i à 9 doivent être nuls.


La phase d'identification est la suivante:

- Le serveur tire un nombre N au hasard. Le crypte en NC avec sa clé (NC=N xor clé).
- Le serveur envoie NC au client dans un PDU C (Challenge).
- A la réception du PDU C, le client extrait la valeur M du PDU, la décrypte en MD (MD=M xor clé).
- \bullet Le client envoie MD+1 au serveur dans un PDU R (Réponse challenge).
- A la réception du PDU R, le serveur extrait la valeur M' du PDU R.
 - Si M' est différent de N+1, le serveur considère que le client n'est pas autorisé. Il émet un PDU F (Fin) et quitte le dialogue.
 - Si M' est égal à N+1, le serveur considère que le client est autorisé et le dialogue continue.


Exercice 1

Q1 Illustrez dans le MSC ci-dessous un échange sans erreur (pas de PDU F).





Q2 Illustrez dans le MSC ci-dessous un échange où le client échoue au challenge.



Exercice 2

L'objet de cet exercice est l'implémentation d'un client QRAC avec la clé 0xAA99.

Recopiez les fichiers "qrac.h.tpl" et "qrac-clt.c.tpl" du répertoire /pub/i-a/reseau dans votre répertoire de travail en enlevant l'extension ".tpl".

- Q1 Dans "grac.h" écrivez/complétez
 - (a) la macro CLE,
 - (b) la fonction getTCPsap,
 - (c) la fonction lire data,
 - (d) la fonction lire_PDU (faites tous les PDU, vous en aurez besoin pour l'exercice suivant),
 - (e) la fonction gen_PDUcrq,

aide

- pdu[0] est type,
- pdu[1] est la partie haute de v soit: (v>8)&0xff,
- pdu[2] est la partie basse de v soit: v&0xff,
- (f) la fonction extrait_N_de_PDUcrq (inspirez vous de l'aide précédente).

Vérifiez que votre client compile.

```
sh> gcc -o qrac-clt qrac-clt.c
sh>
```

Q2 Complétez le client qrac-clt.c, la compilation précédente vous indique où sont les trous.

Ses arguments sont dans l'ordre: la machine où réside le serveur, le port TCP du serveur et le numéro de la question à poser.

Pour l'état "attc", utilisez l'opérateur '[?] du langage C qui est le xor bit à bit.

- Q3 Testez votre client avec le serveur qrac-svr qui se trouve dans le répertoire /pub/ia/reseau. Utilisez l'option -h pour voir ses options.
 - (a) Lancez le serveur dans une $1^{\grave{e}re}$ fenêtre.

```
sh> /pub/ia/reseau/qrac-svr 2000
serveur: 12 questions "Prénom de" ; clé=0xaa99.
```

(b) Dialogue complet (service rep)

```
sh>./qrac-clt localhost 2000 5
réponse à la question 5: Brad
sh>./qrac-clt localhost 2000 11
réponse à la question 11: Bruce
sh>
```

(c) Dialogue avec question inconnue (service err)

```
sh>./qrac-clt localhost 2000 20
./qrac-clt: 20 est un numéro de question invalide
sh>./qrac-clt localhost 2000 12
./qrac-clt: 12 est un numéro de question invalide
```

(d) Dialogue avec un échec au challenge (service err)

Dans une 2^{nde} fenêtre, lancez un serveur avec la clé 0xcafe

```
sh> /pub/ia/reseau/qrac-svr -k cafe 2001
serveur: 12 questions "Prénom de" ; clé=0xcafe.
```

Puis dans votre fenêtre principale

```
sh>./qrac-clt localhost 2001 5
./qrac-clt: accès au serveur non autorisé (mauvaise clé)
sh> gcc -DCLE=0xcafe qrac-clt.c
sh>./a.out localhost 2001 5
réponse à la question 5: Brad
sh>
```

Q4 Si le test précédent est concluant, testez votre client avec le serveur qrac-svr2 qui se trouve dans le répertoire /pub/ia/reseau. Il est identique au précédent mais il émet le PDU M8 par petit bout.

Exercice 3

L'objet de cet exercice est l'implémentation d'un serveur QRAC. Recopiez le fichier "qrac-svr.c.tpl" du répertoire /pub/ia/reseau dans votre répertoire de travail en enlevant l'extension ".tpl".

- Q1 Dans "qrac.h" complétez/écrivez
 - (a) la fonction lire PDU (si vous ne l'avez pas déjà fait).
 - (b) la fonction gen_PDUm8,
- Q2 Complétez les trous de "qrac-svr.c" (ils sont marqués par "...") et changer la table de questions/réponse ce qui permettra d'identifier votre serveur.
- Q3 Compilez votre serveur et testez le avec votre client.
- Q4 Vérifiez que votre client et votre serveur fonctionne aussi avec les serveurs et les clients de vos voisins.

4.3 Réalisation d'un proxy