# Project4 Synchronization Primitives and IPC 设计文档

中国科学院大学 [姓名] 袁峥 [日期] 2017.11.27

## 1. do\_spawn, do\_kill 和 do\_wait 设计

(1) do spawn 的处理过程,如何生成进程 ID

在初始代码中 kernel.c 中有一个变量 spawn\_times,可以每次调用 do\_spawn 时将该变量加一,并以此生成进程 ID。

do\_spawn 首先先调用 ramdisk.c 中的函数来获取 do\_spawn 调用时所传文件名参数对应的任务类型(thread/process)和入口地址(entry\_point),然后调用 initialize\_pcb 函数并结合 spawn\_times 作为 pid 来初始化任务的 pcb 表项,最后再将该任务放入就绪队列。

(2) do kill 的处理过程。如果有做 bonus,请在此说明在 kill task 时如何处理锁

do\_kill 主要的任务就是找到需要杀死的任务的 pid 所对应的 pcb 表项,并在其中修改相关,如将 status 修改为 EXITED 等。

这里主要涉及到的问题是设计到同步原语的设计,当一个进程被阻塞在锁、条件变量、信号量、屏障等的等待队列中时,那么该进程被杀死时,也应该将其从对应的等待队列中删去。另外,如果杀死进程时该进程持有锁,那么杀死时也应该把该锁释放。因此在 pcb 中需要增加 5 个队列,分别对应该进程所持有的锁、正在等待的锁、正在等待的条件变量、正在等待的信号量和正在等待的屏障,在杀死该进程时,应该将其在对应资源的等待队列中删除。

这里也就包含了 bonus 所要求的内容。在进程获得锁的时候,同时将该获得的锁放入该进程 pcb 中的持有的锁队列,在释放锁的时候同时在该队列中将该锁删除。在杀死进程时,需要查看该队列是否为空,如果不为空,那么需要将该队列中的每一把锁都取出并释放。

#### (3) do\_wait 的处理过程

每次进入先遍历一遍 pcb 表,查看等待的 pid 的进程是否已经退出,如果退出,那么退出 do\_wait, 否则每遍历一遍 pcb 表后 do\_yield,下次进入时重新遍历 pcb 表,直到所等待的进程已退出。

#### (4)设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验

首先在 do\_kill 的时候第一次编写的时候没有考虑到锁、条件变量、信号量和屏障的相关处理,在测试邮箱的时候才发现这一些资源在进程杀死时也需要处理,这才更新了 do\_kill 函数。

另外,其实目前的设计中 pcb 表项在被 do\_kill 释放后不会再进行复用,这样很浪费空间,这主要是由于在初始代码的 pcb 结构中,每个表项中没有有效信号,而每个进程进行 pcb 初始化时都是利用的其 pid 所对应的表项。更优的设计应该是在 pcb 结构中每个表项增加一个有效信号,在初始化时先全部变为无效。每次需要初始化一个表项时,应找到第一个无效的表项并在该位置存放进程相应的 pcb 内容,并在退出时需要将该表项的有效信号赋为无效,这样可以真正实现 pcb 表项的复用。

## 2. 同步原语设计

- (1) 条件变量、信号量和屏障的含义,及其所实现的各自数据结构的包含内容
- 1、条件变量

含义: 当进程不满足对应条件时,需要将其阻塞,直到其他进程使得该条件满足时,再将该进程唤醒。

数据结构:

```
typedef struct CONdition{
    node_t condition_node;
    node_t wait_queue;
} condition t;
```

#### 函数:

- a、void condition\_init(condition\_t \* c)中初始化 wait\_queue 队列。
- b、void condition\_wait(lock\_t \* m, condition\_t \* c)中,首先释放锁,并将当前进程阻塞,下次执行到该进程时再获取锁。
- c、void condition signal(condition t\*c)中,唤醒 wait queue 队列中的一个阻塞进程。
- d、void condition\_broadcast(condition\_t \* c)中,唤醒 wait\_queue 队列中的所有阻塞进程。

#### 2、信号量

含义:表示拥有资源的数量,当资源大于0时,可以使用,当资源小于等于0时,如果还需要申请该资源,那么当前进程需要先阻塞,直到资源大于0时再将其唤醒。数据结构:

```
typedef struct semaphore{
    node_t semaphore_node;
    int32_t value;
    node_t wait_queue;
} semaphore_t;
```

value 表示初始时的资源数。

#### 函数:

- a、void semaphore\_init(semaphore\_t \* s, int value)中先将 value 赋为初始的资源数,并初始化 wait queue 队列。
- b、void semaphore\_up(semaphore\_t \* s)为释放资源,首先将 value 加一,如果此时 value 仍小于等于 0,那么唤醒一个被阻塞的进程。
- c、void semaphore\_down(semaphore\_t \* s)为申请资源,先将 value 减一,如果此时 value 小于 0,那么将当前进程阻塞。

#### 3、屏障

含义:在所有进程到达同一个地方前,先到达的进程先阻塞,等到所有进程到达时再全部唤醒,达到所有进程通过同一个指令的效果。数据结构:

2

```
typedef struct barrier{
    node_t barrier_node;
    uint32_t max_n;
    uint32_t now_n;
    node_t wait_queue;
} barrier_t;
```

max n 为该屏障规定的同时通过的进程数, now n 为当前到达的进程数。

#### 函数:

a、void barrier\_init(barrier\_t \* b, int n)中先将 max\_n 赋为 n,表示该屏障要求同时通过的进程数,并将 now n 赋为 0,表示当前没有进程到达,并将 wait queue 队列初始化。

b、void barrier\_wait(barrier\_t \* b)中首先判断  $\max_n$  是否等于  $\max_n$ ,如果相等表示已经达到要求同时通过的进程数,因此将  $\max_n$  中的所有进程唤醒。否则将当前进程阻塞,并将  $\max_n$  计数器加一。

最后说明,上述三种同步原语的函数中都需要在进入前关中断,并在离开前开中断,保证操作的原子性。

#### (2) 设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验

这三种由于在操作系统的课上介绍的比较详细,因此编写代码时逻辑比较清晰,也较为顺利。在过程中遇到过的问题是,一开始在信号量中的 value 变量的类型被定义成 uint32\_t,导致在程序运行中发现进程不会被阻塞,在仔细检查代码后发现了这个问题。

## 3. mailbox 设计

(1) mailbox 的数据结构以及主要成员变量的含义 Message 的数据结构:

```
typedef struct
{
    /* TODO */
    node_t msg_node;
    char msg[MAX_MESSAGE_LENGTH];
    uint32_t msg_len;
} Message;
```

msg[MAX\_MESSAGE\_LENGTH]为消息的内容msg\_len 为该条消息的长度

MessageBox 的数据结构:

```
typedef struct
    /* TODO */
    uint32 t
                  msg_num;
                  full, empty;
    semaphore t
    lock_t
                  lock;
                  name[MBOX_NAME_LENGTH];
    char
    mbox_t
                  mid;
                  msgs[MAX_MBOX_LENGTH];
   Message
    uint32 t
                  user_num;
    bool t
                  used;
    node t
                  msg_queue;
} MessageBox;
```

msg\_num 为该信箱中的消息数 full 和 empty 为表示信息空和满的两个信号量 lock 为处理该信箱时保证原子性所拥有的锁 name[MBOX\_NAME\_LENGTH]为该信箱的名称 mid 为该信箱的编号 msgs[MAX\_MBOX\_LENGTH]为存放消息的数组 user\_num 为当前打开该信箱的进程数 used 为表示该信箱当前是否被使用 msg queue 为为了便于处理消息所使用的 FIFO 队列

- (2) producer-consumer 问题是指什么? 你在 mailbox 设计中如何处理该问题? 信箱中的存入消息和取出消息类似于 producer-consumer 问题中的生产和消费。在 mailbox 中采用信号量来处理该问题。
- a、void init\_mbox(void)函数中进行信箱数组的初始化,将每个信箱进行编号,并将状态设为未使用,使用计数赋为 0,信箱名称设为空,并初始化信号量 full 和 empty。
- b、mbox\_t do\_mbox\_open(const char \*name)函数先检查当前是否有该名称的信箱,如果有,则将该信箱的使用计数加一并返回,否则找到一个未使用的信箱,并将该信箱的名称改为 name,使用计数赋为 1,并返回该信箱编号。
- c、void do\_mbox\_close(mbox\_t mbox)函数首先将该信箱使用计数减一,如果此时使用计数为 0,那么将该信箱的状态设为未使用,并清空里面的内容。
  - d、int do mbox is full(mbox t mbox)函数判断当前信箱中的信息是否已满。
- e、void do\_mbox\_send(mbox\_t mbox, void \*msg, int nbytes)函数为向信箱中发送消息,首先将信号量 full 进行 semaphore\_down,如果 full 为 0 则表示当前信箱已满,需要将当前进程阻塞。否则将 msg 的前 nbytes 放入信箱中的一条消息里,并放入 msg\_queue 队列,同时将信箱的消息数 msg\_num 加一。在退出前将信号量 empty 进行 semaphore\_up,如果有进程被阻塞可以唤醒。另外,在整个函数的处理中,需要使用该信箱所拥有的锁,在函数开始获得,在函数返回前释放,保证操作的原子性。
- f、void do\_mbox\_recv(mbox\_t mbox, void \*msg, int nbytes)函数为从信箱中接受消息,首先将信号量 empty 进行 semaphore\_down,如果当前没有消息那么需要将进程进行阻塞。接着将信箱的消息计数 msg\_num 减一,并从 msg\_queue 中取出一条消息,将其前 nbytes 字节的内容赋给 msg。在函数返回前对信号量 full 进行 semaphore\_up,将之前因为邮箱满而没有成功发送消息的进程唤醒。在整个函数的处理中,也需要使用该信箱所拥有的锁,在函数开

始获得,在函数返回前释放,保证操作的原子性。

#### (3) 设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验

在实现信箱功能的过程中,第一次采用的是条件变量来处理的,但反复调试后发现实现上较为负责,特别是在杀死进程时的资源释放上。后来改为使用信号量来控制相关变量,调试起来较为顺利,由此可见信号量使用起来比条件变量更加方便。

在三国游戏中,由于在杀死进程时,该进程可能被信号量阻塞,因此在 do\_kill 函数中需要处理信号量,更为全面的,需要处理锁、信号量、条件变量和屏障等资源,主要是如果该进程在对应资源的 wait\_queue 中,需要从其中删去,否则下次从 wait\_queue 中取出阻塞进程进行释放时会出现问题。这也是在第一遍编写 do\_kill 函数时考虑不全面,导致在三国游戏中出现问题后才想到的。

### 4. 关键函数功能

请列出上述各项功能设计里,你觉得关键的函数或代码块,及其作用

1, do kill(kernel.c)

```
static int do_kill(pid_t pid)
  /* TODO */
    int i;
    for (i=0; i<NUM_PCBS; i++)</pre>
         if (pcb[i].pid == pid){
             enter_critical();
             node_t * temp_pcb=&ready_queue;
             delete_node(&ready_queue,(node_t *)&pcb[i]);
             delete_node(&sleep_wait_queue,(node_t *)&pcb[i]);
             while (!is_empty(&(pcb[i].lock_queue))){
                  temp_pcb=dequeue(&(pcb[i].lock_queue));
                  \label{eq:condition} \begin{split} & \texttt{delete\_node} \big( \& ((\texttt{lock\_t} \ *) \texttt{temp\_pcb}) \text{->wait\_queue}, (\texttt{node\_t} \ *) \& \textit{pcb}[\texttt{i}] \big); \end{split}
             while (!is_empty(&(pcb[i].barrier_queue))){
                  temp pcb=dequeue(&(pcb[i].barrier queue));
                  delete_node(&((barrier_t *)temp_pcb)->wait_queue,(node_t *)&pcb[i]);
             while (!is_empty(&(pcb[i].semaphore_queue))){
                  temp_pcb=dequeue(&(pcb[i].semaphore_queue));
                  delete_node(&((semaphore_t *)temp_pcb)->wait_queue,(node_t *)&pcb[i]);
             while (!is_empty(&(pcb[i].condition_queue))){
                  temp_pcb=dequeue(&(pcb[i].condition_queue));
                  delete_node(&((condition_t *)temp_pcb)->wait_queue,(node_t *)&pcb[i]);
             while (!is_empty(&(pcb[i].used_lock))){
                  temp_pcb=dequeue(&(pcb[i].used_lock));
                  lock_release_helper((lock_t *)temp_pcb,0);
             pcb[i].status = EXITED;
             pcb[i].blocking_lock = NULL;
             leave_critical();
         } « end if pcb[i].pid==pid »
    return -1;
} « end do kill »
```

该函数中包含了 bonus 所要求的锁的处理内容,同时还处理了杀死进程时信号量、条件变量及屏障的问题。具体实现来说,首先在 pcb 表中找到 pid 所对应的表项,并在 wait\_queue 和 sleep\_wait\_queue 队列中查到该进程,如果有则删除。再在拥有锁队列、屏障等待队列、信号量等待队列、条件变量等待队列及锁等待队列中,将相应的资源释放,在各自等待队列中删除该进程。最后将该进程的状态改为 EXITED 并退出。

#### 2 barrier\_wait(sync.c)

```
-void barrier_wait(barrier_t * b){
    enter_critical();
    if (b->max_n == b->now_n+1){
        b->now_n = 0;
        while (!is_empty(&b->wait_queue))
            unblock_one(&b->wait_queue);
    }
    else {
        b->now_n++;
        enqueue(&current_running->barrier_queue,(node_t *)b);
        block(&b->wait_queue);
        delete_node(&current_running->barrier_queue,(node_t *)b);
    }
    leave_critical();
}
```

该函数为屏障的实现函数,首先检查当前到达屏障的进程数是否等于 max\_n,如果是则同时唤醒所有被阻塞的进程,结束一次屏障操作。否则将当前进程阻塞,等到满足屏障要求时再进行释放。

#### 3. do mbox send(mbox.c)

```
void do mbox send(mbox t mbox, void *msg, int nbytes)
  /* TODO */
    int msg_num;
    char buffer[MAX MESSAGE LENGTH];
    MessageBox *now_box=&MessageBoxen[mbox];
    semaphore_down(&now_box->full);
    lock acquire(&now box->lock);
    ASSERT(nbytes < MAX MESSAGE LENGTH);
    bcopy(msg,buffer,nbytes);
    msg num = now box->msg num;
    (now box->msgs[msg num]).msg len = nbytes;
    bcopy(buffer,(now box->msgs[msg num]).msg,nbytes);
    enqueue(&now box->msg queue,(node t *)&now box->msgs[msg num]);
    now box->msg num++;
    lock_release(&now_box->lock);
    semaphore_up(&now box->empty);
} « end do mbox send »
```

该函数为信箱的发送消息函数,首先将信号量 full 进行 semaphore\_down,如果 full 为 0 则表示当前信箱已满,需要将当前进程阻塞。接着获取处理当前信箱的锁,该信箱中的内容不同时被多个进程修改。再将 msg 的前 nbytes 放入信箱中的一条消息里,并放入 msg\_queue 队列,同时将信箱的消息数 msg\_num 加一。在退出前释放信箱的锁,并将信号量 empty 进行 semaphore up,如果有进程被阻塞可以唤醒。

#### 4. do mbox recv(mbox.c)

```
-void do_mbox_recv(mbox_t mbox, void *msg, int nbytes)
{
    /* TODO */
        int msg_num;
        Message *buffer;
        MessageBox *now_box=&MessageBoxen[mbox];

        semaphore_down(&now_box->empty);
        lock_acquire(&now_box->lock);

        now_box->msg_num--;
        msg_num = now_box->msg_num;
        buffer = (Message *)dequeue(&now_box->msg_queue);
        ASSERT(nbytes <= buffer->msg_len);
        bcopy(buffer->msg,msg,nbytes);

        lock_release(&now_box->lock);
        semaphore_up(&now_box->full);
}
```

该函数为信箱的接受消息函数,首先将信号量 empty 进行 semaphore\_down,如果当前没有消息那么需要将进程进行阻塞。然后先获取当前信箱的锁,以保证别的进程不会同时修改信箱。接着将信箱的消息计数 msg\_num 减一,并从 msg\_queue 中取出一条消息,将其前nbytes 字节的内容赋给 msg。在函数返回前释放当前信箱的锁,并对信号量 full 进行semaphore up,将之前因为邮箱满而没有成功发送消息的进程唤醒。