Лабораторная работа №2. Часть 1 Углубленное исследование безопасности ядра и среды выполнения в ОС Linux

<u>Цель работы:</u> Изучение и настройка различных аспектов безопасности ядра Linux, включая использование AltHa, ограничение системных ресурсов и настройку параметров ядра.

1. Безопасность ядра

Ядро является основным и наиболее критическим компонентом любого дистрибутива Linux. Он обрабатывает данные программ, управляет памятью, взаимодействием между процессами, файловыми системами, сетью и всей периферией, занимается разграничением доступа, генерирует первичные сообщения аудита, может контролировать целостность программ и прочее. Следовательно, во время работы, в ядре обрабатывается или хранится множество важнейшей информации — ключи шифрования, пароли или хеши паролей (аутентификационная информация), защищаемые данные. Опасность заключается в возможности получения доступа к этой информации, обрабатывающейся ядром. Если данные неправомочно доступны, то с их помощью можно реализовать атаки любого типа.

В отличие от обычных приложений, ядро хранится в директории /boot и обычно называется **vmlinuz**.

Зайдем в учетную запись суперпользователя и посмотрим содержимое каталога:

Is -I /boot

```
# ls -l /boot
итого 56916
                                                             config-5.10.164-std-def-alt1
-rw-r--r-- 1 root root
                                 243520
                                                             config-5.15.89-un-def-alt1
 rw-r--r-- 1 root root
                                 251993
                                 155544
                                                            elf-memtest-5.31b
-rw-r--r-- 1 root root
drwxr-xr-x 6 root root
                                   4096
-rw----- 1 root root 16022220
                                                            initrd-5.10.164-std-def-alt1.img
initrd-5.15.89-un-def-alt1.img
-rw----- 1 root root 16044374
lrwxrwxrwx 1 root root
lrwxrwxrwx 1 root root
                                                           initrd.img -> initrd-5.10.164-std-def-alt1.img
initrd-std-def.img -> initrd-5.10.164-std-def-alt1.img
initrd-un-def.img -> initrd-5.15.89-un-def-alt1.img
                                       32
lrwxrwxrwx 1 root root
                                       30
-rw-r--r-- 1 root root
                                 153868
                                                           memtest-5.31b.bin
drwxr-xr-x 3 root root
                                    4096
                                                            splash
-rw-r--r-- 1 root root 4859507
-rw-r--r-- 1 root root 5042552
                                                           System.map-5.10.164-std-def-alt1
System.map-5.15.89-un-def-alt1
                                                            vmlinuz -> vmlinuz-5.10.164-std-def-alt1
vmlinuz-5.10.164-std-def-alt1
lrwxrwxrwx 1 root root
                                       29
                               7590296
-rw-r--r-- 1 root root
                                                            vmlinuz-5.15.89-un-def-alt1
-rw-r--r-- 1 root root 7888120
                                                            vmlinuz-std-def -> vmlinuz-5.10.164-std-def-alt1
vmlinuz-un-def -> vmlinuz-5.15.89-un-def-alt1
lrwxrwxrwx 1 root root
lrwxrwxrwx 1 root root
```

Директория /boot предназначена для хранения файлов, необходимых для загрузки ОС. Наличие нескольких файлов *vmlinuz*, каждый из которых соответствует различным версиям ядра, является стандартной практикой. Например, после обновления системы старая версия ядра не удаляется. В случае проблем с новой версией всегда загрузиться со старой, что обеспечивает дополнительную надежность и гибкость.

Чтобы узнать версию ядра, используем команду:

uname -r

```
alt ~ # uname -r
5.10.164-std-def-alt1
```

Команда **uname** отображает текущую версию ядра.

Для определения размера ядра можно использовать команду: # du -h /boot/vmlinuz-\$(uname -r)

```
alt ~ # du -h /boot/vmlinuz-$(uname -r)
7,3M /boot/vmlinuz-5.10.164-std-def-alt1
```

Команда выводит размер текущего ядра, сжатого на диске.

Стоит понимать, что внутри ядра содержится лишь основной функционал, необходимый для работы ОС. Если необходимо обеспечить дополнительный функционал, например, для работы с сетевым адаптером или видеокартой, ядро обращается к специализированным программным компонентам, известным как модули.

Модули ядра хранятся в каталоге /lib/modules. Учитывая, что модули рассчитаны только для определенной версии ядра, то в этом каталоге создается отдельный подкаталог для каждой установленной в системе версии ядра. Зайдем в каталог текущего ядра:

Is /lib/modules/\$(uname -r)

Файл modules.alias содержит список всех модулей ядра с их алиасами.

Пример записи в файле modules.alias:

alias devname:rfkill rfkill

Когда система обнаруживает устройство с именем devname:rfkill, она автоматически загружает модуль rfkill. Модуль rfkill предоставляет интерфейс для включения и отключения этих устройств, а также для получения информации об их состоянии.

Посмотреть содержимое файла *modules.alias* можно с помощью следующих команд:

```
# cat /lib/modules/$(uname -r)/modules.aliases
или
# modprobe -c
```

Вся информация о загруженных модулях хранится в файле /proc/modules:

```
# cat /proc/modules
```

Также посмотреть загруженные модули ядра можно с помощью команды **Ismod**:

Ismod

Более подробную информацию о каждом модуле можно получить с помощью команды **modinfo**.

Чтобы узнать подробную информацию о модуле ядра *nfs*, используем команду:

modinfo nfs

В выводе можно увидеть файл модуля, его лицензию, автора и зависимости, т.е. модули, которые должны быть загружены для его нормальной работы.

Модуль ядра *nfs* (*Network File System*) позволяет ОС взаимодействовать с удаленными файловыми системами по сети.

Теперь загрузим модуль ядра *mtd (Memory Technology Device)* можно с помощью команд **modprobe** и **insmod**. Модуль *mtd* обеспечивает поддержку различных типов памяти, таких как флеш-память.

modprobe mtd

или

insmod /lib/modules/5.10.164-std-def-alt1/kernel/drivers/mtd/mtd.ko

Расширение .ko обозначает Kernel Object (объект ядра).

Примечание: Команде *insmod* необходимо передать полный путь до модуля *mtd*. Напомним, что его можно узнать с помощью команды *modinfo*.

modinfo mtd

```
~ # modinfo mtd
filename:
               /lib/modules/5.10.164-std-def-alt1/kernel/drivers/mtd/mtd.ko
description:
               Core MTD registration and access routines
author:
               David Woodhouse <dwmw2@infradead.org>
license:
               GPL
description:
               Generic support for concatenating of MTD devices
author:
               Robert Kaiser <rkaiser@sysgo.de>
license:
alias:
               char-major-90-*
srcversion:
               D9F9F80EFB1E1DAC0FDD6AF
```

Важно! Запуск модуля ядра предпочтительно выполнять с помощью команды *modprobe*, поскольку данная команда не только находит файл модуля в файловой системе, но и загружает все его зависимости.

Удалить модуль *mtd* можно с помощью команд **modprobe** с опцией **-r** и **rmmod**.

```
# modprobe -r mtd
или
# rmmod mtd
```

Иногда во время загрузки системы для используемых устройств загружаются не те модули ядра либо они не поддерживают нужную функциональность либо конфликтуют с другими модулями. Чтобы решить эту проблему можно добавить модуль в чёрный список. Для этого достаточно добавить одну строчку в файл /etc/modprobe.d/blacklist.conf.

Добавим модуль *gtp (GPRS Tunneling Protocol)* в чёрный список. Модуль *gtp* используется для передачи данных между узлами в мобильных сетях, таких как 2G, 3G и 4G.

С помощью текстового редактора Vim создадим файл /etc/modprobe.d/blacklist-gtp.conf:

vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf Добавим следующую строку: blacklist gtp

Кроме чёрного списка существует каталог /etc/modules.load.d/, в котором можно настроить автоматическую загрузку модулей при старте системы. Каталог содержит конфигурационные файлы с расширением .conf, в которых перечислены все модули, которые надо загружать при старте системы.

Добавим строку с модулем ssb (Shared Serial Bus) в файл /etc/modules.load.d/modules.conf:

ssd

Собранные для определенной версии ядра модули можно просто скопировать в нужную папку, собственно, мы так и поступаем, когда собираем ядро из исходников. Однако с проприетарными драйверами и другими внешними драйверами, не поставляемыми в комплекте с ядром, дело обстоит иначе. Данные модули поддерживают несколько версий ядра и для их установки используется специальная технология — DKMS (Dynamic Kernel Module Support).

При установке модуля через пакетный менеджер, *DKMS* добавляет информацию о модуле в свою базу данных. Причем модуль, установленный таким образом один раз, будет пересобираться для каждой новой версии ядра автоматически.

Правильная настройка и модификация параметров ядра повышает безопасность всей ОС. Чтобы минимизировать уязвимости и защитить систему от потенциальных атак применяют такой подход, как харденинг ядра.

- В ОС "Альт Рабочая станция" данный подход реализует модуль безопасности AltHa (Alt Hardening). В настоящее время он имеет 3 варианта защиты пользовательского пространства:
- 1. Игнорирование битов SUID в двоичных файлах (возможны исключения).
- 2. Запрет на запуск определенных интерпретаторов в интерактивном режиме.
- 3. Отключение возможности удаления открытых файлов в выбранных каталогах.

Для включения модуля AltHa необходимо в файле загрузчика GRUB2 /etc/sysconfig/grub2 в строке GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT следует добавить опцию "altha=1":

vim /etc/sysconfig/grub2

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=' quiet resume=/dev/disk/by-uuid/c2113ff4-c166-4e82
-8618-a797a85bba4d panic=30 splash altha=1

Потом необходимо обновить загрузчик GRUB2 и перезагрузить систему:

update-grub

reboot

Теперь модуль AltHa есть в списке активных модулей безопасности:

cat /sys/kernel/security/lsm

alt ~ # cat /sys/kernel/security/lsm
lockdown,capability,yama,safesetid,altha,kiosk

Установим альтератор модуля AltHa:


apt-get update

apt-get install alternator-secsetup


Зайдем в ЦУС (Центр управления системой):

Меню MATE \rightarrow Все приложения \rightarrow Администрирование \rightarrow Центр управления системой.

Примечание: Альтератор потребует пароль суперпользователя.



Переходим в раздел "Настройки безопасности":



При включенном подмодуле altha.nosuid, биты SUID во всех двоичных файлах, кроме явно перечисленных, игнорируются в масштабе всей системы.

Для включения запрета бита исполнения следует:

1. В командной строке выполнить команду:

sysctl -w kernel.altha.nosuid.enabled=1

Значения параметра: 0 — режим выключен, 1 — режим включен.

Проверка состояния режима запрета бита исполнения выполняется командой:

sysctl -n kernel.altha.nosuid.enabled


Добавить исключения (список включенных двоичных файлов SUID, разделенных двоеточиями) можно с помощью следующей команды:

sysctl -w

kernel.altha.nosuid.exceptions="/bin/su:/usr/libexec/hasher-priv/hasher-priv"

2. В ЦУС:

Отметить пункт "Отключить влияние suid бита на привилегии порождаемого процесса" и нажать кнопку "Применить".



При включении блокировки интерпретаторов блокируется несанкционированное использование интерпретаторов для выполнения кода напрямую из командной строки.

Для включения блокировки интерпретаторов следует:

1. В командной строке выполнить команду:

sysctl -w kernel.altha.rstrscript.enabled=1

Значения параметра: 0 — режим выключен, 1 — режим включен.

Проверка состояния режима блокировки интерпретаторов выполняется командой:

sysctl -n kernel.altha.rstrscript.enabled

Переменная kernel.altha.rstrscript.interpreters должна содержать разделенный двоеточиями список ограниченных интерпретаторов:

sysctl -w

kernel.altha.rstrscript.interpreters="/usr/bin/python:/usr/bin/python3:/usr/bin/perl:/usr/bin/tclsh"


В этой конфигурации все скрипты, начинающиеся с #!/usr/bin/env python, будут заблокированы.

Вывести список заблокированных интерпретаторов можно с помощью команды:

sysctl -n kernel.altha.rstrscript.interpreters

2. В ЦУС:

Отметить пункт "Ограничить запуск интерпретаторов языков программирования в интерактивном режиме" и нажать кнопку "Применить".



2. Ограничение системных ресурсов

Cgroups (Control Groups — контрольные группы) позволяют распределять системные ресурсы между группой задач (процессов), выполняемых в системе.

Установим все пакеты, от которых зависит работа cgroups:

apt-get update

apt-get install cgroup

Пакет *cgroup* предоставляет специальные утилиты командной строки, файлы конфигурации и справочные руководства для использования cgroups.

Сервис *cgconfig* используется для создания контрольных групп и управления подсистемами. Он может запускаться автоматически и восстанавливать созданные panee *cgroups*.

Запустим сервис cgconfig.service:

systemctl enable --now cgconfig.service

Проверяем статус сервиса:

systemctl status cgconfig.service

Команда **Iscgroup** позволяет вывести список текущих cgroups, включая их названия и иерархию.

Iscgroup

Системные ресурсы делятся на подсистемы (контроллеры). Каждая подсистема имеет несколько параметров, которым присваиваются различные значения.

В файле /proc/cgroups содержится список подсистем:

cat /proc/cgroups

alt ~ #	cat /pro	oc/cgroup)S	$\setminus \setminus \setminus \setminus \setminus$	
#subsys	name	hierarch	ıy	num_cgroups	enabled
cpuset	0	86	1		
cpu	0	86	1		
cpuacct	0	86	1		
blkio	0	86	1		\
memory	0	86	1		Δ
devices	0	86	1		\
freezer	0	86	1		
net cls	0	86	1		
perf eve	ent	0	86	1	\ \
net prid)	0	86	1	
hugetlb	0	86	1		$\lambda = \lambda$
pids	0	86	1		$\langle \cdot \rangle$

Значения столбцов:

subsys_name — название подсистемы cgroups;

hierarchy — количество иерархий cgroups для данной подсистемы;

num_groups — количество существующих групп cgroups, использующих данную подсистему;

enabled — указывает, включена/выключена ли данная подсистема.

Подсистема	Описание
cpuset	Ограничение и привязка наборов процессов к определенным ядрам процессора и наборам памяти.
сри	Установка лимитов на использованием процессорного времени для групп процессов, а также управление приоритетом.
cpuacct	Статистика по использованию CPU.
blkio	Ограничение ввода/вывода блочных устройств.
memory	Управление использование ОЗУ.
devices	Контроль доступа к устройствам.
freezer	"Заморозка" и "разморозка" процессов в группе.
net_cts	Добавление сетевых меток к пакетам, отправляемым процессами в группе.
perf_event	Установка ограничений по событиям производительности для процессов.

net_prio	Установка приоритетов для сетевых соединений.
hugetlb	Управление использованием "больших страниц" (huge pager), что может улучшить производительности приложений, требующих больших объемов памяти.
pids	Лимит на максимальное количество процессов в группе.

Управлять подсистемами cgroups можно с помощью конфигурационного файла /etc/cgconfig.conf.

cat /etc/cgconfig.conf

```
~ # cat /etc/cgconfig.conf
#######
   Copyright IBM Corporation. 2007
   Authors:
                  Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
   This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of version 2.1 of the GNU Lesser General Public License
   as published by the Free Software Foundation.
   This program is distributed in the hope that it would be useful, but
   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
..
# By default, mount all controllers to /sys/fs/cgroup/<controller>
#mount {
         cpuset = /sys/fs/cgroup/cpuset;
#####
         cpu = /sys/fs/cgroup/cpu;
         cpuacct = /sys/fs/cgroup/cpuacct;
memory = /sys/fs/cgroup/memory;
         devices = /sys/fs/cgroup/devices;
         freezer = /sys/fs/cgroup/freezer;
         net cls = /sys/fs/cgroup/net cls;
# By default, we expect systemd mounts everything on boot,
# so there is not much to do.
# See man cgconfig.conf for further details, how to create groups
# on system boot using this file.
```

В зависимости от содержимого этого файла сервис *cgconfig* может создавать иерархии, монтировать файловые системы, создавать контрольные группы и задавать параметры (ограничения ресурсов) подсистем для каждой группы.

Также управлять подсистемами можно с помощью других утилит пакета *cqconfig*.

С помощью команды **cgcreate** создадим *cgroup* с именем *lmt* с ограничением по CPU/RAM:

```
# cgcreate -g cpu,memory:lmt
где cpu,memory — ресурсы, которые будут ограничены.
```

С помощью команды **cgset** установим ограничение по использованию RAM:

cgset -r memory.max=1G lmt

Также установим ограничение по использованию CPU приоритета до ~40% (1024 — 100% приоритет):

```
# cgset -r cpu=400 lmt
```

Проверим создание lmt с помощью команды *Iscgroup*:

```
# Iscgroup | grep Imt
```

Запустить новый процесс в созданной группе с помощью команды **сдехес**:

cgexec -g cpu,memory:Imt sleep 100 &

```
alt ~ # cgexec -g cpu,memory:lmt sleep 100 &
[1] 6073
```

Таким образом процесс с PID 6073 будет ограничен в использовании памяти до 1 Гб и в использовании CPU до 40%.

Проверим, запущен ли процесс внутри *lmt*. Для этого выведем список запущенных процессов в группе *lmt*:

cat /sys/fs/cgroup/cpu/lmt/cgroup.procs

```
alt ~ # cat /sys/fs/cgroup/lmt/cgroup.procs
6073
```

Сервис **cgred** перемещает задачи в cgroup согласно параметрам файла /etc/cgrules.conf:

cat /etc/cgrules.conf

```
t ~ # cat /etc/cgrules.conf
# /etc/cgrules.conf
#The format of this file is described in cgrules.conf(5)
#manual page.
# Example:
                <controllers>
#<user>
                                <destination>
                cpu, memory
#@student
                                usergroup/student/
                                test1/
#peter
                cpu
                memory
                                test2/
# End of file
```

Поле *<user>* задает имя пользователя или группы.

Поле *<controllers>* задает список подсистем через запятую.

Поле <destination> задает имя процесса или полный путь к нему.

В записях файла также можно использовать следующие обозначения:

- @ указывает на группу. Например, @wheel указывает на всех пользователей группы wheel, а не на конкретного пользователя с таким именем.
 - * и % задают всех пользователей.

Запустим сервис *cgred.service*:

systemctl enable --now cgred.service
Проверяем статус сервиса:

systemctl status cgred.service

Ограничим ресурсы веб-браузера firefox. Для этого отредактируем файл /etc/cgrules.conf:

vim /etc/cgrules.conf

В конец файла добавим следующую запись:

*:firefox cpu,memory lmt/

Таким образом, процесс firefox, запущенный любым пользователем, будет добавлен в группе lmt, которая ограничит подсистемы сри и memory.

Для проверки откроем через меню MATE веб-браузер Firefox. Далее с помощью команды *pgrep* выведем PID процесса firefox: # pgrep firefox

```
alt ~ # pgrep firefox
6748
6751
```

Посмотрим, какие процессы с какими PID запущены внутри *lmt*. Для этого выведем список запущенных процессов в группе *lmt*: # cat /sys/fs/cgroup/cpu/lmt/cgroup.procs

```
alt ~ # cat /sys/fs/cgroup/lmt/cgroup.procs
6748
6751
6823
6876
6910
6956
6957
```

В списке присутствуют PID процессов веб-браузера Firefox.

3. Настройка параметров ядра

Ядро позволяет настраивать множество параметров для оптимизации работы системы. Базовые настройки определяются на этапе компиляции ядро. Тем не менее, мы также можем настраивать параметры ядра без необходимости перезагрузки или перекомпиляции.

Многие параметры ядра доступны для настройки через виртуальную файловую систему *proc*, а именно через каталог */proc/sys*.

Для изменения параметров в /proc/sys можно использовать команду echo с перенаправлением в файл.

Чтобы включить пересылку IP-пакетов, можно выполнить следующую команду:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip forward

Однако внесенные изменения не сохраняются после перезагрузки системы. Чтобы сохранить настройки, можно использовать утилиту **sysctl**.

Утилита sysctl позволяет управлять параметрами ядра, представив их в виде переменных. Переменные соответствуют пути к соответствующему файлу в каталоге /proc/sys, но вместо слеша используется точка.

Например, параметр для включения пересылки IP-пакетов будет представлен в следующем виде:

net.ipv4.ip forward

С помощью команды sysctl изменим параметр vm.swappiness:

sysctl vm.swappiness=10

Параметр *vm.swappiness* варьируется от 0 до 100 и определяет, насколько активно система будет использовать swap-пространство. Чем выше значение, тем больше система будет полагает на swap, даже если у нее достаточно оперативной памяти. По умолчанию установлено значение 60.

Как и в предыдущем способе изменение будет временным и не сохраняться после перезагрузки. Чтобы сделать изменение постоянным, необходимо добавить параметр в файл конфигурации /etc/sysctl.conf.

Отредактируем файл /etc/sysctl.conf:

vim /etc/sysctl.conf

Добавим строку:

vm.swappiness=10

После изменения файла необходимо применить настройки:

sysctl -p

Чтобы узнать текущее значение параметра *vm.swappiness*, можно использовать следующую команду:

sysctl vm.swappiness

С помощью опции -а можно посмотреть все доступные параметры ядра:

sysctl -a