Mokkakande: sådan bruger du den

«Udkast til Kaffeguidens guide 8 (side 20), 12/11 2026. Hovedsøgeord: »mokkakande« (390/md). Skrives også »moka kande« og »mokkapot«.»

> Affiliate-links: Siden indeholder affiliate-links. Køber du via dem, får vi en lille provision. Det koster ikke dig noget ekstra.

Mokkakanden er den ottekantede italienske kande, der står på komfuret og brygger kraftig kaffe med damptryk. Den er billig og holder i årevis, og den laver kaffe, der minder om espresso. Den bliver bare let bitter og »brændt«, hvis du gør, som mange gør: fylder koldt vand i og sætter den på fuld blus.

Kort svar

- **Brug varmt vand** i bunden, lige op til ventilen.
- **Fyld kurven** med fintmalet kaffe til kanten, uden at presse.
- **Middel varme**, og tag kanden af, når kaffen begynder at sprutte og blive lys.
- **Køl bunden** under koldt vand, så den stopper med det samme.

Opskriften

1. **Mal kaffen fint**, som fint salt: finere end filter, lidt grovere end espresso.
2. **Fyld bunden** med varmt vand fra kedlen, lige op til sikkerhedsventilen. Ikke over ventilen.
3. **Fyld kurven** med kaffe, så den er fuld. Stryg overfladen af med en finger, men **pres ikke**. Mokkakanden er ikke en espressomaskine, og presset kaffe kan give for højt tryk.
4. **Skru toppen på** med et viskestykke, fordi bunden er varm.
5. **Stil den på middel varme** med låget åbent, så du kan se kaffen komme.
6. **Når kaffen begynder at boble og blive lys gul**, så tag kanden af varmen.
7. **Hold bunden under koldt vand** i et par sekunder. Så stopper bryggningen, og kaffen bliver ikke bitter.
8. **Server med det samme.** Fortynd eventuelt med varmt vand eller mælk.

Hvorfor varmt vand?

Med koldt vand tager det lang tid, før vandet koger, og imens står kaffen i kurven og bliver »kogt« af varmen fra bunden. Det giver den metalliske, brændte smag, mange forbinder med mokkakander. Varmt vand gør bryggningen kortere og kaffen sødere.

Størrelse

Mokkakander måles i »kopper«, men det er espressokopper på ca. 50 ml. En kande til »3 kopper« laver ca. 150 ml kaffe. Brug kanden fuld: en halvt fyldt kurv brygger dårligt. Vil du lave mindre kaffe, så køb en mindre kande.

Aluminium eller rustfrit stål?

	Aluminium	Rustfrit stål
Klassisk	Ja, den oprindelige	Nyere

	Aluminium	Rustfrit stål
Induktion	Nej (medmindre den har en stålbund)	Ofte ja
Opvaskemaskine	Nej, den bliver mat og misfarvet	Ofte ja, tjek producenten
Vægt	Let	Tungere

Har du induktionskomfur, så tjek, at kanden er lavet til det. [[AFFILIATE: mokkakande i aluminium / butik]] · [[AFFILIATE: mokkakande til induktion / butik]]

Rengøring

- **Skyl med varmt vand** og lad delene tørre adskilt. Mange anbefaler ikke at bruge sæbe på aluminium.
- **Skift gummipakningen** og filterpladen, når pakningen bliver hård, eller kanden lækker ved samlingen.
- **Tjek sikkerhedsventilen** jævnligt, og lad den aldrig dække til med kalk eller kaffe.

Fejlfinding

Problem	Prøv
Bitter eller brændt	Varmt vand i bunden, lavere varme, tag den af tidligere
Sur og tynd	Finere maling, og fyld kurven helt
Damp eller vand ved samlingen	Skru fastere, eller skift gummipakningen
Kaffen kommer ikke op	For fin maling eller presset kaffe. Mal grovere, og pres ikke

Ofte stillede spørgsmål

Laver mokkakanden espresso? Nej. Trykket er langt lavere end i en espressomaskine. Kaffen er kraftig og minder om espresso, men har sjældent crema.

Hvilken kaffe skal jeg bruge? Mellem- til mørkristede bønner, malet fint. Espressoblandinger fungerer godt.

Kan jeg bruge den på induktion? Kun hvis kanden er lavet til induktion (stål eller med en magnetisk bund).

Relaterede guides

- [[LINK: Sådan laver du espresso derhjemme]]
- [[LINK: Kaffebønner: sådan finder du de bedste]]
- [[LINK: Kaffekværn: sådan vælger du]]

Meta-titel: Mokkakande: sådan bruger du den (uden bitter kaffe) **Meta-beskrivelse:** Sådan laver du god kaffe i en mokkakande: varmt vand, fin maling uden pres, middel varme og hvornår du skal tage den af. Plus aluminium mod stål. **Slug:** /guides/mokkakande/ **Fokus-søgeord:** mokkakande