Sådan laver du espresso derhjemme

«Udkast til Kaffeguidens guide 4 (side 16), 12/11 2026. Hovedsøgeord: »hvordan laver man espresso« (50/md) og »espresso opskrift« (40). Siden støtter søjle 2 (»espressomaskine bedst i test«, 1 300).»

> Affiliate-links: Siden indeholder affiliate-links. Køber du via dem, får vi en lille provision. Det koster ikke dig noget ekstra.

Espresso er kaffe, der presses gennem fintmalet kaffe under højt tryk på under et halvt minut. Det er den sværeste kaffe at ramme, fordi små ændringer giver stor forskel. Den gode nyhed: med én fast opskrift og en vægt kan de fleste lære det på en weekend.

Kort svar

- **Grundopskrift:** 18 g kaffe ind, ca. 36 g espresso ud (1:2), på 25-30 sekunder.
- **Det eneste, du ændrer**, er kværngraden: løber den for hurtigt, mal finere; for langsomt, mal grovere.
- **Det du skal bruge:** en espressomaskine, en kværn, der kan male fint nok, og en vægt.

Udstyret

Ting	Hvorfor
Espressomaskine	Skal kunne holde et stabilt tryk og en stabil temperatur. Se [[LINK: Bedste espressomaskine til hjemmet]]
Kværn til espresso	Den vigtigste del. Den skal kunne indstilles meget fint. Se [[LINK: Kaffekværn til espresso]]
Vægt	Til at veje kaffe ind og espresso ud. En lille vægt, der passer under portafilteret
Tamper	Følger ofte med maskinen. Den skal passe til portafilteret
Friske bønner	Mellemristet eller en espressoblanding er nemmest at begynde med

Opskriften trin for trin

1. **Tænd maskinen i god tid**, så den og portafilteret er helt varme. Mange maskiner skal bruge 15-30 minutter.
2. **Vej 18 g bønner** (eller den mængde, din kurv er lavet til, ofte 14-20 g), og mal dem fint.
3. **Fordel kaffen** jævnt i kurven. Bank let på siden, eller rør med en nål, så der ikke er klumper.
4. **Tamp** fast og lige. Det handler om at være jævn, ikke om at trykke så hårdt som muligt.
5. **Sæt portafilteret i**, stil koppen på vægten, og start med det samme.
6. **Stop ved ca. 36 g** espresso i koppen. Se, hvor lang tid det tog.

Indstil kværnen

Det sker …	Det smager …	Gør
Under ca. 20 sek.	Surt, tyndt, salt	Mal finere
25-30 sek.	Balanceret, sødt	Behold
Over ca. 35 sek.	Bittert, tørt, brændt	Mal grovere

Skift kun kværngraden i begyndelsen. Mængde ind og ud ligger fast, til du rammer tiden. Bagefter kan du smage dig frem: en længere espresso (1:2,5) giver mere klarhed, en kortere (1:1,5) giver mere krop.

Typiske fejl

- **Kanaler:** vandet finder en vej gennem kaffen, og espressoen sprøjter eller løber ujævnt. Fordel kaffen bedre, og tamp lige.
- **Gamle bønner:** giver lidt eller ingen crema og en flad smag. Brug bønner inden for ca. 1-6 uger efter ristning.
- **For kold maskine:** giver sur espresso, selvom alt andet er rigtigt.
- **Formalet supermarkedskaffe:** er næsten altid for grov og for gammel til espresso.

Crema

Crema er det lysebrune skum på toppen. Det kommer af kuldioxid i friske bønner. Meget crema betyder friske bønner, ikke nødvendigvis god smag. Smag på kaffen, ikke på farven.

Med mælk

Cappuccino, latte og flat white er alle espresso med opskummet mælk i forskellige mængder. Se [[LINK: Mælkeskummer: de bedste typer]] og [[LINK: Latte art for begyndere]].

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange bar skal en espressomaskine have? Espresso brygges typisk ved ca. 9 bar. Mange maskiner skriver 15 eller 19 bar på kassen. Det er pumpens maksimum, ikke trykket i kaffen, så tallet siger ikke meget om kvaliteten.

Kan jeg lave espresso uden maskine? Ikke ægte espresso. En mokkakande og en AeroPress laver kraftig kaffe, der minder om espresso. Se [[LINK: Mokkakande]].

Hvorfor smager min espresso surt? Den er oftest malet for groft, eller maskinen er ikke varm nok. Mal finere, og giv maskinen mere tid.

Hvad er en doppio? En dobbelt espresso: ca. 18 g kaffe ind og ca. 36 g ud. Det er i dag det, de fleste caféer kalder en espresso.

Relaterede guides

- [[LINK: Bedste espressomaskine til hjemmet]]
- [[LINK: Kaffekværn til espresso]]
- [[LINK: Afkalkning af espressomaskine]]
- [[LINK: Latte art for begyndere]]

Meta-titel: Sådan laver du espresso derhjemme (opskrift) **Meta-beskrivelse:** Espresso trin for trin: 18 g ind, 36 g ud på 25-30 sekunder. Sådan indstiller du kværnen, undgår sur eller bitter espresso og får crema. **Slug:** /guides/espresso/ **Fokus-søgeord:** hvordan laver man espresso