

Lab 8

Cấu hình Router và Switch

Mục tiêu

Sau bài thực hành này, sinh viên sẽ học được các kỹ năng/ làm được các công việc sau:

- Bài 1. Thiết kế mô hình mạng
- Bài 2. Cấu hình và kiểm tra Router cơ bản
- Bài 3. Cấu hình và kiểm tra Switch cơ bản
- Bài 4. Nội dung giảng viên giao thêm bài cho sinh viên

Chuẩn bị

Để thực hiện được bài thực hành này, SV cần chuẩn bị:

- Máy tính đã cài phần mềm Packet Tracer 5.3
- Đã học song Slide 8


Nội dung thực hành

- Bài 1. Thiết kế mô hình mang
- Bài 2. Cấu hình và kiểm tra Router cơ bản
- Bài 3. Cấu hình và kiểm tra Switch cơ bản
- Bài 4. Nội dung giảng viên giao thêm bài cho sinh viên




Bài 1. Xây dựng sơ đồ mạng

Sử dụng Packet Tracer 5.3 để xây dựng sơ đồ mạng như sau



Các bước thực hiện

Nhấp chuột vào biểu tượng Router bên góc trái dưới màn hình




Chon Router là 1841





Kéo thả Router 1841 vào trong màn hình thiết kế



Nhấp đúp vào Router trong màn hình thiết kế để điều chỉnh, thêm bớt module, phần cứng




Chọn Switch và chọn Switch là 2950-24





Kéo thả Switch vào màn hình thiết kế

Kết quả được



Click vào Biểu tượng máy tính (End Devices)






Kéo thả máy tính vào giao diện soạn thảo

Kéo tất cả 3 máy tính vào màn hình thiết kế

Kết quả được thiết kế như sau




Kết nối cáp giữa các thiết bị:

Nhấn vào biểu tượng kết nối (Connection như tia chớp)





Nối PC0 với Switch




Chọn mục cáp thẳng (Straigh-Throug)










Click vào PC0 và chọn mục FastEthernet của máy tính

Kéo đến Switch và nối với cổng FastEthernet 0/2











Click vào PC1 và chọn mục FastEthernet của máy tính

Kéo đến Switch và nối với cổng FastEthernet 0/3


Kết quả sau khi kết nối 2 máy tính với Switch




Tương tự dùng cáp thẳng nối từ Switch đến cổng Fa0/1 của Router



Click vào Router và chọn FastEthernet 0/1








Kết quả sau khi nối Router (cổng Fa0/1) với cổng (Fa0/1) của Switch

Nối từ Router đến PC bằng cáp Rollovers




Dùng cáp chéo (Cross-over) Nối từ PC2 (FastEthernet) đến cổng Fa0/0 của Router






Sau khi kết nối ta được sơ đồ mạng như sau:




Nối cáp Console từ PC2 đến Router

Chọn vào mục Connections (tia chớp và chọn cáp mầu xanh lá cây -console)




Click phải chuột vào PC2 và chọn cổng RS232






Kéo vào Router và chọn Console



Kết quả được sơ đồ như sau




Đặt địa chỉ IP cho các máy PC0

- Nhấp đúp vào PC0






- Chọn Tab Desktop và chọn mục IP Configuration




Nhập địa chỉ IP của máy tính vào



Lặp lại tương tự cho PC1



Lặp lại tương tự cho PC2





Bài 2. Cấu hình và kiểm tra Router


Bước 1. Click vào PC2





Chọn Desktop và chọn Terminal





Chọn các tham số mặc định và nhấn OK

Màn hình Router xuất hiện dấu nhắc gõ vào (Chú ý chỉ gõ vào các chữ mầu xanh)

Router>Enable
Router#Config Terminal
Router(config)#

Bước 2. Đặt tên cho Router là FpolyRouter

Gõ vào

Router(config)#Hostname FpolyRouter FpolyRouter(config)#

Bước 3. Đặt mật khẩu cho cổng Console là consolepassword

FpolyRouter(config)#Line console 0
FpolyRouter(config-line)#password consolepassword
FpolyRouter(config-line)#login
FpolyRouter(config-line)#exit
FpolyRouter(config)#



Bước 4. Đặt mật khẩu cho phép đăng nhập từ xa là telnetpassword để cấu hình Router

FpolyRouter(config)#line vty 0 4
FpolyRouter(config-line)#password telnetpassword
FpolyRouter(config-line)#login
FpolyRouter(config-line)#exit
FpolyRouter(config)#

Bước 5. Đặt mật khẩu để đăng nhập từ chế độ người dùng vào chế độ thực thi với mật khẩu là "matkhau"

FpolyRouter(config)#
FpolyRouter(config)#enable password matkhau

Bước 6. Cấu hình cho cổng Fast Ethernet 0/1

FpolyRouter(config)#interface fastEthernet 0/1
FpolyRouter(config-if)#no shutdown
FpolyRouter(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
FpolyRouter(config-if)#exit
FpolyRouter(config)#

Bước 7. Cấu hình cho cổng Fast Ethernet 0/0

FpolyRouter(config)#interface fastEthernet 0/0
FpolyRouter(config-if)#no shutdown
FpolyRouter(config-if)#ip address 172.16.8.1 255.255.255.0
FpolyRouter(config-if)#exit
FpolyRouter(config)# exit
FpolyRouter#

Bước 8. Xem Cấu hình các cổng

| FpolyRouter#show ip i Interface | nterface brief IP-Address | OK? Method Status | Protocol |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | |
| FastEthernet0/0 | 172.16.8.1 | YES manual up | up |
| FastEthernet0/1 | 192.168.6.1 | YES manual up | up |
| Vlan1 FpolyRouter# | unassigned | YES unset administratively do | wn down |



Ta thấy tất cả các cổng đã được up, đã được đặt địa chỉ IP

Bước 9. Xem thông tin cấu hình

FpolyRouter# show running-config

```
hostname FpolyRouter
enable password matkhau
!
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.8.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
line con 0
password consolepassword
```



Bước 10 . Test cấu hình của mật khẩu console (chỉ test trên máy nối trực tiếp với cổng console của Router)




Click vào máy tính PC2 (Kết nối với cổng Console của Router)






Màn hình sau xuất hiện




Bước 11. Test cấu hình của mật khẩu telnet (Test từ máy bất kỳ qua mạng)

Nhấp vào máy PC1








Chọn Desktop và Command Prompt





Bước 12. Ping từ máy tính



```
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
                                                              Xem địa chỉ IP của PC2
PC>ipconfig <
IP Address..... 172.16.8.2
Subnet Mask...... 255.255.255.0
Default Gateway..... 172.16.8.1
PC>ping 192.168.6.2 	
                                                              Kiểm tra xem thông với PCO thuộc
                                                              mạng khác.
Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=9ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 11ms, Average = 9ms
PC>
```


Ghi lại cấu hình của Router

FpolyRouter#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]
FpolyRouter#




Bài 3. Cấu hình Switch

Nối từ PC0 đến cổng Console của Switch



Kết quả được sơ đồ mạng như sau



Bước 1. Kết nối vào Switch từ PC0 qua Hyperterminal

Switch>enable Switch#Config terminal Switch(config)#hostname FpolySwitch FpolySwitch(config)#



Bước 2. Đặt mật khẩu console cho Switch

FpolySwitch(config)#line console 0
FpolySwitch(config-line)#password consolepassword
FpolySwitch(config-line)#login
FpolySwitch(config-line)#exit
FpolySwitch(config)#

Bước 3. Đặt mật khẩu telnet cho Switch

FpolySwitch(config)#line console 0
FpolySwitch(config-line)#password telnetpassword
FpolySwitch(config-line)#login
FpolySwitch(config-line)#exit
FpolySwitch(config)#

Bước 4. Đặt mật khẩu từ chế độ người dùng vào chế độ thực thi.

FpolySwitch(config)#enable password matkhau FpolySwitch(config)#

Bước 5. Đặt địa chỉ IP cho Switch để quản lý

FpolySwitch(config)#interface vlan 1
FpolySwitch(config-if)#no shutdown
FpolySwitch(config-if)#ip address 192.168.6.254 255.255.255.0
FpolySwitch(config-if)#exit
FpolySwitch(config)#

Bước 6. Đặt địa chỉ default-gateway cho Switch

FpolySwitch(config)#ip default-gateway 192.168.6.1 FpolySwitch(config)#

Bước 7. Ghi lại cấu hình của Switch

FpolySwitch#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]
FpolySwitch#



Bước 8. Test truyền thông từ Switch đến các node mạng

```
FpolySwitch#
FpolySwitch#ping 192.168.6.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
FpolySwitch:ping 192.168.6.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
FpolySwitch ping 192.168.6.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.3, timeout is 2 seconds:
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 ms
FpolySwitch#ping 192.168.6.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 ms
FpolySwitch#ping 172.16.8.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.8.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
FooluGood + ab#
```



Bước 9. Test các loại mật khẩu tương tự như cuả Router

Bước 10. Thực hiện các câu lệnh xem Show running Show vlan

Bước 11. Telnet vào Switch

Bước 12. Lệnh Show running-config

```
EpolySwitch# show running-config
version 12.1
hostname EpolySwitch
!
enable password matkhau
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/24
!
interface Vlan1
ip address 192.168.6.254 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.6.1
!
line con 0
password consolepassword
login
```



Bài 4: Giảng viên giao thêm bài cho sinh viên

Hình thức đánh giá

- Giảng viên đánh giá trực tiếp kết quả làm của sinh viên trên máy. Nộp lại 1 bản lên LMS
- Sinh viên đặt tên file là **tênđăngnhập_COM1032_Lab8.pkt**

Thang điểm đánh giá

| Bài số | Điểm | Cách thức đánh giá |
|--------|------|-----------------------------------|
| Bài 1 | 2 | Đánh giá trực tiếp trên máy + LMS |
| Bài 2 | 3 | Đánh giá trực tiếp trên máy + LMS |
| Bài 3 | 2 | Đánh giá trực tiếp trên máy + LMS |
| Bài 4 | 3 | Đánh giá trực tiếp trên máy + LMS |