Московский физико-технический институт

# Лабораторная работа 2.1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЁМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Отчёт студента группы Б02-303 Долговой Екатерины

# Лабораторная работа 2.1.4

## Определение теплоёмкости твёрдых тел

**Цель работы:** 1) прямое измерение кривых нагревания  $T_{heat}(t)$  и охлаждения  $T_{cool}(t)$  пустого калориметра и системы «калориметр + твердое тело»; 2) определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра; 3) определение теплоёмкости пустого калориметра и удельной теплоёмкости твердого тела.

В работе используются: калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; универсальный вольтметр B7-78/3 в режиме омметра, измеритель температуры - термопара К-типа совместно с универсальным вольтметром B7-78/2, источник питания GPS-72303, универсальные вольтметры B7-78/3 (в режиме амперметра) и КЕІТНІЕУ (в режиме вольтметра) для измерения мощности нагревателя, компьютерная программа АКИП для сопряжения персонального компьютера и универсальных вольтметров B7-78/2 и B7-78/3.

### Теоретические сведения

В данной работе измерение теплоемкости твердых тел производится по стандартной схеме. Исследуемое тело помещается в калориметр с нагревателем мощностью P. Пусть  $\Delta Q$  — количество тепла, подведенное к системе «тело + калориметр» за время  $\Delta t$ , а  $\Delta T$  — изменение её температуры, произошедшее в результате подвода тепла  $\Delta Q$ . Тогда согласно определению теплоемкость системы «тело + калориметр» будет равна:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}. (1)$$

Температура внутри калориметра надежно измеряется термометром (в нашем случае — термометром сопротивления). В реальных условиях  $\Delta Q \neq P\Delta t$ , так как часть энергии, выделенной нагревателем, уходит из калориметра благодаря теплопроводности его стенок. В результате количества тепла  $\delta Q = C\Delta T$ , подведенное к системе «тело + калориметр» будет меньше  $P\Delta t$  на величину тепловых потерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda (T - T_{\kappa})\Delta t, \qquad (2)$$

где  $\lambda$  — коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, T — температура тела и калориметра,  $T_{\kappa}$  — температура окружающего калориметр воздуха (комнатная).

Уравнение (2) является основной расчетной формулой работы. В дифференциальной форме для процессов нагревания и охлаждения (P=0) соответственно оно имеет следующий вид:

$$CdT = Pdt - \lambda [T_{heat}(t) - T_{\kappa}(t)]dt, \tag{3}$$

$$CdT = -\lambda [T_{cool}(t) - T_{\kappa}(t)]dt; \tag{4}$$

где P — мощность нагревателя,  $\lambda$  — коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, t — время, измеряемое от момента включения нагревателя,  $T_{heat}(t)$  — температура тела в момент времени t на кривой нагревания,  $T_{cool}(t)$  — температура тела в момент времени t на кривой охлаждения,  $T_{\kappa}(t)$  — температура окружающего калориметр воздуха (комнатная) в момент времени t, dt — время, в течение которого температура тела изменилась на dT.

## Экспериментальная установка

Установка состоит из калориметра с пенопластовой изоляцией, помещенного в ящике из многослойной клееной фанеры. Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Надежность теплового контакта между телом и стенками обеспечивается их формой: они имеют вид усеченных конусов и плотно прилегают друг к другу. Для выталкивания образца служит винт в донышке внутренней стенки калориметра. В стенку калориметра вмонтированы спираль нагревателя (СН) и спираль термометра сопротивления (далее термометр или терморезистор). Экспериментально измеряемые данные:

- 1.  $R_{heat}(t)$  кривая зависимости термометра сопротивления от времени при нагревании калориметра с телом при  $P={
  m const.}$
- 2.  $R_{cool}(t)$  кривая зависимости термометра сопротивления от времени при охлаждении калориметра с телом при P=0 (нагреватель выключен).
- 3.  $T_{\kappa}(t)$  кривая зависимости комнатной температуры от времени.




Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Кривые  $R_{heat}(t)$ ,  $R_{cool}(t)$  и  $T_{\kappa}(t)$  записываются по точкам с шагом по оси времени  $\Delta t=1$  с при помощи компьютерной программы АКИП, напрямую (через USB-разъем) связанную с цифровыми вольтметрами B7-78/2 и B7-78/3, работающими соответственно в режиме измерения температуры (термопара K-типа) и омметра с подключением по 4-х проводной схеме.

# Методика эксперимента

Температура измеряется термометром сопротивления, который представляет собой медную проволоку, намотанную на теплопроводящий каркас внутренней стенки калори-

метра (рис. 1). Известно, что сопротивление проводника изменяется с температурой по закону:

$$R_T = R_{273}(1 + \alpha(T - 273)),\tag{5}$$

где R — сопротивление термометра при T в K,  $R_{273}$  — его сопротивление при 273 K,  $\alpha$  — температурный коэффициент сопротивления.

Выразим сопротивление  $R_{273}$  через измеренное значение  $R_{\kappa}$  — сопротивление термометра при комнатной температуре. Согласно (5), имеем:

$$R_{273} = \frac{R_{\kappa}}{1 + \alpha (T_{\kappa} - 273)}. (6)$$

Подставляя (6) в (5), найдем:

$$T(R_T) = 273 + \frac{R_T}{\alpha R_{\kappa}} [1 + (T_{\kappa} - 273)] - \frac{1}{\alpha}.$$
 (7)

Формула (7) позволяет легко пересчитать кривые  $R_{heat}(t)$ ,  $R_{cool}(t)$  в кривые  $T_{heat}(t)$ ,  $T_{cool}(t)$ .

Из уравнения (4) при  $T_{\kappa}(t) = T_{\kappa} = const$ :

$$CdT_{cool} = -\lambda [T_{cool} - T_{\kappa}]dt.$$
 (8)

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными  $T_{cool}$  и t. После интегрирования получим данную зависимость:

$$T_{cool}(t) = (T - T_{\kappa}) \exp\left(-\frac{\lambda}{C}t\right) + T_{\kappa}.$$
 (9)

Уравнение (9) легко спрямляется в координатах  $\left(\frac{T_{cool}-T_{\rm K}}{T-T_{\rm K}},t\right)$ . Тангенс угла наклона данной прямой позволяет определить отношение искомых величин  $\frac{\lambda}{C}$ .

Из уравнения (3) при  $T_{\kappa}(t) = T_{\kappa} = const$ :

$$CdT_{heat} = Pdt - \lambda [T_{heat} - T_{\kappa}]dt, \tag{10}$$

Аналогично получаем зависимость

$$T_{heat}(t) = \frac{P}{\lambda} \left( 1 - \exp\left(-\frac{\lambda}{C}t\right) \right) + T_{\kappa}. \tag{11}$$

Уравнение (11) позволяет по найденному ранее из кривой охлаждения отношению  $\frac{\lambda}{C}$  определить  $\lambda$ , а зная  $\lambda$  и  $\frac{\lambda}{C}$  легко найти искомую теплоемкость .

При существенных (порядка 2-5 градусов) колебаниях комнатной температуры уравнения (9) и (11) будут выдавать большую ошибку в измерении  $\lambda$  и C, поэтому воспользуемся дифференциальными методами. Продифференцировав (3) по времени при  $T_{heat}(t) = T_{\kappa}(t)$ 

$$C = \frac{P}{(dT_{heat}/dt)_{T=T_{\kappa}}}. (12)$$

Уравнение (12) будет верно в случае, если перед включением нагревателя необходимо охладить калориметр до температуры на  $\sim 2-5^{\circ}\mathrm{C}$  ниже комнатной.

Также можно найти необходимые параметры с помощью точек с одинаковой температурой T на кривых  $T_{heat}(t)$  и  $T_{cool}(t)$ . Продифференцируем (3) и (4) по времени:

$$C\left(\frac{dT}{dt}\right)_{heat} = P - \lambda [T_{heat}(t) - T_{\kappa}(t)]; \tag{13}$$

$$C\left(\frac{dT}{dt}\right)_{cool} = -\lambda [T_{cool}(t) - T_{\kappa}(t)]. \tag{14}$$

Определим  $A = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{heat}$  и  $B = \left(\frac{dT}{dt}\right)_{cool}$  при одной и той же температуре T на кривых  $T_{heat}(t)$  и  $T_{cool}(t)$  соответственно. Тогда с учетом введенных обозначений, решая систему уравнений (13) и (14), получим следующие выражения для C и  $\lambda$ :

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{\kappa})(1 - \frac{A}{B}) + T_{\kappa 2} - T_{\kappa 1}};$$
(15)

$$C = \frac{P}{A - B + A \frac{T_{\text{K1}} - T_{\text{K2}}}{T - T_{\text{K1}}}},\tag{16}$$

где  $T_{\kappa 1}$  и  $T_{\kappa 2}$  — комнатная температура в моменты времени  $t=t_1$  и  $t=t_2$ , когда  $T_{heat}(t_1)=T_{cool}(t_2)=T.$ 




Рис. 2: Графики кривых  $T_{heat}(t)$  и  $T_{cool}(t)$ 

В случае равенства комнатных температур, когда  $T_{\kappa 1}=T_{\kappa 2}=T_{\kappa}$  формулы (15) и (16) упрощаются:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{\kappa})(1 - \frac{A}{B})};\tag{17}$$

$$C = \frac{P}{A - B}. ag{18}$$

Построим график при охлаждении в линейных координатах. При нахождении постоянной B будем учитывать кривую без начального участка (переходной области).




Рис. 3: Линеаризованные графики

# Ход работы

#### Подготовка к эксперименту

- 1. Включим в сеть измерительные приборы: источник питания GPS-72303, два универсальных вольтметра B7-78/3, универсальный вольтметр B7-78/2, универсальный вольтметр KEITHLEY.
- 2. Включите компьютер и проверим программу на нем.
- 3. Настроим режимы видимости вольтметров.
- 4. Зададим параметры графиков.
- 5. Установим шкалу по осям графиков.
- 6. Подготовим лабораторный журнал для записи.
- 7. Нажмем кнопку «старт» и проверим, что данные отображаются на графике.

#### Проведение эксперимента

- 8. С помощью латунного конуса охладим калориметр до температуры на  $\sim 2-5^\circ$  ниже комнатной.
- 9. При неизменной мощности нагревателя определим зависимость сопротивления терморезистора R(T) от времени  $R_{heat}(t)$  для пустого калориметра.
- 10. Определим зависимость сопротивления терморезистора R(T) от времени  $R_{cool}(t)$  при охлаждении пустого калориметра.
- 11. Повторим пп.9-10 заново.

- 12. Измерения проведем для двух образцов из железа и меди.
- 13. После окончания измерений нажмем кнопку «стоп» и сохраним CSV-файлы.

#### Обработка результатов измерений


- 14. Откроем записанные CSV-файлы.
- 15. Пересчитаем значения второй колонки в файле с показаниями сопротивления терморезистора (вольтметр B7-78/3) из Ом в градусы согласно формуле (7).

Для нашей установки №2:

$$T(R_T) = 14.377980252039598845 \cdot R_T + 39.35514018691588785$$


Пересчитаем значения второй колонки в файле с показаниями комнатной температуры (вольтметр B7-78/2) из  $^{\circ}$  в градусы K.


16. Построем кривые зависимостей  $T_{heat}$ ,  $T_{cool}(t)$ ,  $T_{\kappa}(t)$  на одном графике.





17. Построим кривую  $T_{cool}(t)$  для пустого калориметра в координатах  $\left(\frac{T_{cool}-T_{\rm K}}{T-T_{\rm K}},t\right)$ , где  $T_{\rm K}$  — среднее значение комнатной температуры за время измерения. Исключим из рассмотрения начальный нелинейный участок. На линейном участке кривой по тангенсу угла наклона определим отношение искомых величин  $\frac{\lambda}{C}$ .

$$k_1 = \frac{\lambda}{C} = 0,0002817 \text{ c}^{-1}$$












18. Из уравнения (11) определим  $\lambda$ . По найденным значениям  $\lambda$  и  $\frac{\lambda}{C}$  вычислим теплоемкость пустого калориметра.





Построим график зависимости  $T_{heat}(1-\exp(-\frac{\lambda}{C}t))$ , откуда найдем отношение  $\frac{P}{\lambda}$ , где P определим параметрами измерительных приборов, указанных на них: напряже-

ние на вольтметре  $U=(27,2\pm0,3)$  В, ток на амперметре  $I=(0,226\pm0,003)$  А, следовательно,  $P=(6,15\pm0,11)$  Вт.





$$k_2 = \frac{P}{\lambda} = 34,82 \text{ K} \rightarrow \lambda = \frac{P}{k_2} = 0,177 \frac{\text{Дж}}{\text{K} \cdot \text{c}}$$
 
$$C = \frac{\lambda}{k_1} = 628,3 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

19. Повторим пункты (17) и (18) для калориметра с образцами из железа и меди. Теплоемкость исследуемого тела определим как разность теплоемкостей калориметра с образцом и пустого калориметра.

Массы двух образцов:

$$m_{Fe} = (814, 8 \pm 0, 5)$$
 г,  $m_{Cu} = (565, 7 \pm 0, 5)$  г





• Для железа

$$k_{1} = \frac{\lambda}{C} = 0,000368 \text{ c}^{-1}$$

$$k_{2} = \frac{P}{\lambda} = 18,881 \text{ K} \rightarrow \lambda = \frac{P}{k_{2}} = 0,326 \frac{\text{Дж}}{\text{K} \cdot \text{c}}$$

$$C_{+Fe} = \frac{\lambda}{k_{1}} = 885,9 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

$$C_{Fe} = C_{+Fe} - C = 257,6 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

$$c_{Fe} = \frac{C_{Fe}}{m_{Fe}} = 316,2 \frac{\text{Дж}}{\text{KT} \cdot \text{K}}$$

• Для меди

$$k_{1} = \frac{\lambda}{C} = 0,0002074 \text{ c}^{-1}$$

$$k_{2} = \frac{P}{\lambda} = 33,53 \text{ K} \rightarrow \lambda = \frac{P}{k_{2}} = 0,183 \frac{\text{Дж}}{\text{K} \cdot \text{c}}$$

$$C_{+Cu} = \frac{\lambda}{k_{1}} = 882,4 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

$$C_{Cu} = C_{+Cu} - C = 254,1 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

$$c_{Cu} = \frac{C_{Cu}}{m_{Cu}} = 449,2 \frac{\text{Дж}}{\text{KF} \cdot \text{K}}$$

- 20. Оценим погрешность результатов:
  - Для пустого калориметра:

$$\varepsilon_{k_1}^{\text{MHK}} = 0,0014$$

$$\varepsilon_{ln} = \frac{\varepsilon((T_{cool} - T_{\text{K}})/(T - T_{\text{K}}))}{\langle (T_{cool} - T_{\text{K}})/(T - T_{\text{K}})\rangle} \sim 10^{-11}$$

$$\varepsilon_{k_1}^{\text{KOCB}} = \sqrt{(\varepsilon_{ln})^2 + (\varepsilon_t)^2} \approx \varepsilon_t = 0,005$$

$$\varepsilon_{k_1} = \sqrt{(\varepsilon_{k_1}^{\text{MHK}})^2 + (\varepsilon_{k_1}^{\text{KOCB}})^2} = 0,005$$

$$\varepsilon_{k_2}^{\text{MHK}} = 0,0009$$

$$\varepsilon_{exp} = \frac{\lambda}{C}\varepsilon_t$$

$$\varepsilon_{k_2}^{\text{KOCB}} = \sqrt{(\varepsilon_{T_{heat}})^2 + (\varepsilon_{exp})^2} = 0,012$$

$$\varepsilon_{k_2} = \sqrt{(\varepsilon_{k_2}^{\text{MHK}})^2 + (\varepsilon_{k_2}^{\text{KOCB}})^2} = 0,012$$

$$\varepsilon_{\lambda} = \sqrt{(\varepsilon_{P})^2 + (\varepsilon_{k_2})^2} = 0,02$$

$$\varepsilon_C = \sqrt{(\varepsilon_\lambda)^2 + (\varepsilon_{k_1})^2} = 0,02$$

$$\sigma_C = C \cdot \varepsilon_C = 13 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

окончательный результат:

$$C = (628 \pm 13) \; \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

• Для железа:

$$\varepsilon_{k_1}^{\text{MHK}} = 0,007$$

$$\varepsilon_{ln} = \frac{\varepsilon((T_{cool} - T_{\text{K}})/(T - T_{\text{K}}))}{\langle (T_{cool} - T_{\text{K}})/(T - T_{\text{K}})\rangle} \sim 10^{-10}$$

$$\varepsilon_{k_1}^{\text{KOCB}} = \sqrt{(\varepsilon_{ln})^2 + (\varepsilon_t)^2} \approx \varepsilon_t = 0,02$$

$$\varepsilon_{k_1} = \sqrt{(\varepsilon_{k_1}^{\text{MHK}})^2 + (\varepsilon_{k_1}^{\text{KOCB}})^2} = 0,02$$

$$\varepsilon_{k_2}^{\text{MHK}} = 0,0003$$

$$\varepsilon_{exp} = \frac{\lambda}{C}\varepsilon_t$$

$$\varepsilon_{k_2}^{\text{KOCB}} = \sqrt{(\varepsilon_{T_{heat}})^2 + (\varepsilon_{exp})^2} = 0,004$$

$$\varepsilon_{k_2} = \sqrt{(\varepsilon_{k_2}^{\text{MHK}})^2 + (\varepsilon_{k_2}^{\text{KOCB}})^2} = 0,004$$

$$\varepsilon_{\lambda} = \sqrt{(\varepsilon_P)^2 + (\varepsilon_{k_2})^2} = 0,011$$

$$\varepsilon_{C_{+Fe}} = \sqrt{(\varepsilon_{\lambda})^2 + (\varepsilon_{k_1})^2} = 0,02$$

$$\sigma_{C_{+Fe}} = C_{+Fe} \cdot \varepsilon_{C_{+Fe}} = 18 \frac{\Pi_{\text{K}}}{\text{K}}$$

$$C_{+Fe} = (886 \pm 18) \frac{\Pi_{\text{K}}}{\text{K}}$$

$$C_{Fe} = (260 \pm 20) \frac{\Pi_{\text{K}}}{\text{K}}$$

$$\varepsilon_{c_{Fe}} = \sqrt{(\varepsilon_{C_{Fe}})^2 + (\varepsilon_{m_{Fe}})^2} = 0,08$$

$$\sigma_{c_{Fe}} = c_{Fe} \cdot \varepsilon_{c_{Fe}} = 30 \frac{\Pi_{\text{K}}}{\text{K}}$$

окончательный результат:

$$c_{Fe} = (320 \pm 30) \; \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$$

• Для меди:

$$\varepsilon_{k_1}^{\text{MHK}} = 0,002$$

$$\varepsilon_{ln} = \frac{\varepsilon((T_{cool} - T_{\text{K}})/(T - T_{\text{K}}))}{\langle (T_{cool} - T_{\text{K}})/(T - T_{\text{K}})\rangle} \sim 10^{-11}$$

$$\varepsilon_{k_1}^{\text{KOCB}} = \sqrt{(\varepsilon_{ln})^2 + (\varepsilon_t)^2} \approx \varepsilon_t = 0,01$$

$$\varepsilon_{k_1} = \sqrt{(\varepsilon_{k_1}^{\text{MHK}})^2 + (\varepsilon_{k_1}^{\text{KOCB}})^2} = 0,01$$

$$\varepsilon_{k_2}^{\text{MHK}} = 0,0009$$

$$\varepsilon_{exp} = \frac{\lambda}{C} \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_{k_2}^{\text{KOCB}} = \sqrt{(\varepsilon_{T_{heat}})^2 + (\varepsilon_{exp})^2} = 0,0016$$

$$\varepsilon_{k_2} = \sqrt{(\varepsilon_{k_2}^{\text{MHK}})^2 + (\varepsilon_{k_2}^{\text{KOCB}})^2} = 0,018$$

$$\varepsilon_{\lambda} = \sqrt{(\varepsilon_{P})^2 + (\varepsilon_{k_2})^2} = 0,02$$

$$\varepsilon_{C_{+Cu}} = \sqrt{(\varepsilon_{\lambda})^2 + (\varepsilon_{k_1})^2} = 0,02$$

$$\sigma_{C_{+Cu}} = C_{+Cu} \cdot \varepsilon_{C_{+Cu}} = 18 \frac{\mu_{\text{K}}}{K}$$

$$C_{+Cu} = (882 \pm 18) \frac{\mu_{\text{K}}}{K}$$

$$C_{Cu} = (250 \pm 20) \frac{\mu_{\text{K}}}{K}$$

$$\varepsilon_{c_{Cu}} = \sqrt{(\varepsilon_{C_{Cu}})^2 + (\varepsilon_{m_{Cu}})^2} = 0,08$$

$$\sigma_{c_{Cu}} = c_{Cu} \cdot \varepsilon_{c_{Cu}} = 40 \frac{\mu_{\text{K}}}{K}$$

окончательный результат:

$$c_{Cu} = (450 \pm 40) \; \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$$

- 21. Определим теплоемкости пустого калориметра, образцов из железа и алюминия альтернативными методами по формулам (12) и (15)-(16).
  - по формуле (12) для пустого калориметра:

$$\begin{split} \left(\frac{dT_{heat}}{dt}\right)_{T=T_{\rm K}} &= 0,0092~\frac{\rm K}{\rm c}\\ \varepsilon_{frac} &= \sqrt{(\varepsilon_{T_heat})^2 + (\varepsilon_t)^2} = 0,01\\ C &= \frac{P}{(dT_{heat}/dt)_{T=T_{\rm K}}} = 668,5~\frac{\rm J/K}{\rm K} \end{split}$$

$$\varepsilon_C = \sqrt{(\varepsilon_P)^2 + (\varepsilon_{frac})^2} = 0,02$$
 
$$\sigma_C = C \cdot \varepsilon_C = 13 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

Окончательный результат:

$$C = (669 \pm 13) \; \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

• по формуле (12) для калориметра с железом:

$$\left(\frac{dT_{heat}}{dt}\right)_{T=T_{\rm K}} = 0,0064 \frac{\rm K}{\rm c}$$

$$\varepsilon_{frac} = \sqrt{(\varepsilon_{T_heat})^2 + (\varepsilon_t)^2} = 0,01$$

$$C_{+Fe} = \frac{P}{(dT_{heat}/dt)_{T=T_{\rm K}}} = 960,9 \frac{\rm J/K}{\rm K}$$

$$\varepsilon_{C_{+Fe}} = \sqrt{(\varepsilon_P)^2 + (\varepsilon_{frac})^2} = 0,02$$

$$\sigma_{C_{+Fe}} = C_{+Fe} \cdot \varepsilon_{C_{+Fe}} = 19 \frac{\rm J/K}{\rm K}$$

$$C_{+Fe} = (961 \pm 19) \frac{\rm J/K}{\rm K}$$

$$C_{Fe} = (290 \pm 20) \frac{\rm J/K}{\rm K}$$

$$c_{Fe} = \frac{C_{Fe}}{m_{Fe}} = 356 \frac{\rm J/K}{\rm K}$$

Окончательный результат:

$$c_{Fe} = (360 \pm 30) \; \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$$

• по формуле (12) для калориметра с медью:

$$\begin{pmatrix} \frac{dT_{heat}}{dt} \end{pmatrix}_{T=T_{\rm K}} = 0,0069 \ \frac{\rm K}{\rm c}$$
 
$$\varepsilon_{frac} = \sqrt{(\varepsilon_{T_heat})^2 + (\varepsilon_t)^2} = 0,01$$
 
$$C_{+Fe} = \frac{P}{(dT_{heat}/dt)_{T=T_{\rm K}}} = 891,3 \ \frac{\rm J/K}{\rm K}$$
 
$$\varepsilon_{C_{+Fe}} = \sqrt{(\varepsilon_P)^2 + (\varepsilon_{frac})^2} = 0,02$$
 
$$\sigma_{C_{+Fe}} = C_{+Fe} \cdot \varepsilon_{C_{+Fe}} = 18 \ \frac{\rm J/K}{\rm K}$$
 
$$C_{+Cu} = (890 \pm 18) \ \frac{\rm J/K}{\rm K}$$

$$C_{Cu} = (220 \pm 30) \ \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

$$c_{Cu} = \frac{C_{Cu}}{m_{Cu}} = 389 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$$

Окончательный результат:

$$c_{Cu} = (390 \pm 50) \frac{\text{Дж}}{\text{KF} \cdot \text{K}}$$

• По формулам (15) и (16) для пустого калориметра: В районе  $T=306~{\rm K}$ :

$$A = 0,00577 \frac{K}{c}$$
  
 $B = -0,00371 \frac{K}{c}$   
 $T_{\kappa 1} = 298,839072 \text{ K}$   
 $T_{\kappa 2} = 299,021639 \text{ K}$ 

$$C = 657, 3 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

$$\varepsilon_C \approx \varepsilon (A - B) = 0,04$$

$$\sigma_C = C\varepsilon_C = 30 \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

Окончательный результат:

$$C = (660 \pm 30) \frac{\text{Дж}}{\text{K}}$$

• По формулам (15) и (16) для калориметра с железом: В районе T = 306, 8 K:

$$A = 0,0055 \frac{K}{c}$$

$$B = -0,0015 \frac{K}{c}$$

$$T_{\kappa 1} = 299,681507 \text{ K}$$

$$T_{\kappa 2} = 299,410418 \text{ K}$$

$$C_{+Fe} = 953,1 \frac{\mathcal{J}_{\mathcal{K}}}{K}$$

$$\varepsilon_{C_{+Fe}} \approx \varepsilon(A - B) = 0,03$$

$$\sigma_{C_{+Fe}} = C_{+Fe}\varepsilon_{C_{+Fe}} = 30 \frac{\mathcal{J}_{\mathcal{K}}}{K}$$

$$C_{+Fe} = (950 \pm 30) \frac{\mathcal{J}_{\mathcal{K}}}{K}$$

$$C_{Fe} = (290 \pm 40) \frac{\mathcal{J}_{\mathcal{K}}}{K}$$

Окончательный результат:

$$c_{Fe} = (360 \pm 50) \frac{\text{Дж}}{\text{KF} \cdot \text{K}}$$

• По формулам (15) и (16) для калориметра с медью: В районе  $T=306,3~\mathrm{K}$ :

$$A = 0,00444 \frac{K}{c}$$

$$B = 0,00251 \frac{K}{c}$$

$$T_{K1} = 299,772845 \text{ K}$$

$$T_{K2} = 299,680899 \text{ K}$$

$$C_{+Cu} = 877,2 \frac{\Pi_{K}}{K}$$

$$\varepsilon_{C_{+Cu}} \approx \varepsilon(A - B) = 0,05$$

$$\sigma_{C_{+Cu}} = C_{+Cu}\varepsilon_{C_{+Cu}} = 40 \frac{\Pi_{K}}{K}$$

$$C_{+Cu} = (880 \pm 40) \frac{\Pi_{K}}{K}$$

$$C_{Cu} = (220 \pm 50) \frac{\Pi_{K}}{K}$$

Окончательный результат:

$$c_{Cu} = (390 \pm 90) \; \frac{\text{Дж}}{\text{KF} \cdot \text{K}}$$

22. Сравним точность интегрального и дифференциальных методов определения теплоемкостей, как между собой, так и с теоретическими и табличными значениями.

Для железа получили:

- интегральным методом  $(320 \pm 30) \frac{Дж}{кг.К}$
- дифференциальным методом с помощью точки пересечения  $T_{heat}(t)$  и  $T_{\kappa}(t)$  (360± 30)  $\frac{\mathcal{J}_{\kappa}}{\kappa r \cdot K}$
- дифференциальным методом с помощью кривых  $T_{cool}(t)$  и  $T_{heat}(t)$  (360 ± 50)  $\frac{\mathcal{L}_{\kappa_{\Gamma}\cdot K}}{\kappa_{\Gamma}\cdot K}$
- табличное значение: 445  $\frac{Дж}{\kappa r \cdot K}$

Для меди получили:

- интегральным методом  $(450 \pm 50) \frac{Дж}{кг.К}$
- дифференциальным методом с помощью точки пересечения  $T_{heat}(t)$  и  $T_{\kappa}(t)$  (390± 50)  $\frac{\not \square_{\kappa}}{\kappa_{\Gamma}\cdot K}$
- дифференциальным методом с помощью кривых  $T_{cool}(t)$  и  $T_{heat}(t)$  (390 ± 90)  $\frac{Дж}{\kappa_{\Gamma}\cdot K}$
- табличное значение:  $385 \frac{Дж}{кг \cdot K}$

Видим, что между собой хорошо сходятся значения, полученные дифференциальными методами, интегральные далековато отстоят от них. Также заметим, что значения для, полученные в ходе эксперимента дифференциальными методами, очень хорошо сходятся с табличными. Для железа все не так радужно, тем не менее, расхождение всех результатов с табличными можно объяснить наличием примесей с низкой теплоемкостью в железном образце.

## Вывод

Мы измерили кривые нагревания  $T_{heat}(t)$  и охлаждения  $T_{cool}(t)$  пустого калориметра и системы «калориметр + твердое тело», определили теплоемкости пустого калориметра и твердых тел интегральными и дифференциальными методами, также определили удельные теплоемкости железа и меди. Опыт показал, что более точными являются в наших условиях дифференциальные методы, что подтверждается теоретическим предположением об ошибке интегрального метода: в ходе эксперимента комнатная температура изменялась где-то на 2-3 градуса Цельсия, что привело к большим ошибкам в первом методе. Также можно предположить, что железный образец является сплавом железа и некоторого металла со значительно низкой (по сравнению с теплоемкостью железа) удельной теплоемкостью.