Chương 3: Nội dung

- 3.1 Các dịch vụ tầng giao vận
- 3.2 Ghép kênh và phân kênh
- 3.3 Vận chuyển không kết nối: UDP
- 3.4 Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy


- 3.5 Vận chuyển hướng kết nối: TCP
 - Cấu trúc đoạn dữ liệu (segment)
 - Truyền dữ liệu tin cậy
 - Điều khiển luồng
 - Quản lý kết nối
- 3.6 Các nguyên lý điều khiển tắc nghẽn
- 3.7 Điều khiển tắc nghẽn TCP

Tầng giao vận 3-84

Các nguyên lý điều khiển tắc nghẽn


Tắc nghẽn:

- Có thể hiểu là: "quá nhiều nguồn cùng gửi quá nhiều dữ liệu với tốc độ quá nhanh tới mạng"
- Khác điều khiển luồng dữ liệu!
- Các biểu hiện chính:
 - Mất các gói tin (tràn bộ đệm tại các bộ định tuyến)
 - Trễ quá lâu (hàng đợi dài trong vùng đệm của bộ định tuyến)
- Là một trong mười vấn đề nan giải nhất của mạng!




Các nguyên nhân/chi phí của tắc nghẽn: tình huống 2


- Một bộ định tuyến, vùng đệm có giới hạn
- Bên gửi truyền lại gói tin bị timeout
 - Đầu vào tầng ứng dụng = đầu ra tầng ứng dụng: $\lambda_{\rm in}$ = $\lambda_{\rm out}$
 - Đầu vào tầng giao vận bao gồm việc truyền lại $\lambda_{\rm in} \geq \lambda_{\rm in}$



Các nguyên nhân/chi phí của tắc nghẽn: tình huống 2 Lý tưởng hóa: hiểu biết hoàn hảo Bên gửi chỉ gửi khi vùng đệm của bộ định tuyến sẵn sàng. Sao chép \[\lambda_{in}: dữ liệu gốc \\ \lambda_{in}: dữ liệu gốc \\ \lambda_{in}: dữ liệu gốc, cộng thêm dữ liệu truyền lại Không gian vùng đệm của liên kết ra có giới hạn Tâng giao vận 3-88



Các nguyên nhân/chi phí của tắc nghẽn: tình huống 2 Lý tưởng hóa: biết về sự mất mát * Các gói tin có thể bị mất, bị bỏ Khi đang gửi với tốc độ là R/2, một số gói rơi tại bộ định tuyến nếu vùng λ_{out} đệm của nó bị đầy tin được truyền lại nhưng vẫn tiệm cận · Bên gửi chỉ gửi lại nếu gói tin được đến tốc độ R/2 được biết là đã bi mất (Tại sao?) R/2 λ_{in} λ_{in} : dữ liệu gốc λ'_{in} : dữ liệu gốc, *cộng thêm* dữ liệu truyền lại Không gian vùng đệm còn trống! Host B Tầng giao vận 3-90



Các nguyên nhân/chi phí của tắc nghẽn: tình huống 2

Thực tế: các bản sao

- Các gói tin có thể bị mất, bị bỏ rơi tại bộ định tuyến nếu vùng đệm của nó bị đầy
- Nếu bên gửi timeout sớm, thì sẽ gửi đi hai bản sao của gói tin, và cả hai đều được phân phối đến đích



"Chi phí" của tắc nghẽn:

- Nhiều việc (truyền lại), với lưu lượng xác định
- Không cần thiết phải truyền lại: liên kết mang nhiều bản sao của gói tin
 - Làm giảm lưu lượng


Tầng giao vận 3-92

Các nguyên nhân/chi phí của tắc nghẽn: tình huống 3


- Bốn bên gửi
- Nhiều đường đến đích
- timeout/truyền lại


<u>Hỏi:</u> Điều gì sẽ xảy ra khi λ_{in} và λ_{in} tăng lên?

Trả lời: Nếu λ_{in} (đỏ) tăng lên, thì tất cả gói tin màu xanh nước biển đang đến tại hàng đợi phía trên sẽ bị bỏ rơi, thông lượng màu xanh nước biển sẽ tiến đến 0



Các nguyên nhân/chi phí của tắc nghẽn: tình huống 3





"Chi phí" khác của tắc nghẽn:

Khi gói tin bị bỏ rơi, thì bất kỳ luồng lưu lượng truyền nào cho gói tin đều là lãng phí!

Tầng giao vận 3-94

Phương pháp tiếp cận hướng tới điều khiển tắc nghẽn

Hai cách tiếp cận chính hướng tới điều khiển tắc nghẽn:

-Điều khiến tắc nghẽn end-end:

- Không có phản hồi rõ ràng từ mạng
- Tắc nghẽn được suy ra từ hiện tượng mất mát hoặc trễ quan sát được tại hệ thống đầu cuối
- Cách tiếp cận này được thực hiện bởi TCP

-Điều khiển tắc nghẽn có hỗ trợ từ mạng:

- Các bộ định tuyến cung cấp phản hồi tới các hệ thống đầu cuối.
 - bit đơn chỉ thị tắc nghẽn (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
 - Tốc độ gửi được xác định rõ ràng

Case study: điều khiển tắc nghẽn trong ATM ABR

ABR: tốc đô bit có sẵn:


- "Dịch vụ mềm dẻo"
- Nếu đường dẫn phía bên gửi "dưới tải" thì:
 - Bên gửi nên dùng băng thông có sẵn
- Nếu đường dẫn bên gửi bị tắc nghẽn thì:
 - Bên gửi nên giảm để đảm bảo tốc độ là tối thiểu

Các cell RM (quản lý tài nguyên):

- Được gửi bởi bên gửi, xen kẽ với các cell dữ liệu
- Các bit trong cell RM được thiết lập bởi các switch ("có hỗ trợ từ mạng")
 - bit NI: không tăng theo tốc độ (tắc nghẽn nhẹ)
 - bit Cl: xác định tắc nghẽn
- Các cell RM được trả lại bên gửi từ bên nhận, với các bit còn nguyên vẹn

Tầng giao vận 3-96

Case study: điều khiển tắc nghẽn trong ATM ABR



- Hai byte trường ER (explicit rate) trong cell RM
 - Switch bị tắc nghẽn có thể có giá trị ER thấp hơn trong cell
 - Bên gửi gửi với tốc độ được hỗ trợ lớn nhất trên đường truyền
- Bit EFCI trong các cell dữ liệu: được thiết lập là 1 trong switch bị tắc nghẽn
 - Nếu cell dữ liệu trước cell RM có EFCI được thiết lập, thì bên nhận thiết lập bit CI trong cell RM được trả về

Chương 3: Nội dung

- 3.1 Các dịch vụ tầng giao vận
- 3.2 Ghép kênh và phân kênh
- 3.3 Vận chuyển không kết nối: UDP
- 3.4 Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy


- 3.5 Vận chuyển hướng kết nối: TCP
 - Cấu trúc đoạn dữ liệu (segment)
 - Truyền dữ liệu tin cậy
 - Điều khiển luồng
 - Quản lý kết nối
- 3.6 Các nguyên lý điều khiển tắc nghẽn
- 3.7 Điều khiển tắc nghẽn TCP

Tầng giao vận 3-98


Điều khiển tắc nghẽn trong TCP: Tăng theo cấp số cộng Giảm theo cấp số nhân

- Cách tiếp cận: Bên gửi tăng tốc độ truyền (kích thước cửa sổ), thăm dò băng thông sử dụng, cho đến khi có mất mát xảy ra
 - Tăng theo cấp số cộng: tăng cwnd theo 1 MSS mỗi RTT cho đến khi phát hiện mất mát
 - Giảm theo cấp số nhân: giảm cwnd đi một nửa sau khi phát hiện có mất mát

Thăm dò băng thông



Chi tiết điều khiển tắc nghẽn trong TCP



Bên gửi giới hạn việc truyền:

 cwnd thay đổi, có chức năng nhận biết tắc nghẽn trên mạng Tốc độ gửi của TCP:


 Được hiểu là: gửi cwnd byte, chờ một RTT cho ACK, sau đó gửi nhiều byte hơn

$$T\acute{o}c d\acute{o} \approx \frac{cwnd}{RTT}$$
 bytes/sec

Tầng giao vận 3-100

TCP khởi động chậm

- Khi kết nối bắt đầu, tăng tốc độ lên theo cấp số nhân cho đến khi có sự kiện mất mát đầu tiên xảy ra:
 - Khởi tao cwnd = 1 MSS
 - Tăng gấp đôi cwnd cho mỗi RTT
 - Thực hiện tăng cwnd cho mỗi ACK nhận được
- Tổng kết: tốc độ khởi đầu là chậm nhưng sau đó tăng lên theo cấp số nhân



Phát hiện và phản ứng lại khi có mất mát


- Mất mát được xác định khi bị timeout:
 - cwnd được thiết lập lại là 1 MSS;
 - Cửa sổ sau đó sẽ tăng theo cấp số nhân (như trong khởi động chậm) tới ngưỡng, thì sẽ tăng tuyến tính
- Mất mát được xác định khi thấy 3 ACK trùng lặp: TCP RENO
 - Các ACK trùng lặp xác định khả năng truyền các segment của mang
 - cwnd giảm đi một nửa kích thước cửa sổ, sau đó tặng tuyến tính
- TCP Tahoe luôn đặt cwnd là 1 (khi có timeout hoặc 3 ACK trùng lặp)

Tầng giao vận 3-102

Hiện thực trong TCP

Hỏi: Khi nào nên chuyển từ tăng theo cấp số nhân sang tăng tuyến tính?

Trả lời: khi cwnd đạt đến 1/2 giá trị của nó trước khi timeout.




Cài đặt:

- Biến ssthresh
- Với mỗi sự kiện mất mát, ssthresh sẽ được đặt bằng 1/2 cwnd ngay trước khi có mất mát xảy ra


Tổng kết điều khiển tắc nghẽn trong TCP

- Khi cwnd dưới ssthresh, bên gửi đang trong giai đoạn khởi động chậm, kích thước cửa sổ tăng nhanh theo cấp số nhân.
- Khi cwnd trên ssthresh, bên gửi đang trong giai đoạn tránh tắc nghẽn, kích thước cửa sổ tăng nhanh theo cấp tuyến tính.
- Khi có 3 ACK trùng lặp xảy ra, ssthresh = cwnd/2 và cwnd = ssthresh.
- Khi timeout xảy ra, ssthresh = cwnd/2 và cwnd=1 MSS.



Thông lượng của TCP

- Thông lượng trung bình của TCP được xác định qua kích thước cửa sổ và RTT như thế nào?
 - Bỏ qua khởi động chậm, giả sử dữ liệu luôn luôn được gửi
- W: kích thước cửa sổ (được tính bằng byte) khi có mất mát xảy ra
 - Kích thước cửa sổ trung bình (số byte trong lưu lượng) là ¾ W
 - Thông lượng trung bình là ¾ W trên RTT



Tầng giao vận 3-106

TCP trong tương lai: TCP qua "đường truyền rộng và dài"


- Ví dụ: Các segment dài 1500 byte, RTT là 100ms, muốn đạt được thông lượng là10 Gbps
- Yêu cầu lưu lượng với kích thước cửa sổ là W = 83,333 segment
- Thông lượng của xác suất mất đoạn là L [Mathis 1997]:

Thông lượng TCP =
$$\frac{1.22 \cdot MSS}{RTT \sqrt{L}}$$

- → Để có được thông lượng là 10 Gbps, cần tỷ lệ mất mát là L = 2·10⁻¹⁰ một tỷ lệ mất mát rất nhỏ!
- Các phiên bản mới của TCP dành cho tốc độ cao

Tính công bằng trong TCP

Mục tiêu: Nếu K phiên làm việc trong TCP chia sẻ cùng liên kết nút cổ chai có băng thông là R, thì mỗi phiên nên có tốc độ trung bình là R/K




Tầng giao vận 3-108

Tại sao TCP là công bằng?

Hai phiên làm việc cạnh tranh nhau:

- Tăng theo cấp số cộng làm tăng lưu lượng liên tục
- Giảm theo cấp số nhân làm giảm lưu lượng tương ứng



Tính công bằng (tiếp)

Tính công bằng và UDP

- Các ứng dụng đa phương tiện thường không dùng TCP
 - Không muốn tốc độ bị chặn do điều khiển tắc nghẽn
- Thay bằng dùng UDP:
 - Gửi audio/video với tốc độ ổn định, chịu mất mát gói tin

Tính công bằng và kết nối song song trong TCP

- Úng dụng có thể mở nhiều kết nối song song giữa hai host
- Các trình duyệt web làm theo cách này
- Ví dụ: liên kết có tốc độ R hỗ trợ 9 kết nối:
 - Ứng dụng mới yêu cầu 1 TCP, có tốc đô R/10
 - Ứng dụng mới yêu cầu 11 TCP, có tốc đô R/2

Tầng giao vận 3-110

Chương 3: Tổng kết

- Các nguyên lý của các dịch vụ tầng giao vận:
 - Ghép kênh, phân kênh
 - Truyền dữ liệu tin cậy
 - Điều khiển luồng
 - Điều khiển tắc nghẽn
- Hiện thực trên mạng Internet:
 - UDP
 - TCP

Tiếp theo:

- Kết thúc các vấn đề liên quan đến "phần cạnh" của mạng (tầng ứng dụng và tầng giao vận)
- Chuẩn bị đi vào "phần lõi" của mạng