
1. 数据结构

ConcurrentHashMap中JDK1.8的底层存储结构与JDK1.8的HashMap是一样的——都是 数组+链表+红黑树

JDK1.8中ConcurrentHashMap的结构与基本属性变量,初始化逻辑都与HashMap差不多

ConcurrentHashMap添加了以下新的字段



- sizeCtl: 用于控制table初始化和扩容
 - o 如果sizeCtl为负数——table正在初始化或扩容 (-1: 初始化, -n: 表示有n-1个线程正在帮助扩容)
 - 。 sizeCtl为正数——下一个扩容阈值
 - o sizeCtl为0——数组还没有被初始化
- counterCells: 用于计数,统计键值对数目

1.1 节点类型


Node以下有4个子类

- ForwardingNode
- ReservationNode——保留节点
- TreeBin
- TreeNode


1.1.1 ForwardingNode

扩容节点,只是在扩容阶段使用的节点,主要作为一个标记,其hash值为-1,其他线程在put时,如果发现节点的hash值为-1,会帮助迁移数据


1.1.2 TreeBin和TreeNode



TreeBin



TreeNode



- TreeBin可以放在桶中
- TreeNode不可以放在桶中,红黑树节点

2. ConcurrentHashMap线程安全

ConcurrentHashMap通过CAS+synchronized保证并发环境下的线程安全

- ConcurrentHashMap中查找元素,替换元素,赋值元素都是通过Unsafe的原子操作实现
- ConcurrentHashMap的锁粒度为Node
- ConcurrentHashMap允许多个线程同时帮助扩容


3. 哈希函数

哈希函数spread()

```
static final int HASH_BITS = 0x7fffffff;
return (h ^ (h >>> 16)) & HASH_BITS;
```

4. put

假设有多个线程同时执行put()方法



4.1 put如何保证数组元素的可见性

- 1. Node数组采用volatile来修饰——保证对整个数组的引用在不同线程之间可见,但并不保证数组内部的元素在各个线程之间可见,所以访问数组中某个位置的元素不能通过下标来访问
- 2. 通过CAS来访问数组中某个位置的元素

5. initTable

如果多个线程同时执行initTable()

那么只有一个线程可以通过CAS将 sizeCtl更新为-1,然后创建table,创建完成后会更新 **sizeCtl为下一次扩容的阈值**

其余线程不断自旋直到table创建完毕

6. addCount与size

在HashMap中,我们搞了一个size变量来统计元素个数

类比HashMap,ConcurrentHashMap中也可以搞一个size变量来统计元素个数,用volatile修饰,保证可见性,然后通过CAS来增1或减1

但是在并发量很大的情况下,会造成特别严重的竞争,因此做了更好的优化——设置一个CounterCell数组,每个CounterCell对象都可以统计数目,将不同的线程分散到不同的CounterCell对象上,不同的线程操作不同的CounterCell,最后需要统计size的时候,取出所有CounterCell里面的值相加即可

6.1 size

遍历CounterCell数组,将每个CounterCell的value相加

6.2 addCount(难点)

7. helpTransfer和transfer(难点)

8. get

- 1. 计算哈希值找到对应的桶
- 2. 如果桶为null,就直接返回null
- 3. 根据桶的根节点的类型进行相应的操作(链表or红黑树)

get通过Unsafe来保证线程安全