#### Lecture 6.2

# 动态内存管理

徐辉 xuh@fudan.edu.cn




### 大纲

- 一、内存管理机制
- 二、智能指针
- 三、垃圾回收


### 栈的机制相对简单

- 调用规约
  - 新的函数调用会创建栈帧
  - 函数返回自动退栈
- 栈溢出 (stack overflow)
  - 默认8MB, 超过则崩溃
  - 可靠性风险
- 缓冲区溢出(buffer overflow)
  - 写入数据大小超出预留空间
  - 安全问题




### 堆的管理比较复杂

- Program break:
  - 如Linux的brk()系统调用
  - 内存小于阈值时使用
  - 分配区间是连续的
  - 一般不主动回收
  - 使用链表管理空闲内存
- 内存映射:
  - 如Linux的mmap()系统调用
  - 早期Unix系统不支持
  - 容易通过munmap()释放
  - 一般内存大于阈值时使用



### 堆分配API: glibc APIs

- 分配: malloc(size\_t n)
  - 分配n个字节的空间,并返回指向该内存的指针
  - 内存并未被清理
- 堆释放: free(void \* p)
  - 释放p指向的内存空间;
    - 不会直接返还操作系统(brk)
  - 如果free(p)之前被调用过,会导致未定义行为
  - 如果p是空指针,则不会进行任何操作



### 堆分配器: Doug Lea's Allocator (dlmalloc)

- 通过bins管理空闲内存块(chunks)
- 每个Regular bin是一个双向链表,包含大小固定的块

Bins for sizes < 512 bytes contain chunks of all the same size,

- Fastbin采用单向链表
- malloc()进行内存分配时需找到合适bin

spaced 8 bytes apart. Larger bins are approximately logarithmically spaced:

small bins

large bins 4 bins of size 8

2 bins of size 64

16 bins of size 512

8 bins of size 4096

4 bins of size 32768

2 bins of size 262144


1 bin of size what's left

The bins top out around 1MB because we expect to service large requests via mmap.


### 堆上的问题

- 安全性缺陷
  - 释放后使用: use-after-free
  - 堆溢出: heap overflow
  - 双重释放: double free
- 可靠性缺陷
  - 内存泄露: memory leakage
  - 堆耗尽: heap exhaustion


#### Use-After-Free



# 堆溢出




#### Double Free




### 堆空间耗尽: Heap Exhaustion

- 堆空间何时会耗尽?
  - 物理内存用尽?
  - 虚拟内存用尽?
  - 地址空间用尽?
- 不同操作系统存在区别:
  - Windows采用eager的机制;
    - 分配即占用
  - Linux采用lazy的机制;
    - mmap()/brk()只是分配地址
    - 并不分配物理页
    - 访问才占用



### Linux内存占用

- VIRT(Virtual Image): 进程镜像可用的内存地址空间;
- RES(Resident Size):物理内存占用, non-swapped;
- SHR (Shared Mem): 和其它进程共享的内存



# 内存泄露: Memory Leakage

- 空闲内存不能及时回收造成可用内存越来越少。
  - 忘记free
  - 循环引用

### 编程语言设计的任务

- 程序员是不可靠的,如何
  - 提高内存使用效率?
  - 预防内存可用性缺陷?
  - 预防内存安全缺陷?
- 实现自动内存管理:
  - 智能指针
  - 垃圾回收

### 大纲

- 一、内存管理机制
- 二、智能指针
- 三、垃圾回收

### 如何自动释放内存

- 传统C/C++需要手动释放内存
  - malloc/free
  - constructor/destructor
- 如何自动释放内存?
  - 静态分析目标对象的lifespan
  - 动态分析目标对象的引用数

### 下面这段C++代码应输出什么?

```
class MyClass{
  public:
    int val;
    MyClass(int v) { val = v; }
    int add(MyClass* a) { return val + a->val; }
    int add(MyClass& a) { return val + a.val; }
    int add2(MyClass a) { return val + a.val; }
    ~MyClass() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }
};
void foo(MyClass* p){
    MyClass s{3};
    p = \&s;
int main() {
    MyClass s{1};
    MyClass* p1 = new MyClass(2);
    MyClass* p2;
                                              delete MyClass obj:3
    foo(p2);
    cout << s.add(p1) << endl;</pre>
                                              -98693131
    cout << p1->add(p2) << endl;</pre>
    cout << p1->add2(s) << endl;</pre>
                                              delete MyClass obj:1
                                              delete MyClass obj:1
```

- s保存在栈上,栈帧销毁时自动析构
- 自动delete new的对象?

## 编译时分析目标对象的lifespan?

- 基本思路:
  - 第一步: 需要确定目标对象的所有别名
    - 指针分析问题,基本不可行
    - 不考虑地址运算
    - 不考虑裸指针
  - 第二步:分析所有别名的def-use
- 如果限制对象只能有一个所有者?
  - Rust所有权机制

### Rust所有权模型 => XOR Mutability

- 一个对象有且只有一个所有者
- 所有权可以转移给其它变量(用完不还)
- 所有权可以被其它变量借用(用完归还)只读(immutable)借用: & 可变(mutable)借用: & mut

```
fn main(){
  let mut alice = Box::new(1);
  let bob = alice;
  println!("bob:{}", bob);
  println!("alice:{}", alice);
}
```

```
fn main(){
  let mut alice = Box::new(1);
  let bob = &alice;
  println!("alice:{}", alice);
  println!("bob:{}", bob);
  *alice = 2;
}
```

bob只读借用Box对象 alice临时失去修改权,保留只读权 alice可读

bob自动归还Box对象, alice恢复修改权

# 如果必须违背XOR Mutability怎么办?

- 以双向链表为例,中间节点被前后两个节点访用
- 为了提升可用性需要妥协:
  - 智能指针(性能损失)
  - 允许使用裸指针(unsafe)

```
next next prev prev prev
```

```
struct List{
   val: u64,
   prev: Option<Rc<RefCell<List>>>,
   next: Option<Rc<RefCell<List>>>,
}
```


方法一:智能指针

```
struct List{
   val: u64,
   next: *mut List,
   prev: *mut List,
}
```

方法二:允许使用裸指针

### 动态分析记录引用数

- 每产生一个新的引用, 计数器加1, 反之则减1;
- 引用数清零时自动析构
- Rust语言中的Reference Counter
- C++中的智能指针
- 问:如何实现线程安全的引用计数?



### C++(11)智能指针

- 独占型指针: unique\_ptr
  - 通过move转移所有权
- 共享型指针: shared\_ptr
  - 可以通过reset()主动释放引用数;
  - 引用数为0时自动析构目标对象。

```
int main() {
    unique_ptr<MyClass> up1(new MyClass(2));
    //unique_ptr<MyClass> up2 = up1; //编译报错
    unique_ptr<MyClass> up2 = move(up1);
    //cout << up1->val << endl; //segmentation fault
    cout << up2->val << endl;


    shared_ptr<MyClass> sp1(new MyClass(2));
    shared_ptr<MyClass> sp2 = p1;
}
```

### 下面代码会输出什么?

```
class MyClass{
  public:
    int val;
    MyClass(int v) { val = v; }
    ~MyClass() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }</pre>
};
int main() {
    MyClass* p0 = new MyClass(1);
        shared_ptr<MyClass> p1(new MyClass(2));
        shared_ptr<MyClass> p2 = p1;
        shared_ptr<MyClass> p3(p0);
                                                ./a.out
                                                delete obj:1
    cout << p0->val << endl;</pre>
                                                delete obj:2
                                                0
```

## 练习:

• 如果指针指向a->b被修改会发生什么?



### 智能指针的主要问题: 循环引用

```
next
                                                        next
class MyList{
public:
    int val;
    shared_ptr<MyList> next;
    ~MyList() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }</pre>
};
int main() {
    shared ptr<MyList> p1 = make shared<MyList>();
    shared_ptr<MyList> p2 = make_shared<MyList>();
    p1->val = 1;
    p2->val = 2;
    p1->next = p2;
    p2->next = p1;
```


### 解决循环引用: weak\_ptr

• 不改变引用计数

```
class MyList{
                                              next
                                                                  next
public:
    int val;
    weak_ptr<MyList> next;
    ~MyList() { cout << "delete obj:"<< val << endl; }</pre>
};
int main() {
    shared_ptr<MyList> p1 = make_shared<MyList>();
    shared_ptr<MyList> p2 = make_shared<MyList>();
    p1->val = 1;
    p2 \rightarrow val = 2;
    p1->next = p2;
    p2->next = p1;
```

## 如何检测循环引用?

- 1) 如何设计检测算法?
- 2) 何时触发算法?
- 3) 如何处理循环引用?



# 一些易混淆的基本概念

- 胖指针
- deep copy vs shallow copy

### 大纲

- 一、内存管理机制
- 二、智能指针
- 三、垃圾回收




### 垃圾回收

- 智能指针采用动态计数方法,运行开销平滑。
- 垃圾回收定时清理无效内存, 性能代价明显。
- 垃圾回收需要考虑的问题:
  - 何时触发垃圾回收?
  - 哪些内存需要回收?
    - 可达性分析
  - 如何回收性能最优?
    - 卡顿问题
    - 碎片化问题


### 可达性分析

- 一般分析需要暂停程序(stop the world)
- 从特定的根节点出发
- 不可达的对象即应回收对象(垃圾)




### 利用空闲时间增量标记?

- 解决stop-the-world问题
- 用第三种颜色(灰色)记录分析过程:
  - 橘色:对象可达,且已分析完毕
  - 灰色:对象可达,还未分析完毕
  - 白色: 潜在不可达对象
- 是否会产生误报?
  - false negative
  - false positive
    - 应如何应对?




## 如何回收

- 标记清除方法: mark-sweep
- 解决碎片化问题: mark-compact
  - 碎片化整理开销



### 如何整理内存时不影响使用?

- 标记复制算法(Mark-Copy): 将内存分为两部分
  - 复制过程中原内存仍可被访问;
  - 空间换时间。



### 如何进一步优化?

- 观察:
  - 新创建的对象更容易成为垃圾
  - 多次GC存活下来的对象大概率下一轮还能存活
- 利用上述经验降低内存拷贝频率?

#### 分代收集算法: Generational Collection

- 乐园区(Eden):保存新建对象,空间不足时触发 Minor GC
- 幸存区(Survivor): 保存Minor GC后的存活对象
  - 分为from和to两部分,功能完全相同
  - Minor GC(eden+from)=>to,
  - Minor GC(eden+to)=>from
- 长寿区(Old):保存多轮Minor GC后存活下来的对象,空间不足时触发Major GC
  - 大对象直接放入长寿区,避免Minor GC时的复制开销

乐园区

幸存区(from)

幸存区(to)

长寿区

### 垃圾回收实现参考

- 为C实现垃圾回收
  - 参考教程: https://maplant.com/gc.html
  - BoehmGC GC (Malloc)
    - https://www.hboehm.info/gc/#details