02-2、提权

永久提权: Switching users with su

su (Switch User) 是 Linux/Unix 系统中用于切换用户身份的核心命令,常用于临时获取目标用户的权限 (尤其是 root 用户)。以下是其详细用法、选项及实际场景分析。

```
[abc@xnha ~]$ id abc
uid=1006(abc) gid=1007(abc) 组=1007(abc)
[abc@xnha ~]$ whoami
abc
[abc@xnha ~]$ useradd user999
useradd: Permission denied. #权限不够
useradd: 无法锁定 /etc/passwd, 请稍后再试。
[abc@xnha ~]$ su - root
密码:
[root@xnha ~]# useradd user999
[root@xnha ~]#
```

1. 基本语法

bash

```
su [选项] [用户名]
```

- 若不指定用户名, 默认切换到 root 用户。
- 常用选项:
 - □ 或 □ : 模拟完整登录(加载目标用户的环境变量)。
 - -c "命令":以目标用户身份执行单条命令后退出。
 - -s: 指定 Shell (如 -s /bin/bash)。

2. 核心功能与示例

2.1 切换到 root 用户

bash

```
su - root# 完整登录, 加载 root 环境变量 (推荐)su root# 仅切换用户身份, 环境变量不变su -# 等效于 su - root[root@xnha ~]# su user01[user01@xnha root]$ echo $PATH/home/user01/.local/bin:/home/user01/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/root/bin[user01@xnha root]$ su root密码:
```

```
[root@xnha ~]# echo $PATH
/home/user01/.local/bin:/home/user01/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin
:/usr/sbin:/root/bin
[root@xnha ~]# su - root
[root@xnha ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/root/bin
[root@xnha ~]#
```

输入密码后,终端提示符变为 root@hostname 。

2.2 切换到其他用户

bash

```
su - alice# 切換到 alice 用户 (需 alice 的密码)su alice# 仅切换身份,不加载环境变量
```

• root 用户切换到其他用户无需密码:

bash

```
su - alice # root 用户无需输入密码
```

2.3 执行单条命令后退出

bash

```
[root@xnha ~]# su - user01 -c "whoami"
user01
```

3. 关键细节解析

3.1 su vs su -

命令	用户身份	环境变量	工作目录
su root	root	原用户	原目录
su - root 或 su -	root	root	root 的 home 目录

3.2 安全注意事项

• 密码暴露风险:

su 需要输入目标用户的密码,若多人共用 root 密码,难以审计操作来源。

推荐替代方案:使用 sudo 实现权限最小化和操作审计。

• 禁用 root 登录:

在安全要求高的场景,可通过以下方式禁用 root 的 su 切换:

```
# 编辑 /etc/pam.d/su
auth required pam_wheel.so use_uid
# 仅允许 wheel 组成员使用 su
```

4. 常见问题解答

4.1 如何退出 su 切换的用户?

• 输入 exit 或按 Ctrl+D 退回原用户。

```
• [root@xnha ~]# exit
注销
```

4.2 切换用户后环境变量错误?

• 使用 su - 而非 su , 确保加载完整环境。

4.3 普通用户无法切换到 root?

- 可能原因:
 - 1. root 密码错误。
 - 2. root 用户被禁用(如 /etc/passwd 中 Shell 设为 /sbin/nologin)。
 - 3. PAM 策略限制 (如仅允许特定用户组使用 su)。

5. 实际应用场景

5.1 系统维护

bash

```
su - root -c "apt upgrade && apt autoremove" # 以 root 身份更新系统
```

5.2 多用户协作

bash

```
su - alice # 切换到开发人员 alice 的账户调试环境
```

5.3 脚本中临时提权

bash

```
#!/bin/bash
# 以 root 身份创建目录
su - root -c "mkdir /opt/custom_app"
chown user:user /opt/custom_app
```

6. 总结

场景	推荐命令
临时切换用户并加载环境	su - 用户名
执行单条特权命令	su -c "命令" root

合理选择 su 或 sudo, 在便利性和安全性之间找到平衡。

临时提权: Running commands as root with sudo

sudo 命令

sudo (Super User Do) 是 Linux/Unix 系统中用于临时以特权身份(如 root)执行命令的核心工具,相比 su 更安全且支持细粒度权限控制。以下是其核心概念、配置及实际应用指南。

1. 核心特性

- 无需共享密码:验证当前用户密码,而非目标用户(如 root)密码。
- 最小权限原则: 可限制用户仅能执行特定命令。
- 操作审计: 所有 sudo 操作记录在 /var/log/auth.log 或 /var/log/secure。
- 超时机制: 默认 15 分钟内无需重复输入密码 (可配置)。

2. 基本语法

bash

sudo [选项] 命令

常用选项:

- -u 用户:以指定用户身份执行(默认 root)。
- [i]: 模拟完整登录 (加载目标用户环境变量)。
- -s: 启动目标用户的 Shell。
- -1: 列出当前用户允许执行的命令。

3. 工作流程

1. 权限检查:

系统读取 /etc/sudoers 文件, 验证用户是否有权执行该命令。

2. 密码验证:

输入当前用户密码(若未配置 NOPASSWD)。

3. 命令执行:

以目标用户身份执行命令,完成后权限自动回收。

4. 配置文件 /etc/sudoers

使用 visudo 命令编辑 (避免语法错误):

bash

visudo # 安全编辑方式

4.1 配置语法

bash

用户/组 主机=(可切换身份) 可执行的命令 [参数]

- 字段说明:
 - **用户/组**: % 开头表示组 (如 %admin) 。
 - **主机**: ALL 表示所有主机。
 - 。 可切换身份: ALL 表示任意用户, 可指定为 (root)。
 - **命令**: 需使用绝对路径 (如 /usr/bin/apt) 。

4.2 示例规则

bash

```
# 允许 wheel 组成员以 root 身份执行所有命令
%wheel ALL=(ALL) ALL
william ALL=(ALL) ALL
# 允许用户 alice 无需密码重启 Apache
alice ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart httpd

# 允许用户 bob 在特定主机上管理用户
bob host01=(root) /usr/sbin/useradd, /usr/sbin/userdel
```

4.3 实验

目的: 使一个新用户user777具有删除用户的权限

• 方法一:将新用户加入wheel组

```
添加新用户user777,尝试使用sudo提权
[root@xnha ~]# useradd user777
[root@xnha ~]# passwd user777

切换用户user777,使用userdel命令删除test用户
[user777@xnha ~]$ userdel test
userdel: Permission denied.
userdel: 无法锁定 /etc/passwd,请稍后再试。

使用sudo 提权尝试删除test用户
[user777@xnha ~]$ sudo userdel test
我们信任您已经从系统管理员那里了解了日常注意事项。
总结起来无外乎这三点:
#1) 尊重别人的隐私。
#2) 输入前要先考虑(后果和风险)。
```

```
#3) 权力越大,责任越大。
[sudo] user777 的密码:
user777 不在 sudoers 文件中。此事将被报告。
                                     #没有权限使用sudo,只有
在/etc/soduers中的用户才可以
新建用户user888,并添加到wheel组
[root@xnha ~]# useradd user888 -aG wheel
[root@xnha ~]# id user888
uid=1506(user888) gid=1507(user888) 组=1507(user888),10(wheel)
[root@xnha ~]# passwd user888
切换用户user888,别用su
[user888@xnha ~]$ sudo userdel -r test
我们信任您已经从系统管理员那里了解了日常注意事项。
总结起来无外乎这三点:
   #1) 尊重别人的隐私。
   #2) 输入前要先考虑(后果和风险)。
   #3) 权力越大,责任越大。
[sudo] user888 的密码:
[user888@xnha ~]$ grep test /etc/passwd #未找到test用户,已被删除
```

• 方法二:编辑/etc/sudoers 添加特权

```
新建用户user999,重复方法一中user777的操作,发现无法删除test用户
编辑 /etc/sudoers 文件,将用户user999添加 userdel特权 (编辑前,先将文件进行备
份!!!)
[root@xnha ~]# cp /etc/sudoers /tmp/sudoers
[root@xnha ~]# visudo
user999 ALL=(root) /usr/sbin/userdel,/usr/sbin/useradd
切换用户999, 删除用户test
[user999@xnha ~] $ userdel -r test
userdel: Permission denied.
userdel: 无法锁定 /etc/passwd, 请稍后再试。
[user999@xnha ~]$ sudo userdel -r test
我们信任您已经从系统管理员那里了解了日常注意事项。
总结起来无外乎这三点:
   #1) 尊重别人的隐私。
   #2) 输入前要先考虑(后果和风险)。
   #3) 权力越大,责任越大。
[sudo] user999 的密码:
userdel: /var/spool/mail/test 并不属于 test, 所以不会删除
userdel: /home/test 并不属于 test, 所以不会删除
#删除成功
```

5. 实际应用场景

5.1 普通用户执行特权命令

bash

```
# 更新软件包列表
sudo apt update

# 查看系统日志 (需 root 权限)
sudo tail -f /var/log/syslog
```

5.2 以其他用户身份执行命令

bash

```
# 以用户 mysql 身份启动进程
sudo -u mysql /usr/bin/mysqld_safe
```

5.3 进入特权 Shell 环境

bash

```
sudo -i# 切换到 root 的完整环境 (加载变量)sudo -s# 启动 root 的 Shell (保持当前目录)
```

5.4 查看用户权限

bash

```
sudo -1 # 列出当前用户可执行的命令
```

6. 安全最佳实践

1. 最小权限原则:

- 避免赋予 ALL 权限,按需授权特定命令。
- 。 示例: 仅允许用户管理服务:

```
user1 ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart nginx, /usr/bin/systemctl
status nginx
```

2. 禁用密码(谨慎使用):

```
# 允许用户无需密码执行命令
user2 ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/apt update
```

3. **日志监控**:

○ 检查 /var/log/auth.log 或 /var/log/secure , 追踪可疑操作。

4. 超时配置:

○ 修改默认超时时间(单位:分钟):

```
Defaults timestamp_timeout=5 # 5 分钟后需重新输入密码
```

5. **禁用 root 登录**:

o 结合 sudo 使用,增强安全性:

bash

```
# 禁用 root SSH 登录 (/etc/ssh/sshd_config)
PermitRootLogin no
```

7. 常见问题解决

7.1 用户无法使用 sudo

- 原因: 用户未在 /etc/sudoers 中配置。
- 解决:
 - 1. 使用 root 用户添加规则:

bash

```
usermod -aG wheel user3 # 将用户加入 wheel 组(需组已授权)
```

2. 或直接编辑 /etc/sudoers:

bash

```
user3 ALL=(ALL) ALL
```

7.2 命令路径不匹配

- 错误: Sorry, user user4 is not allowed to execute '/bin/systemctl restart httpd' as root on host01.
- 解决: 在规则中指定命令的绝对路径:

bash

```
user4 host01=(root) /usr/bin/systemctl restart httpd
```

7.3 避免语法错误

- 风险: 直接编辑 /etc/sudoers 可能导致配置失效。
- 解决: 始终使用 visudo 命令:

bash

```
sudo visudo # 自动检查语法
```

8. 高级用法

8.1 限制命令参数

bash

```
# 允许 user5 仅能添加用户(禁止删除)
user5 ALL=(root) /usr/sbin/useradd
user5 ALL=(root) /usr/sbin/useradd [a-z][a-z0-9_-]*
```

9. 总结对比: sudo vs su

特性	sudo	su
密码验证	当前用户密码	目标用户密码
权限粒度	精细(命令级)	粗放 (用户级)
日志审计	详细记录	无
安全性	高(无需共享 root 密码)	低 (依赖密码共享)
典型场景	临时特权操作	长期切换用户身份

通过合理配置 sudo ,可以在保障系统安全的前提下,高效完成日常管理任务。始终遵循最小权限原则,并定期审计权限分配。