## linux驱动学习(三) helloword 和 驱动 Makefile

```
先看一个最简单的驱动程序:
//hello.c
  1. #include ux/init.h>
  2. #include linux/module.h>
  3. MODULE LICENSE("Dual BSD/GPL"
 4. static hello_init(
      printk(KERN ALERT "hello module!\n"
  6.
      return
  7. static hello exit(
      printk(KERN_ALERT "bye module!\n"
  module_init(hello_init);
  module_exit(hello_exit);
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
static int hello_init(void)
    printk(KERN_ALERT "hello module!\n");
    return 0;
}
static void hello_exit(void)
{
    printk(KERN_ALERT "bye module!\n");
}
module_init(hello_init);
module exit(hello exit);
      一个linux内核模块主要由如下几个部分组成:
```

(1) module加载函数。

当通过insmod或modprobe命令加载内核module时,module的加载函数会自动被内核运行,完成 本module的相关初始化工作。

module加载函数通过module init()函数向内核注册。

(2) module卸载函数。

rmmod命令卸载某个模块时,模块的卸载函数会自动被内核执行,完成本模块初始化的相反功能。

module 卸载函数通过module\_exit()函数向内核注册。

(3) module许可声明(必须)

许可证license声明描述内核模块的许可权限,如果不声明license,模块被加载时,将,收到内核被污染(kernel tainted)的警告。linux中可接受的license包括"GPL","GPL v2","Dual BSD/GPL","Dual MPL/GPL"等。

多数情况下,内核模块应遵循GPL兼容许可权,2.6内核模块最常见的是以 MODULE\_LICENSE("Dual BSD/GPL")语句声明模块采用BSD/GPL 双LICENSE。

- (4) 模块参数(可选)
- (5) 模块到处符号(可选)
- (6) 模块作者等信息声明(可选),如MODULE\_AUTHOR(),MODULE\_DESCRIPTION(),MODULE\_ALIAS()等。

编译得到hello.ko, 然后insmod hello.ko加载模块, rmmod hello.ko 卸载模块。

linux内核的整体结构已经非常庞大,而其包含的组件也非常多,有两种方法把需要的部分都包含 在内核中

- 一,把所有功能都编译进内核,但这回导致两个问题,生成的内核会特别打,假如要把现在的内核增加或删除功能,将不得不重新编译整个内核。
- 二,使用模块module,上述我们写的最简单驱动,就是一个模块module,可以随意的增加或删除。

怎样把hello.c源文件编译成helo.ko内核模块呢,同样使用make,但这里的Makefile与一般的应用程序Makefile有所不同,驱动Makfile要指定内核源代码位置,先看一个简单的驱动Makefile:

- 1. obj-m := hello.o
- 2. KERNEL DIR := /lib/modules/\$(shell uname -r)/build
- 3. PWD := \$(shell pwd)
- make -C \$(KERNEL\_DIR) SUBDIRS=\$(PWD) modules
- 5. clean:
- 6. rm \*.o \*.ko \*.mod.c

.PHONY:clean

7. PHONY:clean

KERNEL\_DIR为内核源代码build目录,我们知道,内核存放在/usr/src中,/lib/modules其实是连接到这个地方,在shell中执行uname -r会得到正在使用的完整内核版本号,这样就选择了适当的内核源码。PWD为源文件hello.c所在目录。

make -C (大写C) make会进入KERNEL\_DIR目录执行此目录下的Makefile,然后在返回PWD目录执行自己写的Makefile。

## 在终端中make

- 1. [root@localhost driver]# make
- 2. make -C /lib/modules/2.6.9-89.ELsmp/build SUBDIRS=/root/linux/driver modules
- 3. make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.9-89.EL-smp-i686'
- 4. CC [M] /root/linux/driver/hello.o
- 5. Building modules, stage 2.
- 6. MODPOST
- 7. CC /root/linux/driver/hello.mod.o
- 8. LD [M] /root/linux/driver/hello.ko
- 9. make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.9-89.EL-smp-i686'

```
[root@localhost driver]# make
make -C /lib/modules/2.6.9-89.ELsmp/build SUBDIRS=/root/linux/driver modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.9-89.EL-smp-i686'
    CC [M] /root/linux/driver/hello.o
    Building modules, stage 2.
    MODPOST
    CC    /root/linux/driver/hello.mod.o
    LD [M] /root/linux/driver/hello.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.9-89.EL-smp-i686'
```

这样hello.ko驱动模块就产生好了, insmod加载

[root@localhost driver]# insmod hello.ko

[root@localhost driver]# insmod hello.ko

Ismod一下就会看到hello模块的存在了,并且在系统的日志/var/log/messages中会记录模块的输出,也就

是

1. printk(KERN\_ALERT "hello module!\n"

printk(KERN\_ALERT "hello module!\n");
输出的helo module!

- 1. [root@localhost driver]#tail -1 /var/log/messages
- 2. Oct 13 11:27:07 localhost kernel: hello module!

[root@localhost driver]#tail -1 /var/log/messages
Oct 13 11:27:07 localhost kernel: hello module!

rmmod helle 卸载hello.ko

一般驱动Makefile会写得更复杂一点,这个再研究。

Links