● 例題 🔏 11.


三力 $F_1 imes F_2 imes F_3$ 作用於同一棒上距支點分別為 $r_1 imes r_2 imes r_3$,如圖 11.22a 所示,求各力所施之力矩。

解

轉向正負號如圖 11.22a 所示。力矩的正負是由當棒只受此力時其轉向而定。我們直接用 $\tau = rF$ $\sin\theta$ 來求,然而,我們要注意,圖上給定的角並非 11.22 式所需的 \mathbf{r} 及 \mathbf{F} 間夾角 θ 。圖 11.22b 說明用 $\tau = r_{\perp}F$ 在 F_1 ,而 F_2 、 F_3 則用 $\tau = rF_{\perp}$ 。在任何題目中,前述各力矩表示式,可任意組合使用。

$$\tau_1 = -r_1 F_1 \sin (90^\circ + \theta) = -r_1 F_1 \cos \theta$$

 $\tau_2 = +r_2 F_2 \sin (180^\circ - \alpha) = +r_2 F_2 \sin \alpha$
 $\tau_3 = +r_3 F_3 \sin (90^\circ - \phi) = +r_3 F_3 \cos \phi$



▶ 圖 11.22 (a) 三力 $F_1 imes F_2 imes F_3$ 作用於棒上,到支點的距離分別為 $r_1 imes r_2 imes r_3$; (b) 用力臂 r_1 來找 t_1 而用 $F_2 imes F_3$ 的垂直分量找 $t_2 imes t_3$ 。