keycloak 설치 가이드

본 문서는 helm을 활용하여 keycloak을 설치하는 가이드임

개요

버전

사용된 버전은 다음과 같음

OS: xUbuntu_22.04 kubernetes: v1.25.6 kubespray: 2.21 db: timescaledb:2.11.0-pg14 istio: 1.17.8 keycloak helm chart: 15.1.8 keycloak: keycloak: 21.1.2

keycloak의 경우, 현재 시점 기준, helm chart 15.1.8 이후 버전의 어드민 콘솔 페이지 관련 이슈가 아직 open 상태기때문에, 그 이전 버전으로 설치함.

설치&테스트 순서

- 1. helm chart update
- 2. keycloak Database 및 User 생성
- 3. keycloak의 values.yaml 파일 작성
- 4. 설치
- 5. 관리 페이지 라우팅 설정
- 6. 관리자 계정 접속 확인

helm chart update

keycloak 이미지가 들어있는 bitnami repository를 다음 명령어를 통해 추가한다.

helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
helm repo update

keycloak Database 및 User 생성

database pod의 콘솔에서, DB 관리자 계정으로 접속한 뒤, 다음 명령어를 통해 keycloak에 사용할 Database와 그 Owner 유저를 생성한다.

```
# 유저 생성
CREATE USER {사용할 keycloak 관리 계정명} WITH PASSWORD '{사용할 비밀번호}';

# DB 생성
CREATE DATABASE {keycloak에서 사용할 db명} OWNER {사용할 keycloak 관리 계정명}
```

keycloak의 values.yaml 파일 작성

keycloak의 설치 설정을 결정할 values.yaml 파일을 다음과 같이 설정한다.

```
auth:
  adminUser: {생성할 keycloak 관리자 계정명}
  adminPassword: {생성할 keycloak 관리자 계정 비밀번호}
ingress:
  enabled: false # 직접 istio-ingress로 라우팅하기 위해 false로 설정
postgresgl:
  enabled: false # 외부 db와 연결하기 위해 false로 설정
externalDatabase:
  host: timescaledb-proxy.{timescaledb가 올라가있는 namespace
명}.svc.cluster.local # postgres DB host
  port: 5432
  user: {위에서 생성한 keycloak 관리 계정명} # DB user
  database: {위에서 생성한 keycloak db명} # DB database
  password: {위에서 생성한 keycloak 관리 계정 비밀번호} # DB password
autoscaling:
  # If `true`, a autoscaling/v2beta2 or autoscaling/v2
HorizontalPodAutoscaler resource is created (requires Kubernetes 1.18 or
1.23 or above)
  # Autoscaling seems to be most reliable when using KUBE_PING service
discovery (see README for details)
  # This disables the `replicas` field in the StatefulSet
  enabled: true
  # Additional HorizontalPodAutoscaler labels
  labels: {}
  # The minimum and maximum number of replicas for the Keycloak
StatefulSet
  minReplicas: 3
  maxReplicas: 10
  # The metrics to use for scaling
  metrics:
    - type: Resource
      resource:
        name: cpu
        target:
          type: Utilization
         averageUtilization: 80
  # The scaling policy to use. This will scale up quickly but only scale
down a single Pod per 5 minutes.
  # This is important because caches are usually only replicated to 2 Pods
and if one of those Pods is terminated this will give the cluster time to
recover.
  behavior:
    scaleDown:
      stabilizationWindowSeconds: 300
```

```
policies:
    - type: Pods
    value: 1
    periodSeconds: 300
```

설치

다음 명령어를 통해 위에서 작성한 values. yaml 파일을 적용하여 설치한다.

```
kubectl create namespace keycloak
helm upgrade -i keycloak bitnami/keycloak -f v.yaml --version 15.1.8 -n
keycloak
```

그 후, DB에 접속하여 keycloak 서비스가 init되며 관련 table들이 정상적으로 생성되었는지 확인한다.

keycloak 관리페이지 라우팅 설정

istio-ingress의 gateway와 virtualservice를 올려 keycloak 관리페이지에 접속할 수 있도록 라우팅한다.

사전에, istio 설치 가이드를 통해 istio 관련 설정을 마치고, external ip 중 keycloak으로 사용가능한 ip가 남아있는 상황에서의 라우팅 가이드이므로, 실제 자신의 환경에 맞게 방법이나 사전 구성필요 요소가 달라질 수 있다.

아래와 같은 내용으로 keycloak_route.yaml 파일을 생성한다.

```
apiVersion: networking.istio.io/v1beta1
kind: Gateway
metadata:
  name: keycloak-gateway
  namespace: keycloak
spec:
  selector:
    istio: {istio ingress 서비스 명} # 수정된 부분: 이제 올바른 레이블을 참조합니다.
  servers:
  - port:
      number: 80
      name: http
      protocol: HTTP
    hosts:
    - "{keycloak 관리페이지로 사용할 ip}"
apiVersion: networking.istio.io/v1beta1
kind: VirtualService
metadata:
  name: keycloak
  namespace: keycloak
spec:
```


```
hosts:
- "{keycloak 관리페이지로 사용할 ip}"
gateways:
- keycloak-gateway
http:
- match:
- uri:
    prefix: "/"
route:
- destination:
    host: keycloak
    port:
        number: 80
```

그 후, 해당 파일을 다음 명령어를 통해 적용한다.

kubectl apply -f keycloak_route.yaml

관리자 계정 접속 확인

라우팅한 ip에 접속하였을 때 우선, 다음과 같이 출력되어야 한다.



그 후, Administration Consolse에 위에 설정했던 관리자 아이디와 비밀번호로 로그인하였을때, 다음과 같은 화면이 출력된다면 정상적으로 설치된 것이다.

