# i51 Application Programming Interface Reference i51KitG1 Version 0.0.2

Editor: yepan

2012-7-17

# Chapter 1.0

# Summary of data define

#### 1.1 数据结构

无

#### 1.2 枚举

D. 1	
G1_PARTICLE_MODE	
枚举值	说明
G1_PARTICLE_JET	喷射
G1_PARTICLE_EXPLOSION	爆炸
G1_PARTICLE_CYCLICDIFFUSE	环状扩散
G1_PARTICLE_AREADIFFUSE	区域扩散

#### 1.3 宏定义

宏名称	定义详情	说明
iS8	char	
iU8	unsigned char	
iS16	signed short	
iU16	unsigned short	
iS32	signed int	
iU32	unsigned int	
iS64	signed long	
iU64	unsigned long	
iB00L	char	
iTRUE	1	
iFALSE	0	
iNULL	0	
iFILE	iU32	文件指针
iHANDLE	void*	句柄

# Chapter 2.0 Summary of i51KitG1 Interfaces

#### 2.1 i51KitG1 Interfaces

- 2.1.1 刀锋部分
  - i51KitG1BladeSetTrack
  - i51KitG1BladeClearTrack
  - i51KitG1BladeSetColor
  - i51KitG1BladeDraw
- 2.1.2 粒子特效部分
  - i51KitG1ParticleCreateEffect
  - i51KitG1ParticleStopEffect
  - i51KitG1ParticleResumeEffect
  - i51KitG1ParticleDeleteEffect
  - <u>i51KitG1ParticleSetSpeed</u>
  - i51KitG1ParticleSetDiffuseAngle
  - i51KitG1ParticleSetActionRadius
  - i51KitG1ParticleSetAccel
  - i51KitG1ParticleSetImage
  - i51KitG1ParticleSetTime
  - i51KitG1ParticleAdd
  - i51KitG1ParticleDraw
  - i51KitG1ParticleClear

# Chapter 3.0

# i51KitG1 Interfaces Reference Pages

#### Name

i51KitG1BladeSetTrack - 设置触摸点轨迹

#### C Specification

iBOOL i51KitG1BladeSetTrack(iS16 x, iS16 y, iS32 type)

#### **Parameters**

x, y 坐标

type 消息类型 如i51\_MSG\_PADUP、i51\_MSG\_PADDOWN、i51\_MSG\_PADMOVE

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

此函数接收轨迹点信息,每次收到有效触摸点消息,调用此函数

#### Name

i51KitG1BladeClearTrack-清除触摸点轨迹

# C Specification

iBOOL i51KitG1BladeClearTrack(void)

#### **Parameters**

无

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1BladeSetColor-设置刀锋颜色

#### C Specification

iBOOL i51KitG1BladeSetColor(iS16 FillColor, iS16 BorderColor)

#### **Parameters**

FillColor 刀锋主体颜色, 16位RGB565 BorderColor 刀锋边缘颜色, 16位RGB565

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1BladeDraw-绘制刀锋

# C Specification

iBOOL i51KitG1BladeDraw(void)

#### **Parameters**

无

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

该接口用于绘制刀锋,每绘制一次,丢掉轨迹队列中最旧的轨迹点。反复的绘制,刀锋能产生渐变效果,直至消失。

#### Name

i51KitG1ParticleCreateEffect-创建一个粒子特效

#### C Specification

iHANDLE **i51KitG1ParticleCreateEffect**(iS32 type, iHANDLE ImageHander, iU32 ImageId, iS16 ImageNum, iS16 MaxCount, iS16 LifeTime)

#### **Parameters**

type 特效类型 参考G1\_PARTICLE\_MODE

ImageHander 图片容器句柄 ImageId 粒子图片id

ImageNum 粒子图片中粒子个数

 MaxCount
 特效中允许存在的最大粒子个数

 LifeTime
 特效生存周期(预留), 赋值0

#### Returns

iHANDLE 粒子特效句柄,为iNULL表示失败,非iNULL表示成功。

#### Note

创建一个粒子特效,为了提高绘图效率,创建之前请将粒子图片加载到内存。 创建的过程有动态内存分配,用完后需要销毁特效。

#### Name

i51KitG1ParticleStopEffect-暂停一个粒子特效

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleStopEffect(iHANDLE ParticleHandle)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleResumeEffect-恢复一个粒子特效

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleResumeEffect(iHANDLE ParticleHandle)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleDeleteEffect-删除一个粒子特效

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleDeleteEffect (iHANDLE ParticleHandle)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleSetSpeed-设置粒子初始速度

# C Specification

iBOOL **i51KitG1ParticleSetSpeed**(iHANDLE ParticleHandle, iS16 speed, iS16 SpeedVariance)

#### **Parameters**

EffectHandle 粒子特效句柄

speed 速度

SpeedVariance 速度浮动值 例如speed为5, SpeedVariance为1, 实际初始速度的

范围为4-6

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleSetDiffuseAngle-设置粒子发射角度

#### C Specification

iBOOL **i51KitG1ParticleSetDiffuseAngle**(iHANDLE ParticleHandle, iS16 angle, iS16 AngleVariance)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄

angle 角度

AngleVariance 角度浮动值 例如angle为90, SpeedVariance为15, 实际初始角度选

择的范围为75-105

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

angle范围为0~360

#### Name

i51KitG1ParticleSetActionRadius-设置粒子初始活动半径

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleSetActionRadius (iHANDLE ParticleHandle, iS16 radius)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄 radius 半径

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

半径只针对与区域扩散特效

#### Name

i51KitG1ParticleSetAccel-设置粒子加速度

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleSetAccel(iHANDLE ParticleHandle, iS16 AccelX, iS16 AccelY)

#### **Parameters**

ParticleHandle粒子特效句柄AccelXx方向加速度AccelYy方向加速度

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleSetImage - 设置粒子图片

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleSetImage(iHANDLE ParticleHandle,

iHANDLE ImageHander, iS16 ImageId, iS16 ImageNum)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄 ImageHander 图片容器句柄

Imageld 图片id

ImageNum 图片中所含粒子数目

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleSetTime-设置粒子生命周期和衰减速度

#### C Specification

iBOOL **i51KitG1ParticleSetTime**(iHANDLE ParticleHandle, iS16 LifeTime, iS16 DecayTime)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄

LifeTime 粒子的最大生命周期

DecayTime 衰减值

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

时序概念上以帧为单位,即每刷新一帧粒子的生命值减小DecayTime个数量级

#### Name

i51KitG1ParticleAdd-增加粒子

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleAdd (iHANDLE ParticleHandle, iS16 count, iS16 x, iS16 y)

#### **Parameters**

ParticleHandle粒子特效句柄count增加的粒子个数x,y粒子的初始位置

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleDraw-绘制粒子特效

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleDraw (iHANDLE ParticleHandle)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note

#### Name

i51KitG1ParticleClear-清除特效中的所有粒子

# C Specification

iBOOL i51KitG1ParticleClear (iHANDLE ParticleHandle)

#### **Parameters**

ParticleHandle 粒子特效句柄

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Note