侯捷观点

池内春秋

Memory Pool的设计哲学和无痛运用(下)

** 本文介紹了Memory Pool的历史。 设计思想及其在(-- 中的实现

《 读者基础》有一定程度的(++ 编程经验

本文适用工具: GNU(-- 编译器

▶ 撰文 / 侯捷

关键词 memory pool free list free block allocator heap client

记忆池的设计哲学

以下我称呼这个SGI STL预设配置器为alloc,这也是它在源码中的命名。

先前我们已经看到、为内存 配置带来额外开销的、就是用以 记录区块大小的那片"小甜饼" 空间、以及因"区块的设置日益 杂乱"而造成"寻找适当新区 块"时的速度日益迟缓。如果我

但程序对区类的需求不可能永远固定大小,因此这是一种在 特定情况下才能发挥功效的设计。

如果我们一开始先向系统要求一大块内存(memory pool,记忆池,日后可扩充).并将它们视为(切割为)特定大小的区块,以某种结构(通常是list,我们称其为free list)维护之,一旦使用者需要这种特定大小的区块,就不再通过系统工具获得,而是通过这个memory pool及其接口来取得。区块释放动作也不通过系统工具完成,而是通过memory pool的接口回收到池内供下次再用。此时由于整个memory pool就是一个free list,所以在这种单一free list的情况下,两者常被混称。

alloc有两个级次。第二级(较高级)有能力供应16种特定大小的区块,以8为单位、分别是8、16、24、32、……、128。超过128之后额外开销小于4/128=3.1%,一般认为足堪忍受,这时候就改用第一级(较初级),以malloc()配置区块。这是在功能和实现之间取其

平衡的一种考量,因为我们不可能为任意大小的区块都维护free lists。为了维护(供应)16种特定大小的区块,alloc 必须维护16个free lists,此时memory pool和free lists泾渭分明,观念上不能再有所含混;两者的总量称为 allocHeap。以下程序片段(取自SGI STL源码)揭示16个free-lists的写法:


这里运用了一个重要技巧: union。要知道, memory pool的目标之一在节省内存, 而如今为了维护free list, 每个区块却需附加一个所谓的"next"指针做为list连接之用。东西还没到手筹码倒先流失了不少, 这不是偷鸡不着蚀把米吗?幸运的是由于C++在类型检验上没有那么强硬, 我们得以利用union让同一块东西有不同的解释: 当它在free list手上时, 被视为 "next" 指针; 当它被配给索求者时, 被视为某区块的起始地址, 如图六。

有了这些基本设施后,我们看看alloc如何在memory pool


www.csdn.net/magazine

00-

和free lists之间进行管理。下面是其管理哲学:每当使用者索求n-bytes区块,alloc首先判断n是否大于128,若是则改以系统工具处理;若否、将n调整至8的倍数,观察相应的free list有无自由区块可用。若有、调整指针指向下一区块、并因而挪出一个区块交给索求者。若相应的free list中无自由区块可用,就将pool内的内存"搬来"(其实只是指针设定)置于相应的free list中,再由后者依上述方式满足使用者索求。如果pool之中的备用内存不足以满足一个区块、首先将它"拨人"(其实只是指针设定)适当的free list内,然后向系统配置40个'区块的连续空间给pool,然后"搬移"(其实只是指针设定)其中20个放入free lists(并设好区块间的连结)、另20个留置池中备用。



图六 free list结构示意。此图为一整块连续空间,若以bytes为单位,应由第一区块最左向右出发,尾端折回第二区块,依此类推。每一灰色小块代表4bytes、当区块尚在free list掌控下时(虚线框),可以它为指针(逻辑而自free list看不到虚线框那一部分);当区块被配给使用者后,使用者即获得了一个区块(实线框)的起始地址一一此时无法从中获知区块大小,但使用者应该知道自己当初索求多大区块。如果因为new一个对象而导致这里的区块配置,那么虽然使用者也许未直接知道对象大小(亦即区块大小),但因对象操作永远不可能逸出对象大小之外、所以绝无越界之虞;)



图七 memory pool和16个free lists。注意,一旦区块的配置、释放动作频繁发生后,画面上free list内的线头(代表指针)可能杂乱不堪。

图七是一个实际操作过程(稍后以实例验证)。使用者首先配置32bytes,由于一开始什么都是空的,所以alloc向系统配置32*20*2给pool,并从其中拨出20个给list #3,其中一个又拨给使用者,留下19个。接下来使用者配置64bytes,由于list #7为空,所以alloc从pool之中将刚才剩余的32*20/64=10个区块拨给list #7,其中一个并拨给使用者,留下9个。接下来使用者再配置96bytes,由于list #11为空,而且pool之内空空如也,因此alloc向系统配置96*20*2(再加上一些余裕,见注1)给pool,并从其中拨出20个给list #11,其中一个又拨给使用者,留下19个。稍后我有一个测试程序,用以监视memory pool和free lists的动态,我们可以从那儿获得更多宝贵信息。

区块回收

当使用者释放区块时,alloc将它回收纳人相应的free list 中。这实际上只是指针的设定,所以速度很快。一旦区块的配置、释放动作频繁发生后,图七画面上的线头(代表指针)可能杂乱不堪,此时任何一个free list都无法确认它手上的自由区块是否连续,抑或中间有些配置出去的"漏洞"(如图六)。因此任何时候(尤其内存山穷水尽时)它都不能够将手上那些自由区块整合为较大区块供应外界索求。

请注意,alloc从不把区块还给system heap。因此它的free lists 经过不断的来回配置/释放之后,可能拥有的区块个数难以估量。这其中并没有memory leak (内存泄漏)问题,因为所有区块都在掌控之中,无漏网之鱼。

山穷水尽疑无路

一旦内存用罄,该怎么办?这个问题可分两层次探讨,层次一是alloc如何应对?层次二是万一连alloc都双手一摊说抱歉,你(使用者)又如何应对?

如果使用者要求的区块大于128、责任已不在alloc身上,问题将跳至层次二(稍后讨论)。但如果使用者要求的区块小于128(例如96),而此时相应的free list内已无自由区块,pool的余量又不足96(例如32),此时应该将32拨给相应的free list然后向system heap求援96*20*2(再加上一些余裕,见注1)。如果此时的system heap不能够满足需求,alloc应该反求诸己,看看还可以从哪儿"挤"出96bytes满足使用者需求。最简单的想法是寻找更大的自由区块(104或112或120或128)。只要找到一个,便可拨给pool,再由pool拨到list #11中。请注意,不能将较大区块直接拨给使用者,那会造成浪费。如果先拨给pool,pool的余量便总是能做充份的运用。



以上便是alloc的行为。

柳暗花明又一村

- (1)万一已无任何较大自由区块可用(例如使用者要求的 是128bytes),可试着将对system heap的需求量减半,再试 试能否配置成功。不成功,再减半,依此类推。
- (2)如果减至最后system heap连一个区块的大小都发不出来,alloc还可以继续反求诸己,尝试从所有free lists中找出够大的连续空间(比较前后两区块的起始地址间距是否等于"区块大小"即可知道是否连续),以此拨给pool,再循规处理。
- (3)如果无论如何努力, memory pool再也挤不出空间来了, 这时候应该设法将控制权拉回我们手上, 不要轻易任由异常状况bad_alloc发生。我们可以提供一个自己的专门处理程序(常被称为New Handler), 做任何自己所能处理的应变措施²。

以上前两种作法,SGI STL alloc并未加以实现。因此 alloc 最大可能的浪费量有多少呢? 难以估量,因为经过频繁 的配置/释放之后,每个free list最终可能维护的自由区块无 法估量。其中处于连续状态的区块可能不在少数,原本应该 拿来再利用。此外,造成system heap供应不足的那最后一击,需求量可能很大(最大可能是128*20*2 + 余裕空间;注1告诉我们余裕空间随着allocHeapSize增加)。如果只因这样便判定内存不足,未免也太冤枉。

这都是alloc值得改善之处。但以上第三种作法alloc是支持的、稍后介绍。

实际验证

我写了一个测试程序、用来观察alloc的动态状态。这个程序一点学问都没有,纯粹只是将alloc的某些变量(如图七所示)打印出来。这些变量原本都被设计为private数据、因此必须先将它们全改为public(请记得备份;))。

我准备了17个不同大小(8、16、24、……、128、160bytes)的classes,代号分别为0~16,然后以一个循环不断要求使用者输入代号,用以new其相应对象。new动作怎么能够连接至alloc呢?这是后头"无痛运用"的主题,暂且不表。每次new出一个对象,就调用poolListing()将alloc的所有信息打印出来。这个函数接受一个output stream,所以我们调用它时可指定打印到屏幕或档案。函数中用到的MyAlloc是程序内的一个全局配置器对象:

```
alloc MyAlloc; // alloc 是定义于SGI STL <stl_alloc.h> 中
的一个型别
void poolListing(ostream& os)
{
  os << (void*)MyAlloc.start_free << ' '
  '<< (void*)MyAlloc.end_free << ' '
```

```
<< "poolSize:" << MyAlloc.end free - MyAlloc.
start free << ' '
        << "heapSize: " << MvAlloc.heap size
        << endl:
     for(int i=0; i< MyAlloc.__NFREELISTS; ++i) {</pre>
        __default_alloc_template<0,0>::obj* ptr = MyAlloc.
free list(i):
        int num = 0;
        while(ptr) {
                            // counting
           ++num:
                                            // next
           ptr = ptr->free list link;
        os << '#' << i << ' '
           << '(' << (i+1)*8 << ")" << ' '
            << MyAlloc.free list[i] << ' '
            << num << "\t\t";
                             // 一行打印两个free-list信息
       if ((i\%2)==1)
          os << endl:
```

下面是某次执行结果。虽然这份结果看似庞大太占篇幅,但其中的状态演变以及注释,都足以让你对alloc的实际运作有充分的体会,很有价值。

// 说明: 一开始什么都是0

0x0 0x0 poolSize:0 heapSize: 0

#0 (8)	0x0 0	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x0 0
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x0 0
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x0 0
#10 (88)	0x0 0	#11 (96)	0x0 0
#12 (104)	0x0 0	#13 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x00

// 说明: 以下配置32, pool获得32*20*2=1280的挹注。

// 其中20个区块给list#3(并拨一个给使用者), 余640备用。

select (0~16, -1 to end): 3

0x25c1918 0x25c1b98 poolSize:640 heapSize: 1280

#0 (8)	0x0 0	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x0 0
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x0 0
#10 (88)	0x0 0	#11 (96)	0x0 0
#12 (104)	0x0 0	#13 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

// 说明: 以下配置64, 取pool划分为640/64=10个区块,

// 拨一个给使用者, 留9个于list#7。

select $(0^{-}16, -1 \text{ to end})$: 7



0x25c1b98	0x25c1b98	poolSize:0	heapSize:	1280
#0 (8)	0x0 0	#1	(16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3	(32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5	(48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7	(64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9	(80)	0x0 0
#10 (88)	0x0 0	#1	1 (96)	0x0 0
#12 (104)	0x0 0	#1	3 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#1	5 (128)	0x0 0

// **说明:** 以下配置96, pool获得96*20*2+RoundUp(1280>*4) 的提注。 // 其中20个医块给list中11 (并接一个给使用者), 余2000备用。

select (0~16, -1 to end): 11

0x25c2320 0x25c2af0 poolSize:2000 heapSize: 5200

#0 (8)	0x0 0	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x0 0
#10 (88)	0x0 0	#11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x0 0	#13 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

// 说明: 以下配置88, 取pooi划分为20个区块,按一个给使用者, // 實19个于list#10. Pool剩余2000-88*20=240.

select (0~16, -1 to end): 10

0x25c2a00 0x25c2af0 poolSize:240 heapSize: 520

0X25C2a00	UX25C2aiU I	poolsize:240 neapsize:	3200
#0 (8)	0x0 0	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x0 0
#10 (88)	0x25c2378	19 #11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x0 0	#13 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

// 说明:以下连续三次配置88。直接由list取出橡给使用者。 // 选续三次后,得以下结果。

select (0~16, -1 to end): 10

0x25c2a00 0x25c2af0 poolSize:240 heapSize: 5200

UXZJCZAGO	UKZJCZAIU PO	bolotze.240 licapotze.	5200
#0 (8)	0x0 0	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x0 0
#10 (88)	0x25c2480	16 #11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x0 0	#13 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

// 義明: 以下配置8、取pool划分为20个区块、接一个给使用者。
// 查约个字记录40、Pool剩余240~8*20=80.

select $(0^{\sim}16, -1 \text{ to end})$: 0

0x25c2aa0 0x25c2af0 poolSize:80 heapSize: 5200

#0 (8)	0x25c2a08 19	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x0 0
#10 (88)	0x25c2480 16	#11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x0 0	#13 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

// 接明: 以下配置104。List # 12 之中无可測版像。 //不足保庇一个、子基整件pdoia(新版像)に対象。 //104+20+2+RoundTp(\$200>+4) 的概念。 表彰名字 // (并又接一个给使用者)。 全240年後期。

select (0~16, -1 to end): 12

0x25c3318	0x25c3c80 poolSi	ze:2408 heapSize:	9688
#0 (8)	0x25c2a08 19	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x25c2aa0 1
#10 (88)	0x25c2480 16	#11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x25c2b60 19	#13 (112)	0x0 0
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

// 说明: 以下配置112、库pool部会为20个道路。第 // 智19个于list#13、Pool部会2408-112*20-168

select (0~16, -1 to end): 13

0x25c3bd8	0x25c3c80 poolS	ize:168 heapSize:	9688
#0 (8)	0x25c2a08 19	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x0 0
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x25c2aa0 1
#10 (88)	0x25c2480 16	#11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x25c2b60 19	#13 (112)	0x25c3388 19
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

// 特明: 以下配管料: pind(回分分) // 智2十于list#5: butmakim sactor

select (0~16, -1 to end): 5

0x25c3c68	0x25c3c80	poolSize:2	4 heapSize:	9688
#0 (8)	0x25c2a08	19 #1	(16)	0x0 0
#2 (24)	0x0 0	#3	3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#:	5 (48)	0x25c3c08 2
#6 (56)	0x0 0	#	7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9	(80)	0x25c2aa0 1
#10 (88)	0x25c2480	16 #	11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x25c2b60	19 #	13 (112)	0x25c3388 19
#14 (120)	0x0 0	#	15 (128)	0x0 0



```
// 说明: 以下配置72, list#8中无可用区块, pool余量又不足
// 供应一个,于是先将pool余额拨给list#9,然后争取
// 72+20+2+RoundUp(9688>>4) 的挹注, 但此要求已超越
// system heap大小(我将它设定为10000,后述),因此内存
// 不足,于是反求诸己取88区块回填pool,再以之当做72区块
// 给使用者、余8备用。
select (0~16, -1 to end); 8
0x25c2ae8 0x25c2af0 poolSize:8 heapSize: 9688
        0x25c2a08 19
                    #1 (16)
                                  0x00
#0 (8)
#2 (24) 0x25c3c68 1
                     #3 (32)
                                  0x25c16b8 19
                                  0x25c3c08 2
#4 (40) 0x0 0
                     #5 (48)
                                  0x25c1958 9
#6 (56) 0x0 0
                     #7 (64)
                     #9 (80)
                                  0 \times 0 = 0
\pm 8 (72) 0 \times 0.0
#10 (88) 0x25c2480 16 #11 (96)
                                  0x25c1c00 19
                                  0x25c3388 19
#12 (104) 0x25c2b60 19 #13 (112)
                                  0x00
#14 (120) 0x0 0
                     #15 (128)
// 说明: 以下配置72, list #8中无可用区块, pool余量又不足
// 供应一个,于是先将pool余额拨给list#0,然后争取
// 72+20+2+RoundUp(9688>>4) 的挹注, 但此要求已超越
// system heap大小 (我将它设定为10000, 后述), 因此内存不足,
// 于是反求诸己取88区块回填pool,再以之当做72区块给使用者,
// 会8备用。
select (0~16, -1 to end): 8
0x25c24c8 0x25c24d8 poolSize:16 heapSize: 9688
        0--26-2--0 20
                     44.1 (16)
```

#0 (8)	0x25c2ae8 20	#1 (16)	0x0 0
#2 (24)	0x25c3c68 1	#3 (32)	0x25c16b8 19
#4 (40)	0x0 0	#5 (48)	0x25c3c08 2
#6 (56)	0x0 0	#7 (64)	0x25c1958 9
#8 (72)	0x0 0	#9 (80)	0x0 0
#10 (88)	0x25c24d8 15	#11 (96)	0x25c1c00 19
#12 (104)	0x25c2b60 19	#13 (112)	0x25c3388 19
#14 (120)	0x0 0	#15 (128)	0x0 0

```
// 说明: 以下配置120, list#14中无可用区块, pool余量又不足
// 供应一个, 于是先将pool余额拨给list#0, 然后争取
// 120*20*2+RoundUp(9688>>4) 的挹注, 但此要求已超越
// system heap大小(我将它设定为10000, 后述), 因此内存不足,
// 但反求诸己后仍得不到自由区块, 于是失败。
// 检讨: 此时其实尚有可用内存, 包括system heap还有
// 10000-9688=312, 各个free lists内亦可能有些连续自由区块。
select (0~16, -1 to end); 14
out-of-memory -- jjhou simulation.
```

效率加快的明证

图八是在三种不同的编译器中分别以new和allocator配置一千万个16bytes区块,所耗费的时间。其中new的结果与图五虽有大异,但因配置速度本就和执行当时的system heap状态有关,所以也还可以理解。我们的关切重点是,当改以配

	GCC	GCC	VC6	VC6	C195	CB5
	(new)	(allocator)	(new)	(allocator)	(mew)	(allicator)
起始时刻	21:29:25	21:30:52	21:31 26	21:32.57	21:37:06	21.38:44
结束时刻	21 29 52	21 30 55	21:32:13	21.36.03	21:37:12	21:41.24
耗时 (秒)	27	3	47	186	6	160

图八 在不同的编译器上配置一千万个16bytes区块。所耗费的时间。请注意,这些数值取决于环境的因素很大,本身没有意义,有意义的是彼此之间的比较。

置器负责区块配置工作时,GCC由于运用了memory pool手法(当区块小于128bytes),速度有飞升现象; VC6和CB5的速度则较之以new完成者有着严重的落后。

```
int size = sizeof(C1); // 16 bytes
         int i:
         printLocalTime();
   #ifdef MSC_VER
         allocatorsint> MvAlloc:
         for(i=0; i<10000000; ++i) MyAlloc.allocate(size,</pre>
(int*)0):
   #endif
   #1fdef
           BORLANDC
        allocator<int> MyAlloc;
         for(i=0; 1<10000000; ++i) MyAlloc.allocate(size);
   #ifdef
           GNUC
         for(i=0; i<10000000; ++i) alloc::allocate(size);</pre>
   #endif
         printLocalTime();
```

如何设定system heap大小(用以模拟内存不足)

先前的测试程序曾经观察到内存不足时alloc的memory-pool/free-lists的变化。欲在程序中耗尽system heap, 其实并不困难:

```
int* p = new int[100000000]; // 配置一亿个int, 亦即四亿个bytes。
```

还没用光吗(可能有虚拟内存)?再加一个0试试:) 但我希望我的测试过程不是try-and-error的暴力法,我 希望一切都在我的掌控之下。为此我修改了SGI STL源码, 在原本"直接配置system heap以求挹注pool"之处(《STL 源码剖析》p67中央):

```
start_free = (char *)malloc(bytes_to_get);
```

加上一个判断式:

其中heap_size是从system heap配置而来的内存的累

www.csdn.net/magazine

计总量(原本就已经维护着这么一个变量)。如果将它加上此次配置量后,超过system heap大小(本处仿真为10,000 bytes),就令配置动作失败。这个小小计俩纯粹是为了测试并观察SGI STL配置器面临内存不足威胁时的反应,我们没有必要为PJ STL和RW STL配置器也思考这

如何注册"内存不足处理程序" (New Handler)

个问题。

C++ 提供一个全局函数set_new_handler(), 允许我们注册自己的NewHandler(内存不足处理程序)。下面是其形式:

```
typedef void (*new_handler)();
new_handler set_new_handler(new_handler p) throw();
```

根据这个形式,我们可以在应用程序的任何地点这么做:

```
// 下面这个函数信备用来在 operator new 无法配置足够内存时被调用 void jjMewHandler() {
    // 这里可以尝试许多努力,设法挤出一些内存,例如释放不用的空间等等。
    // 本例只是单纯地秀出讯息而后结束程序
    cout << "out of memory -- jjhou Simulation" << endl;
    abort();
    }
    set_new_handler(jjMewHandler);

由于历史因素,SGI STL 配置器并未支持这个标准规格,而是以C型式模拟之,因此我们必须遵循其规格,如下设定 NewHandler:

[malloc_elloc::set_malloc_handler(jjNewHandler);
```

其中malloc_alloc是第一级配置器——当alloc遇到128bytes 以上的区块需求,就会把执行权交到这个第一级配置器来,它提供了如上的s t a t i c 函数,允许我们设定自己的 New Handler。

SGI STL的记忆池实现细节

SGI STL的alloc设计于<stl_alloc.h> 内。本文先前对alloc 动作细节的描述,其实便已经描述了其完整的算法,剩下只是编程工作而已。详细源码及说明可参考《STL源码剖析》第二章,此处不多赞述。

无痛运用的包装技巧

有了这么棒的一个memory pool配置器,虽然它可以无缝接合于标准容器,但我们该如何让它也无缝接合于C++ 对象生成动作呢?

从上一期中的图二可以看出,new表达式被编译器分解为(1)调用::operator new() 以配置内存,(2)调用构造子以构造对象。因此如果我们能够重载operator new,便可将配置器无缝衔接到new表达式中。当然,这么做的同时我们也必须重载operator delete。

重載 ::operator new() 和 ::operator delete()

C++极为强大的一个特性就是:允许你对几乎所有运算子做重载动作,重新定义其行为。下面是对全局性operator new和operator delete的重载动作:

```
void* operator new(size_t size) {
    return alloc::allocate(size); // get from free-list
}

void operator delete(void* p, size_t size) {
    alloc::deallocate(p, size); // return to free-list
}
```

现在,使用者再次于GCC中执行原先曾经做过的10,000,000个对象(大小为16bytes)的动态生成测试。程序写法完全不变,速度却提升了许多(仅4 秒),证明的确通过精巧的alloc完成了配置任务:

```
printLocalTime();
for(int i=0; i<10000000; ++i) new Cl; // sizeof(Cl): 16
printLocalTime();</pre>
```

但是这种手法还需更广泛的测试,因为有时候会在delete 动作中出现STATUS_ACCESS_VIOLATION 异常。

针对特定类别重载其operator new() 和 operator de-lete()

重载全局性运算子的好处是釜底抽薪,缺点则是过于勇猛。是的,一旦你重载了全局运算子,那么除非你在某个class中又再重载之,否则该运算子的任何运用场合里用上的便都是那"经过重载的全局运算子"。就内存配置而言这本是好事,但若你所要求的大量区块都大于128bytes,造成每次配置都经由重载后的::operator new()转调用配置器的allocate(),而后由于区块大于128之故又再转给第一级配置器调用malloc()进行实际配置动作,这比起直接调用"未经重载"的::operator new()实在是绕了一大圈;次数一多便严重影响效率。

为此,我们或许并不希望太过于釜底抽薪,我们或许希望只针对某些"对象体积小于等于128bytes"的classes进行改装。作法如下:

```
class MyClass // 如果体积小于等于 I28bytes
{
  public:
    static void* operator new(size_t size) {
      return alloc::allocate(size); // get from free-list
  }
  static void operator delete(void* p, size_t size) {
    alloc::deallocate(p, size); // return to free-list
  }
  ... // 其它成员函数,及数据成员
  };
```



由于operator new()在对象构造之前被调用, operator delete()在对象析构之后被调用, 所以这两者以成员函数出现的重载运算子都必须是static。正因它们一定必须是static, 编译器允许你不必为它们加上关键词static。

operator new和operator delete可被继承

如果你的classes不单单只是一或二个,而是一个家族继承体系,那么一一为每个classes重载operator new()/operator delete()(如上)实在太过麻烦又易出错。幸运的是这两个重载运算子可被继承。因此我们可以设计一个虚拟基础类别,专只用来提供对此二个运算子的重载能力:

```
class BaseAlloc
{
public:
    virtual ~BaseAlloc() { } // 基础类别总是应该提供virtual dtor.

    static void* operator new(size_t size) {
        return alloc::allocate(size); // get from free-list
    }
    static void operator delete(void* p, size_t size) {
        alloc::deallocate(p, size); // return to free-list
    }
    ; // 此类别之对象大小为4
```

并令其它所有classes都衍生自此基础类别,如此便唾手可得我们所希望的功能:

```
// 第一案。本案已经構试(作法是看看其中的虚拟函数在多型状态下是否运行正常)
class MyB : public BaseAlloc { ... };
class MyD : public MyB { ... };
```

采用多重继承也可得到相同利益:

```
/ 第二集。本案已经酬試(作法是看看其中的虚拟函数在多型状态下是否运行正常)
class MyB_Root ( ...);
class MyD_MI : public MyB_Root, public BaseAlloc ( ...);
```

上述两种作法各有缺点:每一个对象的体积都增加了!第一案使每个对象增加4 b y t e s ,第二案增加的大小更是惊人、数量视编译器而异(多重继承的编译器底层作法向来没有太多统一,详见《深度探索C++对象模型》第三章)。我们必须时刻记住,只有在对象体积小于或等于128bytes(可调整)时,这里的一切努力才有意义。

由于各有优劣,所以应该视你的实际项目决定采用哪一 个方案。

一个带有memory pool系统的可移植性配置器

将SGI STL alloc改装为一个可移植的配置器,并不是一件太困难的事。当然,你必须对<stl_alloc.h> 中的各种环境配置(configuration)都有相当程度的理解。至于SGI STL

程序代码本身,可读性和移植性都非常高,可参考《STL源码剖析》。

致谢

本文草稿获得孟岩先生的许多宝贵意见,特此致谢。

更多信息

你可以从以下书籍或网站获得更多与本文主题相关的讨 论。这些信息可以弥补因文章篇幅限制而带来的不足,或带 给你更多视野。

- 《C++ Primer 3/e》15.8节,介绍operator new/de-lete的重载作法。
- 《Effective C++ 2e》条款5~10,介绍内存不足时的 应对策略及相关主题。
- 《STL源码剖析》第2章,介绍SGI STL配置器的设计和源码。
- 《C++ 标准链接库》第15章,介绍配置器的构想和概念。
- 《Small Memory Software》,全书介绍内存受限系统(例如嵌入式系统或掌上型系统)中的软件求存之道。
- Doug Lea个人网页http://gee.cs.oswego.edu/dl/ , 其中有 DL Malloc源码可自由下载。

注:

1 SGI STL的实际作法是随着allocHeap的大小而有一些成长,实作手法是: (allocHeapSize)>>4 ,之后再上调至8 的边界。但我无法理解为什么要这么做,可能是考虑到"heap愈大代表区块用量愈多愈频繁,因此每次对记忆池的挹注量也应该大些"。稍后对pool的解释中我将不提这块小额空间。

- 2 请参考《Effective C++》2e, 条款7: 为内存不足的 状况预做准备。
- 3 核理说、透过配置器,也只不过比直接使用new多了一层函数调用和返回动作。10,000,000 次调用和返回似乎不应该造成速度延迟那么多。至今我尚未能够理解造成巨大延迟的原因。当然、我必得再强调一次、每次执行时的系统当下状态,都可能影响配置速度。另请注意,如果区块大于128bytes,GCC配置器会交给malloc()处理,等同于:operator new(),效果和直接使用 new差不多(只多一点点时间,可理解为用于额外的函数调用和返回动作上)。■■■

www.csdn.net/magazine