

本科生实验报告

实验课程: 操作系统原理实验

任课教师: 刘宁

实验题目:从实模式到保护模式

专业名称: 信息与计算科学

学生姓名: 陈圳煌

学生学号: 22336044

实验地点: 实验中心 D503

实验时间: 2024.04.01

Section 1 实验概述

学习如何从 16 位的实模式跳转到 32 位的保护模式,然后在平坦模式下运行 32 位程序,同时学习使用 I/O 端口和硬件交互。

Section 2 预备知识与实验环境

该节总结实验需要用到的基本知识,以及主机型号、代码编译工具、重要三方库的版本号信息等。

- 预备知识: x86 汇编语言程序设计、Linux 系统命令行工具
- 实验环境: Linux 环境
 - 虚拟机版本/处理器型号: VirtualBox-7.0.6-155176/Ubuntu-18.04.6
 - 代码编辑环境: gedit
 - 代码编译工具: gcc, nasm-2.15.05
 - 重要三方库信息:无

Section 3 实验任务

- 实验任务 1: 完成思考题 9(复现 bootloader)
- 实验任务 2: 完成思考题 10
- 实验任务 3: 完成思考题 11
- 实验任务 4: 完成思考题 12

Section 4 实验步骤与实验结果

	实验任务 1
--	--------

- 任务要求: 复现"加载 bootloader"一节,说说你是怎么做的并提供结果截图, 也可以参考 Ucore、Xv6 等系统源码,实现自己的 LBA 方式的磁盘访问。
- 思路分析:将 lab2 中输出"Hello World"部分的代码放入到 bootloader 中,然后在 MBR 中加载 bootloader 到内存,并跳转到 bootloader 的初始地址执行。
- 实验步骤: 首先安排内存地址, bootloader 安排在 MBR 之后, 预留五个扇区的空间。如下:

name	start	length	end
MBR	0x7c00	0x200(512B)	0x7e00
bootloader	0x7e00	0xa00(512B * 5)	0x8800


新建一个 bootloader.asm 代码文件, 然后在 mbr.asm 处放入使用 LBA 模式读取 硬盘的代码, 然后再 MBR 中加载 bootloader 到地址 0x7e00。

然后编译 bootloader.asm,写入硬盘编号为1的扇区,共有5个扇区。

nasm -f bin bootloader.asm -o bootloader.bin dd if=bootloader.bin of=hd.img bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc mbr.asm 也要重新编译和写入硬盘起始编号为 0 的扇区。

nasm -f bin mbr.asm -o mbr.bin
dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc


使用 qemu 运行即可,示例效果如下。



之后:

- (1) 准备 GDT, 用 lgdt 指令加载 GDTR 信息。
- (2) 打开第21根地址线。
- (3) 开启 cr0 的保护模式标志位。
- (4) 远跳转, 进入保护模式。

修改 mbr.asm 的内容,是能够进入保护模式,进行跟上述一样的命令行操作,可以得到以下效果:



上述加载 bootloader 代码如下:

;初始化段寄存器,段地址全部设为0

```
org 0x7e00
[bits 16]
mov ax, 0xb800
mov gs, ax
mov ah, 0x03 ;青色
mov ecx, bootloader_tag_end - bootloader_tag
xor ebx, ebx
mov esi, bootloader_tag
output_bootloader_tag:
   mov al, [esi]
   mov word[gs:bx], ax
   inc esi
   add ebx,2
   loop output_bootloader_tag
jmp $ ; 死循环
bootloader_tag db 'run bootloader'
bootloader_tag_end:
mbr.asm 文件代码如下:
org 0x7c00
[bits 16]
xor ax, ax; eax = 0
```

```
mov ds, ax
mov ss, ax
mov es, ax
mov fs, ax
mov gs, ax
; 初始化栈指针
mov sp, 0x7c00
                   ;逻辑扇区号第0~15位
mov ax, 1
                   ;逻辑扇区号第 16~31 位
mov cx, 0
                   ; bootloader 的加载地址
mov bx, 0x7e00
load_bootloader:
   call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
   cmp ax, 5
   jle load_bootloader
jmp 0x0000:0x7e00 ; 跳转到 bootloader
jmp $ ; 死循环
asm_read_hard_disk:
; 从硬盘读取一个逻辑扇区
;参数列表
; ax=逻辑扇区号 0~15 位
; cx=逻辑扇区号 16~28 位
; ds:bx=读取出的数据放入地址
; 返回值
; bx=bx+512
   mov dx, 0x1f3
   out dx, al ; LBA 地址 7~0
   inc dx ; 0x1f4
   mov al, ah
   out dx, al ; LBA 地址 15~8
   mov ax, cx
   inc dx ; 0x1f5
   out dx, al ; LBA 地址 23~16
   inc dx ; 0x1f6
```

```
and al, 0x0f
   or al, 0xe0 ; LBA 地址 27~24
   out dx, al
   mov dx, 0x1f2
   mov al, 1
   out dx, al ; 读取1个扇区
   mov dx, 0x1f7 ; 0x1f7
   mov al, 0x20 ;读命令
   out dx,al
   ; 等待处理其他操作
 .waits:
   in al, dx
             ; dx = 0x1f7
   and al,0x88
   cmp al,0x08
   jnz .waits
   ; 读取 512 字节到地址 ds:bx
   mov cx, 256 ; 每次读取一个字, 2个字节, 因此读取 256次即可
   mov dx, 0x1f0
 .readw:
   in ax, dx
   mov [bx], ax
   add bx, 2
   loop .readw
   ret
times 510 - ($ - $$) db 0
db 0x55, 0xaa
进入保护模式时,mbr.asm代码修改如下:
%include "boot.inc"
[bits 16]
xor ax, ax; eax = 0
;初始化段寄存器,段地址全部设为0
mov ds, ax
mov ss, ax
mov es, ax
mov fs, ax
```

mov al, ah

```
mov gs, ax
; 初始化栈指针
mov sp, 0x7c00
mov ax, LOADER_START_SECTOR
mov cx, LOADER_SECTOR_COUNT
mov bx, LOADER_START_ADDRESS
load_bootloader:
   push ax
   push bx
   call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
   add sp, 4
   inc ax
   add bx, 512
   loop load_bootloader
   jmp 0x0000:0x7e00 ; 跳转到 bootloader
jmp $ ; 死循环
; asm_read_hard_disk(memory,block)
;加载逻辑扇区号为 block 的扇区到内存地址 memory
asm_read_hard_disk:
   push bp
   mov bp, sp
   push ax
   push bx
   push cx
   push dx
   mov ax, [bp + 2 * 3]; 逻辑扇区低 16 位
   mov dx, 0x1f3
   out dx, al ; LBA 地址 7~0
   inc dx
           ; 0x1f4
   mov al, ah
   out dx, al ; LBA 地址 15~8
   xor ax, ax
```

```
inc dx ; 0x1f5
   out dx, al ; LBA 地址 23~16 = 0
   inc dx ; 0x1f6
   mov al, ah
   and al, 0x0f
   or al, 0xe0 ; LBA 地址 27~24 = 0
   out dx, al
   mov dx, 0x1f2
   mov al, 1
   out dx, al ; 读取1个扇区
   mov dx, 0x1f7 ; 0x1f7
   mov al, 0x20 ;读命令
   out dx,al
   ; 等待处理其他操作
 .waits:
   in al, dx; dx = 0x1f7
   and al,0x88
   cmp al,0x08
   jnz .waits
   ; 读取 512 字节到地址 ds:bx
   mov bx, [bp + 2 * 2]
   mov cx, 256 ; 每次读取一个字, 2个字节, 因此读取 256次即可
   mov dx, 0x1f0
 .readw:
   in ax, dx
   mov [bx], ax
   add bx, 2
   loop .readw
   pop dx
   рор сх
   pop bx
   pop ax
   pop bp
   ret
times 510 - ($ - $$) db 0
```

------ 实验任务 2 ------

- 任务要求:将 LBA28 读取硬盘的方式换成 CHS 读取,同时给出逻辑扇区号向 CHS 的转换公式。
- 思路分析: 首先要了解 LBA 模式转成 CHS 模式时对应的磁盘扇区、磁头、驱动器是如何对应的。
- 实验步骤:

首先了解两种寻址方式是如何进行转化的,由公式可知:

```
LBA=NH×NS×C+NS×H+S-1;

C=(LBA div NS)div NH;

H=(LBA div NS)mod NH;

S=(LBA mod NS)+1

例如 LBA = 0 则 CHS = 0/0/1

从 C/H/S 到 LBA 的计算公式:

LBA=(C-CS) *PH*PS+(H-HS) *PS+(S-SS)
```

从而由原本 LBA 模式的 1 可以得到 CHS 模式下为 0/0/2,即将 mbr.asm 文件中的 asm_read_hard_disk 段内的代码修改为 int 13h 中断即可,注意需要保留 0x1f7 地址的内容。


修改后的 mbr.asm 代码如下:

```
;10
xor ax, ax; eax = 0
;初始化段寄存器,段地址全部设为0
mov ds, ax
mov ss, ax
mov es, ax
mov fs, ax
mov gs, ax
; 初始化栈指针
mov sp, 0x7c00
                    ;逻辑扇区号第 0~15 位
mov ax, 1
                    ;逻辑扇区号第 16~31 位
mov cx, ∅
                    ; bootloader 的加载地址
mov bx, 0x7e00
load_bootloader:
   call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
   inc ax
  cmp ax, 5
```

```
jle load_bootloader
jmp 0x0000:0x7e00 ; 跳转到 bootloader
jmp $; 死循环
asm_read_hard_disk:
; 从硬盘读取一个逻辑扇区
;参数列表
; ax=逻辑扇区号 0~15 位
; cx=逻辑扇区号 16~28 位
; ds:bx=读取出的数据放入地址
; 返回值
; bx=bx+512
   mov ah, 02h
   mov al, 1
   mov bx, 0
   mov ch, ∅
   mov cl, 2
   mov dh, 0
   mov d1,0x00
   int 13h
   mov dx, 0x1f7; 0x1f7
   mov al, 0x20 ;读命令
   out dx,al
   ; 等待处理其他操作
 .waits:
   in al, dx; dx = 0x1f7
   and al,0x88
   cmp al,0x08
   jnz .waits
   ; 读取 512 字节到地址 ds:bx
   mov cx, 256 ; 每次读取一个字, 2 个字节, 因此读取 256 次即可
   mov dx, 0x1f0
  .readw:
   in ax, dx
   mov [bx], ax
   add bx, 2
   loop .readw
```

```
ret
times 510 - ($ - $$) db 0
db 0x55, 0xaa
```

测试效果如下图:



------ 实验任务 3 ------

- 任务要求: 复现"进入保护模式"一节,使用 gdb 或其他 debug 工具在进入保护模式的 4 个重要步骤上设置断点,并结合代码、寄存器的内容等来分析这 4 个步骤
- 实验步骤:

首先要更新 nasm 到 2.15 版本,首先下载压缩包,然后使用指令:

```
tar -xvf nasm-2.15.05.tar.xz
解压文件,进入解压的文件夹,使用下列指令:
```

```
./configure
make
sudo make install
```

最后查看 nasm 的版本可以看到已经更新到 2.15 了。

下面进行 debug, 首先进入 mbr.asm 和 bootloader.asm 所在的文件夹,然后删掉第二行的伪指令,编译 mbr.asm, 生成可重定义文件 mbr.o, -g 是为了加上 debug 信息。

nasm -o mbr.o -g -f elf32 mbr.asm

然后我们为可重定位文件 mbr.o 指定起始地址 0x7c00, 分别链接生成可执行文件 mbr.symbol 和 mbr.bin。

ld -o mbr.symbol -melf_i386 -N mbr.o -Ttext 0x7c00

ld -o mbr.bin -melf_i386 -N mbr.o -Ttext 0x7c00 --oformat binary

同样,对 bootloader,asm 进行同样操作:

nasm -o bootloader.o -g -f elf32 bootloader.asm

ld -o bootloader.symbol -melf_i386 -N bootloader.o -Ttext 0x7e00

ld -o bootloader.bin -melf_i386 -N bootloader.o -Ttext 0x7e00 --oformat binary

然后将两个的 bin 文件分别写入 hd.img

dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc

dd if=bootloader.bin of=hd.img bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc

接着开始 debug 的基本流程

首先用 qemu 加载 hd.img 运行

qemu-system-i386 -s -S -hda hd.img -serial null -parallel stdio

之后在另一个终端打开 gdb 并连接

target remote:1234

在第一条指令处设置断点

b *0x7c00

输入c运行到断点处暂停

然后可以打开显示源代码的窗口


layout src

并加载对应的符号表

add-symbol-file mbr.symbol 0x7c00

此时在 src 窗口显示出了源代码,其中 B+表示断点,白色条框表示下一条执行的指令。

如下图:



输入 info registers 可以查看寄存器


```
makefile
                       mbr.bin
                                    mbr.o
                                                mbr.
           mbr.asm
                                               symbol
                              vboxuser@Ubuntu: ~/lab3/task11
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
             %include "boot.inc"
             xor ax, ax ; eax = 0
; 初始化段寄存器,段地址全部设为0
B+>
             mov ds, ax
    б
             mov ss, ax
             mov es, ax
    8
9
             mov fs, ax
             mov gs, ax
    10
    11
             ; 初始化栈指针
    12
13
             mov sp, 0x7c00
    14
             mov ax, LOADER_START_SECTOR mov cx, LOADER_SECTOR_COUNT
remote Thread 1 In:
                                                                             PC: 0x
                0xaa55
                           43605
eax
ecx
                0x0
                           0
edx
                0x80
                           128
ebx
                0x0
                           0
                0x6f04
                           0x6f04
esp
ebp
                0x0
                           0x0
                0x0
esi
                           0
edi
                0x0
                           0
eip
                0x7c00
                           0x7c00
eflags
                0x202
                           [ IF ]
                0x0
cs
ss
                0x0
                           0
ds
                0x0
                           0
es
                0x0
                           0
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---2 in /home/vboxuser/l
ask11/mbr.asm
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
```

接着在 bootloader 的起始位置设置断点并执行且显示源代码

b *0x7e00

C

add-symbol-file bootloader.symbol 0x7e00



最后在进入保护模式第一条指令处设置断点


b protect_mode_begin


C

最后执行到死循环处使用 ctrl+c 中断后使用

x/5xg 0x8800

查看 GDT 的 5 个描述符的内容,如下:





可以看到与我们设置的吻合。

在实验过程中遇到的问题:在进行 debug 的时候由于将[bits 16]一起删除了,导致了在设置 0x7e00 为断点的时候会在死循环处不断 continuing,将代码中循环删去后在最后的死循环处无法停止,且 GDT 内容为 0,最后加上[bits 16]后可以正常 debug 并且最后 GDT 描述内容相符。

------ 实验任务 4 ------

- 任务要求:进入保护模式后,编写并执行一个自己的32位汇编程序。
- 思路分析:使用两种不同的自定义颜色和一个自定义的起始位置(x,y),使得bootloader加载后,在显示屏坐标(x,y)处开始输出学号+名字的缩写。
- 实验步骤:

在复现 bootloader 的程序的基础上,先设置偏移量(行坐标*行数+列坐标)bootloader.asm代码文件的循环之前加上输出信息,将输出字符传输给 al 寄存器,将颜色信息传输给 ah 寄存器,使用

mov [gs:di], ax

指令将信息放到指定内存地址,并将存放起始偏移量的寄存器自加(因为是 16 位 所以要加 2),依次输出字符信息。

代码如下:

```
mov ax, 0xb800
mov gs, ax
mov ah, 0901
mov ecx, bootloader_tag_end - bootloader_tag
xor ebx, ebx
mov esi, bootloader_tag
xor di, di ; DI 寄存器用于表示在显存中的偏移量
mov di, 658 ; 设置偏移量到 (4,9) 的位置
;输出第一个'2',属性为亮白色(0x0F)背景为黑色
mov al, '2'
mov ah, 0x0F ; 白色
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, '2'
mov ah, 0901
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, '3'
mov ah, 0x0F
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, '3'
mov ah, 0901
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, '6'
mov ah, 0x0F
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, '0'
mov ah, 0901
mov [gs:di], ax
add di, 2
```

```
mov al, '4'
mov ah, 0x0F
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, '4'
mov ah, 0901
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, 'c'
mov ah, 0x0F
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, 'z'
mov ah, 0901
mov [gs:di], ax
add di, 2
mov al, 'h'
mov ah, 0x0F
mov [gs:di], ax
output_bootloader_tag:
   mov al, [esi]
   mov word[gs:bx], ax
   inc esi
   add ebx, 2
   loop output_bootloader_tag
jmp $; 死循环
bootloader_tag db '22336044_czh_run bootloader'
bootloader_tag_end:
```

Section 5 实验总结与心得体会

在这次实验中,刚开始对加载 bootloader,进入保护模式都算顺利,在 debug 阶段,更新了 nasm 后也可以顺利进行,直到跳转地址到 0x7e00 时才发现问题,经过查资料和与其他同学讨论,最后解决了这个问题。

Section 6 附录:参考资料清单

- [1] <u>SYSU-2023-Spring-Operating-System</u>: 中山大学 2023 学年春季操作系统课程 <u>Gitee.com</u>
- [2] 磁盘寻址方式--CHS 和 LBA 寻址方式-CSDN 博客
- [3] 使用 GDB 查看和修改寄存器的值_gdb 查看寄存器的值-CSDN 博客
- [4] 如何利用 gdb 调试程序之细节 (info reg 命令以及寄存器地址) -CSDN 博客
- [5] INT13 中断详解_int13 中断功能-CSDN 博客
- [6] 磁盘数据寻址方式(CHS 与 LBA 相互转换)_将 chs 地址转换为 lba-CSDN 博客
- [7] LBA 和 CHS 转换(转) 姜大伟 博客园 (cnblogs.com)
- [8] BIOS int 13H 中断介绍_bois 13 中断驱动器编号-CSDN 博客
- [9] 磁盘数据寻址方式(CHS 与 LBA 相互转换)_将 chs 地址转换为 lba-CSDN 博客
- [10] 读取磁盘: CHS 方式-CSDN 博客