

Introduction

L'analyse financière consiste à tirer des renseignements sur la santé d'une entreprise, notamment en matière de solvabilité et de rentabilité, à partir des documents comptables. Cette analyse s'appuie sur les documents issus de la comptabilité. Il s'agit en quelque sorte de « faire parler les chiffres ». L'analyse financière est utilisée dans les projets de rachat d'une entreprise ou au moment d'ouvrir son capital social à de nouveaux investisseurs.

L'analyse financière : une technique qui fait parler les chiffres

L'analyse financière consiste à effectuer des collectes sur les documents comptables afin de mettre en évidence la situation financière de l'entreprise. Elle organise les différents éléments comptables afin de faire apparaître les éventuelles problématiques et émettre un avis : le diagnostic financier. Elle permet ainsi d'étudier :

- Le secteur, les risques encourus et la stratégie de la société
- La capacité à générer des bénéfices
- Les perspectives de croissance

C'est en cela qu'on estime qu'une analyse financière permet de « faire parler les chiffres » en termes de rentabilité, de performances économiques et de stabilité financière. L'analyse financière est un outil précieux pour émettre un avis sur la santé financière d'une entreprise, que ce soit en interne afin d'améliorer les performances ou en externe afin de connaître la situation d'un concurrent, d'un fournisseur, en cas de rachat...

L'analyse financière : une étude des comptes et du secteur économique

Une analyse financière ne consiste pas à seulement étudier les comptes de l'entreprise. Il faut ainsi dans un premier temps analyser le secteur économique de la société. On s'attache alors à son positionnement sur le marché face à la concurrence, ses points forts et ses faiblesses, mais aussi à sa stratégie pour évoluer sur son secteur.

Ce n'est qu'une fois cette étude du secteur économique et stratégique effectuée que commence l'analyse des chiffres. Il s'agit en réalité du même schéma que pour l'élaboration d'un **business plan**. Une analyse financière pertinente prend connaissance des règles et des méthodes comptables de la société, ainsi que des éventuels rapports des commissaires aux comptes qui peuvent contenir de précieuses informations. Elle a trois objectifs clairs :

Étudier la formation du résultat : analyse de la marge, création et évolution du chiffre d'affaires, calcul du seuil de rentabilité... *

- Analyser la structure financière et les actifs : détail des immobilisations, BFR, méthodes de financement utilisées, capacité d'autofinancement...
- Mesurer la rentabilité de l'entreprise

Utiliser les données comptables de l'entreprise

L'analyse financière va utiliser les données comptables de l'entreprise. Celle-ci comprend, pour chaque exercice comptable, le compte de résultat, le bilan ainsi que l'ensemble des annexes obligatoires (détail des amortissements, des provisions, composition du capital social...). Cette méthodologie sollicite également différents les tableaux (tableau des soldes intermédiaires de gestion, bilan fonctionnel), ainsi que la lecture de ratios qui sont des indicateurs révélateurs de la santé financière d'une société.

En utilisant aussi bien des données économiques que comptables, l'analyse financière permet de mettre en exergue la réalité d'une entreprise à partir de données chiffrées. Elle permet ainsi de connaître la situation actuelle et future de la société étudiée. Après avoir considéré le contexte économique de l'entreprise par rapport à son marché, l'examen des chiffres permet d'analyser la solvabilité et la rentabilité d'une entreprise

Titre 1 : L'analyse de l'équilibre financier

Introduction

L'équilibre financier est une situation dans laquelle une entreprise est en mesure de faire face à toutes ses dettes dans les conditions convenues. Ainsi, il montre que sa gestion est efficace.

Pour savoir s'il existe un équilibre financier, les analystes doivent examiner les états financiers de l'entreprise, notamment le bilan

1- Le fonds de roulement FR

Selon EVRAERT, « Le fonds de roulement net global ou fond de roulement fonctionnel est égale à la différence entre les ressources et les emplois stable ou cycliques ». Selon RAMA,

« Le fonds du roulement net global est la partie des ressources durable qui concourt au financement de l'actif circulant »

La notion de FR peut être définie grâce à deux formulations équivalentes qui traduisent respectivement une approche « **par le haut du bilan** » et une approche « **par le bas du bilan** ».

- **Par le haut du bilan :**

FR = capitaux permanant – actif immobiliser

FRN= (FP+DLMT) –VI

Avec :

Ressources stables (Capitaux permanant) = capitaux propres – dividende + résultat de l'exercice + réserves+ amortissement + provisions + dettes financières

Cette approche dite par le haut du bilan permet de mesurer la part de ressources durables consacrées au financement de l'actif immobilisé en insistant sur l'origine du fonds de roulement. Il permet de comprendre les causes des variations de fonds de roulement.

Celui-ci s'accroît lorsque :

- Les capitaux permanents augmentent (émission de nouvelles actions ou obligations, emprunts à long ou moyen terme).
- Les immobilisations nettes diminuent (désinvestissements, ventes de titres de participation...).

ement, il diminue lorsque :

- Les capitaux permanents diminuent (remboursement d'emprunts à long terme ou obligations...)
- Les immobilisations nettes augmentent (investissements incorporels, corporels ou financiers).
- **Par le bas du bilan :**

FR = Actifs circulants – passif circulant

Cette approche dite par le bas du bilan permet de calculer la part de l'actif circulant qui n'est pas financée par le passif circulant.

Nous observons que les deux formulations proposées sont strictement équivalentes et conduisent au même résultat chiffré.

Les actifs immobilisés (soit les investissements cumulés de l'entreprise) et les actifs circulants (soit les éléments détenus par l'entreprise et qui sont susceptibles d'être transformés en monnaie à moins d'un an).

Le FR représente un excédent des actifs circulants par rapport aux dettes que l'entreprise doit éponger à moins d'un an. Très peu utilisé en analyse financière aujourd'hui, il sert surtout à vérifier que les emplois à long terme sont financés par des ressources stables (capitaux propres, dette à plus d'un an), et non par des ressources à court terme, exigibles à tout moment, qui fragilisent la structure financière de l'entreprise.

- **Fonds de roulements net positif :**

Dans les secteurs d'activités où la relation des actifs circulants est comptable à celle des dettes à court terme, un fonds de roulement net positif est interprété comme une mesure de la solvabilité courante de l'entreprise.

- **Fonds de roulement net négatif :**

A l'inverse, un fonds de roulements négatif est un indice défavorable en matière de solvabilité et peut traduire des difficultés financières pour l'entreprise. Ces normes d'appréciations de l'équilibre financier ne peuvent être généralisées à l'ensemble des entreprises, ainsi, lorsque la rotation des actifs à court terme est plus rapide que celle des dettes à court terme, comme c'est le cas pour le secteur de la grande distribution l'équilibre financier courant de l'entreprise

être assuré malgré un fonds de roulement nul ou négatif. Dans cette hypothèse, l'appréciation de l'équilibre financier à l'aide du fonds de roulement doit être complétée par les délais de rotation des encours du « bas de bilan »

- **Fonds de roulement net nul ($FR = 0$) :**

Dans ce cas, les capitaux permanents de l'entreprise couvrent exclusivement la totalité de ses immobilisations. Autrement dit les ressources durables couvrent les besoins à long terme de l'entreprise.

2- Le besoin en fonds de roulement BFR

Selon THIBIBIERGE, « Le BFR représente la différence entre les actifs d'exploitation (stocks et créances clients) et les dettes d'exploitation. Il s'exprime alors par la différence entre les besoins nés du cycle d'exploitation (financement des stocks et des créances) et les ressources d'exploitations (dettes à court terme) »

« Le BFR est défini comme suit : L'actif circulant est la partie de l'actif dont l'essentiel assure le cycle d'exploitation de l'entreprise et qui passe à chaque renouvellement de cycle de la forme d'actif physique tel que les stocks à la forme de créance, puis de disponibilité, lesquelles se transforment à nouveau en physique pour recommencer un nouveau cycle ».

- Le mode de calcul de besoin en fonds roulement :

$BFR = \text{Actifs circulants hors trésorerie actif} - \text{Dettes circulantes hors trésorerie passif}$

$BFR > 0$:

Dans ce cas, il y a un manque de ressources cycliques vis-à-vis des besoins cycliques, nous parlons alors d'un équilibre financier à court terme.

L'activité de l'entreprise génère un besoin de financement à court terme qu'elle doit alors financer soit par son fonds de roulement soit par des dettes financières additionnelles à court terme tel que les concours bancaires courants c'est-à-dire des découverts bancaires.

$BFR < 0$:

Nous constatons que le passif circulant finance largement les actifs circulants, nous parlons alors d'un déséquilibre financier à court terme.

Aucun besoin financier n'est généré par l'activité, puisque le passif circulant excède les besoins de financement. L'entreprise est en situation d'excédent de financement c'est-à-dire il existe des ressources d'exploitation non utilisées, et cet excédent de ressources va permettre d'alimenter la trésorerie de l'entreprise.



TN=0 :

Dans ce cas, le passif circulant est suffisant pour financer l'actif circulant, nous parlons alors d'un juste équilibre à court terme. De ce fait, l'entreprise n'a aucun besoin à financer mais elle ne dispose d'aucun excédent de financement.

3- La trésorerie TR

On appelle trésorerie la différence entre le montant de l'encaisse (valeur mobilière de placement, banque, caisse) et celui des concours bancaires courants et les soldes créditeurs de banques

Ainsi, la trésorerie est à un instant donné l'ensemble des sommes non utilisées dans une activité de l'entreprise. Toutefois, elle est égale à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, cette égalité résume le bilan et traduit l'égalité fondamentale entre l'actif et le passif du bilan.

$$TN = TA - TP$$

Mode de calcul de la TN :

Avec : Trésorerie actif = valeur mobilière de placement+ disponibilité+ créances sur groupe. Trésorerie passif= concours bancaires courants y compris les effets escomptés non échus +les billets de trésorerie +dettes de groupes à moins d'un an. Le calcul de TN peut se faire à travers la relation suivante :

$$TN = FR - BFR$$

TN>0 : C'est -à-dire : Fonds de roulement net > Besoin en fonds de roulement les ressources d'une entreprise permettent de couvrir l'intégralité de ses besoins. La situation financière de l'entreprise semble saine étant donné qu'elle se trouve en mesure de financer des dépenses nouvelles sans avoir recourt au mode de financement externe. Elle dispose donc de liquidité mobilisable à court terme mais il faut vérifier si le niveau de la trésorerie n'est pas trop élevé.

TN<0 : C'est-à-dire : fonds de roulement net < besoin en fonds de roulement L'entreprise ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins. Sa situation financière est délicate puisqu'elle doit absolument avoir recours aux modes de financement à court terme pour pallier cette situation.

TN=0 : C'est-à-dire : fonds de roulement net = besoin en fonds de roulement les ressources viennent couvrir les besoins à l'euro prêt. L'entreprise ne dispose d'aucune marge de



œuvre bien que sa situation financière soit à l'équilibre (le FR finance le BFR à l'identique et toute augmentation de ce dernier conduira l'entreprise à rencontrer des difficultés de trésorerie).



Chapitre 2 : L'analyse financière par les ratios

I- Introduction aux ratios

Un ratio consiste à rapporter (diviser) un indicateur à (par) un autre, par exemple :

$$\frac{\text{Valeur ajoutée}}{\text{Chiffre d'affaires}} \text{ ou } \frac{\text{Dettes financières}}{\text{Passif}}$$

Les ratios permettent ainsi d'opérer des comparaisons, soit entre sociétés de différentes tailles et/ou différentes activités, soit de comparer plusieurs années pour une même société. La plupart du temps, ces ratios ont un sens économique :

$$\frac{\text{Valeur ajoutée}}{\text{Chiffre d'affaires}} \rightarrow \text{Taux de valeur ajoutée}$$

$$\frac{\text{Dettes financières}}{\text{Passif}} \rightarrow \text{Taux d'endettement}$$

Ainsi, l'analyste créatif, qui souhaite inventer de nouveaux ratios, devra toujours être attentif à l'homogénéité des indicateurs : par exemple, rapporter un résultat après amortissement à un actif brut (avant amortissement et provisions) n'est pas homogène.

Un aparté sur les normes

Les ratios présentés seront systématiquement accompagnés d'une colonne extrêmement dangereuse : la « norme ». Appliquer aveuglément cette norme conduira à quantité de catastrophes ou de mauvaises interprétations. D'où viennent ces normes prudentielles ? Elles peuvent venir soit d'une pratique (par exemple des recommandations des banquiers), soit de statistiques sur l'économie en général. Rappelons quelques idées simples :

- quand on est analyste débutant, on se sent plus rassuré si l'on peut situer un ratio par rapport à des chiffres de référence ;
- ces chiffres de référence doivent orienter le diagnostic et non pas s'y substituer. Une analyse ne consiste pas à comparer des ratios à des normes, mais à mettre les ratios en relation entre eux ;
- juger une entreprise par rapport à une moyenne, c'est décréter que toutes les entreprises doivent être moyennes, sans originalité dans leur positionnement ou dans leurs choix. Nous allons maintenant détailler les ratios financiers les plus couramment utilisés.

Les ratios du bilan

A. Les ratios de structure

Ratio	Nom	Interprétation	Norme
$\frac{\text{Immos corporelles et incorp.}}{\text{Actif total}}$	Part de l'actif immobilisé	Indique l'intensité capitalistique du métier (industrie lourde, services...)	> 30 % = capitalistique
$\frac{\text{Dettes financières}}{\text{Passif}}$	Taux d'endettement	Part des dettes dans les ressources totales de l'entreprise	> 60 % = élevé
$\frac{\text{Dettes financières}}{\text{Capitaux propres}}$	Levier	Rapport entre les apports extérieurs stables et les apports internes	> 1 = élevé
$\frac{\text{Dettes financières CT}}{\text{Dettes financières totales}}$	Répartition de la dette	Part des dettes financières qui est à court terme (donc instable)	> 40 % = élevé

Tableau 4. Ratios de structure

Les ratios de structure servent à caractériser l'importance des différents postes dans le total du bilan. Nous ne présentons ici que quelques ratios, mais la pratique courante consiste à exprimer les postes de l'actif en pourcentage du total de l'actif et à faire de même pour le passif. On peut aussi détailler les ratios : par exemple, le premier ratio donne la part de l'actif industriel immobilisé, car la formule n'inclut pas les immobilisations financières. On peut parfaitement imaginer un autre ratio prenant en compte toutes les immobilisations, ou encore un ratio ne retenant que les immobilisations financières. Le maître mot est d'adapter son analyse (et les ratios) aux spécificités de l'entreprise étudiée.

B. Les ratios de liquidité

Ratio	Nom	Interprétation	Norme
$\frac{\text{Disponibilités (dont VMP)}}{\text{Dettes financières CT}}$	Liquidité immédiate	A-t-on assez de disponibilités pour rembourser les dettes financières CT ?	> 1 = OK
$\frac{\text{Créances clients + Dispo.}}{\text{Dettes expl. + Dettes financ. CT}}$	Liquidité courante	A-t-on assez d'actifs circulants (hors stocks) pour rembourser les dettes court terme ?	> 1 = OK
$\frac{\text{Stocks + Clients + Dispo.}}{\text{Fourn. + Dettes financ. CT}}$	Liquidité générale	A-t-on assez d'actifs circulants (avec stocks) pour rembourser les dettes court terme ?	> 1 = OK

Tableau 5. Ratios de liquidité

ratios de liquidité obéissent à la logique suivante : vérifier que l'on dispose de suffisamment d'actifs à court terme pour assurer le paiement des dettes à court terme (dans le cas contraire, on parle d'illiquidité). Dans une optique restrictive, on parle de **liquidité immédiate** et l'on considère que les disponibilités présentes à l'actif doivent pouvoir permettre de couvrir les dettes financières à court terme. Ainsi, si le banquier demande le remboursement immédiat des crédits à court terme, la société pourra honorer ses dettes et ne risquera pas de se retrouver en situation de cessation de paiement. Dans une optique plus élargie, on parle de **liquidité courante** : en comparant, d'une part, les sorties d'argent prévues à court terme, c'est-à-dire le remboursement des dettes financières court terme et le paiement des dettes d'exploitation aux fournisseurs, au personnel et à l'État et, d'autre part, l'argent disponible (les disponibilités) ainsi que les rentrées d'argent prévues (des créances clients qui vont être réglées). Enfin, on peut élargir ce calcul aux stocks, et l'on obtient alors **la liquidité générale**. Ce dernier indicateur suppose que les stocks sont correctement valorisés et pourront être vendus, ce qui peut conduire à une raisonnable méfiance quand on l'applique. Nous avons quelques commentaires à faire sur ces ratios. D'abord, il faut noter que le ratio de liquidité immédiate n'est jamais qu'une reformulation de l'indicateur de trésorerie nette : plutôt que de réaliser la différence entre les disponibilités et les dettes financières court terme (comme c'est le cas pour le calcul de la trésorerie nette), on rapporte ces deux postes l'un à l'autre à l'aide d'un ratio (la liquidité immédiate). Cela signifie qu'une société qui a une trésorerie positive aura de facto une liquidité immédiate supérieure à 1, et réciproquement. Enfin, et c'est le point le plus important, l'analyste devra prêter attention au fait que ces ratios sont calculés sur des valeurs du bilan, c'est-à-dire pour un jour particulier, qui est celui de la clôture des comptes. Une liquidité immédiate supérieure à 1 ne signifie pas que la société dispose, sur toute l'année, de cette même facilité. Il faut veiller au danger d'une application aveugle de ces règles : l'objectif n'est pas qu'une société puisse à tout moment rembourser immédiatement ses dettes financières court terme, sinon, on voit mal l'intérêt de s'endetter...

C. Les ratios de politique comptable

Ratio	Nom	Interprétation	Norme
$1 - \frac{\text{Immos corporelles nettes}}{\text{Immos corporelles brutes}}$	Taux d'amortissement des immobilisations corporelles	Indique à combien (en %) les immobilisations sont amorties (= à combien de leur durée de vie)	Norme de bon sens = 50 %
$1 - \frac{\text{Stocks nets}}{\text{Stocks bruts}}$	Taux de provisionnement des stocks	Indique la partie des stocks qui a été dépréciée	> 5 % : mauvais ; dépend du taux de marge
$1 - \frac{\text{Créances clients nettes}}{\text{Créances clients brutes}}$	Taux de provisionnement des créances clients	Indique la proportion de clients douteux (susceptibles de ne jamais payer)	> 5 % : mauvais ; dépend du taux de marge

Tableau 6. Ratios de politique comptable

Les ratios de politique comptable portent un nom un peu polémique. En effet, dès que l'on parle de politique comptable, on sous-entend une possibilité de manipulation ou au moins une possibilité de faire des choix. Pour être un peu plus politiquement correct, on devrait parler de ratios qui traduisent le lien entre le respect des normes comptables et la mesure de la performance économique. Le premier ratio rapporte les immobilisations après amortissement aux immobilisations avant amortissement : un fort taux d'amortissement des immobilisations indiquera donc soit un vieillissement du parc productif de la société, soit un choix comptable d'accélération de la dépréciation des actifs immobilisés. Comme nous l'avons déjà dit sur l'analyse des ratios, l'analyste surveillera non seulement le niveau du ratio, mais aussi son évolution. Les deux ratios suivants concernent la politique de provisions sur les actifs circulants. Un pourcentage élevé de créances douteuses, matérialisé par un taux de provisionnement des créances important, signifiera un risque de non-paiement, avec les conséquences que l'on imagine sur la trésorerie de l'entreprise. De la même manière, des stocks fortement dépréciés par provisions pourront indiquer la présence de déchets ou de « rossignols » impossibles à vendre. À ce niveau d'analyse, il faudra être prudent : autant la présence de provisions élevées indique un risque d'exploitation, autant l'absence de provision ne signifie pas une absence de risque. Certaines sociétés peuvent avoir des stocks dépréciés et ne pas passer toutes les provisions requises, ce qui aboutit à un bilan trompeur. Enfin, encore une fois, la « norme » est donnée à titre purement indicatif...

III- Les ratios de rotation et de délais

Il est évidemment très utile de regarder l'évolution dans le temps des délais de paiement des sociétés. Avec notre discussion sur le BFR, nous savons désormais qu'une société peut faire

tout en étant par ailleurs rentable : il suffit que les clients paient de plus en tard, créant ainsi une crise de trésorerie qui conduit à la cessation de paiement. Les ratios de délais essaient d'apprécier les délais de paiement ou d'écoulement, en les exprimant en jours. Expliquons la logique d'un de ces ratios.

Ratio	Nom	Interprétation	Norme
$\frac{\text{Créances clients}}{\text{CA TTC}} \times 365$	Délai de paiement des clients	Les clients paient en moyenne à ... jours	0-45 j ?
$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats et charges externes TTC}} \times 365$	Délai de paiement aux fournisseurs	Les fournisseurs sont payés en moyenne à ... jours	0-45 j ?

Tableau 9. Ratios de rotation et de délais

Analyse financière

Ratio	Nom	Interprétation	Norme
$\frac{\text{Stocks}}{\text{Coût de production HT}} \times 365$	Délai de rotation des stocks	Les stocks sont consommés en moyenne en ... jours	Durée du cycle de production
$\frac{\text{BFR}}{\text{CA}} \times 365$	BFR en j. de CA	L'investissement en BFR représente ... jours de ventes	?
$\frac{\text{CA}}{\text{Actif}}$	Rotation de l'actif	Pour 1 € d'actif, combien réalise-t-on d'euros de ventes ?	À comparer à une valeur sectorielle

Tableau 9. Ratios de rotation et de délais (suite)

A. Le délai de paiement des clients

Imaginons par exemple que l'on ait une créance clients de 10 millions MRU et un chiffre d'affaires annuel de 70 millions MRU. En rapportant la créance client au chiffre d'affaires annuel, on obtient que cette créance clients représente 14,28% de ce chiffre d'affaires. Cela signifie que sur 70 millions de chiffre d'affaires qui ont été facturés sur l'année, 10 millions, soit 14, 28%, n'ont pas encore été payés par les clients. On peut exprimer ce délai en pourcentage du chiffre d'affaires annuel ou en jours. Pour ce dernier cas, il suffit de multiplier 14,28% par 365. On obtient le chiffre de 52 jours de chiffre d'affaires. Comme il s'agit probablement des 52 derniers jours de ventes facturées, on en déduit que les clients payent en moyenne à 52 jours.

B. Le délai de paiement aux fournisseurs et la rotation des stocks

La même logique s'applique pour les ratios de délais de paiement des fournisseurs et de délais d'écoulement des stocks. Toutefois, il faudra faire attention à l'homogénéité des ratios. En effet, il est logique de rapporter les créances clients au chiffre d'affaires facturé ; de la même manière, on rapportera les dettes fournisseurs aux achats de matières et de services externes et les stocks à leur coût de production. De même, on constatera que les créances clients sont rapportées aux ventes toutes taxes comprises, alors que les stocks, étant valorisés en HT au bilan, sont rapportés au coût de production hors taxes. Comme on s'en doute, ces trois délais sont des indicateurs très importants de la gestion financière de l'entreprise, parce qu'ils ont un impact direct sur la trésorerie disponible. Tout allongement du délai de paiement des clients indique une dérive, éventuellement un geste commercial, mais aboutit inéluctablement à des rentrées d'argent retardées ; de la même manière, un allongement du délai d'écoulement des stocks signifie une durée plus longue d'immobilisation de l'argent au sein de l'entreprise. Il appartient alors à l'analyste d'identifier les causes de cet allongement des stocks : mévente, mauvaise gestion des stocks d'en-cours, mauvaise anticipation de la demande future, évolution du cycle de production...

Comme on peut finalement le constater, il n'y a pas de norme absolue concernant ces trois ratios : ceux-ci dépendront des délais normalement consentis dans un secteur donné. Il faudra toutefois se souvenir que ces ratios de délais représentent en fait des entrées différées en trésorerie. Cela signifie, en termes financiers, qu'un allongement du délai de paiement des clients représente un manque à gagner, soit en placements de trésorerie, soit en économie de frais de découvert. Ainsi, le fait de proposer une ristourne à ses clients en échange d'un paiement plus rapide est un acte de bonne gestion financière si le montant de la ristourne consentie est inférieur à l'économie de frais de découvert résultant du paiement plus rapide.

IV- Les ratios de rentabilité

Calculer une rentabilité, c'est calculer le rapport entre un investissement initial (une mise de fonds) et le résultat effectivement dégagé par cet investissement. Il y a plusieurs types d'investissements, qui dégagent donc des résultats de types différents. Investir dans des actions procure par exemple des dividendes et une plus-value lors de la revente ; investir dans une machine permet de générer des revenus (nets des coûts de production) sur toute la durée de vie de cet actif.

Formule	Nom	Interprétation	Norme
$\frac{\text{Résultat d'exploitation (ou EBIT)}}{\text{Actif total}}$	Rentabilité de l'actif	Pour 1 € investi dans l'actif, combien l'exploitation dégage-t-elle comme résultat annuel ?	À comparer à l'exigence de rentabilité des actionnaires, ou à une valeur sectorielle, ou au coût de la dette.
$\frac{\text{Résultat d'exploitation (ou EBIT)}}{\text{Capitaux engagés}}$	Rentabilité économique nette (ou ROCE)	Pour 1 € investi dans les capitaux engagés (immobilisations et BFR), combien l'exploitation dégage-t-elle comme résultat annuel ?	
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$	Rentabilité financière (ou ROE) ou rentabilité pour l'actionnaire	Pour 1 € investi par l'actionnaire dans la société, quel est le résultat annuel dégagé ?	À comparer à l'exigence de rentabilité des actionnaires ou aux taux de placement sur les marchés.

Tableau 10. Les principaux ratios de rentabilité.

En termes de ratios de rentabilité, nous distinguons grossièrement deux types de ratios : d'une part, les ratios de rentabilité économique (2 premiers ratios du tableau 10), d'autre part, la rentabilité financière (3e ratio du tableau 10). Les ratios de rentabilité économique sont calculés hors frais financiers, c'est-à-dire sans aucune référence au niveau d'endettement de la société. Par ailleurs, dans notre exemple, ils sont calculés avant impôt. En outre, la rentabilité financière, ou rentabilité pour l'actionnaire, est elle-même calculée après frais financiers (elle dépend donc du niveau d'endettement de la société), et après impôt sur les sociétés. Ces deux types de ratios ne sont donc pas directement comparables. Nous verrons cependant qu'une relation fondamentale établit une liaison entre la rentabilité économique et la rentabilité financière : il s'agit de la formule de **l'effet de levier**.

La notion de rentabilité est fondamentale en finance. À tout moment, un gestionnaire financier doit pouvoir déterminer la rentabilité de ses investissements et juger de la pertinence de ses choix. On sait aussi qu'il existe un couple risque-rentabilité, qui établit qu'un actif risqué doit procurer une rentabilité élevée et que les actifs peu risqués génèrent des rentabilités faibles. Cette relation est toujours vérifiée et dans les rares cas où un actif présente des caractéristiques attrayantes, des opérations rapides d'arbitrage « ramènent » cet actif sur la droite du couple risque-rentabilité. Nous allons successivement détailler la rentabilité économique, puis la rentabilité financière par le biais de la formule de l'effet de levier.