

### III. ANALYSE DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER ( FR, BFR, TN ):

L'équilibre financier (ou la situation financière) de l'entreprise se définit par son aptitude à maintenir un degré de liquidité satisfaisant pour assurer en permanence sa solvabilité. L'équilibre financier de l'entreprise résulte, donc, de l'ajustement de ses flux financiers. Si cet ajustement est réalisé, l'entreprise doit pouvoir, à tout moment, acquitter ses dettes exigibles et disposer d'une encaisse.

Ainsi, l'équilibre financier peut être apprécié par la confrontation entre la liquidité des actifs qui détermine les flux de recettes futures et l'exigibilité de l'endettement qui détermine le flux de dépenses futures. C'est pourquoi l'analyse de la structure du bilan permet de mesurer l'équilibre financier.

Le principe de base en matière de financement des entreprises est que la durée des besoins détermine la durée des financements.

Dans cet esprit, il apparaît que la détention d'actifs à long terme dont le degré de liquidité est faible exige la disposition de capitaux à long terme. C'est ainsi que la règle traditionnelle de l'équilibre financier (ou la règle de l'équilibre financier minimum) suggère que les actifs immobilisés doivent être financés par des capitaux permanents (capitaux propres + dettes à long et moyen terme).

La confrontation entre les éléments stables de l'actif et du passif du bilan (mesurée par le *Fonds de Roulement*) donne, donc, une indication sur les conditions de l'équilibre.

Toutefois, il ne suffit pas de raisonner sur le financement de l'actif immobilisé pour s'assurer de l'équilibre financier. En effet, les actifs circulants qui participent au cycle d'exploitation constituent, eux aussi, une immobilisation des capitaux et donne lieu à un besoin de financement (*Besoin en Fonds de Roulement*), dont la couverture par des capitaux stables vient garantir l'équilibre financier.

L'équilibre financier peut être analysé à travers trois indicateurs qui sont :

- Le Fonds de Roulement (FR)
- Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- La Trésorerie Nette (TN)

#### A. LE FONDS DE ROULEMENT :

##### 1. DÉFINITION DU FONDS DE ROULEMENT :

Le fonds de roulement peut se définir comme étant l'excédent des capitaux permanents par rapport aux actifs immobilisés. Il constitue une marge de sécurité qui permet de conforter l'équilibre financier de l'entreprise. Son intérêt est d'avoir une signification non pas à l'égard de la solvabilité au moment de sa mesure, mais surtout à l'égard de la solvabilité future.

## 2. CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT :

Le fonds de roulement peut être calculé par deux approches différentes :

- Approche par "le haut du bilan" :** Selon cette approche, le FR représente la partie des capitaux stables disponibles après le financement des emplois stables, et qui est destinée à financer certains éléments de l'actif circulant. Cette approche met, donc, l'accent sur l'origine du fonds de roulement.
- Approche par "le bas du bilan" :** Selon cette approche, le FR représente la partie des actifs circulants qui n'a pas été financée par des dettes à court terme. Cette approche s'intéresse, donc, à l'utilisation du FR. Il s'agit ici d'une mesure de la liquidité de l'entreprise. Plus le fonds de roulement est important, plus la sécurité financière à court terme est élevée.

## 3. INTERPRÉTATION DU FONDS DE ROULEMENT :

Le FR constitue un indicateur important de l'équilibre financier de l'entreprise. Trois cas de figure peuvent se présenter :

**1<sup>er</sup> cas : FR positif ( $\text{capitaux permanents} > \text{actifs immobilisés}$ ) :** Dans ce cas, les capitaux stables arrivent à financer tous les emplois stables ainsi qu'une partie de l'actif circulant. L'équilibre financier minimum est donc respecté, et l'entreprise dispose d'une marge de sécurité.

**2<sup>ème</sup> cas : FR nul ( $\text{capitaux permanents} = \text{actifs immobilisés}$ ) :** Dans ce cas, les capitaux permanents couvrent uniquement les actifs immobilisés, et on ne dispose pas de marge de sécurité. Il s'agit donc d'une situation d'équilibre fragile et instable.

**3<sup>ème</sup> cas : FR négatif ( $\text{capitaux permanents} < \text{actifs immobilisés}$ ) :** Dans ce cas, les capitaux stables n'arrivent pas à couvrir les emplois stables, dont une partie est financée par des dettes à court terme. Il s'agit, à priori, d'une situation de déséquilibre financier, et le risque d'insolvabilité de l'entreprise est élevé.

Toutefois, il faut signaler qu'une bonne appréciation de l'équilibre financier à travers le FR nécessite sa comparaison avec le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

## 4. EXEMPLE SIMPLIFIÉ :

Soit le bilan condensé suivant de la société XYZ au 31/12/N :

| Actif                | Montant    | Passif                | Montant    |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Actif immobilisé     | 200        | Cap. propres          | 150        |
| AC d'exploitation    | 100        | Dettes à LMT          | 100        |
| AC hors exploitation | 80         | PC d'exploitation     | 80         |
| Actifs de trésorerie | 60         | PC hors exploitation  | 70         |
|                      |            | Passifs de trésorerie | 40         |
| <b>Total</b>         | <b>440</b> | <b>Total</b>          | <b>440</b> |

$$FR = \text{Cap. Perm.} - \text{Actif Immob.}$$

$$FR = 150 + 100 - 200 = 50$$

Ou encore :

$$FR = AC - PC$$


$$= (100 + 80 + 60) - (80 + 70 + 40) = 50$$

Le FR est positif, il s'agit, donc, d'une situation d'équilibre.

## B. LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) :

### 1. DÉFINITION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :

Durant le cycle d'exploitation, il existe des décalages entre les flux réels résultant des opérations de transformation et des flux financiers résultant des opérations monétaires. Ces décalages donnent lieu à un besoin de financement nécessaire pour assurer le bon déroulement des opérations d'exploitation (pour financer les stocks, les comptes clients,...). Une partie de ce financement requis du cycle d'exploitation est supportée par les fournisseurs de l'entreprise, tandis que l'autre partie est supportée par l'entreprise elle-même, et représente le BFR.



### 2. CALCUL DU BFR :

Le BFR est constitué par la différence entre les besoins de financement à CT (Stocks + Créances) et les ressources de financement à CT (les dettes).

$$BFR = \sum \text{Besoins} - \sum \text{Ressources}$$

$$= \text{AC hors trésorerie} - \text{PC hors trésorerie}$$

$$= \text{Stocks} + \text{Créances} - \text{Dettes à CT hors trésorerie}$$



Le BFR peut être décomposé en BFR d'exploitation et BFR hors exploitation ; comme suit :

$$\text{BFR} = \text{BFR}_{\text{EXP.}} + \text{BFR}_{\text{H. EXP.}}$$

$$\text{BFR}_{\text{EXP.}} = \text{AC}_{\text{EXP.}} - \text{PC}_{\text{EXP.}}$$

$$\text{BFR}_{\text{H. EXP.}} = \text{AC}_{\text{H. EXP.}} - \text{PC}_{\text{H. EXP.}}$$

### 3. INTERPRÉTATION DU BFR :

L'analyse du BFR permet de distinguer entre 3 cas possibles :

**1<sup>ier</sup> cas : BFR positif :** Les décaissements précèdent les encaissements ou encore les ressources courantes n'arrivent pas à financer la totalité des besoins courants, d'où l'existence d'un besoin de financement qu'il faut chercher à couvrir.

**2<sup>ieme</sup> cas : BFR nul :** Les ressources courantes couvrent exactement les besoins courants ou encore les décaissements coïncident avec les encaissements. Dans ce cas, l'exploitation ne dégage ni besoin ni ressource de financement

**3<sup>ieme</sup> cas : BFR négatif :** Les encaissements précèdent les décaissements et les ressources à CT couvrent la totalité des besoins de financement à CT. Le besoin de financement se trouve, donc, négatif et se transforme en ressource de financement. C'est le cas, généralement, des entreprises de distribution alimentaire où la rotation des stocks est rapide, et les clients paient au comptant, tandis que les fournisseurs sont payés après un délai plus ou moins important.

### C. LA TRÉSORERIE NETTE (TN) :

#### 1. NOTION DE TRÉSORERIE NETTE :

La Trésorerie Nette (TN) résulte de la confrontation des emplois et des ressources correspondant à des opérations financières à court terme. Elle représente aussi l'excédent du FR par rapport au BFR :

$$\begin{aligned} \text{TN} &= \text{Emplois de trésorerie} - \text{Ressources de trésorerie} \\ &= \text{FR} - \text{BFR} \end{aligned}$$

#### 2. INTERPRÉTATION DE LA TRÉSORERIE NETTE :

La trésorerie nette permet d'apprécier convenablement l'équilibre financier dans la mesure où elle joue un rôle de régulateur entre le fonds de roulement relativement stable, et la BFR fluctuant dans le temps.

Trois cas possibles peuvent être distingués :

**1<sup>ier</sup> cas : TN positive (FR > BFR) :** Le FR est suffisamment élevé pour assurer non seulement le financement stable du cycle d'exploitation, mais également l'existence d'un excédent de trésorerie. Il s'agit d'une situation particulièrement favorable en termes d'équilibre financier.

Cependant, cette politique peut conduire à une situation de sur-liquidité durable et, par conséquent, à la perte de certaines opportunités intéressantes d'investissement pour l'entreprise. Ce qui peut avoir pour effet la diminution de la rentabilité.

**2<sup>ieme</sup> cas : TN négative (FR < BFR) :** Il s'agit d'une situation de déséquilibre qui peut poser des problèmes sérieux en termes de solvabilité. L'entreprise sera donc dépendante des concours bancaires, et risque de perdre son autonomie financière. Pour résoudre ce problème de trésorerie négative (surtout lorsqu'il devient durable), les entreprises s'orientent vers des actions permettant soit d'augmenter le FR, soit de diminuer le BFR.

**3<sup>ieme</sup> cas : TN nulle (FR = BFR) :** L'équilibre financier est parfaitement atteint. En effet, la pratique de "trésorerie zéro" (voisine de zéro) protège l'entreprise contre les risques systématiques que représentent une trésorerie improductive, d'une part, et la dépendance à l'égard des banques, d'autre part. Cette pratique représente une situation idéale traduisant la mise en place d'une gestion active de la trésorerie.

### **EXEMPLE :**

Reprenons les données de l'exemple précédent et calculons le BFR et la TN :

- **Calcul du BFR :**

$$\text{BFR}_{\text{EXP}} = 100 - 80 = 20$$

$$\text{BFR}_{\text{H. EXP.}} = 80 - 70 = 10$$

$$\text{BFR} = 20 + 10 = 30 > 0$$

- **Calcul de la TN :**

$$\text{TN} = \text{FR} - \text{BFR} = 50 - 30 = 20 > 0$$

Ou encore :

$$\text{TN} = \text{AC}_{\text{TRES.}} - \text{PC}_{\text{TRES.}} = 60 - 40 = 20 > 0$$

Il s'agit donc d'une situation d'équilibre