0.

Objetivos del aprendizaje

- Explicar la importancia de la administración del sistema de ficheros en la labor de administración de sistemas informáticos.
- Explicar que sucede en el sistema operativo cuando se montan y desmontan dispositivos en el sistema de ficheros.
- Utilizar la herramienta mount (y umount) para montar (y desmontar) sistemas de ficheros.
- Configurar los dispositivos de almacenamiento principales del sistema mediante el fichero /etc/fstab.
- Explicar la necesidad del chequeo del sistema de ficheros y utilizar las principales herramientas de chequeo.
- Explicar cómo funciona el sistema de *journaling*.
- Enumerar los pasos necesarios para añadir un nuevo dispositivo de disco al sistema operativo.
- Explicar las diferencias fundamentales entre los sistemas de ficheros ext2, ext3 y ext4.
- Justificar la necesidad del uso de cuotas de disco en sistemas informáticos compartidos.
- Configurar cuotas de disco para los distintos usuarios de un sistema GNU/Linux.
- Justificar la necesidad del uso de arrays redundantes de discos (RAID) en sistemas informáticos.
- Elegir el mecanismo RAID más adecuado: RAID0, RAID1 o RAID4/5.
- Ejemplificar el mecanismo de redundancia para RAID basado en paridad.
- Montar un sistema RAID por *software* en GNU/Linux.

Contenidos

- 7.1. Introducción
- 7.2. Montaje y desmontaje de sistemas de ficheros.
 - 7.2.1. Concepto.
 - 7.2.2. Herramienta mount.
 - 7.2.3. Fichero /etc/fstab.
- 7.3. Comprobación del sistema de ficheros.

2 1 INTRODUCCIÓN

- 7.3.1. Concepto y herramientas de chequeo.
- 7.3.2. Sistema de journaling para sistemas de ficheros.
- 7.4. Creación de sistemas de ficheros.
 - 7.4.1. Pasos para la creación de un sistema de ficheros.
 - 7.4.2. Diferencias entre ext2, ext3 y ext4.
- 7.5. Aspectos avanzados.
 - 7.5.1. Cuotas.
 - 7.5.1.1. Concepto de cuotas de disco.
 - 7.5.1.2. Pasos necesarios para establecer cuotas de disco.
 - 7.5.2. Administración de volúmenes dinámicos (RAID).
 - 7.5.2.1. RAID nivel 0, nivel 1 y nivel 4/5.
 - 7.5.2.2. Uso de la paridad para redundancia de datos.
 - 7.5.2.3. Pasos necesarios para montar un sistema RAID.

Evaluación

- Cuestionarios objetivos.
- Pruebas de respuesta libre.
- Tareas de administración.

1. Introducción

Introducción

Tareas asociadas al sistema de ficheros en GNU/Linux:

- Permitir el acceso a ficheros locales y remotos.
- Controlar los recursos que proporcionan: cuotas de disco, bloques o nodos-i libres, estadísticas de uso...
- Proteger de posibles fallos o errores: RAID, copias de seguridad...
- Controlar y proporcionar seguridad de los datos: propietarios, permisos...
- Durante el arranque: chequear (y corregir) el sistema de ficheros.
- Instalar y configurar nuevos dispositivos de almacenamiento.


2. Montaje y desmontaje de sistemas de ficheros

2.1. Concepto

Montar y desmontar sistemas de ficheros

- En GNU/Linux, hay un único sistema de ficheros lógico (o una única "jerarquía de directorios"), en la que se organizan todos los dispositivos de almacenamiento disponibles.
- Cada partición tiene su propio sistema de ficheros, con su directorio raíz y su jerarquía.
 - Montar un sistema de ficheros: añadirlo al sistema de ficheros lógico. Sus datos (desde su propia raíz) están disponibles a partir de un punto de montaje (p.ej. /media/usb1).
 - *Desmontar un sistema de ficheros*: el sistema de ficheros deja de estar disponible, dejándolo además consistente.
- Los ficheros principales del SO están siempre disponibles desde la raíz del sistema de ficheros lógico (/).
- En el arranque, se monta primero la partición correspondiente a dicha raíz (root) y luego cualquier partición auxiliar.

Montar y desmontar sistemas de ficheros



2.2. Herramienta mount

Montar y desmontar sistemas de ficheros

- mount [opci] <FicheroEspecialBloque> <PtoMontaje>
 - -t tipo-sf \Rightarrow tipo de sistema de ficheros.
 - -r ⇒ montaje en modo sólo lectura.
 - $-w \Rightarrow$ montaje en modo lectura/escritura.
 - -o opcionesMontaje ⇒ opciones del proceso de montaje (nosuid, exec, remount, etc.).
- umount <PtoMontaje> (\acute{o} <FicheroEspecialBloque>) \Rightarrow desmontar un sistema de ficheros. Si está siendo utilizado (busy), no se podrá desmontar.
- fuser ⇒ saber qué ficheros se están usando y qué procesos los usan (f: fichero abierto,
 c: directorio de trabajo, e: ejecutando un fichero, etc.)
- $lsof \Rightarrow obtener un listado de todos los ficheros abiertos...$

Montar y desmontar sistemas de ficheros

```
pedroa@pagutierrezLaptop:~$ fuser -mv / # -m: ficheros montados; -v: verbose
                          USER
                                      PID ACCESS COMMAND
2
3
                          root
                                   kernel mount /
                         pedroa 2363 Frce. gnome-keyring-d
                        pedroa
                                      2760 Fr.e. icedove-bin
5
                                     3206 Fr.e. evince
                         pedroa
   pedroa@pagutierrezLaptop:~$ lsof
   COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF
                                                          NODE NAME
   kile
            2764 pedroa mem REG
                                      8,4 499320 5246682 libgcrypt.so.11.6.0
10
           2764 pedroa mem REG 8,4 659656 5775741 libgnutls.so.26.14.12
2764 pedroa mem REG 8,4 68416 5775700 libavahi-client.so.3.2.9
11
   kile
                                       8,4
   kile
                                      8,4 68416 5775700 libavahi-client.so.3.2.9
8,4 47448 5775702 libavahi-common.so.3.5.3
           2764 pedroa mem REG
   kile
13
   kile
           2764 pedroa mem REG
                                     8,4 14480 5775706 libavahi-glib.so.1.0.2
                                       8,4 4016 5770905 libcanberra.so.0.2.5
8,4 31304 5771046 libgailutil.so.18.0.1
                                                       5770905 libcanberra.so.0.2.5
15
   kile
             2764 pedroa mem REG
            2764 pedroa mem REG
16
   kile
17
                                              4096 6301896 /home/pagutierrez
4096 2 /
   lsof
             3271 pedroa cwd DIR
                                       8,4
18
             3271 pedroa rtd DIR
19
   lsof
                                       8,4
            3271 pedroa txt REG
                                      8,4 131312 5767875 lsof
   lsof
                                       8,4 68352 5774521 locale-archi
8,4 642216 5248383 libc-2.13.so
   lsof
             3271 pedroa mem REG
                                              68352 5774521 locale-archive
21
22
   lsof
             3271 pedroa mem REG
           3271 pedroa mem REG 8,4 141088 5242884 ld-2.13.so
   lsof
```

2.3. Fichero /etc/fstab

Montar y desmontar sistemas de ficheros

 /etc/fstab: fichero con información sobre todos los sistemas de ficheros a montar (o ya montados) y las zonas de intercambio a activar.

fi_especial pto tipo opciones dump_freq pass_num

- fi_especial ⇒ fichero especial de bloques (/dev/...).
- pto \Rightarrow directorio que sirve de punto de montaje (*¿permisos?*).
- tipo \Rightarrow tipo de SF (ext2, ext3, ext4, vfat, iso9660, swap, ntfs, nfs, etc.).
- Opciones para el proceso de montaje (separadas por "," y sin espacios).
- dump_freq ⇒ "frecuencia del dump" para hacer una copia de seguridad de ese SF mediante el comando dump (no se usa).
- pass_num ⇒ en tiempo de arranque, en qué orden hay que chequear los SFs (ejecutar fsck para comprobar su estado).

Opciones de fstab

- Opciones del fichero /etc/fstab:
 - rw ⇒ Lectura-escritura (por defecto).
 - ro ⇒ Sólo lectura
 - suid/nosuid \Rightarrow Permitido (o no) que los bits suid o sgid tengan efecto.
 - auto/noauto ⇒ Montar automáticamente (o no) (ejecutando mount -a se montan todos los automáticos ⇒ siempre se ejecuta al arrancar el sistema).
 - exec/noexec \Rightarrow Permitir (o no) la ejecución de ficheros.
 - usrquota, grpquota ⇒ Activar cuotas.
 - uid=500, gid=100 \Rightarrow Propietario y grupo propietario de los ficheros del SF (si el SF no incorpora esta información o si se quiere cambiar).
 - umask=137 \Rightarrow Permisos de los ficheros (en este caso, 640) (si el SF no incorpora esta información o si se quieren cambiar).
 - dev ⇒ Interpretar ficheros especiales en el sistema de archivos.
 - sync ⇒ Forzar a que todas las operaciones sean síncronas (puede disminuir el tiempo de vida de la unidad de disco).
 - user >> permite que los usuarios puedan montar el sistema de ficheros. Solo el mismo usuario podrá desmontarlo. Implica las opciones noexec, nosuid y nodev.
 - users ⇒ igual que user pero cualquiera podrá desmontarlo.
 - nouser \Rightarrow Solo root puede montar el SF.
 - owner \Rightarrow permite que un usuario pueda montar el sistema de ficheros, siempre que sea dueño del fichero de dispositivo. Implica las opciones nosuid y nodev.
 - defaults \Rightarrow rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async.

Montar y desmontar sistemas de ficheros

■ Ejemplo de contenido del fichero /etc/fstab:

```
LABEL=/ / ext3 defaults,usrquota 0 1

/dev/sda3 /windows vfat defaults 0 0

/dev/dvd /media/dvd iso9660 noauto,owner,ro 0 0

/dev/fd0 /media/floppy vfat noauto,uid=500 0 0

/dev/sda4 /otrolinux ext3 defaults 0 2

/dev/sda2 swap swap defaults 0 0
```

- Al ejecutar mount como root:
 - mount /media/dvd: coge las opciones que faltan del fichero.
 - mount -t iso9660 -r /dev/dvd /media/dvd: no las coge.
- Si se asigna permisos de montaje a los usuarios (opciones user, users u owner), sólo pueden ejecutar mount /media/dvd (sin opciones).
- mount -a: montar todas las unidades que sean auto.
- Automontado de unidades: udev y dbus.

3. Comprobación del sistema de ficheros

3.1. Concepto y herramientas de chequeo

Comprobación del sistema de ficheros

- Durante el arranque, fsck o e2fsck chequearán la consistencia o estado del sistema de ficheros, detectando problemas e intentando repararlos.
- Se actúa sobre la estructura (no sobre el contenido):
 - Bloques que pertenezcan a varios ficheros.
 - Bloques que están marcados como libres, pero que se encuentran en uso.
 - Bloques que se encuentran marcados como en uso, pero que están libres.
 - Inconsistencias en cuanto al número de enlaces hacia un nodo-i.
 - Nodos-i marcados como libres, pero que están en uso.
 - Nodos-i marcados como en uso, pero que están libres.

Comprobación del sistema de ficheros

- Para chequear un SF siempre debe estar desmontado o montado en modo de sólo lectura.
- El SF raíz debe estar montado en modo de sólo lectura (el SF raíz no se puede desmontar, ¿por qué?).
- Si al arrancar el proceso de chequeo encuentra problemas que no puede solucionar, obliga al administrador a que realice el chequeo "a mano" ejecutando la orden fsck o e2fsck (modo monousuario).

3.2. Sistema de journaling

Comprobación del sistema de ficheros

- Journaling: para evitar la verificación completa (con fsck) de sistemas de ficheros de gran tamaño, que sería muy costosa, se implementa un modelo de control transaccional basado en logging (un diario).
 - Las suboperaciones que modifiquen los metadatos y datos de un mismo archivo se agrupa en la misma transacción.
 - Si el sistema falla, las acciones parcialmente realizadas se deshacen o completan, recorriendo el *log*.
 - No se garantiza que el sistema esté actualizado al finalizar la recuperación, sino que es consistente.
- Sistemas con esta filosofía: JFS (IBM), ext3 y la gran mayoría de sistemas de archivos modernos.

Comprobación del sistema de ficheros

```
TxBegin(&tid);
/* ...
Sub-operaciones
... */
TxCommit(tid);
TxEnd(tid);
```

- Por cada sub-operación que altera las estructuras de disco se escribe un registro en el log, que incluye las modificaciones en los buffers de i-nodos y de bloques.
- Cuando se ha copiado a disco (log) el registro de commit, se empiezan a procesar realmente los buffers.
- Después de una caída:
 - Se completan las transacciones *commited*.
 - Se descartan el resto de transacciones.

4. Creación de sistemas de ficheros

4.1. Pasos necesarios

Creación del sistema de ficheros

Añadir un nuevo disco o SF:

- 1. Realizar la conexión física.
- 2. Crear un fichero especial de dispositivo (si es necesario).
- 3. Crear las particiones: fdisk (o parted).

- 4. Crear sistema de ficheros: mke2fs -t ext2 /dev/sdb3
- 5. Etiquetar la partición usando e2label ⇒ asigna una etiqueta al SF que se puede usar en el fichero /etc/fstab, en el campo fi_especial, mediante LABEL=etiqueta.
- 6. Crear el directorio que hará de punto de montaje.
- 7. Montar el nuevo sistema de ficheros.
- 8. Actualizar /etc/fstab con las opciones necesarias.

4.2. Diferencias entre ext2, ext3 y ext4

Creación del sistema de ficheros

- Diferencias ext2, ext3 y ext4:
 - ext3 tiene el mismo formato que ext2 pero además es transaccional: añade un registro o *journal* que permite recuperar la consistencia tras una caída del sistema.
 - ext4 tiene un formato similar a ext3, pero además incluye:
 - Una extensión describe un conjunto de bloques lógicos contiguos de un fichero que también se encuentran contiguos en disco: muy útil para ficheros grandes¹.
 - Se retrasa la reserva de bloques de disco hasta que se va a escribir en él: mayor número de bloques contiguos en disco.
 - o Implementa una herramienta de desfragmentación *online*, e4defrag (capaz de funcionar mientras se usa el SF).
 - o Manejo de sistemas de ficheros y ficheros de mayor tamaño.

Creación del sistema de ficheros

- ¿Qué sistema elegir?
 - ext2 ⇒ muy rápido en general, pero no tiene journaling. Se puede usar en un SF en el que se guardarán ficheros temporales.
 - $ext3 \Rightarrow buen rendimiento en general y journaling.$
 - ext4 ⇒ menor uso del CPU y mayor rapidez en los procesos de lectura y escritura que ext3. Estándar de facto en Linux.

Creación del sistema de ficheros

- tune2fs \Rightarrow Conocer y ajustar parámetros de un SF ext4/ext3/ext2.
 - -1 dispositivo: Listar el contenido del superbloque del SF.
 - -c max-mount-counts dispositivo: Establecer el nº de montajes máximo sin realizar un fsck.

¹https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Design

- -i numero[d|m|w] dispositivo: Indicar el tiempo máximo entre dos chequeos.
- -L etiqueta dispositivo: Poner una etiqueta al sistema de ficheros.
- -m porcentaje dispositivo: Fijar el porcentaje de bloques reservados para procesos especiales (de root). Por defecto, 5%.

Parámetros del SF ext4

```
tune2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
    Filesystem volume name: <none>
    Last mounted on:
                                       /home
                                       1d8472c1-ea34-4384-a183-367d60e6842f
    Filesystem UUID:
    Filesystem magic number: 0xEF53
    Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype
         needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink
         extra_isize
    Filesystem flags:
                                     signed_directory_hash
   Default mount open.
Filesystem state: clean
Continue
    Default mount options: user_xattr acl
10
    Errors behavior:

Filesystem OS type:

Linux
12
13
    Inode count:
                                      10993664
   Block count:
Reserved block count: 2197990
Free blocks: 16795196
Tree inodes: 10106426
                                    43959808
    Block count:
15
17
18
    First block:
    Block size:
                                      4096
19
   Fragment size:
Reserved GDT blocks: 1013
Blocks per group: 3276
    Fragment size:
                                     4096
20
                                       32768
    Fragments per group:
                                       32768
23
    Inodes per group:
                                      8192
   Inode blocks per group:

Flex block group size: 16

Filesystem created: Tue Oct 11 12:57:37 2016

Last mount time: Wed Apr 3 09:01:25 2019

Last write time: Wed Apr 3 09:01:25 2019

Mount count: 535

Maximum mount count: -1

Tast checked: Tue Oct 11 12:57:37 2016
    Inode blocks per group: 512
25
28
29
31
    Check interval: 0 (<none>)
Lifetime writes: 1666 GB
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
34
36
37
    First inode:
                                    11
                                         256
    Inode size:
    Required extra isize: 28
    Desired extra isize:
                                       28
    Journal inode:
    First orphan inode:
                                       4469691
   Default directory hash: half_md4
    Directory Hash Seed:
                                       77bb1657-5204-456a-87f2-cc27e6b7830b
44
    Journal backup:
                                       inode blocks
```

5. Aspectos avanzados

5.1. Cuotas

Concepto de cuotas de disco

Cuotas de disco

Permiten limitar el número de bloques y/o ficheros (nodos-i) que un usuario puede usar en una partición (también se pueden establecer para grupos de usuarios).

- Hay dos tipos de límites:
 - Límite *hard*: el usuario no puede sobrepasarlo. Si lo hace, ya no podrá usar más bloques o crear más ficheros.
 - Límite *soft*: es inferior al límite *hard* y se puede sobrepasar durante cierto tiempo, siempre que no se alcance el límite *hard*.
- *Periodo de gracia*: tiempo durante el que se puede sobrepasar el límite *soft*. Se informa al usuario de que ha superado el límite y que debe liberar espacio o nodos-i (ficheros).
 - Los periodos y los límites se establecen, de forma independiente, para bloques y nodos-i.

Establecer cuotas de disco

- Pasos a realizar para establecer las cuotas de disco:
 - 1. Instalar el paquete quota:

```
apt-get install quota
```

2. Indicarlo en fstab (diferente en ext3 y ext4):

- 3. Remontar la partición para que se activen las opciones: mount -o remount
- 4. quotacheck -avugm: añade el contenido de los ficheros de control de cuotas.
 - a: todos los dispositivos con cuotas.
 - v: verbose.
 - u: cuotas para usuarios.
 - g: cuotas para grupos.
 - m: no remontar los archivos en modo solo lectura.
- 5. Activar las cuotas: quotaon -avug.
- 6. Desactivarlas: quotaoff -avug.
- 7. Editar la cuota del usuario pagutierrez: edquota pagutierrez

```
Cuotas de disco para user pagutierrez (uid 1008):
Sist. arch. bloques blando duro inodos blando duro
dev/sdb1 39884712 130000000 1400000000 507523 0 0
```

8. Establecer el periodo de gracia: edquota -t

```
Período de gracia antes de imponer límites blandos para users:
La unidad de tiempo puede ser: días, horas, minutos, o segundos
Sist. arch. Periodo gracia bloque Periodo gracia inodo
/dev/sdb1 7día 7día
```

- 9. Copiar cuotas: edquota -up pagutierrez jsanchez
- 10. Estadísticas de las cuotas: repquota /dev/sdb1

```
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sdb1
Periodo de gracia de bloque: 7días; periodo de gracia de inodo: 7días

Límites de bloque límites de archivo

Usuario usado blando duro usado blando duro

root -- 10093264 0 0 199316 0 0

pagutierrez -- 39884712 130000000 140000000 507523 0 0


i22fenaf -- 31940744 130000000 140000000 864578 0 0

jsanchezm -- 31940744 130000000 140000000 864578 0 0
```

5.2. Administración de volúmenes dinámicos

Administración de volúmenes dinámicos


- *RAID*: Array redundante de discos independientes.
 - Varias unidades de disco se ven como una sola unidad lógica.
 - Se pueden implementar por *software* o por *hardware*.
- Logical Volume Management (LVM): agrupar las particiones en volúmenes. Permite redimensionar y mover particiones.
- RAID nivel 0:
 - Expande la información en diversos discos, que se ven como un único SF.
 - Aumenta el espacio según el número de discos usado.
 - Se consigue E/S paralela en lecturas y escrituras, siempre que los bloques a tratar no sean del mismo disco.
 - No hay redundancia de datos.



(C) Fujitsu

■ RAID nivel 1:


- Se utilizan dos o más discos duros, que forman un único SF (SF replicado en varios discos).
- Son discos espejos (todos guardan la misma información).
- SI hay redundancia de datos.
- Las lecturas pueden ser en paralelo, las escrituras no.
- Cuando uno de los discos falla, el sistema sigue trabajando con el otro sin problemas.
- La recuperación de un disco es transparente al usuario.



■ RAID nivel 4/5:

- División de los datos a nivel de bloques.
- RAID 4: Mínimo 3 discos duros, de los cuales 1 almacenará la paridad de los otros discos, que son usados para datos.
- Problema: el disco con paridad es un cuello de botella. RAID 5: repartir paridad entre todos los discos.
- Se consigue un dispositivo de almacenamiento más grande.
- SI hay redundancia de datos.
- Lecturas y escrituras en *paralelo*.
- RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-coste en un entorno con varias unidades.

RAID5



Paridad:

- Cada vez que se escriben datos, se calcula el XOR bit a bit (1 número de unos impar, 0: número de unos par) de los bloques implicados en cada cada disco.
- Basada en operaciones XOR:

Disco 1:	00101010	(Datos)
Disco 2:	10001110	(Datos)
Disco 3:	11110111	(Datos)
Disco 4:	10110101	(Datos)
Disco 5:	11100110	(Paridad)

Administración de volúmenes dinámicos

■ Paridad:

• Si uno de los discos falla (p.ej. el disco 4), el contenido se puede restaurar a partir de la paridad:

Disco 1:	00101010	(Datos)
Disco 2:	10001110	(Datos)
Disco 3:	11110111	(Datos)
Disco 5:	11100110	(Paridad)
Disco 4:	10110101	(Datos)

- *Control de dispositivos de entrada/salida*:
 - La herramienta mdadm permite crear o administrar un dispositivo RAID, convertir un disco "normal" en un RAID...
 - Tiene distintos modos de funcionamiento:
 - o create: configurar y activar sistemas RAID.
 - /proc/mdstat lista todos los sistemas RAID (dispositivos md) activos con información sobre su estado.
 - Las particiones que formen el RAID tienen que un *flag* RAID (*Linux raid auto*), de esta manera serán detectadas y activadas en el proceso de arranque.

Administración de volúmenes dinámicos

- Ejemplo de creación de un RAID1.
 - Instalar el paquete mdadm
 - Activar el flag RAID en la partición (tipo fd en fdisk, raid en gparted).
 - Crear el RAID (necesario instalar paquete mdadm):

```
mdadm --create /dev/mdl --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdc1
```

- Crear un SF sobre el sistema RAID: mke2fs -t ext4 /dev/md1.
- Añadirlo al fichero /etc/fstab para montarlo en tiempo de arranque:

```
/dev/md1 /home ext4 defaults 1 2
```

Administración de volúmenes dinámicos

- Creación de un RAID1 con un disco que ya tiene datos:
 - Crear el RAID con la partición que tiene los datos:

```
1 mdadm --create /dev/md2 --force --level=1 --raid-devices=1 /dev/sda4
```

• Añadir nuevo disco al RAID como disco de repuesto (spare):

```
1 mdadm /dev/md2 -a /dev/sdc3
```

- Activar el nuevo disco: mdadm --grow /dev/md2 -n 2.
- A continuación, introducirlo en /etc/fstab.
- Información sobre el estado:

```
1 mdadm --detail --scan /dev/md1
```

■ Todo esto se puede configurar utilizando el fichero /etc/mdadm.conf.

16 REFERENCIAS

6. Referencias

Referencias

Referencias

[Nemeth et al., 2010] Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein y Ben Whaley Unix and Linux system administration handbook.

Capítulo 8. Storage and disk. Prentice Hall. Cuarta edición. 2010.

 $[Frisch, 2002] \ \ Aeleen \ Frisch. \ Essential \ system \ administration.$

Capítulo 10. Filesystems and disks. O'Reilly and Associates. Tercera edición. 2002.