

Guide du Game Master Quiz et Blindtest

Comment mener une soirée quiz de A à Z depuis son téléphone : lancer la partie, enchaîner les questions, gérer les jokers, les pauses, les incidents et la cérémonie de fin.



Console GM

Sur ton téléphone.
Toutes les captures de
ce guide sont en vue
mobile.



Projecteur

L'écran maître de la
salle, seul à jouer le son.



Joueurs

Téléphones et tables
tactiles, via le QR code.

Version du 2 septembre 2026 · Bar Invader, Lyon

Les captures de la console GM ont été réalisées avec des données de démonstration.

Sommaire

1. Vue d'ensemble : qui voit quoi
2. Avant la soirée : la checklist
3. Étape 1 : lancer la session
4. Étape 2 : la salle d'attente et les règles
5. Étape 3 : le cycle d'une question
6. Les types de questions et le blindtest
7. Réponse libre : le jugement et tes corrections
8. Jokers, série, rapidité : le système de points
9. Questions spéciales
10. Pause et reprise
11. Les onglets : Questions, Classement, Réglages
12. Étape 4 : la fin de partie
13. Incidents et cas particuliers
14. Récapitulatif : quel bouton à quel moment

1. Vue d'ensemble : qui voit quoi

Une partie de quiz fait vivre quatre types d'écrans en même temps. Tu pilotes tout depuis la **console GM** ; les autres écrans suivent automatiquement, sans aucune manipulation sur place.



Projecteur

Écran maître : QR d'inscription, questions, révélation animée, classements, fin de partie. **Seul écran qui joue le son** (musique, extraits de blindtest, effets).



Console GM (toi)

La page Quiz live du back-office, ouverte sur ton téléphone. Tu vois la bonne réponse, les réponses en direct, la liste des questions et le classement. Chaque bouton met à jour tous les écrans en moins d'une seconde.



Joueurs

Téléphones (QR du projecteur) ou tables tactiles du bar. Ils répondent, jouent leurs jokers et vivent leur propre séquence de révélation.



Écrans du bar

Pendant une partie, ils affichent « Partie en cours » avec le QR pour rejoindre à tout moment, puis reviennent à leur affichage normal quand tu arrêtes la partie.

Le cycle d'une question, en un coup d'œil



Annonce

Thème, difficulté, points. Seule fenêtre pour jouer les jokers.

auto • 8 s



Question

Chrono. QCM 20 s, estimation et réponse libre 30 s.

auto



Verrouillage

Fin du chrono, plus aucune réponse acceptée. auto



Révélation

Bonne réponse, répartition, podium de rapidité, séquence perso des joueurs.

toi • 16 s mini



Classement

Optionnel, quand tu veux faire monter la pression.


toi

Vert : transitions automatiques (le serveur enchaîne tout seul). Violet : c'est toi qui décides quand passer à la suite. Le seul bouton qui compte à chaque instant est **le grand bouton violet en bas de l'écran**.

2. Avant la soirée : la checklist

Le quiz

- Le quiz est créé dans le back-office, menu **Contenus** > **Quiz**, avec ses questions dans l'ordre de passage. Chaque question a un type (QCM, estimation, réponse libre), une difficulté ou des points personnalisés, un thème, et éventuellement un média : extrait audio (blindtest), clip YouTube, image de question et image de réponse.
- Le champ **Anecdote animateur** d'une question s'affiche uniquement sur ta console : pense à en remplir pour meubler pendant la révélation.
- Les textes de fin (message du gagnant, message final, promo de pause) se règlent aussi dans la fiche du quiz.



Projecteur au démarrage : un clic sur le voile débloque le son pour toute la soirée.

Les écrans


- Le projecteur est allumé sur la page du quiz. Au premier affichage, **clique une fois sur l'écran pour activer le son** (voile « Cliquer pour activer le son », capture ci-contre). Sans ce clic, la salle n'entendra ni les extraits ni les effets.
- Les écrans du bar n'ont besoin de rien : ils basculent seuls quand la partie démarre.
- Le WiFi affiché aux joueurs (nom et mot de passe) est celui configuré dans la session ; vérifie qu'il est bon.

Toi

- Téléphone chargé, connecté au back-office. Depuis un ordinateur, la page Quiz live affiche un **QR code de la console** : scanne-le pour ouvrir la console directement sur ton téléphone.
- Onglet **Réglages** de la console : vérifie le badge **Lumières** (bouton Tester = deux flashes dans la salle) et le mixer du projecteur.

⚠ Une seule partie à la fois. Lancer une nouvelle session de quiz termine automatiquement toute session quiz ou battle en cours sur le projecteur. Les jeux de tables (échecs, blackjack) ne sont pas concernés.

3. Étape 1 : lancer la session



Ouvre **Événements** > **Quiz live**. Tant qu'aucune partie n'est en cours, la console affiche la liste des quiz disponibles avec leur thème et leur nombre de questions.

1. Choisis le quiz de la soirée et touche **Lancer une session**.
2. Instantanément, le projecteur passe en **salle d'attente** et les écrans du bar affichent le QR « Partie en cours ».

Un quiz sans question (0 question) ne peut pas être lancé : le bouton est grisé.


Tu as fermé l'onglet ? Reviens sur Quiz live : la console retrouve seule la partie en cours. Deux animateurs peuvent aussi ouvrir la console sur deux téléphones, ils voient et pilotent la même partie.

L'écran d'accueil de la console : QR pour ouvrir la console sur ton téléphone, puis la liste des quiz.


Ce que voient la salle et les joueurs au lancement



Projecteur : WiFi, QR pour jouer, compte à rebours indicatif de 20 minutes et pseudos des derniers arrivés.



Écrans du bar : « Partie en cours », QR pour rejoindre, nombre de joueurs.



Joueur (rendu table tactile) : il choisit un pseudo ou un nom d'équipe et touche Participer.

Côté joueur. Après le scan, le joueur saisit un pseudo ou un nom d'équipe et touche **Participer**. Le pseudo doit être unique dans la partie. Il arrive alors sur « Tu es dans la partie ! » avec le nombre de connectés et le décompte.

Les joueurs peuvent rejoindre **à tout moment**, même en cours de partie : ils partent simplement avec 0 point.

Les tables tactiles proposent la même interface directement sur la dalle, sans téléphone.

4. Étape 2 : la salle d'attente et les règles

L'en-tête de la console

Il reste visible en permanence : nom du quiz, **statut** (badge violet), numéro de question, nombre de joueurs et une barre de progression. À droite, quatre icônes :

- **QR** : affiche le QR code de la console pour reprendre la main depuis un autre téléphone (voir ci-dessous).
- **Téléphone** : ouvre la page joueur de cette partie, pratique pour vérifier ce que voient les joueurs.
- **Écran** : ouvre la page du projecteur.
- **Carré rouge** : **■ Arrêter la partie**, toujours à portée, protégé par une confirmation.

L'onglet Pilotage en salle d'attente


La carte **Première question** te montre ce qui arrive : type, points, thème, énoncé, bonne réponse et anecdote. Tu peux déjà l'introduire à l'oral.

En bas, la barre d'action propose :

- **Afficher les règles** : lance sur le projecteur et les téléphones une séquence animée de 9 chapitres (but du jeu, déroulé, types de réponses, points, rapidité, série, jokers). Le même bouton devient **Masquer les règles**.
- Le menu **Question normale** permet de choisir une question spéciale pour la première question (voir la section 9).
- **Démarrer le quiz** : lance l'annonce de la première question. La partie est partie !



Salle d'attente : aperçu de la première question, règles, question spéciale, Démarrer.



Projecteur : un chapitre des règles (8 s par chapitre, puis l'écran se fige sur le dernier).



Le QR de la console, accessible même en pleine partie.


Passer la main.

Touche l'icône QR dans l'en-tête : un autre animateur scanne et retombe directement sur cette partie (connexion back-office demandée s'il n'est pas identifié).

Aucun bouton n'est jamais définitif avant le lancement : tu peux afficher les règles, les masquer, changer la question spéciale, attendre les retardataires.

5. Étape 3 : le cycle d'une question

5.1 L'annonce (8 secondes, automatique)



Le projecteur affiche le thème, la difficulté, les points et « Jouez vos jokers maintenant ! ». Les joueurs disposent de ces 8 secondes pour armer un joker : **c'est la seule fenêtre**, ensuite il est trop tard.

Sur ta console, tu vois déjà la question complète avec la bonne réponse et l'anecdote, plus le chrono et le badge « Fenêtre jokers ouverte ». Les jokers joués apparaissent au fil de l'eau sous la question.


Une seule action est possible : **Annuler la question** (si tu t'es trompé de question spéciale, par exemple). Sinon, la question s'ouvre toute seule à la fin du décompte.

💡 **Le bon moment pour parler.** Annonce le thème à l'oral pendant ces 8 secondes, la salle lève la tête et arme ses jokers.

Annonce : bonne réponse en vert, anecdote, jokers joués en direct (Tom All-In, Hugo 50/50, Nina Avis du public).



Projecteur pendant l'annonce.



Joueur pendant l'annonce : il touche un joker pour le jouer sur cette question.


5.2 La question (20 ou 30 secondes, automatique)

L'énoncé s'affiche partout, les réponses arrivent en fondu deux secondes plus tard et le chrono tourne : **20 s pour un QCM, 30 s pour une estimation ou une réponse libre** (taper prend plus de temps). Les réponses en retard de moins de 2,5 s sont tolérées (réseau).


Ta console affiche les **réponses reçues** en direct : vert = juste, rouge = faux, éclair ⚡ = le plus rapide parmi les bonnes réponses, 🏠 = joueur qui a armé un All-In. Tu sais donc avant tout le monde si la question fait un carnage.

- **👁 Révéler maintenant** : coupe le chrono et passe directement à la révélation (tout le monde a répondu, ou question trop facile).
- **🔄 Rejouer** : efface les réponses et les points de cette question, et relance son annonce (problème technique, énoncé mal compris).
- **✖ Annuler** : efface tout et affiche « question annulée », puis tu passes à la suivante.


À la fin du chrono, la question passe en **Réponses verrouillées** et le bouton devient **👁 Révéler les réponses**. Rien ne se passe sur les écrans tant que tu n'as pas appuyé : prends le temps de faire monter le suspense.



Question en cours : réponses en direct, chrono, Révéler maintenant, Rejouer, Annuler.




Projecteur : l'énoncé, les quatre réponses, le chrono et le compteur de réponses en haut à droite.



Joueur : quatre grandes cases, un seul choix possible, le chrono en haut à droite.

5.3 La révélation (toi, 16 secondes minimum)



Quand tu appuies sur **Révéler**, le projecteur déroule une animation en quatre temps : les **barres** de répartition, la **bonne réponse** en vert (avec l'image de réponse si la question en a une), le **podium des plus rapides** et le **podium des séries**. Chaque joueur vit en parallèle sa séquence personnelle sur son téléphone : verdict et points, état de sa série, puis roue de tirage s'il gagne un joker.

C'est pourquoi le bouton principal affiche « **Suivante dans 12s** » et reste grisé : lancer la question suivante trop tôt couperait l'animation sur tous les téléphones. Le serveur refuse de toute façon (message « La séquence des joueurs se termine, encore quelques secondes... »).

Pendant ce temps, lis l'anecdote, commente la répartition, félicite le plus rapide. Sous la question, la console affiche déjà l'**aperçu de la question suivante** avec sa réponse.


Révélation : le bouton principal compte à rebours tant que la séquence des joueurs n'est pas finie.



Temps 1 : les barres de répartition montent, suspense.



Temps 2 : la bonne réponse s'allume en vert.




Temps 3 : podium de rapidité (+2 pour le premier, +1 pour les deux suivants).




Temps 4 : les plus grosses séries en cours.



Joueur, temps 1 : verdict, points gagnés, bonus de rapidité.



Joueur, temps 2 : sa série de bonnes réponses.




Joueur, temps 3 : la roue de tirage quand il gagne un joker.

5.4 Après la révélation : à toi de jouer

Une fois la séquence terminée, le grand bouton redevient actif et toute la barre d'action s'ouvre :

- **Question suivante** : lance l'annonce de la question suivante. Le menu **Question normale** juste au-dessus permet de la rendre spéciale (section 9).
- **Afficher le classement** : affiche le classement général sur le projecteur (podium + liste, flèches de progression). Utilise toutes les 5 questions environ.
- **Mettre en pause** : écran de pause avec la promo du soir (section 10).
- **Cinématique finale** : termine la partie ici, même s'il reste des questions (section 12). Sur la dernière question, c'est ce bouton qui devient le bouton principal.
- **Rejouer** et **Annuler** restent disponibles : les points de la question sont retirés et les jokers rendus.

La carte **Donner un joker** apparaît aussi : à tout le monde, ou à un joueur précis (les joueurs qui ont déjà deux jokers sont sautés). Le joueur voit sa roue tourner immédiatement.




Séquence terminée : Question suivante est actif, la question spéciale se choisit au-dessus.



Plus bas dans l'onglet Pilotage : aperçu de la question suivante et don de joker.



Projecteur : le classement général avec podium et flèches de progression.




Joueur pendant le classement : il regarde le projecteur.

Rythme conseillé. Annonce à l'oral, question, révélation commentée, suivante. Compte environ 1 min 15 par question, un classement toutes les 5 questions et une pause bar à la moitié.


6. Les types de questions et le blindtest

Le blindtest n'est pas un mode à part : c'est un quiz dont certaines questions portent un **extrait audio** ou un **clip vidéo**. Tu peux mélanger librement les types dans un même quiz. Dans l'onglet **Questions**, chaque question porte ses badges : QCM / ESTIM / LIBRE, points, et des pictos 🎵 audio, 📺 vidéo, 🖼️ image.

TYPE	LE JOUEUR	POINTS	FENÊTRE
QCM	Touche une des 4 réponses. Un seul choix.	Facile 1, Moyen 2, Difficile 3, ou points personnalisés. Bonus de rapidité possible.	20 s
Estimation	Saisit un nombre.	Par paliers d'écart définis dans la question (ex. exact 3 pts, $\pm 2 \rightarrow 2$ pts, $\pm 5 \rightarrow 1$ pt). Pas de bonus de rapidité.	30 s
Réponse libre	Tape sa réponse en texte.	Points de la question si la réponse est acceptée (voir section 7).	30 s



Joueur, estimation : un nombre à saisir, boutons + et –, Valider.




Joueur, réponse libre : un champ texte et Valider.

Question audio (blindtest)

Après l'annonce, le projecteur joue l'**extrait seul pendant 5 secondes** avec « Écoute bien... » et un décompte, avant d'afficher la question et les réponses. L'extrait continue ensuite pendant la fenêtre de réponse, qui est rallongée de ces 5 secondes. Les joueurs voient le même « Écoute bien... ».

Le volume de l'extrait se règle dans **Réglages > Mixer**, curseur **Média de la question**. La musique d'ambiance baisse toute seule pendant l'extrait.



Projecteur : pré-roll audio de 5 s avant l'affichage de la question.

Question vidéo




Pendant l'extrait vidéo, le bouton principal permet de l'écouter.

Le clip YouTube est **préchargé pendant l'annonce** puis joué **plein écran** sur le projecteur pendant la durée réglée dans la question, avec un fondu au noir à la fin. La question et son chrono ne s'ouvrent qu'après. La console affiche le statut « Extrait vidéo » avec la durée restante.

- **Passer la vidéo** : coupe l'extrait et ouvre tout de suite la fenêtre de réponse (extrait trop long, lecture qui bloque).
- **Rejouer** / **Annuler** restent disponibles.


Question avec image

L'image de question s'affiche avec l'énoncé pendant la fenêtre de réponse. L'image de réponse, si elle existe, apparaît au moment de la révélation à la place des podiums, puis s'efface.



Révélation avec image de réponse.

7. Réponse libre : le jugement et tes corrections



Réponses verrouillées sur une question libre : chaque verdict est un bouton, touche-le pour l'inverser.

À la fin du chrono d'une question libre, le serveur juge automatiquement chaque réponse en trois passes : **exact** (texte identique), **fuzzy** (orthographe approximative, majuscules, accents) puis **IA** pour les cas ambigus. Pendant ce court instant, la console affiche « 🤖 Jugement IA en cours... » et le bouton Révéler est grisé.

Ensuite, la liste des **verdicts** apparaît sous la réponse attendue : en vert les réponses acceptées, en rouge les refusées, avec la source du verdict entre parenthèses. **Touche une ligne pour inverser le verdict** ; ta décision (source « gm ») prime toujours sur l'IA. Les réponses refusées sont triées en premier pour que tu les relises vite.

Quand tout te convient, **👁 Révéler les réponses** : les points sont attribués selon les verdicts tels que tu les as laissés.

⚠ **Révéler en avance sur une question libre.** Si tu appuies sur « Révéler maintenant » pendant le chrono, le premier appui **verrouille et lance le jugement** ; il faut appuyer une seconde fois pour révéler, après avoir vérifié les verdicts.

8. Jokers, série, rapidité : le système de points

Trois mécaniques s'ajoutent aux points de base. Elles sont automatiques, mais tu dois savoir les expliquer et les commenter.

MÉCANIQUE

RÈGLE

⚡ Podium de rapidité


Sur un QCM, les trois bonnes réponses les plus rapides gagnent un bonus : **+2** pour le premier, **+1** pour le deuxième et le troisième. Pas de bonus sur les estimations ni les réponses libres.

🔥 Série


À partir de la **5e bonne réponse consécutive**, chaque bonne réponse rapporte +1. Une mauvaise réponse ou une absence de réponse brise la série.

🎭 Jokers


Chaque joueur peut en tenir **2 au maximum**. Ils se jouent **uniquement pendant l'annonce**. Ils se gagnent au tirage lors de la révélation (il faut avoir bien répondu ; les joueurs du bas du classement ont jusqu'à 6 fois plus de chances : c'est l'anti-décrochage) ou sur don du GM.



✂️ **50/50** : deux mauvaises réponses sont barrées. QCM uniquement.



🇮🇹 **Avis du public** : la répartition des réponses des autres, en direct pendant la question. QCM uniquement.



🏠 **All-In** : points x3 si la réponse est bonne, mais le joueur perd la valeur de la question si elle est fausse.

Le classement se fait aux points ; à égalité, le joueur avec le meilleur temps moyen de bonne réponse passe devant. L'option « afficher les scores » est active par défaut : la salle voit les points, pas seulement les positions.

9. Questions spéciales

Le menu déroulant **Question normale**, dans la barre d'action, s'affiche en salle d'attente, après une révélation, sur le classement et en pause. Il s'applique à **la prochaine question lancée** (Démarrer, Question suivante ou Reprendre), puis se remet à « normale ». Le badge « SPÉCIALE » apparaît alors sur ta carte question et l'annonce le signale à la salle.

OPTION

EFFET

🌟 Points x2

La question vaut le double pour tout le monde.

⚡ Quitte ou double collectif

Bonne réponse : points doublés. Mauvaise réponse : **-2 points**. À annoncer clairement à l'oral.

🍷 Shot pour le plus rapide


Le joueur le plus rapide à donner la bonne réponse gagne un shot. La console te dit qui (éclair ⚡ dans les réponses reçues et sur le podium).

🎁 Goodies pour le plus rapide

Même principe avec un goodie du bar.

💡 **Astuce.** Programme la spéciale pendant la révélation précédente, pendant que tu commentes : elle sera prête quand tu appuieras sur Question suivante.

10. Pause et reprise



En pause : Reprendre lance un décompte de 5 s puis la question suivante ; Revenir affiche l'écran d'avant.

« **Mettre en pause** » est disponible en salle d'attente, sur les règles, après une révélation et sur le classement. Le projecteur affiche **PAUSE**, le texte promotionnel du quiz (par défaut « Le Top 3 bénéficie de -10% au bar ! ») et un décompte indicatif de 15 minutes ; les pseudos des joueurs dérivent en fond. Les téléphones invitent à aller au bar.

- **Reprendre** : affiche « Reprise dans 5... » sur tous les écrans, puis **enchaine automatiquement sur la question suivante**. Choisis la question spéciale avant si besoin.
- **Revenir à l'écran précédent** : quitte la pause sans rien lancer (par exemple pour remonter le classement).
- Pendant le décompte de reprise : **Annuler la reprise** ramène à l'écran de pause.


Si la pause a été prise après la dernière question, Reprendre ramène simplement au classement.




Projecteur en pause : promo du soir et décompte indicatif.



Projecteur : « Reprise dans... », le décor de pause reste, seul le bloc central décompte.



Joueur en pause.




Joueur : le décompte qui fait relever la tête avant la question.

11. Les onglets : Questions, Classement, Réglages


Sur téléphone, les quatre onglets se trouvent tout en bas, sous les boutons d'action. La barre d'action reste identique quel que soit l'onglet : tu peux enchaîner une question sans revenir au Pilotage.



Questions : toute la liste, avec type, points, médias, bonne réponse et anecdote. Les questions jouées sont grisées et cochées, la courante est encadrée.



Classement : scores, flèches de progression, jokers en main, badge AFK. Touche un joueur pour agir sur lui.



Réglages : mixer du projecteur, lumières, arrêt de la partie.

Onglet Questions

C'est ta feuille de route : tu vois ce qui arrive, le type et les médias. Touche une question portant  pour déplier son anecdote. La réponse attendue est toujours lisible, même pour les estimations et réponses libres, pour la donner de vive voix.


Onglet Classement

En touchant un joueur, un panneau s'ouvre avec trois actions :

-  **+ Points** : ajoute (ou retire, avec un nombre négatif) des points à la main. Idéal pour récompenser une bonne vanne ou corriger une injustice. Ces points survivent à un Rejouer ou un Annuler.
-  **Joker** : donne un joker tiré au sort à ce joueur (uniquement après une révélation ou sur le classement, et s'il n'en a pas déjà deux).
-  **Retirer** : exclut le joueur de la partie (confirmation demandée). Il disparaît du classement.


Le suffixe **TABLE03-1** à côté d'un pseudo indique un joueur sur table tactile. Le badge **AFK** signale un joueur éjecté automatiquement pour inactivité (section 13).


Onglet Réglages

- **Mixer du projecteur** : trois curseurs, **Musique de fond**, **Effets sonores** et **Média de la question** (extraits de blindtest et clips). Les réglages s'appliquent en direct au projecteur et sont partagés entre les téléphones des animateurs. La musique de fond baisse toute seule pendant un extrait puis remonte au niveau réglé.
- **Lumières** : état des lumières Hue du bar. **Tester** envoie deux flashes visibles dans la salle, **Couper** désactive les effets lumineux sans toucher au jeu si elles déraillent.
- **Zone sensible** :  **Arrêter la partie**, le même bouton que le carré rouge de l'en-tête.


12. Étape 4 : la fin de partie

La fin se joue en quatre écrans, dans cet ordre. Sur la dernière question, le bouton principal devient directement **Cinématique finale**. Tu peux aussi la lancer plus tôt depuis n'importe quelle révélation ou classement si la soirée doit s'arrêter.







Cinématique en cours : l'étape avance seule (badge « Étape 2/6 auto »). Quand elle est finie, touche Récompenses.



Récompenses : les mentions se dévoilent seules, puis Écran de fin.



Fin de partie : la console rappelle d'arrêter la partie pour libérer les écrans.



Cinématique : chaque place du top 5 est dévoilée séparément, du 5e au 1er.



Fin de cinématique : le classement complet, scores dévoilés.



Récompenses : La gâchette (plus rapide), Le cerveau (meilleur taux), La série (plus longue série), Le bonnet d'âne (on ne le félicite pas).



Écran de fin : message du gagnant, podium, texte de fin configurés dans le quiz.

🔴 **Toujours finir par Arrêter la partie.** Tant que la session n'est pas arrêtée, le projecteur reste sur l'écran de fin et les écrans du bar continuent d'afficher « Partie en cours ». Le bouton demande une confirmation.

13. Incidents et cas particuliers

SITUATION	QUOI FAIRE
Un joueur ne répond plus	Après 5 questions consécutives sans réponse , il est éjecté automatiquement (statut AFK, hors classement) et son pseudo est libéré. S'il revient, son écran lui redemande un pseudo : il peut reprendre le même et repart de zéro.
Un joueur a perdu la page ou changé de téléphone	Il rescane le QR du projecteur ou d'un écran du bar. Sur le même téléphone, il retrouve son identité automatiquement.
Un joueur triche ou perturbe	Onglet Classement, touche le joueur, Retirer .
Énoncé faux, bug de média, mauvaise réponse enregistrée dans le quiz	Annuler la question (elle n'est pas comptée) ou Rejouer (même question, réponses effacées). Dans les deux cas, points et jokers sont remis en état.
Le bouton Suivante est grisé avec un décompte	Normal : la séquence de révélation des joueurs se termine (16 s). Profite-en pour commenter.
« Jugement IA en cours... »	Attends quelques secondes, puis vérifie les verdicts avant de révéler. En cas de blocage, les verdicts se corrigent à la main.
Pas de son sur le projecteur	Le voile « Cliquer pour activer le son » n'a pas été cliqué, ou le mixer est à 0 dans Réglages.
Les lumières font n'importe quoi	Réglages › Lumières › Couper . Le jeu continue normalement.
Tu as perdu la console (téléphone verrouillé, onglet fermé)	Rouvre Quiz live : la partie en cours est retrouvée. Depuis un autre appareil, scanne le QR de la console.
Le téléphone sort de veille en pleine partie	La console se resynchronise seule à l'affichage.



Ce que voit un joueur éjecté pour inactivité : il peut se réinscrire.

✅ **Tout est réversible avant la question suivante.** Annuler, Rejouer, points manuels, jokers donnés : le serveur recalcule scores et séries à partir des réponses enregistrées. La seule action irréversible est Arrêter la partie.

14. Récapitulatif : quel bouton à quel moment

Le statut affiché dans l'en-tête (badge violet) détermine les actions disponibles dans la barre du bas. Le bouton principal est en gras.

STATUT	BOUTON PRINCIPAL ET ACTIONS	CE QUI SE PASSE SUR LES ÉCRANS
Salle d'attente	Démarrer le quiz · Afficher les règles · Question spéciale · Mettre en pause	QR d'inscription, décompte indicatif, arrivées des joueurs.
Règles affichées	Démarrer le quiz · Masquer les règles	Séquence des 9 chapitres de règles.
Annonce	Annuler la question	Thème et points, fenêtre jokers de 8 s.
Extrait vidéo	Passer la vidéo · Rejouer · Annuler	Clip plein écran sur le projecteur.
Question en cours	Révéler maintenant · Rejouer · Annuler	Chrono, réponses en direct sur ta console.
Réponses verrouillées	Révéler les réponses · verdicts (réponse libre) · Rejouer · Annuler	Écrans figés, suspense.
Révélation	Question suivante (après 16 s) · Afficher le classement · Mettre en pause · Cinématique finale · Donner un joker · Rejouer · Annuler · Question spéciale	Barres, bonne réponse, podiums ; séquence perso des joueurs.
Classement	Question suivante · Mettre en pause · Cinématique finale · Donner un joker	Classement général avec flèches.
Pause	Reprendre · Revenir à l'écran précédent · Question spéciale	Écran de pause et promo.
Reprise annoncée	Annuler la reprise	Décompte 5 s puis question suivante.
Cinématique finale	Récompenses · Écran de fin	Top 5 dévoilé, puis classement complet.
Récompenses	Écran de fin	Quatre mentions spéciales.
Fin de partie	Arrêter la partie (en-tête ou Réglages)	Gagnant, podium, confettis. Les écrans se libèrent à l'arrêt.

Les chiffres à retenir

Temps Annonce 8 s · QCM 20 s · Estimation et libre 30 s · Pré-roll audio +5 s · Révélation 16 s mini · Reprise 5 s	Points Facile 1 · Moyen 2 · Difficile 3 (ou 1 à 5 personnalisés) · Rapidité +2 / +1 / +1 · Série +1 dès la 5e · All-In x3 ou perte de la valeur	Jokers 2 en main maximum · joués pendant l'annonce seulement · gagnés à la révélation ou donnés par le GM · 50/50 et Avis du public sur QCM uniquement
--	---	--

Guide réalisé le 2 septembre 2026 à partir de la console Quiz live d'Invader Master. Les données affichées dans les captures (quiz, pseudos, scores) sont fictives.