


ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ASSEMBLER

Программирование ветвящихся и циклических вычислительных процессов, обработка массивов

Практическое пособие

для студентов специальности 1–40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»



Оглавление

Предисловие	4
Тема 1. Программирование ветвящихся вычислительных	
процессов	5
Команда вычитания	
Команды передачи управления	5
Команды условной передачи управления	5
Команда безусловного перехода	6
Псевдооператоры определения процедур	
Псевдооператоры внешних ссылок	
Ассемблерные подпрограммы	
Оператор asm	
Модели структуры программы	
Тема 2. Программирование циклических вычислительных	
процессов. Обработка массивов	26
Команды управления циклами	26
Псевдооператоры описания переменных, используемые	
для описания массивов	26
Команды пересылки адреса	27
Операции, возвращающие значения	
Операции присваивания атрибутов	
Режимы адресации	
Примеры обработки одномерных массивов	
Примеры обработки двумерных массивов	

Предисловие

Несмотря на обилие языков высокого уровня, таких как C/C++, Delphi и других, ни один язык, даже такой популярный как C++, не может претендовать на то, чтобы на нем можно было написать действительно «все». На ассемблере пишут:

- все, что требует максимальной скорости выполнения: основные компоненты компьютерных игр, ядра операционных систем реального времени и просто критические участки программ;
- все, что взаимодействует с внешними устройствами: драйверы, программы, работающие напрямую с портами, звуковыми и видеоплатами:
- все, что использует полностью возможности процессора: ядра многозадачных операционных систем, DPMI-серверы и любые программы, переводящие процессор в защищенный режим;
- все, что полностью использует возможности операционной системы: вирусы и антивирусы, защиты от несанкционированного доступа, программы, обходящие эти защиты, и программы, защищающиеся от этих программ и многое другое.

Стоит познакомиться с ассемблером поближе, как оказывается, что многое из того, что обычно пишут на языках высокого уровня, лучше, проще и быстрее написать на ассемблере.

Знание ассемблера часто помогает отлаживать программы на других языках, потому что оно дает представление о том, как на самом деле функционирует компьютер и что происходит при выполнении команд языка высокого уровня.

Практическое пособие предназначено для оказания помощи студентам в овладении машинно-ориентированным языком программирования Assembler. Излагается теоретический материал и дается практическое руководство по таким темам, как программирование ветвящихся и циклических вычислительных процессов, обработка массивов.

Тема 1. Программирование ветвящихся вычислительных процессов

Для программирования ветвящихся вычислительных процессов, используются команда вычитания стр и команды передачи управления.

Команда вычитания

Формат команды вычитания:

cmp Π , M

Эта команда вычитает операнд-источник из операнда-приемника, но не сохраняет результат вычитания в операнде-приемнике, а только соответствующим образом воздействует на флаги.

Команды передачи управления

Команды передачи управления делятся на 4 группы:

- 1 Команды безусловной передачи управления.
- 2 Команды условной передачи управления.
- 3 Команды управления циклами.
- 4 Команды работы с процедурами.

Команды условной передачи управления

Команды условной передачи управления позволяют принять решение в зависимости от определенного условия. Если условие истинно, то осуществляется переход по указанной в команде метке. В противном случае выполняется команда, следующая за командой перехода.

Обычно команды условной передачи управления используются совместно с командой сравнения cmp.

Формат команды условного перехода:

іх метка

где x – модификатор команды,

метка – метка перехода, которая находится не далее –128 или +127 байтов от команды условной передачи. В таблице 1.1. представлены некоторые команды условного перехода.

Пример:

cmp ax, bx; cравниваем содержимое регистров ax и bx jq met1; если ax>bx то переход на met1

Таблица 1.1 – Команды условного перехода

Следующая за стр команда	
М	
1	

Команда безусловного перехода

Эта команда используется для обхода группы команд, которым передается управление из другой части программы.

Формат команды:

јтр метка

где метка – имя метки перехода, которая находится не далее –128 или +127 байтов от команды безусловного перехода.

Псевдооператоры определения процедур

Формат описания процедуры:

имя_процедуры proc атрибут_дистанции

... ret

имя_процедуры endp

Каждая процедура должна начинаться оператором proc и заканчиваться оператором endp. Процедура должна содержать команду возврата из процедуры ret.

Атрибуты дистанции:

far – дальняя процедура,

near - близкая процедура.

Процедура с атрибутом near может быть вызвана только из того сегмента команд, в котором она определена.

Формат вызова процедуры:

call имя процедуры

Псевдооператоры внешних ссылок

Псевдооператор public делает указанный в нем идентификатор доступным для других программных модулей, которые впоследствии

могут загружаться вместе с данным модулем. Идентификатор может быть именем переменной, меткой или именем, определенным псевдооператором = или EQU.

Псевдооператор extrn описывает идентификаторы, которые объявлены в операторе public в других программных модулях.

Формат оператора:

```
extrn имя:тип [,имя:тип,...]
```

где имя – идентификатор, определенный в другом программном модуле, а тип задается следующим образом:

- если имя является идентификатором, определенным в сегменте данных или в дополнительном сегменте, то тип может принимать значения byte, word, dword;
 - если имя метка процедуры, то тип может быть near или far;
- если имя относится к константе, определенной псевдооператорами = или EQU, то тип должен быть abs.

Псевдооператор include во время трансляции вставляет в текущий файл исходной программы файл исходных операторов, указанный в команде include.

```
Формат команды:
include имя_файла
Пример:
include file.asm
```

Ассемблерные подпрограммы

Ассемблерные подпрограммы — это процедуры и функции, объявленные с директивой assembler. В таких подпрограммах исполняемая часть не содержит begin…end и состоит из единственного ассемблерного оператора asm...end.

```
Function F(x,y:byte):byte; assembler;
asm
    mov al,x
    imul y
end;

Procedure Proc; assembler;
var
    x,y:byte;
asm
    ...
end;
```

Ассемблерные функции должны следующим образом возвращать результат своей работы:

```
- длиной 1 байт (byte, char) в регистре al;
```

- длиной 2 байта (integer, word) в регистре ах;
- длиной 4 байта (Pointer, LongInt) в регистрах dx (старшее слово) и ах (млалшее слово).

Во встроенном ассемблере могут использоваться 3 предопределенных имени:

```
@code - текущий сегмент кода;
@data - текущий сегмент данных;
```

@result - ссылка внутри функции на её результат.

Имена @code и @data могут использоваться только в сочетании с директивой seg для ссылки на нужный сегмент.

```
asm
  mov ax, seg @data
  mov ds, ax
end
```

Имя @result используется для присвоения результата функции: Function min (x,y:integer):integer;

```
begin
asm
mov ax,x
cmp ax,y
jl met
mov ax,y
met: mov @result, ax
end
end:
```

Оператор asm

Зарезервированное слово asm открывает доступ к средствам встроенного ассемблера. Этот оператор может располагаться только внутри исполняемой части программы (подпрограммы). Область действия оператора asm ограничивается ближайшим словом end.

```
if x>10 then asm ... end else asm ... end
```

Каждая ассемблерная команда должна быть в отдельной строке или отделяться;

```
asm
mov ax,bx
mov cx,dx; mov ax,a {комментарии}
end
```

Модели структуры программы

Рассмотрим различные модели структуры программы на примере вычисления значения ветвящейся функции:

$$f = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2 - 5}{3 + x^2}, & xy < 0; \\ 3y^2 + 4, & xy > 10; \\ \frac{3y - x}{5 + y + x^2}, & 0 \le xy \le 10. \end{cases}$$

Реализуем 5 вариантов структуры программы:

- 1) без использованя внутренних процедур;
- 2) с использованием внутренних процедур;
- 3) с использованием внешних процедур;
- 4) с использованием процедур ввода-вывода;
- 5) с использованием ассемблерных подпрограмм.

1-й вариант – без использования внутренних процедур

```
;Пример программы, вычисляющей значение
;ветвящейся функции, ветви вычисляются по меткам
;сегмент данных
Dseg segment para public 'data'
  x db 1
  v db 2
  f db?
  mes db 'конец программы$'
Dseq ends
;сегмент стека
Sseg segment para stack 'stack'
  dw 30 dup(0)
Sseq ends
;сегмент кода
Cseq segment para public 'code'
osn proc near
assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
  mov ax, dseq
  mov ds.ax
  mov al, x
```

```
imul v
   стр al, 10 ; сравниваем содержимое
            ; регистра al с 10
         ;если al>10 перейти на метку m1
   ia m1
   cmp al, 0 ; сравниваем содержимое регистра al с 0
           ;если al<0 перейти на метку m2
;вычисляем значение функции при 0<=a1<=10
  mov bl, y
  add bl,5; bl=y+5
  mov al.x : al=x
  imul x ; al=x*x
  add bl,al;bl=v+5+x*x
  mov al.3 :al=3
  imul y ;al=3*y
  sub al, x : al = 3 * y - x
  cbw
  idiv bl
             ; al=(3*y-x)/(5+y+x*x)
   jmp m3
             ;переход на вывод результатов
             ;и конец программы
;вычисляем значение функции при al>10
m1:mov al, 3
  imul v
             ;al=3*v
  imul v
             ;al=3*v*v
  add al, 4 ; al = 3 * v * v + 4
  Em qmi
             ;переход на вывод результатов и
             ;и конец программы
;вычисляем значение функции при al<0
m2:mov al,x
   imul x
  add al,3 ; al=x*x+3
  mov cl,al; cl=x*x+3
  mov al, x; al=x
  imul x ; al=x*x
  mov bl, al ; bl=x*x
  mov al, y ;al=y
  imul y ;al=y*y
  add al, bl ; al=y*y+x*x
  sub al, 5; al=y*y+x*x-5
  cbw
  idiv cl ;al= (y*y+x*x-5)/(x*x+3)
m3: mov f,al
  lea dx, mes ; вывод сообщения 'конец программы'
  mov ah, 9
  int 21h
  mov ax, 4c00h ;завершение программы
```

```
int 21h
                                                                              m3: mov f, al ;завершение программы
osn endp
                                                                                 lea dx, mes
Csea ends
                                                                                 mov ah, 9
                                                                                 int 21h
end osn
                                                                                 mov ax, 4c00h
                                                                                 int 21h
   2-й вариант – использование внутренних процедур
                                                                              osn endp
;Пример программы, вычисляющей значение
                                                                               ;вычисляем значение функции при al>10
; ветвящейся функции.
;Ветви находятся во внутренних процедурах
                                                                              p1 proc near
:сегмент данных
                                                                                 mov al, v
Dseg segment para public 'data'
                                                                                 imul v
  x db 1
                                                                                 mov bl.3
  v db 2
                                                                                 imul bl
  f db?
                                                                                 add al.4
  mes db 'конец программы$'
                                                                                 ret
Dseq ends
                                                                              p1 endp
:сегмент стека
Sseg segment para stack 'stack'
                                                                              ;вычисляем значение функции при al<0
   dw 30 dup(0)
                                                                              p2 proc near
Sseq ends
                                                                                 mov al,x
;сегмент кода
                                                                                 imul x
Cseq segment para public 'code'
                                                                                 add al.3
;основная программа
                                                                                 mov cl.al
osn proc near
                                                                                 mov al,x
   assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
                                                                                 imul x
   mov ax, dseq
                                                                                 mov bl.al
   mov ds,ax
                                                                                 mov al, v
   mov al, x
                                                                                 imul v
   imul v
                                                                                 add al, bl
   стр al, 10 ; сравниваем содержимое
                                                                                 sub al,5
             ; регистра al с 10
                                                                                 chw
             ;если al>10 перейти на метку m1
   ja m1
   стр al, 0 ; сравниваем содержимое регистра al с 0
                                                                                 idiv cl
                                                                                 ret
   jl m2
             ;если al<0 перейти на метку m2
                                                                              p2 endp
   ;вызываем процедуру для вычисления
   ; значения функции при 0<=a1<=10
   call p3
                                                                               ;вычисляем значение функции при 0<=a1<=10
   Em ami
                                                                              p3 proc near
   ;вызываем процедуру для вычисления
                                                                                 mov bl, v
   ; значения функции при al>10
                                                                                 add bl,5
m1: call p1
                                                                                 mov al,x
   Em qmi
                                                                                 imul x
   ;вызываем процедуру для вычисления
                                                                                 add al, bl
   ; значения функции при al<0
                                                                                 mov bl, al
m2: call p2
                                                                                 mov al, y
```

```
mov bl.3
   imul bl
   sub al.x
   cbw
   idiv bl
   ret
p3 endp
Cseg ends
end osn
   3-й вариант – использование внешних процедур
;Пример программы, вычисляющей значение
; ветвящейся функции.
;Ветви находятся во внешних процедурах
;сегмент данных
Dseg segment para public 'data'
   x db 1
   v db 2
  f db?
   mes db 'конец программы$'
Dseq ends
;сегмент стека
Sseg segment para stack 'stack'
  dw 30 dup(0)
Sseq ends
   public x,y
   extrn p1:near, p2:near, p3:near
   ;объявление внешних процедур
;сегмент кола
Cseq segment para public 'code'
;основная программа
osn proc near
   assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
   mov ax, dseg
   mov ds, ax
   mov al,x
   imul y
   стр al, 10 ; сравниваем содержимое
             ; регистра al с 10
             ;если al>10 перейти на метку m1
   ja ml
   стр al, 0 ; сравниваем содержимое регистра al с 0
   jl m2
             ;если al<0 перейти на метку m2
   call p3
   Em ami
m1: call p1
```

```
jmp m3
m2: call p2
m3: mov f,al ;завершение программы
lea dx,mes
mov ah,9
int 21h
mov ax, 4c00h
int 21h
osn endp
Cseg ends
end osn
```

Каждая внешняя процедура должна находиться в отдельном внешнем файле.

```
;внешняя процедура р1
; должна находится во внешнем файле p1.asm
;вычисляем значение функции при al>10
extrn x:byte,y:byte
public p1
Cseg segment para public 'code'
p1 proc near
   assume cs:cseq
  mov al, 3
  imul y
  imul y
   add al.4
  ret
p1 endp
Cseq ends
end
;внешняя процедура р2
; должна находится во внешнем файле p2.asm
;вычисляем значение функции при al<0
extrn x:byte,y:byte
public p2
Cseq segment para public 'code'
p2 proc near
   assume cs:cseq
  mov al, x
  imul x
  add al,3
  mov cl, al
  mov al.x
```

```
imul x
   mov bl, al
   mov al, y
   imul y
   add al, bl
   sub al.5
   cbw
   idiv cl
   ret.
p2 endp
Cseq ends
end
;внешняя процедура р3
; должна находится во внешнем файле p3.asm
;вычисляем значение функции при 0<=a1<=10
extrn x:bvte,v:bvte
public p3
Cseq segment para public 'code'
p3 proc near
   assume cs:cseq
   mov bl, y
   add bl,5
   mov al.x
   imul x
   add al,bl
   mov bl, al
   mov al, v
   mov bl, 3
   imul bl
   sub al, x
   cbw
   idiv bl
   ret
p3 endp
Cseq ends
end
```

При использовании внешних процедур, изменяется порядок работы с программой. Создадим исполняемый файл с расширением .bat, содержащий следующие команды работы с программой:

```
cmd
tasm lab3.asm
tasm p1.asm
```

```
tasm p2.asm
tasm p3.asm
tlink lab3.obj+p1.obj+p2.obj+p3.obj
td lab3.exe
pause
```

4-й вариант – подключение внешних процедур ввода и вывода

```
;Пример программы, вычисляющей значение
; ветвящейся функции.
;Ветви находятся во внешних процедурах.
; Используются внешние процедуры ввода и вывода
;сегмент данных
Dseg segment para public 'data'
  x db?
  v db?
  f db?
  mes1 db 10,13,'$'
  mes db 'конец программы$'
  mes2 db 'Введите x-->$'
  mes3 db 'Введите y-->$'
  mes4 db 'f=$'
Dseq ends
;сегмент стека
Sseg segment para stack 'stack'
        dw 30 dup(0)
Ssea ends
  public x, y
  extrn p1:near, p2:near, p3:near,
         disp:near, vvod:near
   ;объявление внешних процедур
:сегмент кола
Cseq segment para public 'code'
;основная программа
osn proc near
   assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
  mov ax, dseq
  mov ds, ax
  lea dx, mes2 ; вывод сообщения 'Введите x-->'
  mov ah, 9
  int 21h
  call vvod ;ввод значения х
  mov x, bl ; введенное значение из регистра bl
             ;заносим в переменную х
```

Внешняя процедура vvod . asm используется для ввода значения длиной байт или слово. Введенное значение помещается в регистр bx.

```
;внешняя процедура vvod
;должна находится во внешнем файле vvod.asm
public vvod
dseg segment para public 'data'
mes db 'Переполнение'
mes1 db '',10,13,'$'
```

```
mes2 db 'Ошибка ввода', 10, 13, '$'
dsea ends
cseg segment para public 'code'
     assume cs:cseq,ds:dseq
vvod proc near
     mov ax, dseg
    mov ds,ax
     push ax
     push cx
     push dx
     push si
    push di
     push bp
     maska=00001111b
    mov bx,0
     mov cx, 10
     mov si,0
     mov di,1
     mov bp,1
met4: mov ax,0800h
      int 21h
      cmp al, 0dh
      je met1
      cmp si,0
      jne met2
      cmp al, 2dh
      jne met3
      mov dl, 2dh
      mov di, 0
met6: mov ax,0200h
      int 21h
      mov si,1
      mov bp, 0
      jmp met4
met3: cmp al,2bh
      jne met2
      mov dl, 2bh
      jmp met6
met2: cmp al,30h
      jae met5
met7: mov dl,07h
      mov ax,0200h
      int 21h
      jmp met4
met5: cmp al,39h
```

	ja met7
	mov dl,al
	mov ax,0200h
	int 21h
	mov bp, 1
	mov si, 1
	and al, maska
	cbw
	push ax
	mov ax, bx
	cwd
	imul cx
	jo met11
	mov bx, ax
	pop ax
	cmp di,1
	je met9
	neg ax
met9:	add bx, ax
	jno met4
metil:	elea dx, mes1
	mov ax,0900h
	int 21h
	lea dx, mes
	mov ax,0900h
	int 21h
	jmp stop
met1:	cmp bp,1
	je met10
	lea dx, mes1
	mov ax,0900h
	int 21h
	lea dx, mes2
	mov ax,0900h
	int 21h
	jmp stop
met10:	lea dx, mes1
	mov ax,0900h
	int 21h
stop:	pop bp
	pop di
	pop si
	pop dx
	pop cx
	pop ax

```
ret
vvod endp
cseg ends
end
```

Внешняя процедура disp.asm используется для вывода значения длиной слово, находящегося в регистре ax на экран.

```
;внешняя процедура disp вывода двоичного числа
; которое находится в регистре ах на экран
public disp
Dseg segment para public 'data'
tab db 6 dup(?)
Dseq ends
Code segment para public 'code'
        assume cs:code,ds:dseg
Disp
        proc near
        push bx
        push si
        push cx
        push ax
Maska equ 00110000B
        mov si,0
        mov bx, 10
        mov cx, 0
        cmp ax, 0
        jge metka
        mov tab[si],'-'
        inc si
        neg ax
metka: cwd
        div bx
        or dl, maska
        mov tab[si],dl
        inc cx
        inc si
        cmp ax, 0
        jne metka
        dec si
        pop ax
        cmp ax, 0
        jge metka1
        mov dl, tab
        mov ax, 200h
        int 21h
```

```
metkal: mov dl,tab[si]
mov ax,200h
int 21h
dec si
loop metkal
pop cx
pop si
pop bx
ret
disp endp
Code ends
end
```

При использовании внешних процедур ввода и вывода изменяется порядок работы с программой. Создадим исполняемый файл с расширением . bat, содержащий следующие команды работы с программой:

```
cmd
tasm lab4.asm
tasm p1.asm
tasm p2.asm
tasm p3.asm
tasm vvod.asm
tasm disp.asm
tlink lab4.obj+p1.obj+p2.obj+p3.obj+vvod.asm+disp.asm
lab4.exe
pause
```

5-й вариант – организация ассемблерных подпрограмм

Ассемблерные вставки можно использовать в программах высокого уровня, написанных на любых языках программирования. Приведем пример использования ассемблерных подпрограмм в языке программирования Pascal.

```
Program lab2_5;
uses crt;
var
    x,y,f:integer;
{вычисление функции при x*y<0}
Function P1(x,y:integer):integer; assembler;
asm
    mov ax,y
    imul y
    mov bx,3
    imul bx
```

```
add ax, 4
end:
{вычисление функции при х*у>10}
Function P2(x,y:integer):integer; assembler;
asm
  mov ax, x
  imul x
  add ax,3
  mov cx,ax
  mov ax, x
  imul x
  mov bx,ax
  mov ax, y
  imul v
  add ax, bx
   sub ax,5
   cwd
  idiv cx
end:
\{вычисление функции при 0 <= x * v <= 10 \}
Function P3(x,y:integer):integer; assembler;
asm
  mov bx, y
  add bx, 5
  mov ax, x
  imul x
   add ax, bx
  mov bx,ax
  mov ax, v
  mov bx,3
  imul bx
  sub ax, x
   cwd
  idiv bx
end:
begin
   clrscr;
  Write('Введите x, y -->');
  Readln(x, y);
  if x*y<0 then f:=p1(x,y)
            else if x*y>10 then f:=p2(x,y)
                            else f:=p3(x,y);
  Writeln('f=',f);
end.
```

Тема 2. Программирование циклических вычислительных процессов. Обработка массивов

Команды управления циклами

Команда **loop.** Эта команда уменьшает содержимое регистра cx на 1 и передает управление оператору, помеченному меткой, если содержимое регистра $cx \neq 0$. Завершение выполнения цикла происходит в том случае, если содержимое регистра cx уменьшается до нуля.

Формат команды:

loop метка
Пример:
mov cx,10
Start:...
;тело цикла
loop start

Команда **loope** (**loopz**). Эта команда уменьшает содержимое регистра cx на 1, а затем осуществляет переход, если содержимое регистра $cx\neq 0$ или флаг нуля zf=1. Повторение цикла завершается, если либо содержимое регистра cx=0, либо флаг zf=0, либо оба они равны 0. Команда loope обычно используется для поиска первого ненулевого результата в серии операций. Синонимом команды loope является команда loopz.

Команда **loopne** (**loopnz**). Эта команда уменьшает содержимое регистра cx на 1, а затем осуществляет переход, если содержимое регистра $cx\neq 0$ и флаг нуля zf=0. Повторение цикла завершается, если либо содержимое регистра cx=0, либо флаг zf=1, либо будет выполнено и то и другое. Команда loopne обычно используется для поиска первого нулевого результата в серии операций. Синонимом команды loopne является команда loopnz.

Псевдооператоры описания переменных, используемые для описания массивов

Псевдооператор определения переменных можно использовать для создания в памяти массивов, перечисляя элементы массива через запятую. В одном псевдооператоре можно указать любое число значений, лишь бы они поместились в строке длиной 132 позиции.

```
Пример:
```

```
mas db 1, 2, -4, 5, 6
```

Операция dup позволяет повторять операнды, не набирая их заново: mas1 db 4 dup (5), 1, 2, 5 dup (0)

При определении переменной без присваивания ей начального значения необходимо указать в поле выражения вопросительный знак: db 4 dup (?)

Если имя переменной не указывается, то просто резервируется место в памяти

```
db 1,2,3,4,5
```

Команды пересылки адреса

Команда **lea**. Пересылает смещение ячейки пямяти в любой 16-битовый регистр общего назначения, регистр указателя или индексный регистр.

Формат команды:

```
lea perистр_16, память_16
```

где операнд память_16 должен иметь атрибут типа word.

Пример:

lea bx, mas
lea bx, mas[si]

Команда **1ds**. Эта команда загружает указатель с использованием регистра ds, т. е. считывает 32-битовое двойное слово и загружает 16 бит в заданный регистр, а следующие 16 бит – в регистр ds.

Формат команды:

```
lds peructp_16, namstb_32
```

где регистр_16 – любой 16-битовый регистр общего назначения, память_32 – ячейка памяти с атрибутом dd.

Команда **les**. Эта команда аналогична команде lds, но вместо регистра ds работает с регистром es.

Формат команды:

les регистр16, память32

Операции, возвращающие значения

Операция \$ возвращает текущее значение счетчика адреса, т. е. смещение адреса текущего оператора относительно начала сегмента. С помощью этой операции можно определить число символов в строке или число элементов в массиве.

```
Пример:
```

```
mes db 'hello'
len equ $-mes
mas db 1,6,7,4,3,7
count equ $-mas
```

Операции **seg** и **offset** возвращают адрес начала сегмента и смещение адреса переменной или метки внутри сегмента, где они находятся.

Пример:

```
mov ax, seg mas
mov bx, offset mas
```

Последняя команда аналогична команде

lea bx, mas

Так как адрес начала сегмента и смещение имеют 16-битовые значения, то они должны загружаться в 16-битовые регистры.

Операция **type** возвращает числовое значение, определяющее тип атрибута переменной или тип атрибута дистанции меток. Для переменной операция type возвращает 1, если переменная имеет тип byte, 2, если – тип word и 4, если – тип dword. Для метки операция type возвращает -1, если она имеет атрибут near, и -2, если она имеет атрибут far.

Операция **length** возвращает число основных единиц памяти (байт, слов, двойных слов), распределенных в строке с определенной переменной.

```
Пример:
mas dw 5 dup (?)
mov ax, length mas ;ax=5
```

Операция **size** сообщает, сколько байт памяти распределено при определении переменной

```
\Piример:
mas dw 1,3,4,5
mov cx, size mas ;cx=8
```

Операции присваивания атрибутов

Операции **high** и **low** возвращают соответственно старший и младший байты 16-битного выражения.

mov ah, high const ;ah=0abh

Операция указателя **ptr** позволяет изменить у операнда атрибут типа (byte или word) или атрибут дистанции (near или far). Она изменяет атрибут только в одной команде. Этой операцией можно воспользоваться для доступа к байтам в таблице слов. Если таблица определена оператором

```
table dw 100 dup(?)
то оператор
mov cl, byte ptr table
перешлет в cl содержимое первого байта таблицы table.
```

Операцию ptr можно использовать для изменения атрибута дистанции. Если программа содержит оператор

```
start: mov cx, 5
```

то метка start имеет атрибут near. Это позволяет ссылаться на нее командой jmp, находящейся в том же сегменте. Чтобы ссылаться на метку могли команды jmp, находящиеся в других сементах, надо дать приведенному оператору альтернативную метку, имеющую атрибут far. Это можно сделать оператором

```
far_start equ far ptr start
```

Режимы адресации

Под режимами адресации понимаются способы доступа к данным. Все режимы адресации можно условно разделить на 7 групп.

Для доступа к операнду используется 20-битовый физический адрес.

Физический адрес операнда получается сложением значения смещения адреса операнда с содержимым сегментного регистра, предварительно дополненного четырьмя нулями.

Смещение адреса операнда называется исполнительным адрессом. Исполнительный адрес показывает, на каком расстоянии в байтах располагается операнд от начала сегмента, в котором он находится. Будучи 16-битовым числом без знака, исполнительный адрес позволяет получить доступ к операндам, находящимся выше начала сегмента на расстоянии 64 Кбайт.

При работе с адресацией операндов необходимо помнить, что микропроцессор хранит 16-битовые числа в обратном порядке, а именно: младшие биты числа в байте с меньшим адресом.

Регистровая. Этот режим предполагает, что микропроцессор извлекает операнд из регистра или загружает его в регистр.

```
mov cx, ax inc di
```

Непосредственная. Этот режим адресации позволяет указывать 8- или 16-битовые значения константы в операнде-источнике.

```
mov cx, 100 mov al, -10
```

Непосредственный операнд может быть идентификатором, определенным операторами еqu или =

```
k equ 100 ... mov cx,k
```

Прямая. При прямой адресации исполнительный адрес является составной частью команды. Микропроцессор добавляет этот исполнительный адрес к сдвинутому содержимому регистра данных ds и получает 20-битовый физический адрес. По этому адресу и находится операнд. Обычно прямая адресация применяется, если операндом служит метка переменной.

```
mov ax, table
```

Косвенная регистровая адресация. В этом случае исполнительный адрес операнда содержится в базовом регистре bx, регистре указателя базы bp, регистре sp или индексных регистрах si и di.

```
mov ax, [bx]
```

Смещение адреса в регистр можно поместить оператором offset или lea

```
mov bx, offset table lea bx, table
```

Адресация по базе. Ассемблер вычисляет исполнительный адрес с помощью сложения значения сдвига с содержимым регистров bx или bp. Адресация по базе используется при доступе к структурированным записям данных, расположенных в разных участках памяти. В этом случае базовый адрес записи помещается в базовый регистр bx или bp и доступ к отдельных его элементам записи осуществляется по сдвигу относительно базы. А для доступа к разным записям одной и той же структуры достаточно соответствующим образом изменить содержимое базового регистра.

```
mas db 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
mov bx, offset mas
mov al,[bx+4] ; загрузка в al mas[4]=5
```

Прямая адресация с индексированием. Исполнительный адрес вычисляется как сумма значений смещения и индексного регистра di или si. Этот тип адресации удобен для доступа к элементам таблицы,

когда смещение указывает на начало таблицы, а индексный регистр на номер элемента.

```
table db 10 dup (?)
mov di, 5
mov al, table[di] ;загрузка 6 элемента таблицы
```

Адресация по базе с индексированием. Исполнительный адрес вычисляется как сумма значений базового регистра, индексного регистра и сдвига. Этот режим адресации удобен при адресации двумерного массива. Пусть задан двумерный массив A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}.$$

```
;выделение памяти под элементы матрицы A db 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ;доступ к элементу a[1,2]=7 двумерного массива mov bx, offset a mov di,4 mov al, [bx][di+2]
```

Допускаются следующие формы записи адресации по базе с индексированием:

```
mov al, [bx+2+di]
mov al, [di+bx+2]
mov al, [bx+2][di]
```

Из семи режимов адресации самыми быстрыми являются регистровая и непосредственная адресации операндов. В других режимах адресация выполняется дольше, так как вначале необходимо вычислить адрес ячейки памяти, извлечь операнд, а затем передать его операционному блоку.

Примеры обработки одномерных массивов

```
Пример 1. Найти минимальный элемент вектора.

Dseg segment para public 'data'

mas db -1,3,5,2,-7

n dw 5

min db ?

Dseg ends

Sseg segment para stack 'stack'

dw 30 dup(0)

Sseg ends
```

```
Cseq segment para public 'code'
osn proc near
   assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
   mov ax, dseq
   mov ds,ax
   mov cx.n
                :cx=n
   mov al, mas ;al=mas[0]
   mov di,0
                ;di=0
start: cmp al, mas[di]
   ile met
   mov al, mas[di]
met: inc di
   loop start
   mov min, al
   mov ax, 4c00h
   int 21h
osn endp
cseq ends
end osn
   Пример 2. Найти сумму положительных элементов вектора.
Dseg segment para public 'data'
   mas db -1,3,5,2,-7
   n dw 5
   sum db ?
Dseq ends
Sseg segment para stack 'stack'
   dw 30 dup(0)
Ssea ends
Cseq segment para public 'code'
osn proc near
   assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
   mov ax, dseq
   mov ds, ax
   mov cx, n
   mov al, 0
   mov di,0
start: cmp mas[di],0
   jle met
   add al, mas[di]
met: inc di
   loop start
   mov sum, al
   mov ax, 4c00h
   int 21h
```

```
osn endp
                                                                                     sum db ?
cseq ends
                                                                                     five db 5
end osn
                                                                                 Dsea ends
                                                                                 Sseg segment para stack 'stack'
                                                                                     dw 30 dup(0)
   Пример 3. Найти произведение элементов вектора, кратных 5.
Dseg segment para public 'data'
                                                                                 Ssea ends
   mas db -1, 3, 5, 2, 10
                                                                                 Cseq segment para public 'code'
   n dw 5
                                                                                 osn proc near
   five db 5
                                                                                     assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
   prod db ?
                                                                                    mov ax, dseq
                                                                                    mov ds, ax
Dseq ends
                                                                                    mov cx,n
Sseg segment para stack 'stack'
                                                                                    mov bl, 0
   dw 30 dup(0)
                                                                                    mov si,0
Sseq ends
                                                                                 start: mov al, mas[si]
Cseq segment para public 'code'
                                                                                     cbw
osn proc near
                                                                                     idiv five
   assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
                                                                                     cmp ah, 1
   mov ax, dseq
                                                                                     ine met
   mov ds, ax
                                                                                     add bl, mas[si]
   mov cx, n
                                                                                 met: inc si
   mov bl, 1
                                                                                     loop start
   mov di, 0
start: mov al, mas[di]
                                                                                    mov sum, bl
   cbw
                                                                                    mov ax, 4c00h
   idiv five
                                                                                     int 21h
   cmp ah, 0
                                                                                 osn endp
   jne met
                                                                                 cseq ends
   mov al, mas[di]
                                                                                 end osn
   imul bl
   mov bl.al
                                                                                     Пример 5. Поменять местами первый и минимальный элементы
met: inc di
                                                                                 вектора.
   loop start
                                                                                 Dseg segment para public 'data'
   mov prod, bl
                                                                                    mas db -1, 3, 5, 2, -7
                                                                                     n dw 5
   mov ax, 4c00h
   int 21h
                                                                                    min db?
osn endp
                                                                                     imin dw ?
cseq ends
                                                                                 Dseq ends
end osn
                                                                                 Sseg segment para stack 'stack'
                                                                                     dw 30 dup(0)
   Пример 4. Найти сумму элементов вектора, которые при делении
                                                                                 Sseq ends
на 5 дают остаток 1.
                                                                                 Cseg segment para public 'code'
Dseg segment para public 'data'
                                                                                 osn proc near
   mas db -1,3,5,2,-7
                                                                                     assume cs:cseq, ds:dseq, ss:sseq
   n dw 5
                                                                                    mov ax, dseq
```

```
mov ds, ax
   mov cx,n
                 ;cx=n
   mov al, mas ;al=mas[0]
   mov si,0
   mov di, 0
                 ; di=0
start: cmp al, mas[di]
   ile met
   mov al, mas[di]
   mov si, di
met: inc di
   loop start
   mov min, al
   mov imin, si
   mov di, 0
   mov bl, mas[di]
   mov mas[di],al
   mov mas[si],bl
   mov ax, 4c00h
   int 21h
osn endp
cseq ends
end osn
```

Пример 6. Сортировка элементов вектора по возрастанию методом стандартного обмена.

Код программы на языке Assembler	Код программы на языке
	Pascal
Dseg segment para public 'data'	
mas db 5,4,3,2,1	
n dw 5	
Dseg ends	
<pre>Sseg segment para stack 'stack' dw 30 dup(0)</pre>	
Sseg ends	
Cseg segment para public 'code'	
osn proc near	
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg	
mov ax, dseg	
mov ds,ax	
mov cx, n	For i=1 to n do
Cikl2: push cx	For j:=1 to n-1 do
mov cx, n	If a[j]>a[j+1] then
dec cx	Begin

```
mov si, 0 ; si=j
                                     R:=a[j];
cikl1: mov di,si
                                    A[i] := a[i+1];
  inc di ;di=j+1
                                    A[i+1]:=r;
  mov al, mas[si]
                                   End;
  mov bl, mas[di]
  cmp al,bl
  ile met1
  mov mas[si],bl
  mov mas[dil,al
met1: inc
   si loop
  cikl1pop
  cx loop
  cikl2
  mov ax, 4c00h
  int 21h
osn endp
cseq ends
```

Пример 7. Найти максимальный элемент вектора. Размерность вектора и элементы вектора вводятся с клавиатуры, результаты выводятся на экран.

```
extrn vvod:near,disp:near
Dseg segment para public 'data'
  mas db 10 dup (?)
  max db ?
  mes1 db 'Введите n=$'
  mes2 db 'mas[$'
  mes3 db 'l=$'
  mes4 db 'Исходный вектор$'
  mes5 db 10,13,'$'; переход на новую строку
  mes6 db ' $'
                     ; пробел
  mes7 db 'Максимальный элемент=$'
  n dw ?
Dsea ends
Sseg segment para stack 'stack'
  db 30 dup(0)
Sseg ends
Cseg segment para public 'code'
osn proc near
  assume cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg
  mov ax, dseq
  mov ds, ax
;ввод вектора
```

```
;очистка экрана
  mov ax,0002h
  int 10h
;ввод размерности вектора п
  lea dx, mes1
  mov ax, 0900h
  int 21h
  call vvod
  mov n,bx
;ввод элементов вектора
  mov cx, n
  mov si.0
zikl1:
  lea dx, mes2 ;вывод mas[
  mov ax, 0900h
  int 21h
  mov ax, si
  call disp
  lea dx, mes3 ;вывод ]=
  mov ax, 0900h
  int 21h
  call vvod
  mov mas[si],bl
  inc si
  loop zikl1
;вывод вектора
  lea dx, mes4 ;исходный вектор
  mov ax, 0900h
  int 21h
  lea dx, mes5 ; переход на новую строку
  mov ax, 0900h
  int 21h
  mov cx, n
  mov si, 0
zik12:
  mov al, mas[si]
   cbw
  call disp
  lea dx, mes6
                 ;пробел
  mov ax, 0900h
  int 21h
  inc si
  loop zikl2
; нахождение максимального элемента
  mov cx, n
```

```
mov si,0
   mov al, mas
zikl3:
   cmp al,mas[si]
   jq m1
   mov al, mas[si]
m1: inc si
   loop zikl3
   mov max, al
;вывод максимального элемента
   lea dx, mes5
                 ;переход на новую строку
   mov ax, 0900h
   int 21h
   lea dx.mes7
                 :максимальный элемент
   mov ax, 0900h
   int 21h
   mov al.max
   cbw
   call disp
;завершение программы
   mov ax, 4c00h
   int 21h
osn endp
Csea ends
end osn
```

Примеры обработки двумерных массивов

Специальных средств для описания двумерных массивов в ассемблере нет. Двухмерный массив нужно моделировать. Память под массив выделяется с помощью директив резервирования и инициализации памяти.

Непосредственно моделирование обработки массива производится в сегменте кода, где программист определяет, что некоторую область памяти необходимо трактовать как двухмерный массив. При этом данную область памяти можно рассматривать как элементы двухмерного массива, расположенного по строкам или по столбцам.

Если последовательность однотипных элементов в памяти трактуется как двухмерный массив, расположенный по строкам, то адрес элемента (i, j) вычисляется по формуле

```
(база + (количество_элементов_в_строкеi+j)-размер_элемента). 
Здесь i=0..n-1 – номер строки, j=0...m-1 – номер столбца.
```

Пусть имеется массив чисел (размером в 1 байт) mas(i, j) размерностью 4x4 (i = 0...3, j = 0...3):

$$mas = \begin{pmatrix} 23 & 04 & 05 & 67 \\ 05 & 06 & 07 & 99 \\ 67 & 08 & 09 & 23 \\ 87 & 09 & 00 & 08 \end{pmatrix}$$

В памяти элементы этого массива будут расположены в такой последовательности:

23 04 05 67 05 06 07 99 67 08 09 23 87 09 00 08

Если мы хотим трактовать эту последовательность как двухмерный массив и извлечь, например, элемент mas(2, 3) = 23, то

эффективный адрес $mas(2, 3) = mas + (4\cdot 2+3)\cdot 1 = mas + 11$.

По этому смещению действительно находится нужный элемент массива.

Логично организовать адресацию двухмерного массива, используя базово-индексную адресацию. При этом возможны два основных варианта выбора компонентов для формирования эффективного адреса:

 сочетание прямого адреса как базового компонента адреса и двух индексных регистров для хранения индексов:

```
mov ax, mas[bx][si]
```

– сочетание двух индексных регистров, один из которых является и базовым, и индексным одновременно, а другой – только индексным:

```
mov ax, [bx][si]
```

Пример 1. Фрагмент программы выборки элемента массива *mas*(2,3).

```
mas db 23,4,5,67,5,6,7,99,67,8,9,23,87,9,0,8 i = 2 j = 3 el_size=1 .code ... mov si, 4*el_size*i mov di, j*el_size mov al,mas[si][di];в al элемент mas(2,3)
```

Пример 2. Доступ к элементам массива с использованием различных вариантов записи адресации по базе.

```
Dseg segment para public 'data' mas db 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Dseg ends
```

```
Sseg segment para stack 'stack'
  db 30 dup(0)
Sseq ends
Cseq segment para public 'code'
osn proc near
  assume cs:cseq,ds:dseq,ss:sseq
  mov ax, dseq
  mov ds, ax
:1 способ
  mov bx.offset mas
  mov al. [bx+4]
                 ; загрузка в al mas[4]=5
:2 способ
  mov bx, offset mas
  mov di.4
  mov al, [bx][di+2] ;загрузка в al mas[6]=7
;вывод значения на экран
  mov ah, 02h
; функция вывода значения из dx на экран
  mov dx, di
  add dx,0030h; преобразование числа в символ
  int 21h
  mov ax, 4c00h
  int 21h
osn endp
Csea ends
end osn
```

Пример 3. Дана прямоугольная матрица. Построить вектор из сумм элементов каждой строки.

```
extrn vvod:near,disp:near
Dseg segment para public 'data'
mas db 10 dup (?)
sum db 5 dup(0)
mes1 db 'n=$'
mes2 db 'm=$'
mes3 db 'mas[$'
mes4 db ',$'
mes5 db ']=$'
mes6 db 'Исходный массив$'
mes7 db 10,13,'$'
mes9 db '_$'
mes10 db 'Полученный вектор$'
```

n dw ?
m dw ?
Dseg ends
Sseg segment para stack 'stack'
db 30 dup(0)
Sseg ends
Cseg segment para public 'code'
osn proc near
assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg
mov ax, dseg
mov ds,ax
;ввод n
lea dx, mes1
mov ax,0900h
int 21h
call vvod
mov n,bx
;BBOJ M
lea dx, mes2
mov ax,0900h
int 21h
call vvod
mov m, bx
;ввод элементов массива
mov cx,n ;число для внешнего цикла по строкам
mov si,0 ;строки в матрице
mov bx, offset mas ; строки в матрице (смещение
;адреса переменной внутри сегмента)
zikl_i:
push сх ; сохраняем содержимое p-pa сх в стеке
mov cx, m ;число для внутреннего цикла
;(по столбцам) mov di,0 ;столбцы в матрице
· · ·
<pre>zikl_j: lea dx,mes3 ;mas[</pre>
mov ax,0900h
int 21h
mov ax,si
call disp
lea dx,mes4 ; ,
mov ax,0900h
int 21h
mov ax,di
call disp
lea dx,mes5 ;]=

```
mov ax, 0900h
  int 21h
  push bx
  call vvod
  mov dl,bl
  pop bx
  mov mas[bx][di],dl ;первый способ обращения к
                     ;элементам двумерного массива
  inc di
  loop zikl_j
  pop cx
  add bx, m ; увеличиваем на кол-во эл-тов в строке
  loop zikl_i
;вывод элементов массива
  lea dx, mes6
                 ;Исходная матрица
  mov ax,0900h
  int 21h
  lea dx, mes7 ; перевод курсора на начало строки
  mov ax, 0900h
  int 21h
  mov cx, n ;число для внешнего цикла по строкам
  mov si, 0 ; строки в матрице
  mov bx, offset mas ; строки в матрице (смещение
               ;адреса переменной внутри сегмента)
zikl i1:
  push сх ; сохраняем содержимое p-pa сх в стеке
  то сх, т ; число для внутреннего цикла
            ;ж(по столбцам)
  mov di, 0 ; столбцы в матрице
zikl_j1: mov al, [bx] [di] ;второй способ обращения
                      ;к эл-там двумерного массива
  cbw
  call disp
  lea dx, mes9 ; пробел
  mov ax, 0900h
  int 21h
  inc di
  loop zikl_j1
  pop cx
  add bx, m ; увеличиваем на кол-во эл-тов в строке
  inc si
  lea dx, mes7; перевод курсора на новую строку
  mov ax, 0900h
  int 21h
```

```
loop zikl i1
;нахождение суммы элементов каждой строки
  то сх, п ; число для внешнего цикла по строкам
  mov si, 0 ;строки в матрице
  mov bx, offset mas ; строки в матрице (смещение
               ;адреса переменной внутри сегмента)
zikl i2:
  push сх ; сохраняем содержимое p-pa сх в стеке
  mov сх, m ; число для внутреннего цикла
            ; (по столбцам)
  mov di, 0 ; столбцы в матрице
  mov al.0
zikl j2:
  add al, [bx+di] ; третий способ обращения к эл-там
                  ;двумерного массива
  inc di
  loop zikl j2
  mov sum[si],al
  pop cx
  add bx, m ; увеличиваем на кол-во эл-тов в строке
  inc si
  loop zikl i2
;вывод полученного вектора
  lea dx, mes10 ; Полученный вектор
  mov ax, 0900h
  int 21h
  lea dx, mes7 ; перевод курсора на начало строки
  mov ax, 0900h
  int 21h
  mov cx, n ; число для внешнего цикла по строкам
  mov si, 0 ; строки в векторе
zikl i3:
  mov al,sum[si]
  mov ah,0
  call disp
  lea dx, mes9 ; пробел
  mov ax,0900h
  int 21h
  inc si
  loop zikl i3
  mov ax, 4c00h ; завершение программы
  int 21h
osn endp
Cseg ends
end osn
```

45