课时4 指令系统





考点	重要程度	占分	题型
1.指令格式	***	0~3	选择、填空
2.指令的寻址方式	必考	6~10	大题
3.CISC和RISC的基本概念			

4.1 指令格式

指令(又称机器指令)是指示计算机执行某种操作的命令,程序由一条条指令构成。

1.指令的基本格式

一条指令就是机器语言的一个语句,它是一组有意义的二进制代码。一条指令通常包括操作码字段和地址码字段两部分。

操作码指出指令中该指令应该执行什么性质的操作和具有何种功能。

地址码给出被操作的信息(指令或数据)的地址,包括参加运算的一个或多个

操作数所在的地址、运算结果的保存地址、程序的转移地址、被调用的子程序

的入口地址等。

指令的长度是指一条指令中所包含的二进制代码的位数。指令字长取决于操作码的长度、操作数地址码的长度和操作数地址的个数。

大学不挂科,就来【不挂科网】www.buguakeWang.com

根据指令中操作数地址码的数目的不同,指令分:

一.零地址指令

零地址

OP

只给出操作码OP,没有显式地址。这种指令有两种可能:

- 1) 不需要操作数的指令,如空操作指令、停机指令、关中断指令等。
- 2) 零地址的运算类指令仅用在堆栈计算机中。通常参与运算的两个操作数隐含地从栈顶和次栈顶弹出,送到运算器进行运算,运算结果再隐含地压入堆栈。

二.一地址指令

一地址

OP A₁

这种指令也有两种常见的形态,要根据操作码的含义确定究竟是哪一种。

 只有目的操作数的单操作数指令,按A1地址读取操作数,进行OP操作后, 结果存回原地址。

指令含义: OP (A1) →A1 如操作码含义是加1、减1、求反、求补等。

 2) 隐含约定目的地址的双操作数指令,按指令地址A1可读取源操作数,指令可 隐含约定另一个操作数由ACC(累加器)提供,运算结果也将存放在ACC中。

指令含义: (ACC) OP (A1) →ACC

若指令字长为32位,操作码占8位,1个地址码字段占24位,则指令操作数的直接寻址范围为224 = 16M。

三.二地址指令

二地址 OP	\mathbf{A}_{1}	\mathbf{A}_2
---------------	------------------	----------------

指令含义: (A1) OP (A2) →A1

对于常用的算术和逻辑运算指令,往往要求使用两个操作数,需分别给出目的操作数和源操作数的地址,其中目的操作数地址还用于保存本次的运算结果。若指令字长为32位,操作码占8位,两个地址码字段各占12位,则指令操作数的直接寻址范围为212 = 4K。

四.三地址指令

三地址	OP	\mathbf{A}_1	A_2	A3(结果)
-----	----	----------------	-------	--------

指令含义: (A1) OP (A2) →A3

若指令字长为32位,操作码占8位,3个地址码字段各占8位,则指令操作数的直接寻址范围为28 = 256。

若地址字段均为主存地址,则完成一条三地址需要4次访问存储器(取指令1次,取两个操作数2次,存放结果1次).

五.四地址指令

四地址

OP	Aı	A_2	A3(结果)	A4 (下址)
----	----	-------	--------	---------

指令含义: (A1) OP (A2) \rightarrow A3, A4 = 下一条将要执行指令的地址。 若指令字长为32位,操作码占8位,4个地址码字段各占6位,则指令操作数的直接寻址范围为26 = 64。

为了在指令字长有限的前提下仍保持比较丰富的指令种类,

可采取可变长度操作码,

即全部指令的操作码字段的位数不固定,且分散地放在指令字的不同位置上。

最常见的变长操作码方法是扩展操作码,它使操作码的长度随地址码的减少而增

加,不同地址数的指令可具有不同长度的操作码,

从而在满足需要的前提下,有效地缩短指令字长。



OP A₁ A₂ A₃

4位操作码

8位操作码

12位操作码

16位操作码

 1111
 1111
 1111
 0000

 1111
 1111
 1111
 0001

 ...
 ...
 ...
 ...

 1111
 1111
 1111
 1111

三地址指令操作 码每减少一种可 多构成2^{种二地} 址指令

二地址指令操作 码每减少一种可 多构成2^{种一地} 址指令

上图中,指令字长为16位,其中4位为基本操作码字段OP, 另有3个4位长的地址字段A1、A2和A3。 4位基本操作码若全部用于三地址指令,则有16条。

图中所示的三地址指令为15条,1111 留作扩展操作码之用;

- 二地址指令为15条,111111111留作扩展操作码之用;

零地址指令为16条。

在设计扩展操作码指令格式时,必须注意以下两点:

- 不允许短码是长码的前缀,
 即短操作码不能与长操作码的前面部分的代码相同。
- 2) 各指令的操作码一定不能重复。

4.2 指令的寻址方式

寻址方式是指寻找指令或操作数有效地址的方式,即确定本条指令的数据地址及下一条待执行指令的地址的方法。寻址方式分为指令寻址和数据寻址两大类。

指令中的地址码字段并不代表操作数的真实地址,这种地址称为形式地址(A);形式地址结合寻址方式,可以计算出操作数在存储器中的真实地址,这种地址称为有效地址(EA)。

注意: (A) 表示地址为A的数值,

例如, EA = (A) 意思是有效地址是地址A中的数值。

1. 指令寻址和数据寻址

寻找下一条将要执行的指令地址称为 指令寻址; 寻找操作数的地址称为数据寻址。

一.指令寻址

指令寻址方式有两种:一种是顺序寻址方式,另一种是跳跃寻址方式。

- 1) 顺序寻址可通过程序计数器 (PC) 加1 (1个指令字长), 自动形成下一条 指令的地址。
- 2) 跳跃寻址通过转移类指令实现。所谓跳跃,是指下条指令的地址码不由程序 计数器给出,而由本条指令给出下条指令地址的计算方式。

注意:是否跳跃可能受到状态寄存器和操作数的控制,而跳跃到的地址分为绝对地址(由标记符直接得到)和相对地址(相对于当前指令地址的偏移量),跳跃的结果是当前指令修改PC值,所以下一条指令仍然通过程序计数器(PC)给出。

一.隐含寻址

不明显地给出操作数的地址,而在指令中隐含操作数的地址。

例如,单地址的指令格式就不明显地在地址字段中指出第二操作数的地址,


而规定累加器 (ACC) 作为第二操作数地址,

指令格式明显指出的仅是第一操作数的地址。

因此, 累加器 (ACC) 对单地址指令格式来说是隐含寻址, 如图所示。

隐含寻址的优点是有利于缩短指令字长;

缺点是需增加存储操作数或隐含地址的硬件.




二.立即(数)寻址

此指令的地址字段指出的不是操作数的地址,而是操作数本身,又称立即数。数据采用补码形式存放。

图示为立即寻址示意图,图中#表示立即寻址特征,A就是操作数本身。

立即寻址的优点是指令在执行阶段不访问主存,指令执行时间最短;


缺点是A的位数限制了立即数的范围。



立即寻址

三.直接寻址

指令字中的形式地址A是操作数的真实地址EA,即EA=A,如图所示。




.4 直接寻址

其优点是简单,指令在执行阶段仅访问一次主存,不需专门计算操作数的地址; 缺点是A的位数决定了该指令操作数的寻址范围,操作数的地址不易修改。

四.间接寻址

相对于直接寻址而言的,指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址, 而是操作数有效地址所在的存储单元的地址,也就是操作数地址的地址,

即EA = (A) ,如图所示。间接寻址可以是一次间接寻址,也可是多次间接寻址。



在图中, 主存字第一位为1时, 表示取出的仍不是操作数的地址, 即多次间址; 主存字

间接寻址的优点是可扩大寻址范围(有效地址EA的位数大于形式地址A的位数), 便于编制程序(用间接寻址可方便地完成子程序返回); 缺点是指令在执行阶段要多次访存(一次间接寻址需两次访存,多次 间接寻址需根据存储字的最高位确定访存次数)。


访问速度过慢,这种寻址方式并不常用。一般问到扩大寻址范围时,通常指的是寄存器间接寻址。

五.寄存器寻址

寄存器寻址是指在指令字中直接给出操作数所在的寄存器编号,即EA=R; ,其操作数在由R; 所指的寄存器内,如图所示。

寄存器寻址的优点是指令在执行阶段不访问主存,只访问寄存器,因寄存器数量较少,对应地址码长度较小,使得指令字短且因不用访存,所以执行速度快,支持向量/矩阵运算;

缺点是寄存器价格昂贵, 计算机中的寄存器个数有限。




寄存器寻址

六.寄存器间接寻址


指在寄存器 R; 中给出的不是一个操作数, 而是操作数所在主存单元的地址, 即EA = (R;), 如图所示。

特点:

与一般间接寻址相比速度更快, 但指令的执行阶段需要访问主存 (因为操作数在主存中)。



寄存器间接寻址



在图中,A的位数决定操作数的寻址范围。

七.相对寻址

把程序计数器 (PC) 的内容加上指令格式中的形式地址A而形成操作数的有效地址, DEA = (PC) + A,

其中A是相对于当前指令地址的位移量,可正可负,补码表示,如图所示。

其<mark>优点</mark>是操作数的地址不是固定的,它随PC值的变化而变化,且与指令 地址之间总是相差一个固定值,因此便于程序浮动。相对寻址广泛应用于转移指令。

注意:对于转移指令JMPA, 当CPU从存储器中取出一字节时,

会自动执行 (PC) + 1→PC。

若转移指令的地址为X,且占2B,在取出该指令后,PC的值会增2,

即 (PC) = X + 2,这样在执行完该指令后,

会自动跳转到X+2+A的地址继续执行。

八.基址寻址

指将CPU中基址寄存器(BR)的内容加上指令格式中的形式地址A而形成操作数的有效地址,即EA = (BR) + A。

其中基址寄存器既可采用专用寄存器,又可采用通用寄存器,如图所示。


基址寄存器是面向操作系统的,其内容由操作系统或管理程序确定,主要用于解决程序逻辑空间与存储器物理空间的无关性。

在程序执行过程中,基址寄存器的内容不变(作为基地址),形式地址可变(作为偏移量)。


采用通用寄存器作为基址寄存器时,可由用户决定哪个寄存器作为基址寄存器,但其内容仍由操作系统确定。

八.基址寻址

优点是可扩大寻址范围(基址寄存器的位数大于形式地址A的位数); 用户不必考虑自己的程序存于主存的哪个空间区域,因此有利于多道程序设计, 并可用于编制浮动程序,但偏移量(形式地址A)的位数较短。



(a) 采用专用寄存器BR作为基址寄存器



(b) 采用通用寄存器 Ro作为基址寄存器

九.变址寻址

变址寻址是指有效地址EA等于指令字中的形式地址A与变址寄存器IX的内容之和,即EA = (IX) + A, 其中IX为变址寄存器(专用),也可用通用寄存器作为变址寄存器。图示为采用专用寄存器IX的变址寻址示意图。

变址寄存器是面向用户的,在程序执行过程中,变址寄存器的内容可由用户改变 (作为偏移量),形式地址 A不变(作为基地址)。

其优点是可扩大寻址范围(变址寄存器的位数大于形式地址A的位数); 在数组处理过程中,可设定A为数组的首地址,

不断改变变址寄存器IX的内容,

便可很容易形成数组中任一数据的地址,特别适合编制循环程序。

偏移量(变址寄存器IX)的位数足以表示整个存储空间。

大学不挂科,就来【不挂科网】www.buguakeWang.com

九.变址寻址

变址寻址与基址寻址的有效地址形成过程极为相似。本质上,两者区别较大。

基址寻址面向系统,主要用于为多道程序或数据分配存储空间, 因此基址寄存器的内容通常由操作系统或管理程序确定, 在程序的执行过程中其值不可变,而指令字中的A是可变的;

变址寻址立足于用户,主要用于处理数组问题, 在变址寻址中,变址寄存器的内容由用户设定, 在程序执行过程中其值可变, 而指令字中的A是不可变的。




图 4.10 变址寻址

4.3 CISC和RISC的基本概念

1.复杂指令系统计算机 (CISC)

随着VLSI技术的发展,硬件成本不断下降,软件成本不断上升,促使人们在指令系统中增加更多、更复杂的指令,以适应不同的应用领域,这样就构成了复杂指令系统计算机(CISC)。



1.复杂指令系统计算机 (CISC)

一.CISC的主要特点如下:

- 1) 指令系统复杂庞大,指令数目一般为200条以上。
- 2) 指令的长度不固定,指令格式多,寻址方式多。
- 3) 可以访存的指令不受限制。
- 4) 各种指令使用频度相差很大。
- 5) 各种指令执行时间相差很大,大多数指令需多个时钟周期才能完成。
- 6) 控制器大多数采用微程序控制。有些指令非常复杂,以至于无法采用硬连线控制。
- 7) 难以用优化编译生成高效的目标代码程序。

2.精简指令系统计算机 (RISC)

精简指令系统计算机 (RISC) 的中心思想是要求指令系统简化,尽量使用寄存器-寄存器操作指令,指令格式力求一致。

2.精简指令系统计算机 (RISC)


一.RISC的主要特点如下:

- 1) 选取使用频率最高的一些简单指令,复杂指令的功能由简单指令的组合来实现。
- 2) 指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少。
- 只有Load / Store (取数 / 存数) 指令访存,其余指令的操作都在寄存器 之间进行。
- 4) CPU中通用寄存器的数量相当多。
- 5) RISC一定采用指令流水线技术,大部分指令在一个时钟周期内完成。
- 6) 以硬布线控制为主,不用或少用微程序控制。
- 7) 特别重视编译优化工作,以减少程序执行时间。

3.CISC和RISC的比较

类别 对比项目	CISC	PISC
指令系统	复杂,庞大	简单,精简
指令数目	一般大于200条	一般小于100条
指令字长	不固定	定长
可访存指令	不加限制	只有Load/Store指令
各种指令执行时间	相差较大	绝大多数在同一个周期内完成
各种指令使用频率	相差很大	都比较常用
通用寄存器数量	较少	多
目标代码	难以用优化编译生成高效 的目标代码程序	采用优化的编译程序, 生成代 码较为高效
控制方式	绝大多数为微程序控制	绝大多数为组合u偶极控制
指令流水线	可以通过一定方式实现	必须实现

【题1】某指令格式如下所示。



其中M为寻址方式,I为变址寄存器编号,D为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式,则操作数的有效地址是(C)。

$$A.I+D$$

$$B.(I)+D$$

$$C.((I)+D)$$

$$D.((I))+D$$


解析:

变址寻址中,有效地址(EA)等于指令字中的形式地址D与变址寄存器I的内容之和,即EA=(I)+D

间接寻址是相对于直接寻址而言的,指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真 正地址,而是操作数地址的地址,即EA = (D)。

从而该操作数的有效地址是((I) + D)。

【题2】一条双字长的Load指令存储在地址为200和201的存储位置,该指令将指定的内容装入累加器 (ACC) 中。指令的第一个字指定操作码和寻址方式,第二个字是地址部分。主存内容示意图如下图所示。PC值为200, R1值为400, XR值为100。



指令的寻址方式字段可指定任何一种寻址方式。 请在下列寻址方式中,装入ACC的值。

- 1) 直接寻址。
- 2) 立即寻址。
- 3) 间接寻址。
- 4) 相对寻址。
- 5) 变址寻址。
- 6) 寄存器R1寻址。
- 7) 寄存器R1间接寻址。



- 解:1)直接寻址时,有效地址是指令中的地址码部分500,装入ACC的是800。
 - 2)立即寻址时,指令的地址码部分是操作数而不是地址,所以将500装入ACC。
 - 3)间接寻址时,操作数的有效地址存储在地址为500的单元中,由此得到有效地址为800,操作数是300。
 - 4)相对寻址时,有效地址EA = (PC) + A = 202 + 500 = 702,所以装入ACC的操作数是325。这是因为指令是双字长,在该指令的执行阶段,PC的内容已经加2,更新为下一条指令的地址202。
 - 5)变址寻址时,有效地址EA = (XR) + A = 100 + 500 = 600, 所以装入ACC的操作数是900。
 - 6)寄存器寻址时, R1的内容400装入ACC。
 - 7)寄存器间接寻址时,有效地址是R1的内容400,装入ACC的操作数是700。