# 파이썬 머신러닝 판다스 데이터분석

Lecture (10)



Dr. Heesuk Kim

### 목차

- Part 0. 개발환경 준비
- Part 1. 판다스 입문
- Part 2. 데이터 입출력
- Part 3. 데이터 살펴보기
- Part 4. 시각화 도구
- Part 5. 데이터 사전처리
- Part 6. 데이터프레임의 다양한 응용
- Part 7. 머신러닝 데이터 분석



# Part 2. 데이터 입출력

#### 1. 외부파일 읽기

- 1-1. CSV 파일
- 1-2. Excel 파일
- 1-3. JSON 파일
- 2. 웹(web)에서 가져오기
  - 2-1. HTML 웹 페이지에서 표 속성 가져오기
  - 2-2. 웹 스크래핑
- 3. API 활용하여 데이터 수집하기
- 4. 데이터 저장하기
  - 4-1. CSV 파일로 저장
  - 4-2. JSON 파일로 저장
  - 4-3. Excel 파일로 저장
  - 4-4. 여러 개의 데이터프레임을 하나의 Excel 파일로 저장

### 1. 외부파일 읽기

#### • 판다스 데이터 입출력 도구

판다스는 다양한 형태의 외부 파일을 읽어와서 데이터프레임으로 변환하는 함수를 제공한다. 어떤 파일이든 판다스 객체인 데이터프레임으로 변환되고 나면, 판다스의 모든 함수와 기능을 자유롭게 사용할 수 있다.

반대로, 데이터프레임을 다양한 유형의 파일로 저장할 수도 있다. [표 2-1]은 판다스 공식 사이트에서 제공하는 입출력 도구에 관한 자료를 요약한 것이다.

File Format	Reader	Writer
CSV	read_csv	to_csv
JSON	read_json	to_json
HTML	read_html	to_html
Local clipboard	read_clipboard	to_clipboard
MS Excel	read_excel	to_excel
HDF5 Format	read_hdf	to_hdf
SQL	read_sql	to_sql

[표 2-1] 판다스 데이터 입출력 도구(출처: http://pandas.pydata.org)



### 1-1. CSV 파일

데이터 값을 쉼표(,)로 구분하고 있다는 의미로 CSV(comma-separated values)라고 부르는 텍스트 파일이다. 쉼표(,)로 열을 구분하고 줄바꿈으로 행을 구분한다.

read\_csv() 함수에 확장자(.csv)를 포함하여 파일경로(파일명)을 입력하면, CSV 파일을 읽어와서 데이터프레임으로 변환한다.

CSV 파일 → 데이터프레임: pandas.read\_csv("파일 경로(이름)")



### 1-1. CSV 파일

CSV 파일→데이터프레임: pandas.read csv("파일 경로(이름)")

#### 〈CSV 파일〉

	0	1	2	3
0	c0	c1	c2	c3
1	0	1	4	7
2	1	2	5	8
3	2	3	6	9

- \* header 옵션
  - '열 이름'이 되는 행을 지정
  - read csv(file, header=?)

① header=0 (기본 값: 0행을 열 지정): df = read csv(file)

×	0	1	2	3					
0	c0	c1	c2	ය	)(	с0	c1	c2	c3
1	0	1	4	7	0	0	1	4	7
2	1	2	5	8	1	1	2	5	8
3	2	3	6	9	2	2	3	6	9

header=1 (1행을 열 지정): df = read csv(file, header=1)

	0	Z1 _	2	3					
9	c0	c1	c2	ය					
1	0	1	4	7	)	0	1	4	7
2	1	2	5	8	0	1	2	5	8
3	2	3	6	9	1	2	3	6	9

♦ header=None (행을 열 지정하지 않음): df = read csv(file, header=None)

3

9

	0	1	2	3		0	1	2
0	c0	c1	c2	ය	0	c0	c1	c2
1	0	1	4	7	1	0	1	4
2	1	2	5	8	2	1	2	5
3	2	3	6	9	3	2	3	6

[그림 2-1] CSV 파일 읽기 - header 옵션 비교



# 1-1. CSV 파일

CSV 파일 → 데이터프레임: pandas.read\_csv("파일 경로(이름)")

#### 〈CSV 파일〉

	0	1	2	3
0	c0	c1	c2	c3
1	0	1	4	7
2	1	2	5	8
3	2	3	6	9

- \* index\_col 옵션
  - '행 주소'가 되는 열을 지정
  - read\_csv(file, index\_col=?)

#### **1** index\_col=False (인덱스 지정하지 않음)

: df = read\_csv(file, index\_col=False)

	0	1	2	3
0	c0	c1	c2	ദ
1	0	1	4	7
2	1	2	5	8
3	2	3	6	9

,,	c0	c1	c2	c3
0	0	1	4	7
1	1	2	5	8
2	2	3	6	9

#### ② index col='c0' ('c0'열을 인덱스 지정)

: df = read csv(file, index col='c0')

	0	1	2	3
0	c0	c1	c2	ദ
1	0	1	4	7
2	1	2	5	8
3	2	3	6	9

	c1	c2	с3
0	1	4	7
1	2	5	8
2	3	6	9
*			

[그림 2-2] CSV 파일 읽기 - index\_col 옵션 비교



## 1-1. CSV 파일


CSV 파일 → 데이터프레임: pandas.read\_csv("파일 경로(이름)")

옵션	설명	
path	파일의 위치(파일명 포함), URL	
sep(또는 delimiter)	텍스트 데이터를 필드별로 구분하는 문자	
header	열 이름으로 사용될 행의 번호(기본값은 0) header가 없고 첫 행부터 데이터가 있는 경우 None으로 지정 가능	
index_col	행 인덱스로 사용할 열의 번호 또는 열 이름	
names	열 이름으로 사용할 문자열의 리스트	
skiprows	처음 몇 줄을 skip할 것인지 설정(숫자 입력) skip하려는 행의 번호를 담은 리스트로 설정 가능(예: [1, 3, 5])	
parse_dates	날짜 텍스트를 datetime64로 변환할 것인지 설정(기본값은 False)	
skip_footer	마지막 몇 줄을 skip할 것인지 설정(숫자 입력)	
encoding	텍스트 인코딩 종류를 지정(예: 'utf-8')	

[표 2-2] read\_csv() 함수의 옵션



### 1-1. CSV 파일





### 1-1. CSV 파일

#### ① CSV 파일 미리보기

예제에서 불러올 CSV 파일의 내용을 확인하면, 데이터가 쉼표(,) 와 행으로 구분된 것을 확인할 수 있다.

#### ② CSV 파일 읽어오기

```
〈예제 2-1〉 CSV 파일 읽기
                                                  (File: example/part2/2.1_csv_to_df_py)
 1 # -*- coding: utf-8 -*-
3 # 라이브러리 불러오기
 4 import pandas as pd
 6 # 파일 경로(파이썬 파일과 같은 폴더)를 찾고, 변수 file path에 저장
 7 file path = './read csv sample.csv'
 9 # read csv() 함수로 데이터프레임 변환. 변수 df1에 저장
10 df1 = pd.read csv(file path)
11 print(df1)
12 print('\n')
14 # read csv() 함수로 데이터프레임 변환. 변수 df2에 저장. header=None 옵션
15 df2 = pd.read_csv(file_path, header=None)
16 print(df2)
17 print('\n')
19 # read csv() 함수로 데이터프레임 변환. 변수 df3에 저장. index col=None 옵션
20 df3 = pd.read csv(file path, index col=None)
21 print(df3)
22 print('\n')
24 # read csv() 함수로 데이터프레임 변환. 변수 df4에 저장. index col='c0' 옵션
25 df4 = pd.read csv(file path, index col='c0')
26 print(df4)
```

#### 〈실행 결과〉 코드 전부 실행

```
c0 c1 c2 c3
0 0 1 4 7
1 1 2 5 8
2 2 3 6 9
  0 1 2 3
0 c0 c1 c2 c3
1 0 1 4 7
2 1 2 5 8
3 2 3 6 9
 c0 c1 c2 c3
0 0 1 4 7
1 1 2 5 8
2 2 3 6 9
  c1 c2 c3
0 1 4 7
1 2 5 8
2 3 6 9
```


header 옵션이 없으면 CSV 파일의 첫 행의 데이터(c0,c1,c2,c3) 가 열 이름이 된다.

한편, index\_col 옵션을 지정하지 않으면, 행 인덱스는 정수 0, 1, 2가 자동으로 지정된다.


데이터프레임 df4의 경우, index\_col='c0' 옵션을 사용하여 'c0' 열이 행 인덱스가 되는 것을 볼 수 있다.



# Part 2. 데이터 입출력 [화면 녹화]



### Part 2. 데이터 입출력 [화면 녹화]





# Any Question?

Thank you.

