#### EBT521 – VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI



## **ATM PROTOKOLÜ**

Doç.Dr. İbrahim ÖZÇELİK <u>ozcelik@sakarya.edu.tr</u> <u>http://www.ozcelik.sakarya.edu.tr</u> Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği


# ATM PROTOKOLÜ


- ATM Protokolü Genel
- Devre Anahtarlama ve Paket Anahtarlama
- ATM Özellikleri
- ATM Hücre Yapısı
- ATM Ağında Bağlantı Kavramları
- ATM Mimarisi
- ATM Servis Sınıfları ve Servis Kalitesi
- ATM Ağ Uygulama Örnekleri

Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

ATM Protokolü

2








#### ATM Özellikleri


- Veri, Ses veya görüntü aktarımında hücre olarak adlandırılan, küçük boyutlu ve sabit uzunlukta paketler (53 bayt) kullanır
- Ses, Veri ve Video iletimi gibi farklı hizmetleri / trafik türlerini desteklemesi ve bu hizmetlerin gereksinim duyduğu hizmet kalitesini gerçek zamanlı olarak sunar
- Yerel ve Geniş Alan İletişim Ağlarını tek tip bir iletişim ağında birleştirir.
- Mevcut LAN teknolojileri ile birlikte çalışabilmesini sağlayan LAN emülasyonu özelliğini desteklemesi
- Hücre temelli yapısı sayesinde, değişik kablo türleri kullanılarak (fiber optik, bakır vs.) farklı hızlarda transfere izin verir.
- Fiber optik teknolojisi ile yüksek hızlarda aktarım sağlar
- Merkezi ortam erişim yöntemi ile paylaşılmış band genişliği yerine atanmış bir band genişliği sunması


Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK


ATM Protokolü


5













### ATM Servis Sınıfları ve Servis Kalitesi

Servis Sınıfları	CBR	VBR	ABR	UBR
Kaynak ile hedef arası zamanlama	Gerekli		Gereksiz	
Bit iletim hızı	Sabit	Değişken		
Bağlantı modu	Bağlantıya yönelik			Bağlantısız
AAL Türü	AAL-1	AAL-2	AAL-3/4 (AAL-5)	AAL-5 (AAL-3/4)

- CBR: sabit bant genişliği , gecikme ve gecikme değişimine duyarlı, hücre kaybına duyarlı
- rt-VBR: bant genişliği ihtiyacı değişken (patlamalı), gecikme ve gecikme değişimine duyarlı, hücre kaybına duyarlı
- nrt-VBR: bant genişliği ihtiyacı değişken (patlamalı), gecikme duyarlılığı yok, hücre kaybına duyarlı
- ABR: minimum bant genişliği garantisi, artan bant genişliği kullanılır
- UBR: kritik olmayan uygulamalar, hiç bir servis garantisi yoktur.

Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

ATM Protokolü

11



## ATM Servis Sınıfı Örnekleri

ATM Servis Sınıfı	Servis Türü	Örnek Uygulamalar	
CBR (Sabit Bit İletim Hızı)	Ses	Telefon Konuşmaları, Radyo Yayını, Sesli Posta	
CDR (Sabit bit lietilii Hizi)	Görüntü	Video Konferans, Televizyon Yayını, İstek Güdümlü Video	
rt-VBR ( Gerçek Zamanlı	Ses	Sesli Posta, Telefon Konuşmaları	
Değişken Bit İletim Hızı)	Görüntü	Video Text (Video Metin), NTSC-TV, HDTV-TV	
nrt-VBR ( Gerçek Zamanlı Olmayan Değişken Bit İletim Hızı)	Veri	Havayolları Rezervasyonu, Bankacılık İşlemleri, Frame Relay	
UBR (Belirlenmemiş Bit İletim Hızı)	Veri	Elektronik Posta, Dosya Transferi, Uzak Terminal Erişimi, Kütüphane Tarama	
ABR (Kullanılabilir Bit İletim Hızı)	Veri	Kritik Veri Transferi	

Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

ATM Protokolü

12

